МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 8382	Мирончик П.Д.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

Ход работы.

Для реализации пользовательского обработчика прерываний от клавиатуры был частично использован подход, примененный в лабораторной работе 4. Пользовательский обработчик анализирует последнюю нажатую клавишу и, если была нажата клавиша q, заменяет ее на 1, иначе — передаёт управление стандартному обработчику. Полный исходный код программы находится в Приложении A.

Результатом работы программы при введённой строке "qeq" будет строка "1e1".

На рисунке 1 рассмотрим MCB блоки операционной системы после запуска программы.

```
C:\>lab3_1
Type:4D, Owner: 0008, Size:000016, Data:
Type:4D, Owner: 0000, Size:000064, Data: DPMILOAD
Type:4D, Owner: 0040, Size:0000256, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:000144, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:000992, Data: LAB5
Type:4D, Owner: 01DB, Size:000144, Data:
Type:5A, Owner: 01DB, Size:647744, Data: LAB3_1
Available memory: 647744
Expanded memory: 015360
```

Рис.1. МСВ блоки после запуска программы

Теперь попытаемся повторно загрузить обработчик и ещё раз рассмотрим МСВ блоки (см. рис. 2).

```
C:\>lab5
Interraption is already installed
C:\>lab3_1
Type:4D, Owner: 0008, Size:000016, Data:
Type:4D, Owner: 0000, Size:000064, Data: DPMILOAD
Type:4D, Owner: 0040, Size:000256, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:000144, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:000992, Data: LAB5
Type:4D, Owner: 01DB, Size:000144, Data:
Type:5A, Owner: 01DB, Size:647744, Data: LAB3_1
Available memory: 647744
Expanded memory: 015360
```

Рис.2. МСВ блоки после повторной установки прерывания

Можно заметить, что программа вывела сообщение о том, что обработчик уже загружен и не стала помещать в резидентную память ещё одну копию кода обработчика.

Выгрузим обработчик, попробуем ввести строку «qeq» и посмотрим на МСВ блоки (см. рис. 3).

```
C:\>lab5 \un
Restoring default interruption...

C:\>qeq
Illegal command: qeq.

C:\>lab3_1
Type:4D, Owner: 0008, Size:000016, Data:
Type:4D, Owner: 0000, Size:000064, Data: DPMILOAD
Type:4D, Owner: 0040, Size:000256, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:000144, Data:
Type:5A, Owner: 0192, Size:648912, Data: LAB3_1
Available memory: 648912
Expanded memory: 015360
```

Рис. 3. Поведение и состояние системы после восстановление обработчика

Ответы на вопросы.

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовалось прерывание DOS 21h, прерывание BIOS 16h для работы с клавиатурой, прерывание BIOS 09h, которое обрабатывалось

пользовательским кодом. Прерывание 09h генерируется при нажатии клавиши клавиатуры.

2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан-код — это число, с помощью которого драйвер распознаёт какая клавиша была нажата. ASCII код — это числовое значение символа в таблице кодировки. Таким образом, символы «q» и «Q» имеют разные ASCII коды, но один скан-код, так как клавиша используется одна и та же.

Выводы

В результате выполнения работы был реализован пользовательский обработчик прерываний от клавиатуры, который размещается в резидентной памяти. Обработчик заменяет введённую с помощью клавиатуры букву, либо передаёт управление стандартному обработчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
CODE
        SEGMENT
        ASSUME cs:CODE, ds:CODE, ss:NOTHING
        org 100h
START: jmp BEGIN
INSTALLING STR
                                 'Installing...',10,13,'$'
                         DB
ALREADY INSTALLED STR DB
                                 'Interraption is already installed',10,13
NOT INSTALLED STR
                    DB
                                 'Interruption is not installed',10,13,'$'
RESTORING STR
                       DB
                                 'Restoring default interruption...', 10, 13
, '$'
INT KEY PROC FAR
        jmp INT KEY begin
 INT KEY data:
        ; data
        INT KEY sign
                             DW 1234h
        INT KEY stack
                              DB
                                      100h DUP(0)
        INT_KEY_keep_int_ip DW INT_KEY_keep_int_cs DW
                                       0
        INT_KEY_keep_ss DW INT_KEY_keep_sp DW
                                       0
                                       0
        ; code
INT KEY begin:
       push ds
        push ax
        mov ax, cs
        mov ds, ax
        mov INT KEY keep ss, ss
        mov INT KEY keep sp, sp
        mov ax, cs
        mov ss, ax
        mov sp, offset INT KEY stack
        add sp, 100h
        push es
        push bp
        push cx
        push bx
        push dx
        push di
        push si
        in al, 60h
        cmp al, 10h
        je INT KEY q
        jmp INT KEY default
```

```
INT KEY default:
                pushf
                call dword ptr INT KEY keep int ip
                jmp INT KEY finish
        INT KEY q:
                mov cl, '1'
                jmp INT KEY handler
        INT KEY handler:
                in al, 61h
                mov ah, al
                or al, 80h
                out 61h, al
                xchg ah, al
                out 61h, al
                mov al, 20h
                out 20h, al
                mov ah, 05h
                mov ch, 00h
                int 16h
                jmp INT KEY finish
INT KEY finish:
        pop si
        pop di
        pop dx
        pop bx
        pop cx
        pop bp
        pop es
        mov ss, INT KEY keep ss
        mov sp, INT KEY keep sp
        pop ax
        pop ds
        mov al, 20h
        out 20h, al
        iret
INT KEY ENDP
WRD TO DEC PROC near
; input ax - value
        di - lower num address
        si - address of highest available num position (DI-max), or 0 if
             prefix isn't need
; converts AX to DEC and writes to di address (to DI, DI-1, DI-2, ...)
        push bx
        push dx
        push di
        push si
        push ax
        mov bx, 10
        WRD TO DEC loop:
```

```
add dl, '0'
                mov [di], dl
                xor dx, dx
                dec di
                cmp ax, 0
                jne WRD TO DEC loop
        cmp si, 0
        je WRD TO DEC no prefix
        cmp si, di
        jge WRD TO DEC no prefix
        WRD_TO_DEC_prefix_loop:
                mov dl, '0'
                mov [di], dl
                dec di
                cmp di, si
                jl WRD_TO_DEC_prefix_loop
WRD TO DEC no prefix:
        pop ax
        pop si
        pop di
        pop dx
        pop bx
        ret
WRD TO DEC ENDP
LOAD INT PROC NEAR
        mov ah, 35h
        mov al, 09h
        int 21h
        mov INT KEY keep int ip, bx
        mov INT KEY keep int cs, es
        mov dx, offset INT KEY
        mov ah, 25h
        mov al, 09h
        int 21h
        mov dx, offset PROGRAM_END_BYTE
        mov cl, 4
        shr dx, cl
        inc dx
        mov ah, 31h
        int 21h
LOAD INT ENDP
RELOAD INT PROC NEAR
        push dx
        push ds
        push es
        push bx
        mov ah, 35h
        mov al, 09h
        int 21h
```

div bx

```
mov ax, es
        mov ds, ax
        mov dx, INT KEY keep int ip
        mov ax, INT KEY keep int cs
        mov ds, ax
        mov ah, 25h
        mov al, 09h
        int 21h
        push es
        mov ax, es:[2Ch]
        mov es, ax
        mov ah, 49h
        int 21h
        pop es
        int 21h
        pop bx
        pop es
        pop ds
        pop dx
        ret
RELOAD INT ENDP
CHECK INT PROC NEAR
        push ax
        push bx
        push es
        mov ah, 35h
        mov al, 09h
        int 21h
        push ds
        mov ax, es
        mov ds, ax
        mov ax, INT KEY sign
        cmp ax, 1234h
        pop ds
        pop es
        pop bx
        pop ax
        ret
CHECK INT ENDP
BEGIN:
        cmp byte ptr es:[81h+1], '/'
        jne LOAD_IF_NEED
        cmp byte ptr es:[81h+2], 'u'
        jne LOAD IF NEED
        cmp byte ptr es:[81h+3], 'n'
        jne LOAD_IF_NEED
        call CHECK INT
        jne NOT INSTALLED
        call RELOAD INT
        mov dx, offset RESTORING STR
```

```
mov ah, 09h
        int 21h
        jmp EXIT
NOT_INSTALLED:
       mov dx, offset NOT_INSTALLED_STR
        mov ah, 09h
        int 21h
        jmp EXIT
LOAD IF NEED:
       call CHECK INT
        je INSTALLED
       mov dx, offset INSTALLING STR
       mov ah, 09h
       int 21h
       call LOAD INT
        jmp EXIT
INSTALLED:
       mov dx, offset ALREADY INSTALLED STR
        mov ah, 09h
        int 21h
        jmp EXIT
EXIT:
       xor al,al mov ah,4Ch
               21h
       int
PROGRAM END BYTE:
CODE ENDS
END START
```