МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр. 8382	Мирончик П.Д.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени, и при возникновении такого сигнала возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Ход работы.

Была реализована программа, которая реализует следующие функции:

- Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляет выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- Осуществляет выгрузку прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

1. Вывод программы lab3_1.com (программа из 3-й лабораторной работы, показывающая информацию о блоках памяти)

```
C:\>lab3_1
Type:4D, Owner: 0008, Size:000016, Data:
Type:4D, Owner: 0000, Size:000064, Data: DPMILOAD
Type:4D, Owner: 0040, Size:0000256, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:000144, Data:
Type:5A, Owner: 0192, Size:648912, Data: LAB3_1
Available memory: 648912
Expanded memory: 015360
```

Рис. 1. Вывод блоков МСВ перед установкой прерывания

2. Вывод программы lab4 – установка прерывания

```
ssembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International
Assembling file:
                           lab4.asm
 Error messages:
                           None
Warning messages:
                          None
Passes
Remaining memory: 471k
C:N>tlink.exe lab4.obj-t
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
C:\>lab3_1
Type:4D, Dumer: 0008, Size:000016, Data:
Type:4D, Dumer: 0000, Size:000064, Data: DPMILOAD
Type:4D, Dumer: 0040, Size:000256, Data:
Type:4D, Dumer: 0192, Size:000144, Data:
Type:5A, Dumer: 0192, Size:648912, Data: LAB3_1
Available memory: 648912
Expanded memory: 015360
C:\>lab4
Installing...
```

Рис. 2. Вывод программы lab4 при установке прерывания

и вывод lab3_1 сразу после этого

```
C:\>lab3_1
Type:4D, Owner: 0008, Size:000016, Data:
Type:4D, Owner: 0000, Size:000064, Data:
Type:4D, Owner: 0040, Size:000256, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:000144, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:001040, Data: LAB4
Type:4D, Owner: 01DE, Size:000144, Data:
Type:5A, Owner: 01DE, Size:647696, Data: LAB3_1
Available memory: 647696
Expanded memory: 015360
```

Рис.3. Вывод программы lab3_1 при установленном прерывании

Видно, что в памяти остались блоки памяти программы lab4, где хранится код функции прерывания

3. Повторный запуск lab4

```
C:\>lab4
Interraption is already installed
```

Рис.4. Вывод lab4 при установленноп прерывании

Прерывание не было повторно установлено

4. Восстановление прерывания по умолчанию

```
C:\>lab4 /un
Restoring default interruption...
```

Рис. 5. Восстановление прерывания по умолчанию

а также вывод lab3_1, который показывает, что блоки памяти, в которых хранилось прерывание, удалены

```
C:\>lab3_1
Type:4D, Owner: 0008, Size:000016, Data:
Type:4D, Owner: 0000, Size:000064, Data: DPMILOAD
Type:4D, Owner: 0040, Size:000256, Data:
Type:4D, Owner: 0192, Size:000144, Data:
Type:5A, Owner: 0192, Size:648912, Data: LAB3_1
Available memory: 648912
Expanded memory: 015360
```

Рис.6. Вывод lab3_1 после восстановление прерывания

5. Повторная попытка очистить прерывание

```
C:\>lab4 /un
Interruption is not installed
```

Рис.7. Вывод программы lab4 при попытке восстановить прерывание, когда оно уже установлено по умолчанию

Ответы на вопросы.

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Примерно 18,2 раз в секунду (на каждый тик аппаратных часов) BIOS вызывает прерывание 1Ch. При этом в стек сохраняется адрес возврата (CS:IP)

и регистр флагов, после чего в CS:IP записывается адрес прерывания и, соответственно, начинает выполняться код прерывания.

2. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовались аппаратные (1Ch) прерывания и программные прерывания DOS и BIOS (21h и 10h).

Выводы

Был построен обработчик прерываний сигналов таймера, выполняющий приращение счетчика и вывод его на экран в виде строки. В ходе выполнения работы были получены знания об организации обработки стандартных прерываний, а также исследовано размещение прерываний в памяти

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
CODE
        SEGMENT
        ASSUME cs:CODE, ds:CODE, ss:NOTHING
        org 100h
START: jmp BEGIN
INSTALLING STR
                                  'Installing...',10,13,'$'
                   DB
ALREADY INSTALLED STR DB
                                 'Interraption is already installed',10,13
NOT_INSTALLED_STR DB
                                  'Interruption is not installed',10,13,'$'
RESTORING STR
                       DB
                                 'Restoring default interruption...', 10, 13
, '$'
INT TIMER PROC FAR
        jmp INT TIMER begin
 INT TIMER data:
        ; data
                            DW 1234h
DB 100h 1
        INT TIMER sign
        INT_TIMER_stack
                                         100h DUP(0)
        INT_TIMER_keep_int_cs DW INT_TIMER_keep_int_ip DW
                                         0
        INT_TIMER_keep_ss DW
INT_TIMER_keep_sp DW
INT_TIMER_count DW
                                        0
        INT_TIMER_count_string DB '0000000$'
        ; code
INT TIMER begin:
        push ds
        push ax
        mov ax, cs
        mov ds, ax
        mov INT TIMER keep ss, ss
        mov INT TIMER keep sp, sp
        mov ax, cs
        mov ss, ax
        mov sp, offset INT TIMER stack
        add sp, 100h
        push es
        push bp
        push cx
        push bx
        push dx
        push di
        push si
        ; increment current count
        inc INT TIMER count
```

```
xor dx, dx
        mov di, offset INT TIMER count string
        add di, 6
        mov si, offset INT_TIMER count_string
        call WRD TO DEC
        ; write current count
        call GET_CURSOR
        push dx
        mov dh, 0
        mov dl, 0
        call SET CURSOR
        mov ax, ds
        mov es, ax
        mov bp, offset INT_TIMER_count_string
        add bp, 0
        mov ah, 13h
        mov al, 1h
        mov cx, 7
        mov bh, 0
        int 10h
        pop dx
        call SET CURSOR
        pop si
        pop di
        pop dx
        pop bx
        pop cx
       pop bp
        pop es
        mov ss, INT TIMER keep ss
        mov sp, INT TIMER keep sp
        pop ax
        pop ds
        mov al, 20h
        out 20h, al
        iret
INT TIMER ENDP
GET CURSOR PROC near
; move current cursor's position to DX
       push ax
        push bx
        mov bh, 0h
        mov ah, 03h
        int 10h
        pop bx
        pop ax
        ret
```

mov ax, INT_TIMER_count

```
GET CURSOR ENDP
SET CURSOR PROC near
; set cursor's position, stored in DX, to screen
        push ax
        push bx
        mov bh, 0h
        mov ah, 02h
        int 10h
        pop bx
        pop ax
        ret
SET CURSOR ENDP
WRD TO DEC PROC near
; input ax - value
        di - lower num address
        si - address of highest available num position (DI-max), or 0 if
             prefix isn't need
; converts AX to DEC and writes to di address (to DI, DI-1, DI-2, ...)
        push bx
        push dx
        push di
        push si
        push ax
        mov bx, 10
        WRD TO DEC loop:
                div bx
                add dl, '0'
                mov [di], dl
                xor dx, dx
                dec di
                cmp ax, 0
                jne WRD TO DEC loop
        cmp si, 0
        je WRD_TO_DEC_no_prefix
        cmp si, di
        jge WRD TO DEC no prefix
        WRD TO DEC prefix loop:
                mov dl, \overline{0}'
                mov [di], dl
                dec di
                cmp di, si
                jl WRD TO DEC prefix loop
WRD TO DEC no prefix:
       pop ax
        pop si
        pop di
        pop dx
        pop bx
        ret
WRD TO DEC ENDP
```

```
LOAD INT PROC NEAR
       mov ah, 35h
        mov al, 1Ch
        int 21h
        mov INT TIMER keep int ip, bx
        mov INT TIMER keep int cs, es
        mov dx, offset INT_TIMER
        mov ah, 25h
        mov al, 1Ch
        int 21h
        mov dx, offset PROGRAM END BYTE
        mov cl, 4
        shr dx, cl
        inc dx
        mov ah, 31h
        int 21h
LOAD INT ENDP
RELOAD INT PROC NEAR
        push dx
        push ds
        push es
        push bx
        mov ah, 35h
        mov al, 1Ch
        int 21h
        mov ax, es
        mov ds, ax
        mov dx, INT_TIMER_keep_int_ip
        mov ax, INT TIMER keep int cs
        mov ds, ax
        mov ah, 25h
        mov al, 1Ch
        int 21h
        push es
        mov ax, es:[2Ch]
        mov es, ax
        mov ah, 49h
        int 21h
        pop es
        int 21h
        pop bx
        pop es
        pop ds
        pop dx
        ret
RELOAD INT ENDP
CHECK INT PROC NEAR
        push ax
        push bx
```

```
push es
        mov ah, 35h
        mov al, 1Ch
        int 21h
        push ds
        mov ax, es
        mov ds, ax
        mov ax, INT TIMER sign
        cmp ax, 1234h
        pop ds
        pop es
        pop bx
        pop ax
        ret
CHECK INT ENDP
BEGIN:
        cmp byte ptr es:[81h+1], '/'
        jne LOAD IF NEED
        cmp byte ptr es:[81h+2], 'u'
        jne LOAD IF NEED
        cmp byte ptr es:[81h+3], 'n'
        jne LOAD_IF_NEED
        call CHECK INT
        jne NOT INSTALLED
        call RELOAD INT
        mov dx, offset RESTORING_STR
        mov ah, 09h
        int 21h
        jmp EXIT
NOT INSTALLED:
        mov dx, offset NOT INSTALLED STR
        mov ah, 09h
        int 21h
        jmp EXIT
LOAD IF NEED:
        call CHECK INT
        je INSTALLED
        mov dx, offset INSTALLING STR
        mov ah, 09h
        int 21h
        call LOAD INT
        jmp EXIT
INSTALLED:
        mov dx, offset ALREADY INSTALLED STR
        mov ah, 09h
        int 21h
        jmp EXIT
EXIT:
       xor al, al
```

mov ah,4Ch int 21h

PROGRAM_END_BYTE:
CODE ENDS

END START