МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчика прерываний

Студентка гр. 8382	 Кузина А.М.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Ход выполнения работы.

Была написана программа, исходный код которой приведет в приложении A, выполняющая следующие функции:

- Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- Если прерывание не установлено, то устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход о функции 4Ch прерывания int 21h.
- Выгрузка прерываний по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Пользовательский обработчик принимает сигнал нажатия на клавиши клавиатуры. Полученный скан-код анализируется и передается стандартному обработчику, кроме случаев нажатия на кнопки: I, O, S, Q, т.е. пользовательским обработчиком обрабатываются следующие скан-коды соответственно: 17h, 18h, 1Fh, 10h. Результат загрузки обработчика прерывания в память, попытка повторной

загрузки, обработка прерыванием введенной строки: «QwioSdf», а также состояние памяти после этого представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Загрузка обработчика прерывания в память и пример работы.

```
Handler succsefully load
C:∖>15 &⊌108df
Handler already load, unable to load again
Available memory: 648016-B
Extended memory: 15360-KB
 Type: 4Dh Owner address: 0008h
                                Size:
                                           16-B Last bytes info:
 Type: 4Dh Owner address: 0000h
                                 Size:
                                           64-B Last bytes info:
 Type: 4Dh Owner address: 0040h Size:
                                          256-B Last bytes info:
1CB:
 Type: 4Dh Owner address: 0192h Size:
                                          144-B Last bytes info:
 Type: 4Dh Owner address: 0192h Size:
                                          720-B Last bytes info: L5
 Type: 4Dh Owner address: 01CAh Size:
                                          144-B Last bytes info:
            Owner address: O1CAh Size: 648016-B Last bytes info: L3
 Type: 5Ah
```

На рисунке 2 представлена выгрузка обработчика прерывания из памяти, попытка повторной выгрузки, а также состояние памяти после этого.

Рисунок 2 — Состояние памяти после выгрузки обработчика.

```
C:\>15 /un
Handler succsefully unload
C:\>15 /un
Handler not load yet, unable to unload
0:\>13
Available memory: 648912-B
Extended memory: 15360-KB
Type: 4Dh Owner address: 0008h Size:
                                           16-B Last bytes info:
Type: 4Dh Owner address: 0000h Size:
                                           64-B Last bytes info:
Type: 4Dh Owner address: 0040h Size:
                                          256-B Last bytes info:
Type: 4Dh Owner address: 0192h Size:
                                          144-B Last bytes info:
 Type: 5Ah Owner address: 0192h Size: 648912-B Last bytes info: L3
```

Контрольные вопросы

- Какого типа прерывания использовались в работе?
 В программе реализован пользовательский обработчик аппаратного прерывания. Также использовалось программное прерывание int 21h.
- Чем отличается скан-код от кода ASCII?

 Скан-код уникальное число-идентификатор клавиши, используемое драйвером клавиатуры для распознавания нажатой клавиши. ASCII-код это номер, закрепленный за символом, в таблице кодировок. Скан-код характеризуете клавишу, а код ACSII символ.

Выводы

В ходе лабораторной работы была исследована возможность встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартное прерывание клавиатуры. Программа загружает или выгружает обработчик прерывания в память, в зависимости от параметра в командной строке.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код программы 15.asm

```
CODE SEGMENT
      ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:NOTHING, SS:ASTACK
NewInt PROC FAR
      jmp IntCode
IntData:
      Signature dw 6666h ;сигнатура для проверки загружено ли наше прерывание
      KeepIP dw 0
      KeepCS dw 0
      KeepPSP dw 0
      KeepSS dw 0
      KeepSP dw 0
      KeepAX dw 0
      Keyi DB 17h
      Keyo db 18h
      Keys db 1Fh
      Keyq db 10h
      ExtraStack dw 100 dup(0)
IntCode:
      mov KeepSS, ss
      mov KeepSP, sp
      mov KeepAX, ax
      mov ax, seg ExtraStack
      mov ss, ax
      mov sp, offset IntCode
      push bx
      push cx
      push dx
      push si
      push ds
      push es
      in al, 60h
      cmp al, Keyi
             je KI
      cmp al, Keyo
             je KO
      cmp al, Keys
             je KS
      cmp al, Keyq
             je KQ
DefHandler:
      pushf
      call dword PTR cs:KeepIP
      jmp retern
KI:
      mov cl, '1'
      jmp MyHandler
KO:
      mov cl, '0'
      jmp MyHandler
KS:
      mov cl, '8'
```

```
jmp MyHandler
KQ:
      mov cl, 02h
      jmp MyHandler
MyHandler:
      in al, 61h
      mov ah, al
      or al, 80h
      out 61h, al
      xchg ah, al
      out 61h, al
      mov al, 20h
      out 20h, al
      mov ah, 05h
      mov CH, 00h
      int 16h
retern:
      pop es
      pop ds
      pop si
      pop dx
      рор сх
      pop bx
      mov sp, KeepSP
      mov ax, KeepSS
      mov ss, ax
      mov ax, KeepAX ;восстанавливаем регистры
      mov al, 20h ;разрешение прерываний более низкого уровня
      out 20h, al
      iret
NewInt ENDP
LastIntByte:
Residency PROC
      ; Установка резидентности
      mov dx, offset LastIntByte; размер в байтах от начала сегмента
      mov cl, 4; перевод в параграфы
      shr dx, cl
      add dx, 16h
      inc dx ;размер в параграфах
      mov ah, 31h ;Резидентная программа активизируется каждый раз при возникновении
прерывания,
      int 21h; вектор которого эта программа изменила на адрес одной из своих процедур.
Residency ENDP
IsTailUnLoad PROC
; провер, есть ли /un, результат в ах
      cmp byte ptr es:[82h], '/'
             jne
                  TailFalse
      cmp byte ptr es:[83h], 'u'
             jne TailFalse
      cmp byte ptr es:[84h], 'n'
```

jne TailFalse

```
;проверка, нет ли каких-то еще букв после /un, ищем пробел или перевод строки
      cmp byte ptr es:[85h], 13
             je TailTrue
      cmp byte ptr es:[85h], ' '
             je TailTrue
TailFalse:
      mov ax, 0
      ret
TailTrue:
      mov ax, 1
      ret
IsTailUnLoad ENDP
IsIntLoad PROC
      push bx
      push si
      push es
      push dx
      mov si, offset Signature
      sub si, offset NewInt ;смещение до сигнатуры нашего обработчика
      mov ah, 35h
      mov al, 09h
      int 21h ;es:bx - адрес обработчика прерывания
      mov ax, es:[bx+si] ;сигнатура из установленного сейчас обработчика
      mov dx, Signature ; сигнатура нашего обработчика
      стр ах, dx ;если совпали, значит загружен наш обработчик
             je IntIsLoad
IntIsntLoad:
      mov ax, 0
             jmp reter
IntIsLoad:
      mov ax, 1
reter:
      ;ах = 1 - сигнатуры совпали, иначе ах = 0
      pop dx
      pop es
      pop si
      pop bx
      ret
IsIntLoad ENDP
LoadInt PROC
      push ax
      push dx
      push bx
      push es
      mov ah, 35h; получение вектора предыдущего прерывания
      mov al, 09h
```

```
int 21h ; сохранение адреса обработчика прерывания
      mov KeepIP, bx; запоминаем смещение
      mov KeepCS, es; и сегмент
      push ds
      mov dx, offset NewInt ;ds:dx - адрес нашего обработчика прерывания
      mov ax, seg NewInt
      mov ds, ax
      mov ah, 25h ; установка нашего прерывания
      mov al, 09h
      int 21h
      pop ds
      pop es
      pop bx
      pop dx
      pop ax
      ret
LoadInt ENDP
UnLoadInt PROC
      push ax
      push bx
      push dx
      push si
      push es
      push ds
      ; Взятие смещения до сохраненных данных
      mov si, offset KeepIP
      sub si, offset NewInt ;смещение
      mov ah, 35h ;получение, сохранение адреса обработчика текущего прерывания
      mov al, 09h
      int 21h
      cli
      mov dx, es:[bx+si] ;KeepIP
      mov ax, es:[bx+si+2]; KeepCS
      mov ds, ax
      mov ah, 25h
      mov al, 09h
      int 21h; воостанавливаем исходный вектор прерывания
      sti
      pop ds
      mov ax, es:[bx+si+4] ;KeepPSP
      mov es, ax
      push es
      mov ax, es:[2Ch]
      mov es, ax
      mov ah, 49h ;освобождаем память, занятую обработчиком, в es сег.адрес осв. блока
памяти
      int 21h
      pop es
      mov ah, 49h
      int 21h
      pop es
```

```
pop si
      pop dx
      pop bx
      pop ax
      ret
UnLoadInt ENDP
MAIN PROC
      mov ax, DATA
      mov ds, ax
      mov KeepPSP, es
      call IsTailUnLoad ; проверка есть ли /un
      cmp ax, 1
             je UnLoad
Load: ;ключа нет - или загрузить обработчик или вывести сообщение
      call IsIntLoad
      cmp ax, 1
             je CantLoad
      CanLoad:
             call LoadInt
             mov dx, offset InLoad
             mov ah, 09h
             int 21h
             call Residency
                    jmp ext
      CantLoad:
             mov dx, offset HLoad
             mov ah, 09h
             int 21h
                   jmp ext
UnLoad: ;ключ есть - или выгрузить обработчик или вывести сообщение
      call IsIntLoad
      cmp ax, 0
             jne CanUnLoad
      CantUnLoad:
             mov dx, offset HnLoad
             mov ah, 09h
             int 21h
                    jmp ext
      CanUnLoad:
             call UnLoadInt
             mov dx, offset OutLoad
             mov ah, 09h
             int 21h
                    jmp ext
ext:
      mov ah, 4Ch
      int 21h
      MAIN ENDP
CODE ENDS
;важно, что сегмментѕ стека и данных после сегмента кода
```

```
;тк иначе обработчик займет очень много памяти ASTACK SEGMENT STACK dw 200 DUP(0) ASTACK ENDS
```

DATA SEGMENT

HLoad db 'Handler already load, unable to load again', 13, 10, '\$'
InLoad db 'Handler succsefully load', 13, 10, '\$'
OutLoad db 'Handler succsefully unload', 13, 10, '\$'
HnLoad db 'Handler not load yet, unable to unload', 13, 10, '\$'
DATA ENDS

END MAIN