# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

## ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Построение модуля динамической структуры

Студент гр. 8382	 Янкин Д.О.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2020

## Цель работы.

Исследование возможности построения загрузочного модуля динамической структуры. Исследуется интерфейс между вызывающим и вызываемым модулями по управлению и по данным.

## Ход работы.

Был написан программный модуль типа .ЕХЕ, который:

- 1) Подготавливает параметры для запуска загрузочного модуля из того же каталога, в котором находится он сам. Вызываемому модулю передается новая среда, созданная вызывающим модулем и новая командная строка.
- 2) Вызываемый модуль запускается с использованием загрузчика.
- 3) После запуска проверяется выполнение загрузчика, а затем результат выполнения вызываемой программы. Необходимо проверять причину завершения и, в зависимости от значения, выводить соответствующее сообщение. Если причина завершения 0, то выводится код завершения.

Запущена программа, когда оба модуля находятся в одной директории, введен символ С. Смотреть рисунок 1.

```
C:\>lab
Inaccessible memory: 9FFF
Enviroment adress: 1193
Command line tail:
Enviroment: PATH=Z:\ COMSPEC=Z:\COMMAND.COM BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path: C:\LAB2.COM
C
TERMINATION REASON: NORMAL
TERMINATION CODE: 43
```

Рисунок 1. Результат работы программы при модулях в одном каталоге

Запущена программа, когда оба модуля находятся в одной директории, введена комбинация Ctrl-C. Смотреть рисунок 2.

```
C:\>lab
Inaccessible memory: 9FFF
Enviroment adress: 1193
Command line tail:
Enviroment: PATH=Z:\ COMSPEC=Z:\COMMAND.COM BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path: C:\LAB2.COM

TERMINATION REASON: NORMAL
TERMINATION CODE: 03
```

Рисунок 2. Результат работы программы при модулях в одном каталоге и вводе Ctrl-C

Запущена программа, когда оба модуля находятся в другой директории, введен символ С. Смотреть рисунок 3.

```
C:\>TEMP\LAB.EXE
Inaccessible memory: 9FFF
Enviroment adress: 1193
Command line tail:
Enviroment: PATH=Z:\ COMSPEC=Z:\COMMAND.COM BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path: C:\TEMP\LAB2.COM
c
TERMINATION REASON: NORMAL
TERMINATION CODE: 63
```

Рисунок 3. Результат работы программы при модулях в другом каталоге

Запущена программа, когда оба модуля находятся в другой директории, введена комбинация Ctrl-C. Смотреть рисунок 4.

```
C:\>TEMP\LAB.EXE
Inaccessible memory: 9FFF
Enviroment adress: 1193
Command line tail:
Enviroment: PATH=Z:\ COMSPEC=Z:\COMMAND.COM BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path: C:\TEMP\LAB2.COM

TERMINATION REASON: NORMAL
TERMINATION CODE: 03
```

Рисунок 4. Результат работы программы при модулях в другом каталоге и вводе Ctrl-C

Запущена программа, когда модули были в разных директориях. Смотреть рисунок 5.

C:\>TEMP\LAB.EXE PROGRAM LOAD ERROR: FILE NOT FOUND

Рисунок 5. Результат работы программы при модулях в разных каталогах

# Контрольные вопросы.

- 1) Как реализовано прерывание Ctrl-C При обнаружении в буфере клавиатуры сочетания Ctrl-C вызывается прерывание int 23h, приводящее к завершению текущего процесса.
- 2) В какой точке заканчивается вызываемая программа, если код причины завершения 0?
  - В точке вызова функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) В какой точке заканчивается вызываемая программа по прерыванию Ctrl-C?

При считывании символа функцией 01h прерывания int21h.

#### Выводы.

В ходе лабораторной работы была исследована возможность построения загрузочного модуля динамической структуры.

# приложение а

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB.ASM

ASTACK SEGMENT STACK

DW 100 DUP(0)

ASTACK ENDS

DEVICE ERROR\$"

TIO THEIR		
DATA SEGMENT		
MEM_ALLOC_ERROR_07_MESSAGE	DB	"MEM ALLOC ERROR: MCB
WAS DESTROYED\$"		
MEM_ALLOC_ERROR_08_MESSAGE	DB	"MEM ALLOC ERROR: NOT
ENOUGH MEMORY\$"		
MEM_ALLOC_ERROR_09_MESSAGE	DB	"MEM ALLOC ERROR: WRONG
MCB ADDRESS\$"		
LOAD_ERROR_01_MESSAGE	DB	"PROGRAM LOAD ERROR:
WRONG FUNCTION NUMBER\$"		
LOAD_ERROR_02_MESSAGE	DB	"PROGRAM LOAD ERROR:
FILE NOT FOUND\$"		
LOAD_ERROR_05_MESSAGE	DB	"PROGRAM LOAD ERROR:
DISC ERROR\$"		
LOAD_ERROR_08_MESSAGE	DB	"PROGRAM LOAD ERROR: NOT
ENOUGH MEMORY\$"		
LOAD_ERROR_10_MESSAGE	DB	"PROGRAM LOAD ERROR:
WRONG ENVIROMENT STRING\$"		
LOAD_ERROR_11_MESSAGE	DB	"PROGRAM LOAD ERROR:
WRONG FORMAT\$"		
TERMINATION_REASON_00_MESSAGE	DB	"TERMINATION REASON:
NORMAL\$"		
TERMINATION_REASON_01_MESSAGE	DB	"TERMINATION REASON: BY
CTRL-BREAK\$"		
TERMINATION_REASON_02_MESSAGE	DB	"TERMINATION REASON:

TERMINATION\_REASON\_03\_MESSAGE DB "TERMINATION REASON:

RESIDENT HAS BEEN SET\$"

TERMINATION CODE MESSAGE DB "TERMINATION CODE: \$"

PARAMETER BLOCK DB 0

DD 0

DD 0

DD 0

PATH DB 128 DUP(0)

KEEP\_SS DW 0

KEEP\_SP DW 0

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:NOTHING, SS:ASTACK

KEEP\_DS DW 0

TETR\_TO\_HEX PROC near

; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII в AL

and AL,0Fh

cmp AL,09

jbe NEXT

add AL,07

NEXT: add AL,30h

ret

TETR TO HEX ENDP

BYTE TO HEX PROC near

; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ

```
push CX
          mov
                AH, AL
          call TETR_TO_HEX
          xchg AL,AH
               CL,4
          mov
          shr AL,CL
           call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
               CX
                                     ; в АН младшая
           pop
           ret
BYTE_TO_HEX ENDP
; Вывод строки по DS:DX. Логично
PRINT_STRING PROC
     push ax
     mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
     ret
PRINT_STRING ENDP
; Перевод строки
PRINT_ENDL PROC
     push ax
     push dx
     mov dl, 13
     mov ah, 02h
     int 21h
     mov dl, 10
     int 21h
     pop dx
```

```
pop ax
     ret
PRINT ENDL ENDP
FREE EXTRA MEMORY PROC
     push ax
     push bx
     ; В конце сегмента, вроде, стек должен валяться,
     ; поэтому 65536/16 = 4096 параграфов
          bx, 4096
     mov
          ah, 4Ah
     mov
     int
          21h
     jnc
               FREE EXTRA MEMORY RET
          ax, 7
     cmp
                MEM ALLOC ERROR 07
     je
     cmp
          ax, 8
     je
                MEM_ALLOC_ERROR_08
     cmp
          ax, 9
                MEM_ALLOC_ERROR_09
     je
     MEM ALLOC ERROR 07:
         dx, offset MEM ALLOC ERROR 07 MESSAGE
     call PRINT_STRING
     call PRINT_ENDL
                MEM_ALLOC_ERROR_EXIT
     jmp
     MEM ALLOC ERROR 08:
     mov dx, offset MEM ALLOC ERROR 08 MESSAGE
     call PRINT STRING
     call PRINT ENDL
```

```
jmp
               MEM_ALLOC_ERROR_EXIT
     MEM_ALLOC_ERROR_09:
          dx, offset MEM_ALLOC_ERROR_09_MESSAGE
     call PRINT STRING
     call PRINT ENDL
     jmp
                MEM_ALLOC_ERROR_EXIT
     MEM_ALLOC_ERROR_EXIT:
           ax, 4C00h
     mov
                21h
     int
     FREE_EXTRA_MEMORY_RET:
     pop
           bx
     pop
           ax
     ret
FREE_EXTRA_MEMORY ENDP
PREPARE_BLOCK PROC
     push ax
     push bx
     push dx
     mov
           bx, offset PARAMETER_BLOCK
                dx, es
     mov
     ; Сегментный адрес среды
                ax, 0
     mov
     mov
           [bx], ax
     ; Сегмент и смещение командной строки
           [bx+2], dx
     mov
                ax, 80h
     mov
```

```
mov [bx+4], ax
     ; Сегмент и смещение первого FCB
           [bx+6], dx
     mov
               ax, 5Ch
     mov
     mov
           [bx+8], ax
     ; Сегмент и смещение второго FCB
          [bx+10], dx
     mov
                ax, 6Ch
     mov
          [bx+12], ax
     mov
                dx
     pop
     pop
           bx
     pop
           ax
     ret
PREPARE_BLOCK ENDP
RUN_PROGRAM PROC
     ; Взятие пути программы
          es, es:[2Ch]
     mov
          si, 0
     mov
     ENVIROMENT_STRING_LOOP:
          dl, es:[si]
     mov
          dl, 00h
     cmp
     je
                ENVIROMENT_STRING_ENDL
     inc
          si
          ENVIROMENT_STRING_LOOP
     jmp
     ENVIROMENT_STRING_ENDL:
     inc
           si
          dl, es:[si]
     mov
```

```
cmp
     dl, 00h
jne
     ENVIROMENT_STRING_LOOP
add
     si, 03h
lea
     di, PATH
PATH_LOOP:
    dl, es:[si]
mov
     dl, 00h
cmp
           PATH_ENDL
je
     [di], dl
mov
inc
     di
inc
     si
jmp
     PATH LOOP
PATH_ENDL:
           di, 7
sub
     [di], byte ptr 'L'
mov
     [di+1], byte ptr 'A'
mov
     [di+2], byte ptr 'B'
mov
     [di+3], byte ptr '2'
mov
     [di+4], byte ptr '.'
mov
     [di+5], byte ptr 'C'
mov
     [di+6], byte ptr '0'
mov
     [di+7], byte ptr 'M'
mov
     [di+8], byte ptr 00h
mov
; Подготовка к вызову
           KEEP_DS, ds
mov
     KEEP_SS, ss
mov
     KEEP SP, sp
mov
```

; Адрес блока параметров

mov ax, ds

mov es, ax

mov bx, offset PARAMETER\_BLOCK

; Адрес пути до программы

mov dx, offset PATH

; Вызов

mov ax, 4B00h

int 21h

mov ds, KEEP\_DS

mov ss, KEEP\_SS

mov sp, KEEP\_SP

call PRINT\_ENDL

jnc LOAD\_OK

LOAD\_ERROR:

cmp ax, 1

je LOAD\_ERROR\_01

cmp ax, 2

je LOAD\_ERROR\_02

cmp ax, 5

je LOAD\_ERROR\_05

cmp ax, 8

je LOAD\_ERROR\_08

cmp ax, 10

je LOAD\_ERROR\_10

cmp ax, 11

je LOAD\_ERROR\_11

LOAD\_ERROR\_01:

lea dx, LOAD\_ERROR\_01\_MESSAGE

jmp LOAD\_ERROR\_PRINT

LOAD\_ERROR\_02:

lea dx, LOAD ERROR 02 MESSAGE

jmp LOAD\_ERROR\_PRINT

LOAD\_ERROR\_05:

lea dx, LOAD\_ERROR\_05\_MESSAGE

jmp LOAD\_ERROR\_PRINT

LOAD\_ERROR\_08:

lea dx, LOAD\_ERROR\_08\_MESSAGE

jmp LOAD\_ERROR\_PRINT

LOAD\_ERROR\_10:

lea dx, LOAD\_ERROR\_10\_MESSAGE

jmp LOAD\_ERROR\_PRINT

LOAD\_ERROR\_11:

lea dx, LOAD\_ERROR\_11\_MESSAGE

LOAD\_ERROR\_PRINT:

call PRINT\_STRING

call PRINT\_ENDL

mov ax, 4C00h

int 21h

LOAD\_OK:

mov ax, 4D00h

int 21h

cmp ah, 0

je TERMINATION\_REASON\_00

cmp ah, 1

je TERMINATION REASON 01

cmp ah, 2

je TERMINATION\_REASON\_02

cmp ah, 3

je TERMINATION\_REASON\_03

### TERMINATION\_REASON\_00:

lea dx, TERMINATION\_REASON\_00\_MESSAGE

call PRINT STRING

call PRINT ENDL

call BYTE\_TO\_HEX

mov di, offset TERMINATION\_CODE\_MESSAGE

add di, 18

mov [di], al

mov [di+1], ah

mov dx, offset TERMINATION\_CODE\_MESSAGE

call PRINT\_STRING

call PRINT\_ENDL

ret

## TERMINATION\_REASON\_01:

lea dx, TERMINATION\_REASON\_01\_MESSAGE

jmp TERMINATION REASON PRINT

## TERMINATION\_REASON\_02:

lea dx, TERMINATION\_REASON\_02\_MESSAGE

jmp TERMINATION REASON PRINT

TERMINATION\_REASON\_03:

lea dx, TERMINATION\_REASON\_03\_MESSAGE

TERMINATION\_REASON\_PRINT:

call PRINT\_STRING

call PRINT\_ENDL

ret

RUN\_PROGRAM ENDP

MAIN PROC

mov ax, DATA

mov ds, ax

call FREE\_EXTRA\_MEMORY

call PREPARE\_BLOCK

call RUN\_PROGRAM

mov ax, 4C00h

int 21h

MAIN ENDP

CODE ENDS

**END MAIN** 

## приложение Б

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB2.ASM

```
TESTPC SEGMENT
    ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
    ORG 100H
START: JMP BEGIN
; ДАННЫЕ
INACCESSIBLE MEMORY MESSAGE
                                 db 'Inaccessible memory: ',
'$'
                                  db '0000', 13, 10, '$'
INACCESSIBLE MEMORY
ENVIROMENT ADRESS MESSAGE db 'Enviroment adress: ', '$'
                                  db '0000', 13, 10, '$'
ENVIROMENT_ADRESS
COMMAND_LINE_TAIL_MESSAGE db 'Command line tail: ', '$'
                                  db 'Enviroment: ', '$'
ENVIROMENT_MESSAGE
PATH MESSAGE
                                  db 'Path: ', '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
         and AL, 0Fh
         cmp AL,09
         jbe NEXT
         add AL,07
NEXT:
         add AL,30h
```

ret

TETR\_TO\_HEX ENDP

```
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
          push CX
          mov AH, AL
          call TETR TO HEX
          xchg AL,AH
          mov CL,4
          shr AL,CL
          call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
          pop CX
                                    ; в АН младшая
          ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
          ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
          push BX
          mov BH,AH
          call BYTE_TO_HEX
          mov [DI],AH
          dec DI
          mov [DI],AL
          dec DI
          mov AL, BH
          call BYTE_TO_HEX
          mov [DI],AH
          dec DI
          mov [DI],AL
          pop BX
          ret
WRD TO HEX ENDP
```

```
;-----
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI - адрес поля младшей цифры
        push CX
        push DX
        xor AH,AH
        xor DX,DX
        mov CX,10
loop_bd:div CX
        or DL,30h
        mov [SI],DL
        dec SI
        xor DX,DX
        cmp AX,10
        jae loop_bd
        cmp AL,00h
        je end_l
        or AL,30h
        mov [SI], AL
        dec si
end_1:
        pop DX
        pop CX
        ret
BYTE_TO_DEC ENDP
;-----
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
        push ax
```

```
mov ah, 09h
        int 21h
        pop ax
        ret
PRINT STRING ENDP
;-----
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
        push ax
        push dx
        mov dl, ah
        mov ah, 02h
        int 21h
        mov dl, al
        int 21h
        pop dx
        pop ax
        ret
PRINT_WORD ENDP
;-----
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
        push ax
        push dx
        mov dl, 13
        mov ah, 02h
        int 21h
```

```
mov dl, 10
          int 21h
          pop dx
          pop ax
          ret
PRINT_ENDL ENDP
;-----
; КОД
BEGIN:
          ; Недоступная память
          mov dx, offset INACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 2h
          mov ax, [bx]
          mov di, offset INACCESSIBLE_MEMORY
          add di, 3
          call WRD_TO_HEX
          mov dx, offset INACCESSIBLE_MEMORY
          call PRINT_STRING
          ; Сегментный адрес среды, передаваемый программе
          mov dx, offset ENVIROMENT_ADRESS_MESSAGE
          call PRINT STRING
          mov bx, 2Ch
```

```
mov ax, [bx]
           mov di, offset ENVIROMENT_ADRESS
           add di, 3
           call WRD TO HEX
          mov dx, offset ENVIROMENT_ADRESS
          call PRINT_STRING
           ; Хвост командной строки
          mov dx, offset COMMAND_LINE_TAIL_MESSAGE
           call PRINT STRING
          mov bx, 80h
          mov ch, 0
          mov cl, [bx]
          cmp cx, 0
           je COMMAND_LINE_TAIL_END
          mov bx, 81h
          mov ah, 02h
COMMAND_LINE_TAIL_LOOP:
          mov dl, [bx]
           int 21h
           add bx, 1
           loop COMMAND_LINE_TAIL_LOOP
COMMAND_LINE_TAIL_END:
           call PRINT_ENDL
```

; Область среды mov dx, offset ENVIROMENT\_MESSAGE

```
call PRINT_STRING
          mov bx, 2Ch
          mov es, [bx]
          mov bx, 0
          mov ah, 02h
ENVIROMENT_LOOP:
          mov dl, 0
          cmp dl, es:[bx]
          je ENVIROMENT_END
ENVIROMENT_VARIABLE_LOOP:
          mov dl, es:[bx]
          int 21h
          add bx, 1
          cmp dl, 0
          jne ENVIROMENT_VARIABLE_LOOP
          je ENVIROMENT_LOOP
ENVIROMENT_END:
          call PRINT_ENDL
          ; Путь загружаемого модуля
          mov dx, offset PATH_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          add bx, 3
PATH_LOOP:
          mov dl, es:[bx]
          int 21h
          add bx, 1
          cmp dl, 0
          jne PATH LOOP
          call PRINT ENDL
```

mov ah, 01h

int 21h

mov ah, 4Ch

int 21h

TESTPC ENDS

END START ; конец модуля, START – точка входа