4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

多元系: 含有两种或两种以上化学组分的系统

比如: 氧气、一氧化碳和二氧化碳混合气体: 三元系

盐的水溶液,金和银的合金:二元系

- 多元系可以是均匀系也可以是复相系。
- 多元系可以发生相变也可以发生化学变化。

多元系的复相平衡和化学平衡!

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

多元系热力学函数的一般性质和热力学方程?

先考虑均匀系: 考虑的系统是单相的或者是复相中的某 一相

设该均匀系有k个组元:

各组元的质量为: $m_1, \cdots m_k$

各组元物质的量: $n_1, \dots n_k$ (化学参量)

系统处于平衡态时,必须满足相变**或**化学平衡,化学参量 不能随意改变!

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

先考虑均匀系

选取 $T, p, n_1, \cdots n_k$ 为状态参量,基本热力学函数:

$$V = V(T, p, n_1, \dots, n_k)$$

$$U = U(T, p, n_1, \dots, n_k)$$

$$S = S(T, p, n_1, \dots, n_k)$$

$$V(T,p,\lambda n_1,\cdots,\lambda n_k)=\lambda V(T,p,n_1,\cdots,n_k)$$

广延性:
$$U(T,p,\lambda n_1,\cdots,\lambda n_k)=\lambda U(T,p,n_1,\cdots,n_k)$$
$$S(T,p,\lambda n_1,\cdots,\lambda n_k)=\lambda S(T,p,n_1,\cdots,n_k)$$

体积、内能和熵都是各组元的一次齐函数。

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

齐函数的欧勒定理:

若:
$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_k) = \lambda^m f(x_1, \dots, x_k)$$

两边对 λ 求导,同时令 $\lambda=1$ 有:

$$\sum_{i} x_{i} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} = mf$$

欧勒定理!

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

基本热力学函数:

$$V = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial V}{\partial n_{i}} \right)_{T, p, n_{j}}$$

$$U = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial U}{\partial n_{i}} \right)_{T, p, n_{j}}$$

$$S = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial S}{\partial n_{i}} \right)_{T, p, n_{j}}$$

 n_j 表示除 i 组元外其它全部组元

$$v_i = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,n,n}$$
 偏摩尔体积

定义:
$$u_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$$
 偏摩尔内能

$$s_i = \left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_i}$$
 偏摩尔熵

物理意义

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

于是热力学函数可以简化为:

$$V = \sum_{i} n_i v_i, \quad U = \sum_{i} n_i u_i, \quad S = \sum_{i} n_i s_i$$

任意广延量都是物质量的一次齐函数:

$$G = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}} \right)_{T, p, n_{i}} = \sum_{i} n_{i} \mu_{i}$$

 μ_i 为 i 组元的偏摩尔吉布斯函数、化学势!

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

多元系的热力学基本方程: $G = G(T, p, n_1, \dots, n_k)$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} dp + \sum_{i} \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j} dn_i$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} = -S, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} = V$$

吉布斯函数全微分: $dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

另外:
$$U = G + TS - PV$$

多元系基本热力学方程: $dU = TdS - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$

同样可以得到F、H的全微分形式!

$$\mu_{i} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_{i}}\right)_{S,V,n_{j}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_{i}}\right)_{S,p,n_{j}} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_{i}}\right)_{T,V,n_{j}}$$

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

$$G = \sum_{i} n_{i} \mu_{i}$$
 $dG = \sum_{i} n_{i} d\mu_{i} + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$
$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$
 可得: $SdT - Vdp + \sum_{i} n_{i} d\mu_{i} = 0$ 吉布斯关系!

k+2个强度量,只有k+1个是独立的!

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

对于多元复相系统,每一个相有自己的热力学函数和热力学基本方程!

$$dU^{\alpha} = T^{\alpha}dS^{\alpha} - p^{\alpha}dV^{\alpha} + \sum_{i} \mu_{i}^{\alpha}dn_{i}^{\alpha}$$

$$H^{\alpha} = U^{\alpha} + P^{\alpha}V^{\alpha}$$

$$F^{\alpha} = U^{\alpha} - T^{\alpha}S^{\alpha}$$

$$G^{\alpha} = U^{\alpha} - T^{\alpha}S^{\alpha} + P^{\alpha}V^{\alpha}$$

由热力学函数的广延性可知,整个复相系有:

$$V = \sum_{a} V^{a}, \quad U = \sum_{a} U^{a}$$
 $S = \sum_{a} S^{a}, \quad n_{i} = \sum_{a} n_{i}^{a}$

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

一般整个复相系不存在总焓、自由能和吉布斯函数!

各相压强相同:
$$H = \sum_{a} H^{a}$$

各相温度相同:
$$F = \sum_{a} F^{a}$$

各相压强和温度相同:
$$G = \sum_{a} G^{a}$$

4.2 多元系的复相平衡条件

- 若两相具有相同的温度和压强,并且保持不变
- 组元间不发生化学反应
- 热平衡和力学平衡条件已满足

设有两相:
$$\alpha$$
和 β n_i^{α} 和 n_i^{β} ($i=1,...,k$)

系统发生虚变动:

- 各相物质的总量保持不变
- 吉布斯函数极小!

4.2 多元系的复相平衡条件

$$\delta n_i^{\alpha} + \delta n_i^{\beta} = 0 (i = 1, \dots, k)$$

总吉布斯函数变化: $\delta G = \delta G^{\alpha} + \delta G^{\beta}$

其中:
$$\delta G^{\alpha} = \sum_{i} \mu_{i}^{\alpha} dn_{i}^{\alpha}$$
 其中:
$$\delta G^{\beta} = \sum_{i} \mu_{i}^{\beta} dn_{i}^{\beta}$$
 于是有:
$$\delta G = \sum_{i} \left(\mu_{i}^{\alpha} - \mu_{i}^{\beta} \right) \delta n_{i}^{\alpha}$$

平衡态吉布斯函数最小,有: $\delta G = 0$

4.2 多元系的复相平衡条件

由于虚变动中 δn_i^{α} 是任意的,必有:

$$\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\beta}$$

在系统达到平衡时,两相中各组元中化学势必须分别相等

如果平衡条件不满足,必须有:

$$(\mu_i^{\alpha} - \mu_i^{\beta}) \delta n_i^{\alpha} < 0$$
 若 $\mu_i^{\alpha} > \mu_i^{\beta}$, 有 $\delta n_i^{\alpha} < 0$ 若 $\mu_i^{\alpha} < \mu_i^{\beta}$, 有 $\delta n_i^{\alpha} > 0$

组元物质由化学势高的相转变到化学势低的相

膜平衡

4.3 吉布斯相律

- 单相系温度和压强可以独立改变
- 两相系达到平衡,压强和温度需要满足一定关系
- 三相系只能在确定的温度和压强下才能达到平衡

多元复相系达到平衡时,独立参量?

考虑一个多元系: φ 个相

假设每个相有k个组元

对于某一组元用 k+2 个量描述!

4.3 吉布斯相律

系统达到平衡时,如果不改变压强、温度和相对比例, 平衡不会受到破坏!

引入新的强度变量:
$$x_i^{\alpha} = \frac{n_i^{\alpha}}{n^{\alpha}}$$
 $\sum_i x_i = 1$

 x_i^{α} 为 α 相中i组元的摩尔分数!

因此描述一个平衡态中的一个相,需要k+1个变量!

 φ 个相中总的变量数: $(k+1)\varphi$

4.3 吉布斯相律

当考虑到系统平衡条件时:

热平衡条件:
$$T^1 = T^2 = \cdots = T^{\varphi}$$
 φ -1个方程!

力学平衡条件:
$$p^1 = p^2 = \cdots = p^{\varphi}$$
 $\varphi - 1$ \uparrow \uparrow \uparrow

相变平衡条件:
$$\mu_i^1 = \mu_i^2 = \cdots = \mu_i^{\varphi}$$
 $k(\varphi-1)$ 个方程!

三个平衡条件共有:
$$(k+2)(\varphi-1)$$
个方程!

因此,可以独立改变的有:

$$f = (k+1)\varphi - (k+2)(\varphi - 1) = k+2-\varphi$$
 吉布斯相律!

4.3 吉布斯相律

如果某一个相中少了一个组元?

系统强度量:
$$(k+1)\varphi \rightarrow (k+1)(\varphi-1)+k$$

热平衡条件: $T^1 = T^2 = \cdots = T^{\varphi}$ φ -1个方程!

力学平衡条件: $p^1 = p^2 = \cdots = p^{\varphi}$ $\varphi - 1$ 个方程!

相变平衡条件: $\mu_i^1 = \mu_i^2 = \cdots = \mu_i^{\varphi}$ $k(\varphi-1)-1$ 个方程!

因此,可以独立改变的有:

$$f = (k+1)(\varphi-1)+k-(k+2)(\varphi-1)+1=k+2-\varphi$$

这时 k 理解为系统总组元数!

4.3 吉布斯相律

例: 盐的水溶液

盐的水溶液单相存在: k=2 $\varphi=1$ $f=k+2-\varphi=3$

温度、压强和浓度可以独立改变!

溶液与水蒸气平衡: k=2 $\varphi=2$ $f=k+2-\varphi=2$

温度和浓度可以独立改变!

4.4 二元系相图举例

- 通过化学势可以确定相图
- 化学势难以测定


相律!

- 相图是实验直接测定
- 二元系: 两个组元

每个相由三个强度量描述:

温度 压强 摩尔分数或质量百分比

4.4 二元系相图举例



金银合金相图!


(无限固溶体)

固相可以任意比例互相溶解

相变过程是平衡相变过程

4.4 二元系相图举例

杠杆定则:




$$\frac{m^{\alpha}}{m^{\beta}} = \frac{\overline{ON}}{\overline{MO}}$$

m^α:液相的质量

 m^{β} :固相的质量

4.4 二元系相图举例



4.5 化学平衡条件

化学平衡条件:

多元系中各组元可以发生化学反应时系统达到平衡 所要满足的条件!

仅考虑系统为单相系的情形,单相化学反应!

化学反应的表达:

$$2H_2 + O_2 \leftrightarrow 2H_2O$$

在热力学中写作: $2H_2O-2H_2-O_2=0$

4.5 化学平衡条件

$$3H_2+SO_2 \leftrightarrow H_2S+2H_2O$$

在热力学中写作:

$$H_2S + 2H_2O - 3H_2 - SO_2 = 0$$

生成物: 方程中带正系数的组元

反应物: 方程中带负系数的组元

4.5 化学平衡条件

单相化学反应方程式一般形式为:

$$\sum_{i} v_i A_i = 0$$

 A_i :为i组元的分子式

 v_i :为i组元的系数

当发生化学反应时,各组元物质的量的改变必与各组元在反应方程中系数成正比!

$$dn_{H_2O}: dn_{H_2}: dn_{O_2} = 2:-2:-1$$

令dn表示共同比例因子,有:

$$dn_{H_2O} = 2dn$$
, $dn_{H_2} = -2dn$, $dn_{O_2} = -dn$

4.5 化学平衡条件

dn > 0时反应正向进行 dn < 0时反应逆向进行

一般对单相化学反应有: $dn_i = v_i dn$ $(i = 1, 2, \dots, k)$

发生化学反应后:系统焓变为: $\Delta H = \sum_{i} v_{i} h_{i}$

h,为偏摩尔焓

在等压过程中, 焓的增加等于系统在过程中从外界吸收的热量:

$$Q_p = \Delta H$$

4.5 化学平衡条件

焓为状态函数与过程无关 ➡ 赫斯定律!

如果一个反应可以通过不同两组中间过程达到,两组过程的反应热应当相等。

(可以用来计算实验上不能直接测量的反应热)

单相反应的平衡条件

(假设反应是在等温等压条件下进行)

系统发生一个虚变动,组元物质的量改变为:

$$\delta n_i = v_i \delta n \qquad (i = 1, 2, \dots, k)$$

引起的吉布斯函数改变:

$$\delta G = \sum_{i} \mu_{i} \delta n_{i} = \delta n \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i}$$

4.5 化学平衡条件

等温等压条件下,平衡态的吉布斯函数最小:

$$\delta G = \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i} = 0$$
 单相化学反应化学平衡条件!

若该条件不满足,反应就要进行,使得系统吉布斯函数减小

$$\sum_{i} v_{i}\mu_{i} < 0$$
 $\sum_{i} v_{i}\mu_{i} < 0$ 反应正向进行
$$\sum_{i} v_{i}\mu_{i} > 0$$
 $\delta n > 0$ 反应逆向进行

4.5 化学平衡条件

反应度:

初态各组元物质的量: n_1^0, \dots, n_k^0

终态各组元物质的量: $n_i = n_i^0 + v_i \Delta n$ $(i = 1, 2, \dots, k)$

$$\Delta n = ?$$

约束条件: n_i 非负!

$$\Delta n_b \le \Delta n \le \Delta n_a$$

反应度: $\varepsilon = \frac{\Delta n - \Delta n_b}{\Delta n_a - \Delta n_b}$

=1 反应正向达到最大限度

=0 反应逆向达到最大限度

4.6 混合理想气体的性质

若要确定反应度,必须知道化学势。

热力学函数 → 化学势 → 反应度

先讨论混合理想气体性质

混合气体压强: $p = \sum_{i} p_i$ 各组元分压之和!

 p_i 为i组元单独存在,与混合气体具有相同温度和体积时的压强!

(道尔顿分压定律)

4.6 混合理想气体的性质

对于理想气体:
$$p_i = n_i \frac{RT}{V}$$

分压定律: $pV = (n_1 + n_2 + \cdots + n_k)RT$ 混合气体物态方程

比较后有:
$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \dots + n_k} = x_i$$

4.6 混合理想气体的性质

如何求混合理想气体内能和熵?

由平衡条件可知:

能通过半透膜的气体分压、温度和化学势相等 i组元理想气体的化学势:

$$\mu_i = \mu'(T, p_i) = RT(\varphi_i + \ln p_i)$$
$$= RT(\varphi_i + \ln x_i p)$$

$$\varphi_i = \frac{h_{i0}}{RT} - \int \frac{dT}{RT^2} \int c_{p_i} dT - \frac{s_{i0}}{R}$$

4.6 混合理想气体的性质

于是混合气体的吉布斯函数为:

$$G = \sum_{i} n_{i} \mu_{i} = \sum_{i} n_{i} RT(\varphi_{i} + \ln x_{i} p)$$

为混合气体的特性函数,由此可以得到气体热力学量!

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$V = \frac{\partial G}{\partial p} = \frac{\sum_{i} n_{i} RT}{p}$$
 混合气体物态方程!

4.6 混合理想气体的性质

可以得到:

$$S = -\frac{\partial G}{\partial T} \qquad S = \sum_{i} n_{i} \left[\int c_{p_{i}} \frac{dT}{T} - R \ln(x_{i} p) + s_{i0} \right]$$

混合气体的熵等于各组元的分熵和

$$H = G - T \frac{\partial G}{\partial T} \qquad H = \sum_{i} n_{i} \left[\int c_{p_{i}} dT + h_{i0} \right]$$

混合气体的焓等于各组元的分焓和

4.6 混合理想气体的性质

$$U = G - T \frac{\partial G}{\partial T} - p \frac{\partial G}{\partial p} \qquad U = \sum_{i} n_{i} \left[\int c_{V_{i}} dT + u_{i0} \right]$$

混合气体的内能分内能和

吉布斯佯谬:

改写:
$$S = \sum_{i} n_{i} \left[\int c_{p_{i}} \frac{dT}{T} - R \ln(x_{i}p) + s_{i0} \right]$$
$$= \sum_{i} n_{i} \left[\int c_{p_{i}} \frac{dT}{T} - R \ln(p) + s_{i0} \right] - \sum_{i} n_{i} R \ln(x_{i})$$

单独存在时与混合气体具有 等温等压相同温度和压强混合后熵增 混合贡献

4.6 混合理想气体的性质

两种不同气体等温等压下,各n mol混合后熵增为:

$$C = 2nR \ln 2$$

对于同种气体由熵的广延性可知,同种气体混合:C=0

吉布斯佯谬: 当两种气体性质任意接近时, 熵发生突变!

如何解释?

4.7 理想气体的化学平衡

理想气体理论可以做实际气体化学反应的一级近似!

对于化学反应有:
$$\sum_{i} v_i A_i = 0$$

达到平衡有:
$$\sum_{i} v_i \mu_i = 0$$

理想气体有:
$$\mu_i = RT[\varphi_i(T) + \ln p_i]$$

定义:

$$\ln K_p = -\sum_i \nu_i \varphi_i(T)$$
 定压平衡常数!

平衡条件为:
$$\prod_{i} p_{i}^{V_{i}} = K_{p}(T)$$
 反应达到平衡时 组分压强关系!

质量作用律!

4.7 理想气体的化学平衡

又因:
$$p_i = x_i p$$

可以得到: $\prod_{i} x_i^{\nu_i} = K(T, p)$ 达到平衡时组分mol分数关系!

其中:
$$K(T,p) = p^{-\nu}K_p(\nu = \sum_i \nu_i)$$
 平衡常数!

注意:

达到平衡后各组元分压的连乘积与初始分压无关!

系统未达到平衡时,反应就要进行:

反应正向条件:
$$\sum_{i} \nu_{i} \mu_{i} < 0$$

$$\prod_{i} p_{i}^{\nu_{i}} < K_{p}(T)$$

4.7 理想气体的化学平衡

如果已知某一化学反应的平衡常数,在给定初始各组元的物质的量,由质量作用律可求出反应达到平衡时各组元物质的量

例: $\frac{1}{2}$ $mol \circ H_2S$, $\frac{3}{4}$ $mol \circ H_2O$, $2mol \circ H_2$, $1mol \circ SO_2$,

进行化学反应: $H_2S + 2H_2O - 3H_2 - SO_2 = 0$

平衡条件为: $\mu_{H_2S} + 2\mu_{H_2o} - 3\mu_{H_2} - \mu_{SO_2} = 0$

4.7 理想气体的化学平衡

终态各组元物质的量:
$$n_{H_2S} = 1/2 + \Delta n$$
 $n_{H_2O} = 3/4 + 2\Delta n$ $n_{H_2} = 2 - 3\Delta n$ $n_{SO_2} = 1 - \Delta n$ 终态总的物质量为: $n = \sum_i n_i = 4.25 - \Delta n$

$$\prod_{i} x_{i}^{\nu_{i}} = K(T, p) \qquad \underbrace{ \frac{(0.5 + \Delta n)(0.75 + 2\Delta n)^{2}(4.25 - \Delta n)}{(2 - 3\Delta n)^{3}(1 - \Delta n)}}_{} = pK_{p}(T)$$

4.7 理想气体的化学平衡

平衡常数如何确定?

$$\ln K_{p} = -\sum_{i} v_{i} \varphi_{i} = -\frac{\sum_{i} v_{i} h_{i0}}{RT} + \frac{1}{R} \sum_{i} v_{i} \int \frac{dT}{T^{2}} \int c_{p_{i}} dT + \frac{\sum_{i} v_{i} S_{i0}}{R}$$

若温度变化不大,热容视为常数:

$$\ln K_p = -\frac{A}{T} + C \ln T + B$$

也可由实验直接测定!

$$A = \frac{\sum_{i} v_{i} h_{0i}}{R}, \qquad B = \frac{\sum_{i} v_{i} (s_{0i} - c_{pi})}{R}, \qquad C = \frac{\sum_{i} v_{i} c_{pi}}{R}$$

4.8 热力学第三定律

研究低温现象时总结出来的规律

能斯特定律:

凝聚系的熵在等温过程中的改变随绝对温度趋于零:

$$\lim_{T\to 0} (\Delta S)_T = 0$$
 $(\Delta S)_T$ 为等温过程中的熵变

推论:不可能通过有限步骤,使一个物体冷却到绝对零度

能氏定律如何分析出来的?

- 等温等压过程中化学反应朝着吉布斯函数减少的方向进行: $\Delta G < 0$
- Thomson-Berthelot原理: 化学反应朝着放热方向进行: △*H*<0

4.8 热力学第三定律

在低温下, 化学反应方向用: $\Delta G < 0$,和 $\Delta H < 0$

可得到相似的结论。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\Delta H - \Delta G}{T} = \Delta S$$

当
$$T$$
趋向于零时有: $\left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T}\right)_0 - \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_0 = \lim_{T \to 0} \Delta S$

如果假设: $\lim_{T\to 0} (\Delta S)_T = 0$

则 ΔG , ΔH 不但相等而且偏导数相同


4.8 热力学第三定律

又因为:
$$S = -\frac{\partial G}{\partial T}$$

可知:
$$\left(\frac{\partial}{\partial T}\Delta G\right)_0 = -\lim_{T\to 0} (\Delta S)_T = 0$$

因此有:
$$\left(\frac{\partial}{\partial T}\Delta G\right)_0 = \left(\frac{\partial}{\partial T}\Delta H\right)_0 = 0$$

在等温等压条件下,*T*趋向于0时,系统在化学反应前后的熵变为0.



4.8 热力学第三定律

将假设推广到任意等温过程,就得到能氏定律 经过多年的实验和理论研究,引出的大量推论都证实 是独立于热力学第一、二定律的另外一个规律。

也可表示为: $S(0, y_B) = S(0, y_A)$

含义: T趋向0时,系统熵的数值与状态参量y的数值无关。

y表示: 体积、压强、不同相、反应前后的反应物和生成物

4.8 热力学第三定律

温度趋于绝对零度时物质的性质:

 $1)T \rightarrow 0$ 时,物质系统的热容量趋于零

$$C_{y} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{y} = \left(\frac{\partial S}{\partial \ln T} \right)_{y}$$

$$T \to 0$$
时, $\ln T \to -\infty$, S 有限, 因此: $\lim_{T \to 0} C_y = 0$

 $2)T \rightarrow 0$ 时,物质系统的熵与体积和压强无关

$$\lim_{T \to 0} \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_{T} = \lim_{T \to 0} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{p} = 0$$

4.8 热力学第三定律

由麦氏关系可知:
$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T$$
 $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$

也就意味着,温度趋近于零温时,物质体胀系数和压强系数趋于零。

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

 $S(0, y_B) = S(0, y_A)$, A, B理解为不同的相 导致 $T \rightarrow 0$ 时,一级相变的平衡曲线斜率为零。

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1}$$

4.8 热力学第三定律

 $S(0, y_B) = S(0, y_A), y_A, y_B$ 也可理解反应前后反应物和生成物

$$Pb+S=PbS$$

$$S_{Pb}(0)+S_{S}(0)=S_{PbS}(0)$$

 $S(0, y_B) = S(0, y_A)$, A, B理解为一切热力学平衡的形态 熵是一个绝对常量: $\lim_{T\to 0} S_0 = 0$ 。

$$S(T, y) = S(0, y) + \int_0^T \frac{C_y(T)}{T} dT$$

4.8 热力学第三定律

因: S(0, y)与y无关,可取为零,有:

$$S(T,y) = \int_0^T \frac{C_y(T)}{T} dT \qquad S(T,p) = \int_0^T \frac{C_p(T)}{T} dT$$

6) 能氏定理也适用于亚稳平衡态

以硫为例: $T > T_0$ 单斜晶m $T < T_0$ 正交晶r

单斜 (monoclinic)	$a \neq b \neq c$ $a = y = \frac{\pi}{2}$ $\beta \neq \frac{\pi}{2}$		
正交 (orthorhombic)	$a \neq b \neq c$ $a = \beta = y = \frac{\pi}{2}$		

4.8 热力学第三定律

在 T_0 以上将单斜晶迅速冷却,冻结在单斜晶亚稳态时:

在 T_0 单斜晶的熵可用两种方法计算:

$$S^{m}(T_{0}) = S^{m}(0) + \int_{0}^{T_{0}} \frac{C_{p}^{m}}{T} dT$$

$$S^{m}(T_{0}) = S^{r}(0) + \int_{0}^{T_{0}} \frac{C_{p}^{r}}{T} dT + \frac{L}{T_{0}}$$


实验发现: $S^m(T_0) - S^m(0) = S^m(T_0) - S^r(0)$

说明: $S^m(0) = S^r(0)$

4.8 热力学第三定律

低温下,冻结的非平衡态,熵值不满足 $\lim_{T\to 0} S_0 = 0$

以CO为例:



晶体从高温冷却,由于动力学原因,冻结在无序的 非平衡态,温度趋向零,熵不为零 作业: 1、2、3、4、5 8、9