3.1 热动平衡判据

如何判断一个系统的平衡状态?

熵增加原理: 孤立系统的熵永不减少!

熵判据: 如果孤立系统达到熵极大的状态,不可能发生任何宏观的变化,系统就达到平衡态!

具体做法:

研究围绕该状态发生各种可能**虚变动**,比较由此引起的熵变如果围绕该状态的各种可能的虚变动引起的熵变小于零,就是稳定的平衡状态!

虚变动:

理论上假想的,满足外加约束条件的各种可能的变动

3.1 热动平衡判据

孤立系统: 如果只有体积功, 体积和内能不变

ΔS < 0 熵有极大值,稳定平衡状态

 $\Delta S = 0$ 中性平衡状态

孤立系统处于平衡状态的必要和充分条件为:

 $\Delta S < 0$

3.1 热动平衡判据

若S可展开为:

$$\delta S = 0$$

熵函数有极值

平衡条件

$$\Delta S = \delta S + \frac{1}{2}\delta^2 S$$

$$\delta S = 0$$
$$\delta^2 S < 0$$

熵函数有极大值

平衡稳定 性条件

亚稳态: 较小的极大

平衡态:最大的极大

熵判据只对孤立系统适用!

3.1 热动平衡判据

在等温等容条件下,系统的自由能永不增加!



等温等容系统处在稳定平衡状态的必要和充分条件为:

$$\Delta F > 0$$

$$\Delta F = \delta F + \frac{1}{2}\delta^2 F$$

$$\delta F = 0$$
$$\delta^2 F > 0$$

平衡和平衡 稳定性条件!

也存在亚稳态!

3.1 热动平衡判据

在等温等压条件下,系统的吉布斯函数永不增加!



等温等压系统处在稳定平衡状态的必要和充分条件为:

$$\Delta G > 0$$

$$\Delta G = \delta G + \frac{1}{2}\delta^2 G$$

$$\delta G = 0$$
$$\delta^2 G > 0$$


平衡和平衡 稳定性条件!

也存在亚稳态!

3.1 热动平衡判据

热动平衡判据应用:

均匀系统的热动平衡条件和平衡稳定性条件?



3.1 热动平衡判据

整个孤立系统熵变: $\Delta \tilde{S} = \Delta S + \Delta S_0$

在稳定平衡状态下,系统熵取极大值: $\delta \tilde{S} = \delta S + \delta S_0 = 0$

由热力学基本方程有:

$$\delta S = \frac{\delta U + p \delta V}{T}$$
$$\delta S_0 = \frac{\delta U_0 + p_0 \delta V_0}{T_0}$$

可得:
$$\delta \tilde{S} = \delta U \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) + \delta V \left(\frac{p}{T} - \frac{p_0}{T_0} \right) = 0$$

3.1 热动平衡判据

 $\delta U, \delta V$ 可独立改变,于是有:

$$T = T_0$$
, $p = p_0$

达到平衡时子系统与媒质具有相同的温度和压强,整个系统的温度和压强是均匀的!

二阶微分为负: $\delta^2 \tilde{S} = \delta^2 S + \delta^2 S_0 < 0$

可近似为: $\delta^2 \tilde{S} \approx \delta^2 S < 0$

3.1 热动平衡判据

$$\delta^{2}S = \left[\left(\frac{\partial^{2}S}{\partial U^{2}} \right) (\delta U)^{2} + 2 \frac{\partial^{2}S}{\partial U \partial V} \delta U \delta V + \left(\frac{\partial^{2}S}{\partial V^{2}} \right) (\delta V)^{2} \right]$$

选T,V为独立变量:

$$\delta^2 S = -\frac{C_V}{T^2} (\delta T)^2 + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T (\delta V)^2 < 0$$

若对所有虚变动都小于零:

$$C_V > 0$$
, $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0$ 平衡稳定条件

系统对平衡发生偏离,系统中将自发产生相应过程,恢复系统的平衡,适用于整个均匀系统

3.2 开系的热力学基本方程

单元系: 指化学上纯的物质系统

研究单元复相系! • 系统中每一相为开系

• 复相系平衡条件?

例如:水和水蒸气: 单元两相系 冰、水和水蒸气: 单元三相系

- 开系
- 复相平衡满足一定平衡条件

3.2 开系的热力学基本方程

物质的量不发生变化(闭系):

$$dG = -SdT + Vdp$$

吉布斯函数为广延量,对于开系有:

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dn$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,p} \quad 化学势!$$

3.2 开系的热力学基本方程

由于吉布斯函数为广延量,系统吉布斯函数等于物质的量与摩尔吉布斯函数之积:

$$G(T, p, n) = nG_m(T, p)$$

因此:

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,n} = G_m \qquad \qquad \text{化学势等于} \\ \text{摩尔吉布斯函数!}$$

$$G$$
已知有: $S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{n,n}$, $V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n}$, $\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{n,T}$

3.2 开系的热力学基本方程

因为:
$$U = G + TS - pV$$

可得:
$$dU = TdS - pdV + \mu dn$$
 (开系热力学基本方程)

同理:
$$dH = TdS + Vdp + \mu dn$$
$$dF = -SdT - pdV + \mu dn$$

定义巨热力势:
$$J = F - \mu n$$

$$dJ = -SdT - pdV - nd\mu$$

$$S = -\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_{V,p}$$
, $p = -\left(\frac{\partial J}{\partial V}\right)_{T,p}$, $n = -\left(\frac{\partial J}{\partial \mu}\right)_{V,T}$

3.2 开系的热力学基本方程

巨热力学函数也可以表示为:

$$J = F - G = -pV$$

3.3 单元系的复相平衡条件

单元系的复相系统达到平衡满足的条件?

考虑一个单元两相系构成的孤立平衡系统:

两个相:
$$U^{\alpha}$$
, V^{α} , n^{α} U^{β} , V^{β} , n^{β}

因为整个系统为孤立系统:

$$U^{\alpha} + U^{\beta} = 常量$$
 $V^{\alpha} + V^{\beta} = 常量$
 $n^{\alpha} + n^{\beta} = 常量$

3.3 单元系的复相平衡条件

发生虚变动:

$$\delta U^{\alpha} + \delta U^{\beta} = 0$$
$$\delta V^{\alpha} + \delta V^{\beta} = 0$$
$$\delta n^{\alpha} + \delta n^{\beta} = 0$$

两相的熵变为:

$$\delta S^{\alpha} = \frac{\delta U^{\alpha} + p^{\alpha} \delta V^{\alpha} - \mu^{\alpha} \delta n^{\alpha}}{T^{\alpha}}$$

$$\delta S^{\beta} = \frac{\delta U^{\beta} + p^{\beta} \delta V^{\beta} - \mu^{\beta} \delta n^{\beta}}{T^{\alpha}}$$

系统熵变:

$$\delta S = \delta S^{\alpha} + \delta S^{\beta}$$

$$= \delta U^{\alpha} \left(\frac{1}{T^{\alpha}} - \frac{1}{T^{\beta}} \right) + \delta V^{\alpha} \left(\frac{p^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{p^{\beta}}{T^{\beta}} \right) - \delta n^{\alpha} \left(\frac{\mu^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{\mu^{\beta}}{T^{\beta}} \right)$$

3.3 单元系的复相平衡条件

整个系统达到平衡, 熵有极大值:

$$\frac{1}{T^{\alpha}} - \frac{1}{T^{\beta}} = 0 \qquad T^{\alpha} = T^{\beta}(热平衡条件)$$

$$\frac{p^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{p^{\beta}}{T^{\beta}} = 0 \qquad p^{\alpha} = p^{\beta}(力学平衡条件)$$

$$\frac{\mu^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{\mu^{\beta}}{T^{\beta}} = 0 \qquad \mu^{\alpha} = \mu^{\beta}(相变平衡条件)$$

整个系统达到平衡时,两相温度、压强和化学势分别相等!

3.3 单元系的复相平衡条件


如果热平衡条件不满足: $\delta U^{\alpha} \left(\frac{1}{T^{\alpha}} - \frac{1}{T^{\beta}} \right) > 0$

如果力学平衡条件不满足:
$$\delta V^{\alpha} \left(\frac{p^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{p^{\beta}}{T^{\beta}} \right) > 0$$


如果热平衡条件满足,相变平衡条件不满足:


$$-\delta n^{\alpha} \left(\frac{\mu^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{\mu^{\beta}}{T^{\beta}} \right) > 0$$

3.4 单元复相系的平衡性质




3.4 单元复相系的平衡性质





3.4 单元复相系的平衡性质

以液气相变为例说明相变过程!



3.4 单元复相系的平衡性质

单元系两相共存的条件:

$$T^{\alpha} = T^{\beta} = T$$

 $p^{\alpha} = p^{\beta} = p$
 $\mu^{\alpha}(T, p) = \mu^{\beta}(T, p)$

- 给出两相平衡共存时压强与温度的关系,两相平衡曲线方程!
- 平衡曲线上两相化学势相等,两相以任意比例共存!
- 由一相转变到另一相而始终保持平衡: 平衡相变!


3.4 单元复相系的平衡性质

单元系三相共存时:
$$T^{\alpha} = T^{\beta} = T^{\gamma} = T$$
 $p^{\alpha} = p^{\beta} = p^{\gamma} = p$ $\mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p) = \mu^{\gamma}(T,p)$

若已知化学势的表达式,就可以确定相图中平衡曲线!

$$\mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p)$$

$$\mu^{\alpha}(T+dT,p+dp) = \mu^{\beta}(T+dT,p+dp)$$



I

3.4 单元复相系的平衡性质

两式相减有:
$$d\mu^{\alpha} = d\mu^{\beta}$$

在平衡曲线上化学势变化相等!

因为:
$$d\mu = -S_m dT + V_m dp$$

有:
$$-S_m^{\alpha}dT + V_m^{\alpha}dp = -S_m^{\beta}dT + V_m^{\beta}dp$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_m^{\beta} - S_m^{\alpha}}{V_m^{\beta} - V_m^{\alpha}}$$

3.4 单元复相系的平衡性质

L表示1mol物质发生相变所吸收的相变潜热!

由于相变时温度不变: $L = T(S_m^{\beta} - S_m^{\alpha})$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_m^{\beta} - S_m^{\alpha}}{V_m^{\beta} - V_m^{\alpha}} = \frac{L}{T\left(V_m^{\beta} - V_m^{\alpha}\right)}$$
 克拉柏龙方程!

• 发生熔解、蒸发或升华时, 比体积增大, 而相变潜热为正, 因此平衡线斜率为正! 有时也为负(冰熔解)

3.4 单元复相系的平衡性质

利用克拉柏龙方程可以推导蒸气压方程

饱和蒸气的概念:与凝聚相达到平衡的蒸气

饱和蒸气压与温度的关系的方程称为蒸气压方程

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\left(V_m^{\beta} - V_m^{\alpha}\right)}$$


$$\alpha$$
:凝聚相 $V_m^{\alpha} \approx 0$

$$\beta$$
: 气相 $pV_m^\beta = RT$

可得:
$$\frac{1}{p}\frac{dp}{dT} = \frac{L}{RT^2}$$
 若 L 与 T 无关: $\ln p = -\frac{L}{RT} + A$

3.5 临界点和气液两相的转变

二氧化碳的等温线




$$v = xv_l + (1 - x)v_g$$


存在临界温度, 临界压强

临界等温线在临界点的切线水平


$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 0$$

3.5 临界点和气液两相的转变





3.5 临界点和气液两相的转变




等温等压系统平衡, 吉布斯函数最小决定!


3.5 临界点和气液两相的转变

化学势全微分:
$$d\mu = -S_m dT + V_m dp$$

等温线上:


$$\mu - \mu_0 = \int_{p_0}^p V_m dp$$





3.5 临界点和气液两相的转变

A,B两点的化学势相等: $\mu_A = \mu_B$



也就是:面积BND=面积DJA

麦克斯韦等面积法则

3.5 临界点和气液两相的转变

极大点:
$$N$$
: $\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0$, $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T < 0$

极小点:
$$J_{:}$$
 $\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0$, $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T > 0$

当J与N重合时,对应的温度为临界温度Tc!

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = 0$$

3.5 临界点和气液两相的转变

将范氏方程代入有:
$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = -\frac{RT}{(V_m - b)^2} + \frac{2a}{V_m^3},$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = \frac{2RT}{(V_m - b)^3} - \frac{6a}{V_m^4} = 0$$

可以得到临界点的温度、压强和体积!

$$T_c = \frac{8a}{27Rb}, \quad p_c = \frac{a}{27b^2}, \quad V_{mc} = 3b$$

3.5 临界点和气液两相的转变

在临界点有:

$$\frac{RT_C}{p_C V_{mc}} = \frac{8}{3} = 2.6667$$

临界系数

如果引入新的变量:

$$t^* = \frac{T}{T_c}$$

$$p^* = \frac{p}{p_c}$$

$$v^* = \frac{V_m}{V_{mc}}$$

$$\left(p^* + \frac{3}{v^{*2}}\right)\left(v^* - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}t^*$$

采用对比变量,各种气体的物态方程 完全相同,对应态定律!

3.5 临界点和气液两相的转变

液气流体系统临界点的平衡稳定条件:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^3 p}{\partial V_m^3}\right)_T < 0$$

在接近临界点处两相压强相等:

$$p(V_m, T) = p(V_m + \delta V_m, T)$$

$$p(V_m + \delta V_m, T) = p(V_m, T) + \left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T \delta V_m + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T (\delta V_m)^2$$

3.5 临界点和气液两相的转变

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T + \frac{\delta V_m}{2} \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = 0$$

当温度趋近临界温度时, δV_m 趋近于零,有:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0$$

不满足平衡稳定条件,同时有: $\delta^2 S_m = 0$

3.5 临界点和气液两相的转变

液气流体系统临界态的平衡稳定性:

$$\Delta S_m = \delta S_m + \frac{1}{2!} \delta^2 S_m + \frac{1}{3!} \delta^3 S_m + \frac{1}{4!} \delta^4 S_m + \cdots$$

$$\delta^{2}S = -\frac{C_{V}}{T^{2}}(\delta T)^{2} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T}(\delta V)^{2}$$

$$\delta^3 S_m = \left(\frac{\partial}{\partial T} \delta^2 S_m\right) \delta T + \left(\frac{\partial}{\partial V} \delta^2 S_m\right) \delta V$$

可得:
$$\delta^3 S_m = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2} \right) (\delta V_m)^3$$
 有:
$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2} \right) = 0$$
 平衡温度性取决于体积变化

3.5 临界点和气液两相的转变

$$\delta^4 S_m = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial^3 p}{\partial V_m^3} \right) (\delta V_m)^4$$

由平衡稳定条件有:

$$\delta^4 S_m < 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial^3 p}{\partial V_m^3}\right) < 0$$

3.6 液滴的形成

两相平衡没有考虑表面相的影响,适用界面为平面!

表面相对相变过程的影响?

系统有三相:

 α 相:液滴

 β 相:蒸气

γ相:表面

三相热力学基本方程:

 $dU^{\alpha} = T^{\alpha}dS^{\alpha} - p^{\alpha}dV^{\alpha} + \mu^{\alpha}dn^{\alpha}$

 $dU^{\beta} = T^{\beta}dS^{\beta} - p^{\beta}dV^{\beta} + \mu^{\beta}dn^{\beta}$

 $dU^{\gamma} = T^{\gamma}dS^{\gamma} + \sigma dA$

表面理想化为几何面! $n^{\gamma} = C$

3.6 液滴的形成

系统的热平衡条件: $T^{\alpha} = T^{\beta} = T^{\gamma}$

若系统达到平衡,温度和总体积不变。(自由能判据)

虚变动时,系统总体积和总物质量保持不变!

$$\delta n^{\alpha} + \delta n^{\beta} = 0$$
$$\delta V^{\alpha} + \delta V^{\beta} = 0$$

三相自由能的变化:

$$\begin{split} \delta F^{\alpha} &= -p^{\alpha} \delta V^{\alpha} + \mu^{\alpha} \delta n^{\alpha} \\ \delta F^{\beta} &= -p^{\beta} \delta V^{\beta} + \mu^{\beta} \delta n^{\beta} \\ \delta F^{\gamma} &= \sigma \delta A \end{split}$$

3.6 液滴的形成

$$\delta F = \delta F^{\alpha} + \delta F^{\beta} + \delta F^{\gamma}$$

= $-(p^{\alpha} - p^{\beta})\delta V^{\alpha} + \sigma dA + (\mu^{\alpha} - \mu^{\beta})\delta n^{\alpha}$

若液滴是球形的:

$$V^{\alpha} = \frac{4\pi}{3}r^3$$
, $A = 4\pi r^2$
 $\delta V^{\alpha} = 4\pi r^2 \delta r$, $\delta A = 8\pi \delta r$

自由能变化为:

$$\delta F = -\left(p^{\alpha} - p^{\beta} - \frac{2\sigma}{r}\right)\delta V^{\alpha} + \left(\mu^{\alpha} - \mu^{\beta}\right)\delta n^{\alpha}$$

3.6 液滴的形成

由自由能判据有:

在温度和体积不变的条件下,平衡态的自由能最小必有 $\delta F = 0$ 。所以有:

$$p^{\alpha} = p^{\beta} + \frac{2\sigma}{r}$$
 力学平衡条件
 $\mu^{\alpha} = \mu^{\beta}$ 化学平衡条件
(压强不同)

气液两相平衡时,分界面形状对饱和蒸气压的影响?

3.6 液滴的形成

当界面为平面时:

相变平衡条件:
$$\mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p)$$

决定饱和蒸气压与温度的关系!

当界面为曲面时:

相变平衡条件:
$$\mu^{\alpha}\left(T,p'+\frac{2\sigma}{r}\right)=\mu^{\beta}(T,p')$$

平衡蒸气压与温度和曲面半径的关系!

p与p'的关系?

3.6 液滴的形成

p与p'的关系?

液滴的化学势:
$$\mu^{\alpha}\left(T,p'+\frac{2\sigma}{r}\right) = \mu^{\alpha}(T,p) + \left(p'-p+\frac{2\sigma}{r}\right)\frac{\partial\mu^{\alpha}}{\partial p}$$
$$=\mu^{\alpha}(T,p) + \left(p'-p+\frac{2\sigma}{r}\right)v^{\alpha}$$

把蒸气看成理想气体: $\mu^{\beta}(p,T) = RT(\phi + \ln p)$

于是有:
$$\mu^{\beta}(T,p') = \mu^{\beta}(T,p) + RT \ln \frac{p'}{p}$$

可以得到:
$$\left(p'-p+\frac{2\sigma}{r}\right)v^{\alpha}=RT\ln\frac{p'}{p}$$

3.6 液滴的形成

在实际问题中:
$$p'-p \ll \frac{2\sigma}{r}$$

于是可以近似为:
$$\ln \frac{p'}{p} = \frac{2\sigma v^{\alpha}}{RTr}$$

水滴越小,与水滴达到 平衡所需蒸汽压越高

可计算不同半径下水滴与蒸气压达到平衡所需的蒸气压!中肯半径:在一定蒸气压强下,与蒸气达到平衡液滴半径

$$r_c = \frac{2\sigma v^{\alpha}}{RT \ln \frac{p'}{p}}$$
 $r > r_c$ $\mu^{\alpha} < \mu^{\beta}$ 液滴凝结 $r < r_c$ $\mu^{\alpha} > \mu^{\beta}$ 液滴汽化

过饱和蒸气!

3.6 液滴的形成

对于气泡:

 α 相:液滴

 β 相:蒸气

*γ*相:表面

$$r \rightarrow -r$$

有:

$$p^{\beta} = p^{\alpha} + \frac{2\sigma}{r}$$
$$\mu^{\alpha} = \mu^{\beta}$$

$$\ln \frac{p}{p'} = \frac{2\sigma v^{\alpha}}{RTr}$$

气泡内压强必须大于液体压强 才能维持力学平衡

相变平衡条件要求气泡内压强小于饱和蒸汽压

过热液体!

3.7 相变的分类


- •一类相变有潜热和体积突变,而且形成亚稳态
- 一类相变无潜热和体积突变

$$L = T(s^2 - s^1)$$
 $\Delta v = (v^2 - v^1)$ $S = -\frac{\partial \mu}{\partial T},$ $v = \frac{\partial \mu}{\partial v}$

一级相变: 化学势连续, 化学势的一阶导数不连续

$$\frac{\mu^{(1)}(T,p) = \mu^{(2)}(T,p)}{\partial T} \neq \frac{\partial \mu^{(2)}}{\partial T}, \quad \frac{\partial \mu^{(1)}}{\partial p} \neq \frac{\partial \mu^{(2)}}{\partial p}$$

3.7 相变的分类



3.7 相变的分类

连续相变: 化学势连续和化学势的一阶导数连续,

化学势二阶导数不连续!


定压比热:
$$c_p = T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_n = -T\frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2}$$
 n级相变


定压膨胀系数:
$$\alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_{n}^{r} = \frac{1}{v} \frac{\partial^{2} \mu}{\partial T \partial p}$$

等温压缩系数:
$$\kappa_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_p = -\frac{1}{v} \frac{\partial^2 \mu}{\partial p^2}$$

通常分一级相变和连续相变!

3.7 相变的分类






3.8 临界现象和临界指数

临界点:连续相变的相变点!

临界现象: 物质在临界点邻域的行为!

如果用幂函数表达一些热力学量,幂次为临界指数!



$$t = \frac{T - T_c}{T_c}$$

气体密度: ρ_G 液态密度: ρ_L

3.8 临界现象和临界指数

1) 当
$$t \rightarrow -0$$
时: $\rho_L - \rho_G \propto (-t)^{\beta}$ $\beta \approx 0.32 \sim 0.35$

2)临界点附近
$$\kappa_T$$
发散
$$\frac{\kappa_T \propto (t)^{-\gamma} \quad t \to +0 \qquad \gamma \approx 1.2 \sim 1.3}{\kappa_T \propto (-t)^{-\gamma'} \quad t \to -0 \quad \gamma' \approx 1.1 \sim 1.2}$$

3)在临界等温线:压强与临界压强差与密度和临界密度差,

有如下规律:
$$p - p_c \propto \pm |\rho - \rho_c|^{\delta}$$
 $\delta \approx 4.6 \sim 5.0$

4)临界点附近定容比热发散 $c_V \propto (t)^{-\alpha} \quad t \to +0 \qquad \alpha \approx 0.1 \sim 0.2 \\ c_V \propto (-t)^{-\alpha'} \quad t \to -0 \quad \alpha' \approx 0.1 \sim 0.2$

3.8 临界现象和临界指数

铁磁系统:

1)当
$$t \rightarrow -0$$
时: $M \propto (-t)^{\beta}$ $\beta \approx 0.30 \sim 0.36$

2)临界点附近
$$\chi$$
发散
$$\chi \propto (t)^{-\gamma} \quad t \to +0 \qquad \gamma \approx 1.2 \sim 1.4$$

$$\chi \propto (-t)^{-\gamma'} \quad t \to -0 \quad \gamma' \approx 1.0 \sim 1.2$$

3)在t = 0: 磁化强度与外磁场 有如下规律: $M \propto H^{1/\delta}$ $\delta \approx 4.2 \sim 4.8$

3.8 临界现象和临界指数

$$\rho_l - \rho_g \leftrightarrow M$$
$$p \leftrightarrow H$$
$$\kappa_T \leftrightarrow \chi$$

两个物理系统完全不同,但是行为相似 变化规律相同,临界指数大致相等 临界现象具有某种普适性!

3.9 郎道连续相变理论(简介)


对连续相变统一描述!


序参量


相变: 有序度改变, 对称性变化

相变温度下,对称性低,有序度高,序参量非零相变温度上,对称性高,有序度低,序参量为零

单轴各向异性铁磁体








 M_0

 $M < M_0$

M = 0

3.9 郎道连续相变理论(简介)



在临界点附近:

$$F(T,M) = F_0(T) + \frac{1}{2}a(T)M^2 + \frac{1}{4}b(T)M^4 + \cdots$$

 $F_0(T)$: M=0 时的由能

关于M和-M对称

考虑单位体积

对于稳定平衡状态:

$$\frac{\partial F}{\partial M} = 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial M^2} > 0$$

$$M=0$$
, $T=T_c$


3.9 郎道连续相变理论(简介)

可以得到三个解:

$$M=0$$
: 代表无序态,对应 $T>T_C$

$$M = \pm \sqrt{-\frac{a}{b}}$$
: 代表有序态,对应 $T < T_C$

3.9 郎道连续相变理论(简介)



3.9 郎道连续相变理论(简介)

引入假设:
$$a = a_0 \left(\frac{T - T_c}{T_c} \right) = a_0 t$$
$$b(T) = b \text{ (常量)}$$

可得到:

$$M = 0, t > 0$$

$$M = \pm \left(\frac{a_0}{b}\right)^{1/2} (-t)^{1/2}, \qquad t < 0$$

M 对 t 的依赖关系与前面相同!

3.9 郎道连续相变理论(简介)

零场比热容:
$$c = -T \frac{\partial^2 F}{\partial^2 T}$$

可得:
$$c(t \to -0) - c(t \to +0) = \frac{a_0^2}{2bT_c}$$

临界指数为0

于是可以得到临界点附近比热、磁化率等临界指数的信息。

3.9 郎道连续相变理论(简介)

- 定性分析物质相结构
- 分析低温物质相变
- 序参量、对称破缺、普适性

作业: 1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10