

CdBd 기능 영상 녹화 가이드

CdBd 디자인팀

2026-09-02

CONTENTS

CdBd 기능 영상 녹화 가이드	
0. 녹화 전 반드시 읽을 것	
 소리는 못 듣습니다	
 녹화 방법	
 절대 하지 마세요	
 개인정보	
A그룹 — 필수 (문서에 화면이 아예 없음)	
A1. 크레딧 충전 — 결제 플로우 전체	
A2. 내 계정 — 진입 경로 + 화면 전체	
A3. 결제 내역 · 이용 내역 → 엑셀 다운로드	
A4. 스마트스토어 연동	
A5. 계정 삭제 확인 절차 · 비밀번호 재설정	
B그룹 — 보강 (절차는 있으나 화면 근거 없음)	
B6. 복사본 공유하기 (양쪽 화면)	
B7. QR 코드 공유	
B8. URL 게시 중지 → 재개하기	
B9. 개별 URL 생성 — 생성 이후 화면 ★	
B10. 예약 방문 체크 — QR 스캔 (호스트 화면)	
B11. 카드 보이기 / 숨기기 토글 ★	
C그룹 — 옵션 나열만 있고 조작 흐름이 없는 카드 6종	
전달 방법	

우선순위

CdBd 기능 영상 녹화 가이드

목적 — Claude가 CdBd 기능의 작동 방식까지 알게 만들기. 공식 가이드센터 46개 문서를 전수 확인한 결과, 아래 항목들은 화면 흐름이 문서화되어 있지 않습니다. 텍스트로는 유추가 불가능해 영상이 유일한 방법입니다.

분량 — A그룹 5건(필수) · B그룹 6건(보강) · C그룹 6종(여유 될 때). 총 예상 **40~50분**.

0. 녹화 전 반드시 읽을 것

소리는 못 들립니다

영상에서 화면만 봅니다. 음성은 인식하지 못합니다. 말로 설명하지 마시고 — 화면에 보이게 해주세요.

- 설명이 필요하면 메모장을 띄워 타이핑하거나 자막을 넣어주세요.
- 그냥 조작만 하셔도 됩니다. 설명보다 어디를 눌렀는지가 훨씬 중요합니다.

녹화 방법

항목	권장
도구	macOS <code>Cmd + Shift + 5</code> → 화면 기록
해상도	1080p 이상 · 브라우저 확대 100% · 창 최대화
커서	마우스 포인터 표시 켜기 (어디를 누르는지가 핵심)
속도	천천히. 클릭 후 1~2초 멈춤 (화면 전환이 끝난 뒤 다음 동작)
시작	각 항목 첫 3초는 가만히 (프레임 추출 기준점)
파일명	<code>A1_크레딧충전.mp4</code> 처럼 항목 번호 + 이름

절대 하지 마세요

- **실제 결제 완료** — 카드 정보 입력 화면까지만, 최종 결제 버튼은 누르지 않기

- **계정 삭제 완료** — 경고 문구·확인 단계만 보여주고 취소
- **스마트스토어 연동 해제** — 담아둔 상품이 전부 삭제됩니다. 확인 창만 띄우고 [취소하기]
- **실제 고객에게 복사본 공유** — 취소가 불가능합니다. 테스트 페이지·본인 계정으로

개인정보

고객 이메일·전화번호·예약자 이름이 보이는 화면은 **테스트 데이터로 바꾸거나 가려주세요.**

A그룹 — 필수 (문서에 화면이 아예 없음)

A1. 크레딧 충전 — 결제 플로우 전체

왜 제품 문서에 [충전하기] 이후 화면이 한 장도 없습니다. 팀원이 크레딧이 부족할 때 무엇을 해야 하는지 아무도 모릅니다.

녹화 경로

1. 홈 화면 → 크레딧·포인트 잔액 바가 보이게
2. [충전하기] 클릭
3. 충전 옵션 팝업 전체 — 금액 6단계(50C / 120C / 500C / 1,000C / 5,000C / 10,000C)가 다 보이게 스크롤
4. 금액 하나 선택 → 다음 단계
5. 약관 동의 화면
6. 카드 결제 입력 화면 — ⚠️ 여기까지만. 결제 완료 누르지 마세요
7. 뒤로 나와서 → 팝업 하단 "세금계산서 발행 후 충전을 원하시나요?" 클릭
8. 후불 결제 화면 — 사업자등록증 업로드 영역이 보이게

예상 2~3분

A2. 내 계정 — 진입 경로 + 화면 전체

왜 제품 문서에 "내 계정에 어떻게 들어가는지"가 없습니다. 화면 설명만 있고 경로가 없습니다.

녹화 경로

1. 로그인 직후 홈에서 시작
2. 내 계정으로 들어가는 그 클릭을 반드시 화면에 담기 (좌측 빠른 이동 메뉴? 우측 상단? — 실제 경로 그대로)

3. 내 계정 화면에서 위에서 아래로 천천히 스크롤, 4개 영역이 다 보이게:
 - 계정 정보 (이메일·가입일·이름·비밀번호·계정 삭제)
 - 크레딧 (잔액·충전하기·결제 내역·이용 내역)
 - 배포 정보 (내 주소)
 - 연동 정보 (스마트스토어)

예상 1분

A3. 결제 내역 · 이용 내역 → 엑셀 다운로드

| 왜 팝업 안 컬럼 구성과 다운로드 파일 형식을 모릅니다.

녹화 경로

1. 내 계정 → 크레딧 → [결제 내역] 클릭
2. 팝업에서 컬럼(구분·일시·내용·금액)이 보이게 잠시 정지
3. [엑셀 다운로드] 클릭
4. 다운로드된 엑셀 파일을 열어서 컬럼과 데이터가 보이게
5. 같은 방식으로 [이용 내역] 반복 (컬럼: 구분·일시·내용·상세·크레딧·포인트)

예상 2분

A4. 스마트스토어 연동

| 왜 상품 카드의 핵심 기능인데 연동 인증 화면이 어느 문서에도 없습니다.

녹화 경로

1. 내 계정 → 연동 정보 → [연동하기]
2. 네이버 판매자 계정 로그인 화면
3. 커머스솔루션마켓 정기 결제(0원) 확인·동의 화면
4. 연동 완료 → `ncp_`로 시작하는 식별자가 표시된 화면
5. [연동 해제하기] 클릭 → 확인 창만 보여주고 → [취소하기]
 - ⚠️ 해제하면 담아둔 상품이 전부 삭제됩니다. 절대 해제하지 마세요.

예상 2분 · 이미 연동돼 있다면 4~5번만

A5. 계정 삭제 확인 절차 · 비밀번호 재설정

왜 계정 삭제의 경고 문구·확인 단계가 문서에 없습니다. 실수로 누르면 모든 페이지·데이터가 영구 삭제됩니다.

녹화 경로 — 계정 삭제 (⚠️ 완료하지 말 것)

1. 내 계정 → 계정 정보 → [계정 삭제하기]
2. 경고 문구 전문이 읽히도록 정지
3. 확인 단계가 몇 단계인지, 무엇을 입력해야 하는지 보이게
4. 취소하고 나오기

녹화 경로 — 비밀번호 재설정 5. 계정 정보 → 비밀번호 [재설정하기] 6. 안내 화면 → 메일함에서 받은 메일 → 재설정 페이지까지

예상 2분

B그룹 — 보강 (절차는 있으나 화면 근거 없음)

B6. 복사본 공유하기 (양쪽 화면)

⚠ 공유는 취소 불가. 반드시 테스트 페이지 + 본인 소유 계정 2개로 하세요.

1. 내 페이지 → 카드에 마우스 올림 → 썸네일 우측 상단 ... → [복사본 공유하기]
2. 모달에서 이메일 입력 → [추가] → N명 추가됨 표시 → [공유하기]
3. 완료 화면
4. 수신 계정으로 로그인 → 내 페이지 → 좌측 「초대받은 페이지」 메뉴 → 받은 페이지 확인

예상 2분

B7. QR 코드 공유

1. 내 페이지 → 페이지 카드 하단 QR 아이콘 클릭
2. QR 모달 전체
3. 다운로드 동작 (PNG / SVG 선택지가 있으면 둘 다)

예상 1분

B8. URL 게시 중지 → 재개하기

1. 게시 중지 상태인 페이지 카드가 보이게
2. [재개하기] 클릭
3. 결과 — 이전 주소가 그대로 살아나는지 확인되게 (주소가 화면에 보이게)

예상 1분

B9. 개별 URL 생성 — 생성 이후 화면 ★

왜 생성 절차는 문서에 있는데, 생성된 다음 화면이 어느 문서에도 없습니다. URL 목록을 어떻게 복사하고 고객에게 발송하는지가 완전 공백입니다.

1. 내 페이지 → ... → [데이터 관리하기]
2. [개별 URL 생성하기] → 데이터 열 지정 → [계속하기]
3. 이용 기간 선택 화면 (차감 크레딧 표시 보이게) → [URL 생성하기]
4. ★ 생성 완료 후 화면 — 여기가 핵심
 - 생성된 URL 목록이 어떻게 보이는지
 - 복사 버튼이 있는지 / 전체 내려받기가 되는지 / 고객에게 어떻게 발송하는지
5. 우측 상단 ⌚ 클락 아이콘 → 개별 URL 생성 이력

예상 3분 · 크레딧이 차감되니 **소량(2~3행)**으로

B10. 예약 방문 체크 — QR 스캔 (호스트 화면)

기기 2대 필요 (방문자 폰 + 호스트 폰). 어려우면 호스트 화면만이라도 부탁드립니다.

1. 통계 → 예약 현황 탭 → 예약 카드 선택
2. 방문 체크 URL 열기 (호스트 계정 로그인 필요)
3. 호스트의 QR 스캔 화면
4. 방문자 화면의 QR (30초마다 갱신되는 게 보이면 좋습니다)
5. 스캔 성공 → 방문 상태가 바뀌는 것까지
6. 가능하면 스캔 실패 화면도

예상 3분

B11. 카드 보이기 / 숨기기 토글 ★

왜 제품 문서가 "정확한 동작은 직접 켜고 꺼보며 확인해 보세요"라고 설명을 포기했습니다.

1. 에디터 카드 보드에서 카드 하나 선택
2. 잠금(핀) 아이콘 켜기 → 무엇이 달라지는지
3. ON/OFF 토글 끄기 → 카드 보드에서 어떻게 보이는지
4. 미리보기(👁) 에서 그 카드가 어떻게 나오는지
5. 다시 켜기

예상 2분 — 핀과 토글이 각각 뭘 하는지 구분되게 해주시면 됩니다.

C그룹 — 옵션 나열만 있고 조작 흐름이 없는 카드 6종

각 카드마다 ① 카드 추가 → ② 우측 패널 옵션을 하나씩 조작 → ③ 좌측 미리보기가 어떻게 바뀌는지 순서로. 카드당 1~2분, 총 10분 내외.

#	카드	특히 담아주실 것
C1	위치 안내	주소 검색 자동완성 동작 · 네이버맵↔구글맵 전환 · 길찾기 버튼 눌렀을 때
C2	갤러리	나열 / 슬라이드 / 그리드 전환 · 자동 슬라이드 초 설정 · 이미지 순서 변경
C3	구분선	모양 4종(실선·굵은 점선·얇은 점선·물결선) 전환 · 굽기 슬라이더
C4	버튼	연결 7종을 하나씩 선택했을 때 입력 항목이 어떻게 바뀌는지 (특히 카드로 이동, 카오톡 공유)
C5	카드 디자인	배경 이미지 + 밝기 4종 · 내부/외부 여백 확장(개별 조절) 펼치기
C6	코드	코드를 어디에 붙여넣는지 · 미리보기에 언제 반영되는지

전달 방법

- 파일 그대로 주시면 됩니다. 제가 프레임(정지화면)으로 뽑아서 읽습니다(ffmpeg).
- 편집·자막 불필요. 화면만 정확하면 됩니다.
- 여러 항목을 한 영상에 몰아 찍으셔도 되지만, 항목 사이에 3초씩 정지해 주세요. 구간을 나눌 수 있습니다.

우선순위

A그룹만 찍어주셔도 가장 큰 공백(계정·결제)이 메워집니다. 시간이 없으시면 **A1 → A2 → B9 → B11** 순서 4개가 가장 급합니다.