Taller Fiware - Smart Campus - Guía de instalación de componentes

Encuentro ANUIES-TIC 2018

Introducción

(Los tutoriales para empezar a trabajar con Fiware se encuentran en: https://fiware-tutorials.readthedocs.io/en/latest/)

Tenemos tres opciones para trabajar con los componentes de Fiware:

- 1. Instalándolos localmente en máquinas virtuales con ayuda de contenedores.
- 2. Instalándolos en un servidor
- 3. Accediendo a instancias de los componentes en el ambiente de desarrollo Fiware Lab Cloud

En este documento se muestra cómo instalar localment los componentes de Fiware.

1. Componentes de Fiware en equipo local

Requerimientos de equipo

- Memoria 8 GB o 12 GB si es Windows (para la virtualización)
- Espacio en disco duro 16 GB (para las máquinas virtuales)

Requerimientos de software

- <u>Docker y Docker compose</u>
- Un cliente REST, por ejemplo, Insomnia

1.1 Instalación de Docker

En esta guía se muestra la instalación de docker en un ambiente Windows 10 siguiendo las instrucciones de <u>esta página</u>. La guía instalación para MAC se encuentra <u>aquí</u> y la de Linux, <u>aquí</u>.

Si su computadora no cumple los requerimientos para instalar docker directamente, instalamos su toolbox.

Una vez instalado el toolbox, abrimos su terminal y verificamos que se haya instalado correctamente ejecutando el comando docker --version :

```
> docker --version
Docker version 18.03.0-ce, build 0520e24302
```

La primera vez que se instala docker, es común verificar que todo funciona correctamente instalando la imagen "<u>Hello World</u>" del repositorio de contenedores Docker Hub, y ejecutándolo:

> docker run hello-world

```
docker: Unable to find image 'hello-world:latest' locally
...

latest:
Pulling from library/hello-world
ca4f61b1923c:
Pulling fs layer
ca4f61b1923c:
Download complete
ca4f61b1923c:
Pull complete
Digest: sha256:97ce6fa4b6cdc0790cda65fe7290b74cfebd9fa0c9b8c38e979330d547d22ce1
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
...
```

1.3 Instalación de los contenedores para Orion Context Broker

Como se verá en la práctica, el componente central de Fiware, es el <u>Orion Context Broker</u> (OCB), que utiliza una base de datos de software libre <u>MongoDB</u> para asegurar la persistencia de los datos que recibe e información adicional. Por ello, debemos descargar dos imágenes de Docker y crear la interconexión entre ellos.

Empezamos por recuperar las imágenes del Docker Hub y definir una red para interconectar los contenedores. No utilizaremos un archivo de configuración *.yaml para familiarizarnos con algunos de los comandos de Docker.

• Desde una terminal (o desde la terminal del toolbox si así lo instaló), ejecute:

```
$ docker pull mongo:3.6
$ docker pull fiware/orion
$ docker network create fiware_default
```

• El contenedor Docker con MongoDB se inicializa y se conecta a la red con los siguientes comandos:

```
$ docker run -d --name=mongo-db --network=fiware_default --expose=27017 mongo:3.6 --
bind_ip_all --smallfiles
```

• El OCB se inicializa y se conecta a la red así:

```
$ docker run -d --name=fiware-orion -h orion --network=fiware_default -p 1026:1026
fiware/orion -dbhost mongo-db
```


Si todo se ha instalado correctamente, deberá haber generado algunos mensajes como los siguientes:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
PS C:\WINDOWS\system32> docker --version
Docker version 18.03.0-ce, build 0520e24302
PS C:\WINDOWS\system32> docker image ls
REPOSITORY
                      TAG
                                             IMAGE ID
                                                                   CREATED
                                                                                          SIZE
PS C:\WINDOWS\system32> docker pull mongo:3.6
3.6: Pulling from library/mongo
802b00ed6f79: Pull complete
0ea0d89f82e8: Pull complete
d97c58720bef: Pull complete
be6bb1bae15f: Pull complete
e23dff40214a: Pull complete
8ccae196e47f: Pull complete
3b9e62932ff1: Pull complete
ec4bea918171: Pull complete
3faf18351b5d: Pull complete
2450c47236e6: Pull complete
Digest: sha256:535d886eccab2ed8efd2ca95b5185e2b0489aeb26b07eff2321f08b11b5c2ef1
Status: Downloaded newer image for mongo:3.6
PS C:\WINDOWS\system32> docker pull fiware/orion
Using default tag: latest
latest: Pulling from fiware/orion
18b8eb7e7f01: Pull complete
2ccf1caf547c: Pull complete
Digest: sha256:3b315c3d4640a446d16bf6524fc967c0fcc14b52ecda02bf21d8979f76f6e3a3
Status: Downloaded newer image for fiware/orion:latest
PS C:\WINDOWS\system32> docker network create fiware_default
8317197ba8ebf8239a86062ab764feaa3d8714a9334764cb96df396fea5093b4
PS C:\WINDOWS\system32> <mark>docker</mark> run -d --name=mongo-db --network=fiware_default --expose=27017 mongo:3.6 --bind_ip_all --
smallfiles
7770233db78eb5b2e84887510fe87c545f27c771e6590ec3b5118906f728ae31
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -d --name=fiware-orion -h orion --network=fiware_default -p 1026:1026 fiware/orion
      mongo-db
b06679c70923bfef4555a5cb4de36eb2c6a53d74834a1e027a6063cbf781c97b
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Nota: Si desea borrar todo e iniciar de nuevo, puede ejecutar los siguientes comandos:

```
$ docker stop fiware-orion docker
$ rm fiware-orion
$docker stop mongo-db
$ docker rm mongo-db
$ docker network rm fiware_default
```

Verificamos que el sevidor está activo consultando la versión del OCB en el puerto 1026, que es donde espera las solicitudes de servicio. Esto se puede hacer ejecutandoel comando curl -x GET 'http://localhost:1026/version', invocando el URL en un navegador Web, o con nuestro cliente REST:



Si todo está correcto, obtendrá una respuesta en el panel del extremo derecho de Insomnia:

```
"orion": {
    "version": "1.15.0-next",
    "uptime": "0 d, 0 h, 3 m, 21 s",
    "git_hash": "e2ff1a8d9515ade24cf8d4b90d27af7a616c7725",
    "compile_time": "Wed Apr 4 19:08:02 UTC 2018",
    "compiled_by": "root",
    "compiled_in": "2f4a69bdc191",
    "release_date": "Wed Apr 4 19:08:02 UTC 2018",
    "doc": "https://fiware-orion.readthedocs.org/en/master/"
}
```

• **Nota:** En Windows, quizás deba utilizar la dirección privada que reportó docker al instalarse, por ejemplo: http://192.168.99.100:1026/version