Encuesta C4P en la tablet: guía rápida

Abra Termux. Aparece el menú. Escriba un número y presione Enter.

1	**Iniciar encuesta** Antes de encuestar	**2**	**Enviar datos** Cada noche, con internet
3	**Actualizar** Solo si su supervisor lo pide	**4**	**Ayuda** Si tiene un problema

Cada encuesta: opción 1

1. Abra Termux, escriba **1** y presione Enter. Espere un momento.
2. El navegador se abre solo. Si no se abre, ábralo y escriba `localhost:8000/room/C4PTHP_COL`
3. Ingrese el identificador del participante.
4. Lea el mensaje: **Sí, continuar** si el número es correcto, **No, corregir** si no lo es.

En la tablet aparece solo el identificador, en las dos olas. Es la única diferencia con la versión en línea, que en la ola 2 muestra también el nombre. Así protegemos a los participantes: si una tablet o un teléfono se pierde, ningún listado de nombres queda expuesto. Por eso, revise bien el número.

Cada noche: opción 2

1. Conéctese a internet (WiFi o datos móviles).
2. Abra Termux, escriba **2** y presione Enter.
3. Espere el mensaje **ENVÍO COMPLETO**. Solo entonces ha terminado.

Al terminar el envío, los datos personales se borran de la tablet. Si dice **EL ENVÍO FALLÓ**, no se pierde nada: busque internet y escriba 2 otra vez.

Actualizar: opción 3, solo cuando se lo pidan

1. Termine las encuestas abiertas.
2. Con internet, escriba **3** y presione Enter.
3. Si la pantalla lo pide, escriba **SI** en mayúsculas: primero se envían y comprueban todos los datos.
4. Espere el mensaje **ACTUALIZACIÓN COMPLETA**.

Si algo falla

El navegador no abre la encuesta	Vuelva a Termux y escriba 1.
Una encuesta se cortó	Escriba 1 e ingrese el mismo identificador: sigue donde se quedó.
No ve el menú	Cierre Termux y ábralo de nuevo.
Cualquier otra cosa	Tome una foto de la pantalla y envíela a su supervisor. No borre nada.

Nunca desinstale Termux: se borrarían los datos que no se han enviado. Si pierde la tablet, avise de inmediato a su supervisor.

Instalación: una sola vez

Con su supervisor, buen WiFi y la tablet conectada al cargador. Puede tardar 30 minutos o más.

Tenga a mano

Su código de encuestador (4 dígitos) y la contraseña que le da su supervisor en persona. No comparta la contraseña.

Paso 1: instale Termux

1. En el navegador de la tablet, vaya a `https://f-droid.org/en/packages/com.termux/`
2. Descargue e instale el archivo. Si Android pregunta, permita instalar desde el navegador.
3. Abra Termux. **No lo instale desde Play Store:** esa versión no funciona.

Paso 2: copie y pegue este texto

Seleccione y copie las cuatro líneas. En Termux, deje el dedo sobre la pantalla, elija **Paste** y presione Enter. No lo escriba a mano.

```
yes "" | pkg update -y; pkg install -y git &&
mkdir -p ~/otree-experiments && cd ~/otree-experiments &&
git clone https://github.com/CecileRichetta/survey_offline_Colombia &&
bash survey_offline_Colombia/offline/instalar.sh
```

Si aparece una pregunta, presione Enter. El texto corre mucho: es normal. No cierre Termux.

Paso 3: su código y la contraseña

1. Escriba su código de 4 dígitos y confírmelo con **s**.
2. Pegue la contraseña y presione Enter. Mientras la pega no se ve nada: es normal.
3. Debe aparecer **INSTALACIÓN TERMINADA. Conexión con SwitchDrive: OK.** Si no, avise a su supervisor.

Paso 4: que Android no apague Termux

Ajustes > Aplicaciones > Termux > Batería > Sin restricciones
Los nombres pueden cambiar un poco según la tablet.

Paso 5: compruebe

Cierre Termux y ábralo de nuevo. Debe aparecer el menú solo. Ya está listo.