Slim avancé (I)

Container de dépendances et gestion des erreurs dans Slim

rappel

- Slim utilise un conteneur de dépendances pour stocker sa configuration :
 - variables diverses, services

```
$config = [ 'settings' =>
                    ['production' => true ] ];
$c = new \Slim\Container($config);
prop = new \slim \prop (c);
// utiliser le conteneur :
$app->get('/hello/{name}', function ($rq,$rs, $args) {
       $p = $this[ 'settings' ]['production'] ;
```

 on peut y stocker toutes nos variables de configuration :

```
conf = [
   'settings' => [
        'production' => true ,
         'db' => ['driver'=>'mysql,
                 'host'=>'localhost,
                 'database'=> 'lbs']];
$app = new \Slim\App(new \Slim\Container($conf));
$app->get('/hello/{name}', function ($rq,$rs, $args) {
       $dbconf = $this[ 'settings' ]['db'] ;
       $dsn= $dbconf['driver'].$dbconf['host'];
```

 la valeur d'une entrée dans le conteneur peut être une fonction qui est exécutée lors de l'accès à cette entrée

```
$app = new \Slim\App(['settings' => [ ... ] ]);
$c = $app->getContainer();
c['db'] = function(sc) {
           return parse ini file('src/conf/db.ini');
$app->get('/hello/{name}', function ($rq,$rs, $args) {
      /* la fonction est exécutée ici : */
       $dbconf = $this['db'] ;
       $dsn= $dbconf['driver'].$dbconf['host'];
```

utilisation : pour enregistrer un service (1 fonctionnalité exécutable) dans le conteneur, enregistrer une fonction qui fabrique ce service et renvoie un objet :

```
$conf =
 'logger' = function( $c ) {
     return new \totolog\Logger() ;
}];
$app = new \Slim\App(new \Slim\Container($conf));
$app->get('/hello/{name}', function ($rq,$rs, $args) {
       $logger = $this->logger ; // $this['logger'] ;
       $logger->log('message de log');
```

 le service retourné par le conteneur peut-être une fonction :

```
$conf = [
 'formater' = function( $c ) {
     return function($rs, string $m) {
       return "Log.app: $m " . date('d-m-Y');
      };
}];
$c = new \Slim\Container($conf);
$app = new \Slim\App($c);
$app->get('/hello/{name}', function ($rq,$rs, $args) {
       $f = $this->formatter; // $this['formatter'] ;
       print $f('message de log') ;
```

- Configurer une application : enregistrer les services dont elle dépend dans le conteneur de dépendances
- la création d'un service peut se baser sur un autre service enregistré dans le conteneur :

```
$container = $app->getContainer() ;
$container['logger'] = function( $c ) {
     $logger= new \totolog\Logger() ;
     $logger->setFormatter( $c['formatter] ) ;
     return $logger;
$container['formatter'] = function( $c ) {
     return function($rs, string $m) {
       return "Log.app: $m " . date('d-m-Y');
      };
```

la gestion d'erreurs en slim

- les erreurs slim sont prises en charge par des gestionnaires d'erreur,
- les gestionnaires d'erreurs sont des services enregistrés dans le conteneur de dépendances
- un handler d'erreur est une fonction retournée par le conteneur de dépendances et appelée pour traiter un cas d'erreur
- bonne nouvelle : on peut donc les modifier !

la gestion des erreurs slim

- le framework gère certaines erreurs :
 - route non trouvée : Not Found correspond au cas la requête courante ne correspond à aucune route déclarée - notFoundHandler
 - méthode non permise : Not Allowed correspond au cas où l'url de la requête correspond à une route existante mais pas la méthode HTTP notAllowedHandler
 - erreur exception PHP 7 : PHP Runtime Error erreur d'exécution en PHP 7 phpErrorHandler
 - autres erreurs : Default Error cas d'erreur par défaut, appelé en cas d'erreur d'exécution errorHandler

programmer ses handler d'erreurs

- erreur NotFound : aucune route
- le handler est une fonction qui reçoit 1 requête et 1 réponse en paramètre
- retourne 1 réponse

```
$c = $app->getContainer();
$c[ 'notFoundHandler' ]= function( $c ) {

   return function( $req, $resp ) {

    $resp= $resp->withStatus( 400 );
    $resp->getBody()->write( 'URI non traitée' );
    return $resp;
    };
```

- méthode non permise : notAllowedHandler
- le handler est une fonction recevant la requête, 1 réponse et un tableau de méthodes autorisées
- retourne 1 réponse

```
$c[ 'notAllowedHandler' ]= function( $c ) {
  return function( $req, $resp , $methods ) {
    $resp= $resp
      ->withStatus( 405 )
      ->withHeader('Allow', implode(',', $methods));
    $resp->getBody()
       ->write( 'méthode permises : ' .
                       implode(',', $methods) );
    return $resp ;
    };
```

- erreurs PHP : phpErrorHandler
- le handler est 1 fonction qui reçoit la requête, la réponse et l'exception à l'origine de l'erreur
- retourne 1 réponse
- Ne pas l'utiliser en mode développement

```
$conf = [ 'phpErrorHandler' => function( $c ) {
  return function( $req, $resp , $e ) {
    $resp= $resp->withStatus( 500 ) ;
    $resp->getBody()
       ->write( 'error : ' . $e->getMessage() )
       ->write( 'file : ' . $e->getFile() )
       ->write( 'line : ' . $e->getLine() ) ;
    return $resp ;
```

les gestionnaires par défaut

- gestionnaires par défaut :
 - notFoundHandler => 404 + text/html
 - notAllowedHandler => 405 + text/html
 - errorHandler => 500 + text/html
 - settings => ['displayErrorDetail'=>true] affiche un message d'erreur étendu, à utiliser en dev

squelette de l'application

```
require_once __DIR__ . '/../src/vendor/autoload.php';
use \Psr\Http\Message\ServerRequestInterface as Request ;
use \Psr\Http\Message\ResponseInterface as Response ;
use \lbs\common\bootstrap\Eloquent ;
$settings = require_once __DIR__ . '/.../settings.php';
$errors = require_once __DIR__ . '/.../errors.php';
$app_config = array_merge($settings, $errors, $dependencies);
$app = new \Slim\App( new \Slim\Container($app_config) );
Eloquent::start(($app->getContainer())->settings['dbconf']);
$app->get( '/categories[/]', function($rq, $rs, $args) {..}) ;
/* si les routes sont nombreuses :
require_once __DIR__ . '/../src/api/routes.php';
$app->run();
```