


ROUTAGE STATIQUE

Architecture




Architecture







Modèle




Modèle



Structure



Structure




Routage Src M2 m2Dst3 m1Dst1 Routage direct: m1 Routage local Utilisation adresse physique (ARP) Routage indirect : m2 Passerelle connue ou par défaut Dst2 Utilisation d'une table de routage Statique (routes connues / fixées d'avance) Dynamique (mise à jour en fonction de l'environnement)

Routage statique : naïf

Pour la machine A:

Pour	Je dois	adresse
aller vers	envoyer à	IP in-
l'adresse	l'adresse	termédiaire
IP	ethernet	
В		
С		
C'		
D		
E		
F		




http://depinfo.u-cergy.fr/~dntt/supports/reseaux/

Routage statique : naïf

Pour la machine A :


Pour	Je dois	adresse
aller vers	envoyer à	IP in-
l'adresse	l'adresse	termédiaire
IP	ethernet	
В	Eth (B)	lien local
С	Eth (C)	lien local
C'	Eth (C)	IP (C)
D	Eth (C)	IP (C)
E	Eth (C)	IP (C)
F	Eth (C)	IP (C)



Routage statique : naïf


Pour la machine A:

Pour	adresse
aller vers	IP in-
l'adresse	termédiaire
IP	
В	lien local
С	lien local
C'	IP (C)
D	IP (C)
Е	IP (C)
F	IP (C)



Routage statique : plus de machines

Destination	nRouteur	Destination	n Routeur
IP (B)	local	IP (T')	IP (T)
IP (T)	local	IP (U)	IP (T)
IP (S)	local	IP (J)	IP (T)
IP (R')	local	IP (V)	IP (T)
IP (R)	IP (R')	IP (U')	IP (T)
IP (C)	IP (R')	IP (K)	IP (T)
IP (D)	IP (R')	IP (L)	IP (T)
IP (S")	IP (S)	IP (V')	IP (T)
IP (E)	IP (S)	IP (W)	IP (T)
IP (F)	IP (S)		
IP (S')	IP (S)	IP (V')	IP (T)
IP (G)	IP (S)	IP (W')	IP (T)
IP (H)	IP (S)	IP (M)	IP (T)
IP (I)	IP (S)	IP (N)	IP (T)
		IP (X)	IP (T)
		IP (X')	IP (T)
		IP (O)	IP (T)
		IP (P)	IP (T)
		IP (Q)	IP (T)






Routage statique


Idée : grouper les machines d'un même réseau dans la table.

Réseau	Routeur
de desti-	
nation	
reseau 1	lien local
reseau 2	IP (R')
reseau 3	IP (S)
reseau 4	IP (S)
reseau 5	IP (T)
reseau 6	IP (T)
reseau 7	IP (T)
reseau 8	IP (T)
reseau 9	IP (T)






Je dois
passer par




Pour aller sur le	Je dois
réseau	passer par
172.30.0.0/16	193.51.25.122
193.52.24.0/24	193.51.25.3
193.52.25.0/24	193.51.25.3
18.0.0.0/24	193.51.25.254
212.21.71.0/24	193.51.25.254
43.0.0.0/24	193.51.25.254
195.56.16.0/24	193.51.25.254
194.21.36.0/24	193.51.25.254




Routage statique

- Décision de routage en fonction de l'adresse du réseau
 - A envoie à B si sur le même réseau
 - A envoie au routeur trouvé dans la table de routage (R', S ou T)
- Problème :
 - Il faut répertorier tous les réseaux sur internet
 - → impossible, les tables serait trop grosse


Pour aller sur le	Je dois
réseau	passer par
172.30.0.0/16	193.51.25.122
193.52.24.0/24	193.51.25.3
193.52.25.0/24	193.51.25.3
18.0.0.0/24	193.51.25.254
212.21.71.0/24	193.51.25.254
43.0.0.0/24	193.51.25.254
195.56.16.0/24	193.51.25.254
194.21.36.0/24	193.51.25.254







Pour aller sur le	Je dois passer	
réseau	par	
172.30.0.0/16	193.51.25.122	
193.52.24.0/24	193.51.25.3	
193.52.25.0/24	193.51.25.3	
default	193.51.25.254	



En agrégeant (supernetting)

Pour aller sur le	Je dois passer	
réseau	par	
172.30.0.0/16	193.51.25.122	
193.52.24.0/23	193.51.25.3	
default	193.51.25.254	




Table de routage Le routage en pratique..

Le routage en pratique...

Pour configurer la table de routage sous Linux :

- route add -net adresse_réseau_à_atteindre -netmask masque gw adresse_routeur
- ou route add -net adresse_réseau_à_atteindre/CIDR gw adresse_routeur
- Routage par défaut : route add default gw adresse_routeur



Table de routage Le routage en pratique..

Le routage en pratique...

Pour configurer la table de routage sous Windows

Au moment de la configuration IP de l'interface réseau par défaut

- route add adresse_reseau_a_atteindre mask masque_de_reseau passerelle métrique
- ou Panneau de configuration ⇒ connexions réseau » ⇒ connexion au réseau local \Rightarrow propriétés \Rightarrow Protocole internet TCP/IP \Rightarrow Mettre l'adresse IP et le masque dans les champs prévus à cet effet.
- ou netsh interface ip set address "nom_interface" static adresse_reseau_a_atteindre masque_de_reseau passerelle métrique



Table de routage Le routage en pratique...

Manipuler la table de routage

Afficher la table de routage

- Linux, FreeBSD, Windows:netstat -rn
- Windows également : route print

Vider la table de routage

Sous FreeBSD route flush

