



BAVARIA · CD38 AG01
BARRANQUILLA · ATLÁNTICO

T1/T2

paso a paso

Del vehículo que sale del CD de origen hasta el índice de cobro y el seguimiento del mes. Cada paso con la foto real de la pantalla, cada caso con lo que hay que hacer.

SIN UBICACIÓN NO HAY CERTIFICADO

10 SECCIONES

CONTROL

LO QUE HAY ADENTRO

1	El recorrido de un vehículo	Todos
2	Certificar la salida	Supervisor · celular
3	En tránsito y certificar la llegada	Supervisor · Administrador
4	Revisión AI	Quien revisa en el muelle
5	Crear un Vh Interno	Con permiso «Vh Interno (+)»
6	Informe AI	Todos
7	Fuente principal	Todos
8	Seguimiento e Importar	Todos · Importar: Supervisor
9	Novedades	Supervisor · Administrador
10	El maestro	Supervisor · Administrador
+	Si algo no sale	Todos

SECCIÓN 1

El recorrido de un vehículo

PARA ENTENDER DÓNDE ESTÁS PARADO

Un vehículo pasa por seis pantallas, siempre en este orden. **Cada pantalla deja una prueba:** la ubicación y las fotos de la salida, las de la llegada, el conteo de botellas. Nada se escribe dos veces.

1 · Certificar Sale del CD de origen: ubicación + 3 fotos	2 · En tránsito Va en camino; aquí se certifica la llegada	3 · Revisión AI Se cuentan las botellas en el muelle
4 · Informe AI Qué se cobra al socio y por qué	5 · Fuente principal La lista de todos los viajes, con su evidencia	6 · Seguimiento Lo que llegó frente a lo certificado del mes

PANTALLA	QUIÉN LA USA	QUÉ PERMISO PIDE
Certificar	El supervisor, parado junto al vehículo	Editar en «Certificar»
En tránsito	Supervisor o administrador	Ver para mirar · Editar para certificar la llegada
Revisión AI	Quien cuenta las botellas	Editar para revisar y corregir
Vh Interno (+)	Control	Su propio permiso: «Vh Interno (+)»
Informe AI · Fuente principal · Seguimiento	Todos	Ver
Novedades · Maestro · Importar	Supervisor y administrador	Editar

SI UNA PANTALLA NO TE DEJA ENTRAR

Dice «Esta pantalla no es para tu rol». No es un error: pídele al administrador el permiso en **Administración → Roles**.

SECCIÓN 2

Certificar la salida

LO HACE EL SUPERVISOR · DESDE EL CELULAR

Cada vehículo que sale del CD de origen se certifica **parado a su lado**: con la ubicación del celular y tres fotos. Son seis pasos, numerados arriba, y no se puede saltar ninguno: cada uno se abre cuando el anterior está listo.

1 Activa tu ubicación

Va primero a propósito: si se pidiera al final, alguien podría llenar todo desde su casa.

Toca «**Activar mi ubicación**», espera la tarjeta con la **precisión en metros** y revisa la dirección (se puede corregir). Luego «**Seguir**».

1 Ubicación

La ubicación es obligatoria. Los demás pasos se abren cuando la actives: es lo que prueba que estabas al lado del vehículo.

¿Dónde estás?

Va primero a propósito. Si se pidiera al final, se podría llenar todo y certificar desde cualquier parte. Un toque y sigue.

Activar mi ubicación

Antes de activarla, los demás pasos están cerrados.

Ubicación

¿Dónde estás?

Va primero a propósito. Si se pidiera al final, se podría llenar todo y certificar desde cualquier parte. Un toque y sigue.

UBICACIÓN TOMADA

10.963900, -74.796400

Precisión ±9 m · 30 de sept, 01:34:41 a. m.

Dirección

Calle 30 # 12-45, Zona Industrial, Barranquil

Seguir Volver a tomarla

Ubicación tomada: ±9 m y la dirección.

2 Escoge el origen

«¿De qué CD viene?». La lista sale del Maestro: si falta uno, se agrega allá. Un toque y pasa solo al siguiente paso.

2 Origen

¿De qué CD viene?

Esta lista sale del maestro, no del código: lo que se agregue o corrija allá aparece aquí.

Apartadó APA

Curumani CUR

Medellin MDE

Turbaco TUR

LO QUE VA A QUEDAR

estibas	sider	cajas
unidades	HL	

Los CD del Maestro.

3 Material

¿Qué trae?

Los que tienen el aviso naranja no tienen factores cargados: de ellos no se pueden calcular cajas, unidades ni HL.

Botella Costeña 175 cc

3500887 · 72 cajas/estiba

Botella marrón 250 cc

3501226 · 45 cajas/estiba

Costeña Ámbar 330 cc

3500901 · 60 cajas/estiba

Caja plástica azul

3500999 · sin factores

LO QUE VA A QUEDAR

estibas	sider	cajas
unidades	HL	

«¿Qué trae?» — el material, también del Maestro.

3

Escoge el material

Los materiales con aviso naranja «sin factores» no tienen cajas por estiba, unidades por caja o HL por unidad cargados. **Se pueden certificar igual** —la evidencia es lo importante—; las cajas, unidades y HL salen cuando se completan en el Maestro.

✓

✓

✓

4

5

6

Carga

Estibas y placa

Lo único que hay que teclear. Todo lo demás ya se calculó.

No. de estibas

30

Placa

JYN141

Factura (opcional)

FE-4471

Lote (opcional)

L2609A

Observación (opcional)

Algo que haya que dejar dicho de este viaje

Seguir a las fotos

LO QUE VA A QUEDAR

30	0,83	—
estibas	sider	cajas
—	—	—
unidades	HL	

A Caja plástica azul le faltan factores en el maestro, así que de este viaje no se pueden calcular cajas, unidades ni HL. Se puede certificar igual — la evidencia es lo importante — y las cifras salen cuando se completan.

Con «Caja plástica azul»: el ticket de abajo avisa que faltan factores, y las cifras quedan en «—», nunca en 0.

✓

✓

✓

4

5

6

Carga

Estibas y placa

Lo único que hay que teclear. Todo lo demás ya se calculó.

No. de estibas

40

Placa

JYN141

Factura (opcional)

FE-4471

Lote (opcional)

L2609A

Observación (opcional)

Algo que haya que dejar dicho de este viaje

Seguir a las fotos

LO QUE VA A QUEDAR

—	—	—
estibas	sider	cajas
—	—	—
unidades	HL	

Con un material completo el ticket se llena solo al poner las estibas.

4

Estibas y placa

Lo **único que se teclea**: número de estibas y placa (se pone en mayúsculas sola). Factura, lote y observación son opcionales: si el papel llega después del camión, no se bloquea la certificación. El tickete oscuro de abajo va calculando **sider, cajas, unidades y HL** a medida que escribes.

✓

✓

✓

✓

Carga

5

6

Estibas y placa

Lo único que hay que teclear. Todo lo demás ya se calculó.

No. de estibas

40

Placa

JYN141

Factura (opcional)

FE-4471

Lote (opcional)

L2609A

Observación (opcional)

Algo que haya que dejar dicho de este viaje

Seguir a las fotos

LO QUE VA A QUEDAR

40	1,11	1.800
estibas	sider	cajas
68.400	171	
unidades	HL	

40 estibas → 1,11 sider · 1.800
cajas · 68.400 unidades · 171
HL.

5

Tres fotos

Costado izquierdo (el lado completo del vehículo), **costado derecho** (el otro lado, completo) y **placa** (que se lea el número sin dudar). Cada foto sale **estampada sola** con la placa, la fecha, la hora y las coordenadas: sigue probando algo aunque salga del sistema por WhatsApp. Si te equivocas, toca la foto para repetirla.

✓

✓

✓

✓

5

6

Fotos

Tres fotos

Cada una queda sellada con la placa, la fecha, la hora y las coordenadas quemadas en la esquina — así sigue probando algo aunque salga del sistema.

Costado izquierdo

Costado derecho

Placa

Faltan 3 fotos

LO QUE VA A QUEDAR

40	1,11	1.800
estibas	sider	cajas
68.400	171	
unidades	HL	

El botón dice cuántas faltan.

✓

✓

✓

✓

5

6

Fotos

Tres fotos

Cada una queda sellada con la placa, la fecha, la hora y las coordenadas quemadas en la esquina — así sigue probando algo aunque salga del sistema.

Costado izquierdo

Costado derecho

Placa

Faltan 2 fotos

LO QUE VA A QUEDAR

40	1,11	1.800
estibas	sider	cajas
68.400	171	
unidades	HL	

Va una: «Faltan 2 fotos».

✓

✓

✓

✓

✓

6

Fotos

Tres fotos

Cada una queda sellada con la placa, la fecha, la hora y las coordenadas quemadas en la esquina — así sigue probando algo aunque salga del sistema.

Costado izquierdo

Costado derecho

Placa

Seguir a confirmar

LO QUE VA A QUEDAR

40	1,11	1.800
estibas	sider	cajas
68.400	171	
unidades	HL	

Las tres: se enciende «Seguir a confirmar».

6

Revisa y certifica

El resumen es **exactamente la fila que va a quedar**: placa, origen, material, estibas, dónde y cuántas fotos. Si todo está bien, **«Certificar la salida»**. Al terminar, el vehículo ya va en tránsito hacia Barranquilla.

✓

✓

✓

✓

✓

6

Confirmar

Revisa y certifica

Esto es exactamente la fila que va a quedar. Después de certificar, el vehículo sale en tránsito hacia Barranquilla.

PLACA JYN141	CD ORIGEN Apartadó
MATERIAL Botella marrón 250 cc 3501226	ESTIBAS 40
DÓNDE Calle 30 # 12-45, Zona Industrial, Barranquilla, Atlántico 10.96390, -74.79640 · ±9 m	FOTOS 3 de 3

Certificar la salida Volver

LO QUE VA A QUEDAR

40	1,11	1.800
estibas	sider	cajas
68.400	171	
unidades	HL	

Revisión final.

✓

✓

✓

✓

✓

6

Confirmar

Certificado

JYN141 va en tránsito. Cuando llegue a Barranquilla se certifica la otra punta desde En tránsito.

+

Certificar otro vehículo

La ubicación ya está tomada, empieza por el origen

[Ver la fuente principal](#) [Ver lo que va en camino](#)

Listo. JYN141 quedó certificado y va en tránsito hacia Barranquilla.

Listo: «Certificar otro vehículo» empieza por el origen; la ubicación ya está tomada.

CASOS: SI ALGO SALE DISTINTO

**SI VES****«Diste que no a la ubicación»****HAZ ESTO**

Permite la ubicación en los permisos del navegador del celular y vuelve a tocar el botón. Sin ella la certificación no prueba nada, por eso no hay salida por otro lado.

SI VES**Precisión de ± 200 m o más****HAZ ESTO**

Sal a cielo abierto y vuelve a tomarla con «Volver a tomarla». No bloquea, pero queda guardada: con ese error no se sabe ni la manzana.

SI VES**«Este equipo no tiene ubicación»****HAZ ESTO**

Certificar se hace desde el **celular**, no desde un computador.

SI VES**«La foto llegó vacía»****HAZ ESTO**

Tómala de nuevo con la cámara. Si la escogiste del carrete, ábrela primero en Fotos para que se descargue.

SI VES**«El viaje quedó registrado, pero...» (falló la subida de fotos)****HAZ ESTO**

El viaje ya existe con «1/3 fotos», por ejemplo. Búscalo en **Fuente principal** por la placa, toca el ojo y complétalas; o desde el bloque «Faltan las fotos de la SALIDA» al certificar la llegada.

SI VES**Placa mal escrita o repetida****HAZ ESTO**

La app no bloquea placas repetidas. Si quedó mal o duplicada, el **administrador** la corrige o la anula con motivo (En tránsito o Fuente principal).

SECCIÓN 3

En tránsito y certificar la llegada

SUPERVISOR · ADMINISTRADOR

Aquí están los vehículos que salieron y aún no llegan, **agrupados por CD de origen:** arriba el grupo con la espera más larga. Cuando el camión llega, se certifica su llegada con ubicación y tres fotos, igual que la salida.

En tránsito

Filtrar

Curumaní

1 vehículo · 25 HL

el más viejo lleva 31 h

KLM872

Curumaní → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

3500887 · G175

ESTIBAS

20

SIDER

12,5

CAJAS

1.440

HL

25,2

Pedir revisión AI

Salió 28 de sept, 08:00 a. m.

Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

Escoger

Corregir

Anular

Apartadó

1 vehículo · 25 HL

JYN141

Apartadó → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

5 H 30 MIN

La lista, agrupada por CD de origen: arriba el que lleva más tiempo esperando.

3500887 · G175

ESTIBAS

20

SIDER

12,5

CAJAS

1.440

HL

25,2

Pedir revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.

Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

Escoger

Corregir

Anular

Turbaco

1 vehículo · 25 HL

PQR305

Turbaco → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

3500887 · G175

ESTIBAS

20

SIDER

12,5

CAJAS

1.440

HL

25,2

Pedir revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.

Cristian Padilla · 1/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

Escoger

Corregir

Anular

Cada tarjeta: placa, ruta, material, estibas / sider / cajas / HL, quién salió y cuándo, y «N/3 fotos».

Escoger

Corregir

Anular

A la salida le faltan fotos. La llegada no se puede cerrar hasta que estén las tres: si se pudiera, la evidencia sería opcional en la práctica.

Medellín

1 vehículo · 25 HL

TVX219

Medellín → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

3500887 · G175

5 H 30 MIN

REVISIÓN AI · CERTIFICADA

Quitar revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.

Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

Escoger

Corregir

Anular

A este vehículo le toca Revisión AI – certificada al llegar. Apenas se certifique la llegada, pasa a esa pantalla.

«Pedir revisión AI» (solo administrador) y, abajo, «Certificar llegada».

1 Lee la tarjeta

El reloj de arriba a la derecha dice cuánto lleva en camino. **Pasadas 24 horas se pone rojo** y el grupo dice «el más viejo lleva 31 h». En la cinta «Requiere atención» salen los que llevan más de un día y los que **salieron sin las tres fotos**: esos no se pueden cerrar.

Instructivo del módulo T1 / T2

pág. 8 de 31

2

Toca «Certificar llegada» y activa la ubicación

Son dos pasos: **Dónde** y **Fotos**. Igual que al salir, primero se activa la ubicación: sin ella las fotos no se abren.

Paso «Dónde».

3

Las tres fotos de la llegada

Las mismas tres: costado izquierdo, costado derecho y placa. Aquí además hay una **observación** opcional de hasta 400 letras y una foto extra para probarla: «llegó con un sello roto», por ejemplo.

Faltan las tres: el botón está apagado.

Con las tres: «Certificar la llegada de KLM872».

4

Confirma

Al certificar, el camión **sale de En tránsito**. El aviso dice a dónde pasó: «XXX quedó recibido» o «XXX llegó y pasó a Revisión AI – certificada» si el administrador la había pedido.

FILTRAR Y ENCONTRAR

A Filtros y lista de placas

En el celular los filtros se pliegan: toca **«Filtrar»**. Filtra por placa, CD de origen y fechas. **Puedes pegar varias placas de Excel** en el campo de placa: la pantalla te dice cuáles vienen en camino y cuáles no (y copia esa lista).

En tránsito

Filtrar ^

PLACA

Una placa, o pega varias de Excel

CD ORIGEN

Todos los orígenes v

SALIÓ DESDE

mm/dd/yyyy

HASTA

mm/dd/yyyy

Limpiar

Curumaní 1 vehículo · 25 HL el más viejo lleva 31 h

KLM872 31 H 10 MIN

Curumaní → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
20	12,5	1.440	25,2

Pedir revisión AI

Salió 28 de sept, 08:00 a. m.

Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Filtros abiertos.

En tránsito

Filtrando · 0 de 4 ^

PLACA

JYN141 KLM872 PQR305

CD ORIGEN

Todos los orígenes v

SALIÓ DESDE

mm/dd/yyyy

HASTA

mm/dd/yyyy

Limpiar

0 de 4

Ningún vehículo coincide con el filtro.

Quitar el filtro

Tres placas pegadas: «Filtrando · 0 de 4» porque ninguna coincide con las que están en camino.

SOLO EL ADMINISTRADOR

B Corregir, anular, pedir revisión AI

Cada tarjeta trae **Escoger**, **Corregir** y **Anular**. **Corregir** cambia lo que alguien tecleó mal (placa, origen, material, estibas, observación); el HL y el sider se recalculan solos.

Anular pide un **motivo obligatorio** (mínimo 4 letras): el viaje no se borra, queda en gris en Fuente principal con su motivo, deja de contar y se puede devolver.

CORREGIR EL VIAJE
KLM872
Se corrige lo que alguien tecleó: la placa, el origen, el material y las estibas. **Los hectolitros y el sider no se tocan** — se vuelven a calcular solos con las fórmulas del maestro.

Placa

CD origen

Apartadó

Material

Botella Costeña 175 cc

Estibas

Observación

Guardar la corrección

Cancelar

Corregir el viaje.

ANULAR UN VIAJE
KLM872 · Curumaní
El viaje **no se borra**: sale de «en camino» y se queda en Fuente principal marcado como anulado, con sus fotos y su ubicación, y deja de contar en los hectolitros y en el porcentaje de certificación. Se puede devolver.

¿Por qué se anula? **OBLIGATORIO**

Se digitó dos veces

En tres meses nadie va a acordarse. Queda guardado con tu nombre.

Anular el viaje

Cancelar

Anular: el motivo es obligatorio.

C Anular varios de una vez

Marca «**Escoger**» en cada tarjeta (o «Los N» de un grupo): abajo aparece la barra con «Anular los 2». Se pide un solo motivo para todos.

En tránsito

Turbaco 1 vehículo · 25 HL

Pedir revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.
Cristian Padilla · 1/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

☒ Escogido

Corregir

Anular

A la salida le faltan fotos. La llegada no se puede cerrar hasta que estén las tres: si se pudiera, la evidencia sería opcional en la práctica.

Medellín 1 vehículo · 25 HL

TVX219

REVISIÓN AI · CERTIFICADA

5 H 30 MIN

2 viajes escogidos

Quitar la selección

Anular los 2

Dos viajes escogidos.

D

Pedir o quitar la revisión AI

El botón punteado «**Pedir revisión AI**» le avisa a Revisión AI que ese camión debe contarse cuando llegue. Se marca con un sello morado «**Revisión AI · certificada**» y el botón pasa a «**Quitar revisión AI**».

KLM872
• 31 H 10 MIN

Curumaní → Barranquilla
Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
20	12,5	1.440	25,2

Pedir revisión AI

Salió 28 de sept, 08:00 a. m.
Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

☐ Escoger

Sin revisión pedida.

TVX219
• REVISIÓN AI · CERTIFICADA

• 5 H 30 MIN

Medellín → Barranquilla
Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
20	12,5	1.440	25,2

Quitar revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.
Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

☐ Escoger

A este vehículo le toca **Revisión AI – certificada** al llegar. Apenas se certifique la llegada, pasa a esa pantalla.

Pedida: la tarjeta lo dice.

SI VES

Más de 24 h sin llegar («falta»)

HAZ ESTO

Confirma con el conductor. Si nunca salió o fue un error, el **administrador** lo anula con motivo.

SI VES

«Salieron sin las tres fotos»

HAZ ESTO

Toca «Certificar llegada»: sale el bloque «Faltan las fotos de la SALIDA» con «**Completarlas aquí mismo**». Esas fotos llevan la hora actual y la marca «AÑADIDA DESPUÉS».

SI VES

«A la salida de ese viaje le faltan fotos»

HAZ ESTO

La base no deja cerrar sin las tres de la salida. Complétalas y recarga la página para que se destranque el botón.

SI VES

Llegó con un problema

HAZ ESTO

Escríbelo en la **observación** al certificar y repórtalo en **Novedades** para que quede con responsable y fecha.

SI VES

Placa o material equivocados

HAZ ESTO

Pídele al administrador «Corregir». No cambia las horas ni las fotos.

SECCIÓN 4

Revisión AI

LO HACE QUIEN CUENTA LAS BOTELLAS EN EL MUELLE

Cada camión tiene una revisión: se cuentan las botellas con defectos para saber **qué se le cobra al socio**. Hay dos clases, que se hacen **igual** y las dos cobran y entran al Informe AI.

JYN141 • CERTIFICADA

• LLEGÓ HACE 30 H

Apartadó →

Botella Costeña 175 cc
3500887 - G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
21	12,5	3.420	143,64

Llegó 28 de sept, 09:00 a. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

SI VES

Revisión AI – certificada (morado)

HAZ ESTO

Camión de Sider al que el administrador pidió revisión. Aparece aquí en cuanto se certifica su llegada.

ABC123 • NORMAL • VH INTERNO

• CREADO HACE 26 H

Material sin descripción
3500887

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
23	—	—	—

Creado 28 de sept, 01:00 p. m.
Lo creó Control Uno

Hacer la revisión

SI VES

Revisión AI – normal (magenta)

HAZ ESTO

Es el **Vh Interno**: un camión que crea control aquí mismo con el «+». Nace ya recibido: no pasa por En tránsito.

LA LISTA

Arriba, **«POR HACER»** dice cuántos hay de cada clase y cuántos llevan más de un día. Cada tarjeta dice «Llegó hace 30 h» (o «Creado hace 26 h» si es Vh Interno); pasadas 24 h se pone en rojo. Abajo, **«Hechas»** muestra las últimas, con el botón «Corregir».

1

Abre el camión

Toca **«Hacer la revisión»** en su tarjeta. Arriba ves la cinta con placa, planta, llegada, material y la clase de revisión.

JYN141 PLANTA APA

LLEGADA 28 de sept, 09:00 a. m. MATERIAL 3500887

REVISIÓN Revisión AI – certificada

La cinta del camión que vas a revisar.

2

Datos de arriba

Turno (T1, T2 o T3), **canal de envase** (Socios o T1) y, si el canal es Socios, **de qué socio** es. Después el **tipo de envase** (los litros salen del código), las **botellas revisadas** (las que tú contaste). Las **botellas recibidas no se escriben**: salen de la tarjeta del camión. Lo que falta sale marcado en rojo. **Ya no se pide el N.º ZCL3**, ni para Socios ni para T1.

De quién y de qué

Sale del viaje certificado. Solo se escoge lo que el viaje no trae.

TURNO

T1 T2 T3

CANAL DE ENVASE

Socios

SOCIO

— escoge el socio —

Falta

TIPO DE ENVASE

— escoge —

Falta

BOTELLAS RECIBIDAS

82.080

Salen de la tarjeta del camión

BOTELLAS REVISADAS

0

☐ Venía certificado por el socio

Sin llenar: lo obligatorio está en rojo y dice «Falta».

De quién y de qué

Sale del viaje certificado. Solo se escoge lo que el viaje no trae.

TURNO

T1 T2 T3

CANAL DE ENVASE

Socios

SOCIO

Logisinú

TIPO DE ENVASE

G175 · Costeñita 175

BOTELLAS RECIBIDAS

82.080

Salen de la tarjeta del camión

BOTELLAS REVISADAS

4104

☐ Venía certificado por el socio

Lleno: turno, canal, socio, envase, 82.080 recibidas (las de la tarjeta, en gris) y 4.104 revisadas.

3

Cuenta los defectos

No se escribe: se cuenta con - y +. Los defectos **que cobran** van con borde rojo (rota o despicado, faltante, cemento o pintura, no retornable...); los que **se cuentan pero no cobran** (hongo, etiqueta asoleada, cuerpo extraño, cajas malas, estiba mala) van aparte, bajo «Se registran · no cobran». Abajo, los comentarios para el facturador.

Conteo de la muestra
 Se toca, no se digita. Lo de arriba entra al índice de cobro; lo de abajo se registra pero no cobra.

ENTRAN AL COBRO

Rota o despicado - 30 +

Faltante - 12 +

Cemento o pintura - 6 +

No retornable - 0 +

SE REGISTRAN · NO COBRAN

Hongo - 9 +

Etiqueta asoleada - 0 +

COMENTARIOS PARA EL FACTURADOR

Rotas por mal estibado; el conductor lo confirmó.

Conteo de la muestra: 30 rotas, 12 faltantes, 6 de cemento; 9 con hongo (no cobra).

TIPO DE ENVASE
 G175 · Costeña 175

BOTELLAS RECIBIDAS
 82.080

Salen de la tarjeta del camión

BOTELLAS REVISADAS
 4104

☐ Venía certificado por el socio

Conteo de la muestra
 Se toca, no se digita. Lo de arriba entra al índice de cobro; lo de abajo se registra pero no cobra.

ENTRAN AL COBRO

Rota o despicado - 30 +

Faltante - 12 +

Cemento o pintura - 6 +

No retornable - 0 +

SE REGISTRAN · NO COBRAN

Hongo - 9 +

Etiqueta asoleada - 0 +

ÍNDICE DE COBRO
1.17 %

El índice se ve siempre abajo mientras cuentas: 1,17 %.

4

Mira el panel y cierra

El panel oscuro calcula solo: **Índice de cobro** = defectos que cobran ÷ botellas revisadas; **No se abona** = recibidas × índice; **Abono final SAP** = recibidas - no se abona; **Hectolitros** = defectos que cobran × litros ÷ 100. Si falta algo, «Falta para cerrar» lo dice. Cuando todo está, «Cerrar revisión».

ÍNDICE DE COBRO
0.00 %
 0 con defecto de 0 revisadas

Recibidas	82.080
No se abona	0
Abono final SAP	82.080
Hectolitros	0.0000

FALTA PARA CERRAR

- El socio
- El tipo de envase
- Cuántas se revisaron

Cerrar revisión

Volver a la lista

Vacío: dice qué falta para cerrar.

ÍNDICE DE COBRO
1.17 %
 48 con defecto de 4.104 revisadas

Recibidas	82.080
No se abona	960
Abono final SAP	81.120
Hectolitros	0.0840
Que no cobran	9

Cerrar revisión

Volver a la lista

Listo: 1,17 % · no se abona 960 · abono final 81.120.

SI TE EQUIVOCASTE

En «Hechas» toca **«Corregir»**: se abre la misma pantalla con lo guardado y al cerrar **reescribe la revisión, no la duplica**. Queda anotado «corregida N veces».

TVX219

Corregir

2026-09-27 · T2
Costeñita 175
1.17 %
48 de 4.104 revisadas
Muchacho Uno
28 de sept, 06:00 p. m.

• CERTIFICADA

Una revisión ya hecha, con su botón «Corregir».

SI VES

«HAY QUE REVISARLO: se revisaron más botellas de las que llegaron»

HAZ ESTO

Revisa los números de recibidas y revisadas: la muestra no puede pasar de lo recibido.

SI VES

«Hay N botellas marcadas de M revisadas»

HAZ ESTO

Sumaste más defectos que botellas revisadas. Baja algún contador o corrige las revisadas.

SI VES

«Botellas recibidas» sale como casilla y dice «La tarjeta no pudo calcularlas»

HAZ ESTO

Es un material sin factores (cajas por estiba, unidades por caja): escribe tú las botellas que llegaron y avisa al administrador para completar el Maestro.

SI VES

No sale el botón «Hacer la revisión» ni el «Corregir»

HAZ ESTO

Solo puedes mirar: falta el permiso de Editar en «Revisión AI». Pídeselo al administrador en Roles.

SI VES

«Todavía no está certificada la llegada de ese viaje»

HAZ ESTO

Certifica la llegada en En tránsito y vuelve.

SI VES

«Falta preparar la Revisión AI en Supabase»

HAZ ESTO

Es una instalación pendiente: avisa al administrador.

SECCIÓN 5

Crear un Vh Interno

CONTROL · CON EL PERMISO «VH INTERNO (+)»

Un **Vh Interno** es un camión que **no certificó Sider**. Se crea aquí mismo, con el botón redondo «+» de Revisión AI. **Nace ya recibido**: no pasa por En tránsito ni pide certificar la llegada; queda directo en «Revisión AI – normal».

1 Toca el «+»

El botón flotante está abajo a la derecha. Si no lo ves, tu rol no tiene el permiso «Vh Interno (+)»: pídeselo al administrador (Administración → Roles).

Apartado

Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
21	12,5	3.420	143,64

Llegó 28 de sept, 09:00 a. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

KLM872

CERTIFICADA

LLEGÓ HACE 3 H

Apartado

Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
22	12,5	3.420	143,64

Llegó 29 de sept, 12:00 p. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

Hechas

las últimas 1

TVX219

2026-09-27 · T2
Costeña 175

1.17 %
48 de 4.104 revisadas

Muchacho Uno
28 de sept, 06:00 p. m.

CERTIFICADA

Corregir

Revisión AI – normal

Los Vh Interno: camiones que crea control aquí mismo con el «+». No los

2

+

POR HACER

Con permiso: el «+» flota abajo a la derecha.

Apartado

Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
21	12,5	3.420	143,64

Llegó 28 de sept, 09:00 a. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

KLM872

CERTIFICADA

LLEGÓ HACE 3 H

Apartado

Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
22	12,5	3.420	143,64

Llegó 29 de sept, 12:00 p. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

Hechas

las últimas 1

TVX219

2026-09-27 · T2
Costeña 175

1.17 %
48 de 4.104 revisadas

Muchacho Uno
28 de sept, 06:00 p. m.

CERTIFICADA

Corregir

Revisión AI – normal

Los Vh Interno: camiones que crea control aquí mismo con el «+». No los

2

+

POR HACER

Sin permiso: no hay «+».

Instructivo del módulo T1 / T2

pág. 17 de 31

2

Llena los datos del camión

Placa: 3 letras y 3 números, sin más. **CD origen y destino** (Barranquilla por defecto; no pueden ser el mismo).

Documento (factura): solo números, **de 1 a 10 dígitos, y es obligatorio.** Después el **material:** escribe el código o parte del nombre y escógelos, y pon sus **estibas.** Sider, cajas, unidades y HL se calculan solos.

VH INTERNO

Crear un Vh Interno

Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI** – normal.

Placa

ABC123

3 letras y 3 números, sin más

CD origen

— escoge el CD —

Destino

Barranquilla

Documento (factura)

Número de factura

Solo números, hasta 10 dígitos

Material del maestro

Escribe el código o parte del nombre

Botella Costeña 175 cc

3500887 · Envase

Botella marrón 250 cc

3501226 · Envase

Costeñita Ámbar 330 cc

3500901 · Envase

Estibas

0

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER

CAJAS

UNIDADES

HL

Falta la placa (3 letras y 3 números), el CD de origen, el material, las estibas, el documento (número de factura). Sin eso el botón no se enciende.

Crear Vh Interno

Cancelar

El formulario vacío.

VH INTERNO

Crear un Vh Interno

Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI** – normal.

Placa

ABC123

3 letras y 3 números, sin más

CD origen

Apartadó

Destino

Barranquilla

Documento (factura)

0071234

Solo números, hasta 10 dígitos

Material del maestro

Botella marrón 250 cc

3501226 · Envase

Cambiar

Estibas

40

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER

CAJAS

UNIDADES

HL

1,11

1.800

68.400

171

Crear Vh Interno

Cancelar

Lleno: el botón se enciende y las cifras salen solas.

3

¿Trae otro material en la misma factura?

Toca «+ Agregar otro material de esta factura»: aparece un bloque nuevo con su propio material y **sus propias estibas**. Puedes agregar hasta 10. Cada material queda como **su propia tarjeta de revisión** (con sus botellas recibidas), pero todos con la misma placa, origen, destino y factura. Abajo ves el **total** de todos. Un material **no se puede repetir**: si es el mismo, suma las estibas en su línea. Con «Quitar» sacas un bloque. **Se crean todos o ninguno**.

VH INTERNO
Crear un Vh Interno
Para el que no certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI - normal**.

Placa
ABC123
3 letras y 3 números, sin más

CD origen
Apartadó

Destino
Barranquilla

Documento (factura)
0071234
Solo números, hasta 10 dígitos

MATERIAL 1 DE 2 Quitar

Material del maestro
Botella marrón 250 cc
3501226 · Envase Cambiar

Estibas
40
1.800 cajas · 68.400 unidades

MATERIAL 2 DE 2 Quitar

Material del maestro
Escribe el código o parte del nombre

Botella Costeña 175 cc
3500887 · Envase

Costeña Ámbar 330 cc
3500901 · Envase

Caja plástica azul
3500999 · Envase

Estibas
0
Escoge el material y las estibas

+ Agregar otro material de esta factura

TOTAL DE LOS 2 MATERIALES			
SIDER	CAJAS	UNIDADES	HL

Falta el material 2, las estibas del material 2. Sin eso el botón no se enciende.

Crear Vh Interno

Cancelar

Al tocar el «+» sale el bloque «Material 2 de 2».

VH INTERNO
Crear un Vh Interno
Para el que no certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI - normal**.

Placa
ABC123
3 letras y 3 números, sin más

CD origen
Apartadó

Destino
Barranquilla

Documento (factura)
0071234
Solo números, hasta 10 dígitos

MATERIAL 1 DE 2 Quitar

Material del maestro
Botella marrón 250 cc
3501226 · Envase Cambiar

Estibas
40
1.800 cajas · 68.400 unidades

MATERIAL 2 DE 2 Quitar

Material del maestro
Escribe el código o parte del nombre

Botella Costeña 175 cc
3500887 · Envase Cambiar

Estibas
12
864 cajas · 20.736 unidades

+ Agregar otro material de esta factura

TOTAL DE LOS 2 MATERIALES			
SIDER	CAJAS	UNIDADES	HL
1,44	2.664	89.136	207,29

Crear Vh Interno

Cancelar

Los dos materiales llenos, con el total del camión.

4

«Crear Vh Interno»

Aviso: «XXX creado: ya está en Revisión AI». Aparece con su sello **VH INTERNO** y se revisa como cualquier otro (si pusiste varios materiales, una tarjeta por cada uno).

SI EL BOTÓN NO SE ENCIENDE

Lee la línea roja de abajo: dice exactamente qué falta —la placa, el CD de origen, el material, las estibas o el documento— y **«Sin eso el botón no se enciende»**.

VH INTERNO
Crear un Vh Interno

Para el que no certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada; queda de una vez en **Revisión AI** — normal.

Placa

3 Letras y 3 números, sin más

CD origen

Destino

Documento (factura)

Solo números, hasta 10 dígitos

Material del maestro

Botella Costeña 175 cc
 3500887 - Envase

Botella marrón 250 cc
 3501226 - Envase

Costeña Ámbar 330 cc
 3500901 - Envase

Estibas

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER **CAJAS** **UNIDADES** **HL**

Falta la placa (3 letras y 3 números), el CD de origen, el material, las estibas, el documento (número de factura). Sin eso el botón no se enciende.

Crear Vh Interno

Cancelar

Placa a medias («ABC»): dice «3 letras y 3 números, sin más» y qué más falta.

SI VES

«El origen y el destino son el mismo CD»

HAZ ESTO

Escoge otro destino. Barranquilla es el de fábrica.

SI VES

«El documento son solo números...»

HAZ ESTO

Escribe solo dígitos, de 1 a 10. Sin guiones, letras ni espacios.

SI VES

Creé un Vh Interno por error

HAZ ESTO

El **administrador** lo anula con motivo. No se puede borrar.

SECCIÓN 6

Informe AI

TODOS · SOLO LECTURA

Aquí se ven las revisiones **ya cerradas**: qué se cobra al socio y por qué. Filtra por fechas, clase de revisión (certificada o normal), socio, envase y canal.

DESDE

09/01/2026

HASTA

09/29/2026

REVISIÓN

Todas

SOCIO

Todos

ENVASE

Todos

CANAL

Todos

ÍNDICE DE COBRO DEL PERÍODO

1,36 %

168 botellas que cobran de 12.312 revisadas · 3 revisiones · 2 socios

NO ABONADO

3.360

botellas · de 246.240 recibidas

EN HECTOLITROS

4,400

HI con defecto que cobra

CONTADAS Y NO COBRADAS

36

hongo, etiqueta asoleada, cuerpo extraño, cajas y estibas

Por qué hay tres cifras distintas

Tu hoja calcula tres totales de «botellas con defectos» en la misma fila, con tres listas de categorías distintas. Aquí están los tres con su fórmula.

% ÍNDICE DE COBRO · columnas M y BG

1,36 %

(U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AE) / S – nueve categorías

168 botellas. **Es la que factura**: multiplicada por las recibidas da las 3.360 unidades no abonadas.

% TOTAL BOTELLAS CON DEFECTOS · columna AI

1,36 %

SUM(U:AD) / S – diez categorías

168 botellas. Suma hongo y etiqueta asoleada, y NO suma mezclado. **No es la que cobra**.

TOTAL BOTELLAS CON DEFECTOS (HI) · columna AU

4,400

SUM(AV:BF) – once categorías

Las diez de arriba más cuerpo extraño. En HI de cobro son **4,400**, que salen de las nueve.

Cómo va el índice, semana a semana

Con una sola semana no hay tendencia que dibujar. Amplía el rango de fechas.

Arriba: filtros y las cifras del periodo, con «Por qué hay tres cifras distintas».

Qué defecto lo explica

Las nueve que cobran, de la que más pesa a la que menos. El porcentaje es sobre las 12.312 botellas revisadas del período.

Rota o despicado		90 2,19 % · 1,900 Hl
Faltante		40 0,97 % · 0,900 Hl

A quién llamar

Por socio, ordenado por lo que NO se le abona — que es la conversación que hay que tener. El índice de al lado dice si es un problema suyo o si simplemente manda mucho.

Logisinú		1.560 0,95 % · 2 rev.
Transportes del Caribe		1.800 2,19 % · 1 rev.

Revisión por revisión

Es donde se mira la fila concreta cuando un socio reclama.

Placa, socio, ZCL3...

Más reciente

Columnas: resumen

FECHA	PLACA	REVISIÓN	SOCIO	ENVASE	RECIBIDAS	REVISADAS	% ÍNDICE DE COBRO	UNID. NO ABONADAS	% TOTAL BOT. C
23 de sept	GHJ450	CERTIFICADA	Transportes del Caribe	G175	82.080	4.104	2,19 %	960	
22 de sept	KLM872	NORMAL	Logisinú	G175	82.080	4.104	0,73 %	960	
21 de sept	JYN141	CERTIFICADA	Logisinú	G175	82.080	4.104	1,17 %	960	

3 revisiones. 2 certificadas y 1 normal.

Abajo: «Qué defecto lo explica», «A quién llamar» y la revisión por revisión, con su clase (CERTIFICADA / NORMAL).

1 Las tres cifras distintas

El informe muestra tres totales de «botellas con defectos» y **es normal que no sean iguales**: **Índice de cobro** (nueve categorías: es **el que se factura**), **Total botellas con defectos** (diez: suma hongo y etiqueta asoleada, no cobra) y **Total en hectolitros** (once categorías).

2 «A quién llamar»

Lista los socios con más botellas que **no se les abonan**, con su índice: dice si es un problema suyo o si simplemente manda mucho.

SECCIÓN 7

Fuente principal

TODOS

La lista de **todos los viajes** (los 500 más recientes), con sus cifras, su estado y su evidencia. Si dudas de un camión, búscalo aquí por su placa: ahí queda todo.

PLACA

Escribe parte de la placa

CD ORIGEN

Todos los orígenes

MATERIAL

Todos los materiales

ESTADO

Todos

Limpiar

5 viajes · 101 HL · 50 sider · 1 anulado, no cuentan

PLACA	CD ORIGEN	MATERIAL	ESTIBAS	SIDER	CAJAS	UNIDADES	HL	SALIDA	CORREGIR
JYN141	Apartadó septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	Corregir Anular
KLM872	Curumaní septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	Corregir Anular
PQR305	Apartadó septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	Corregir Anular
ABC123	Apartadó septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	— Vh Interno · sin salida	Corregir Anular
TVX219	Apartadó septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	Devolver

Izquierda de la tabla: filtros (placa, CD origen, material, estado), datos del viaje y salida.

PLACA

CD ORIGEN

Todos los orígenes

▼

MATERIAL

Todos los materiales

▼

ESTADO

Todos

▼

Limpiar

5 viajes · 101 HL · 50 sider · 1 anulado, no cuentan

S	UNIDADES	HL	SALIDA	LLEGADA	ESTADO	QUIÉN	EVIDENCIA	CORREGIR
0	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	28 de sept, 03:00 p. m. 3/3 fotos	● RECIBIDO ● REVISIÓN NORMAL PENDIENTE	Cristian Padilla	6	Corregir Anular
0	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	28 de sept, 03:00 p. m. 3/3 fotos	● RECIBIDO ● REVISIÓN NORMAL HECHA	Cristian Padilla	6	Corregir Anular
0	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	— —	● EN TRÁNSITO ● REVISIÓN NORMAL PENDIENTE	Cristian Padilla	3	Corregir Anular
0	34.560	25,2	— Vh Interno · sin salida	— Vh Interno · sin certificar	● RECIBIDO ● VH INTERNO	Cristian Padilla	0	Corregir Anular
0	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	28 de sept, 03:00 p. m. 3/3 fotos	● ANULADO Se digitó dos veces	Cristian Padilla	6	Devolver

Derecha de la tabla (se llega deslizando): llegada, **estado con sus sellos**, quién, **el ojo de la evidencia** con su número de fotos, y las acciones.

1

Los sellos

EN TRÁNSITO: salió y aún no llega · **RECIBIDO:** ya certificó la llegada · **ANULADO:** no cuenta, con su motivo · **SIN FACTORES:** al material le faltan factores · **IMPORTADO:** vino de un Excel, sin fotos · **VH INTERNO:** creado con el «+», sin salida ni llegada · **REVISIÓN NORMAL** (pendiente o hecha) · **N/3 FOTOS:** cada punto exige 3; en rojo si faltan.

2

El ojo: la evidencia

En cada fila, el ojo abre las **fotos, dirección y coordenadas** de la salida y la llegada. Quien puede editar completa desde ahí las fotos que faltan (quedan marcadas «AÑADIDA DESPUÉS»). Los enlaces de las fotos duran 10 minutos: si no cargan, recarga la página.

3

Exportar a Excel

Elige el periodo y, si quieres, «con fotos». Máximo 180 fotos por archivo: si te pasas, exporta por mes. *Solo el administrador* ve además **Corregir** y **Anular**, los mismos de En tránsito (Anular pide siempre un motivo; el viaje queda en gris y trae «Devolver»).

SECCIÓN 8

Seguimiento e Importar

TODOS · IMPORTAR LO HACE EL SUPERVISOR

Compara lo que llegó a Barranquilla (el ZLDE que se importa de SAP) con lo que se certificó. Es el número del mes.

Periodo

CD de origen

Planta

Clase

1 al 29 de septiembre de 2026

Todos los orígenes

Barranquilla

EER

Restablecer

1 ZLDE
Lo que llegó

2 Certificado
Fuente principal

3 Informe
Lo que sale de las dos

Informe · septiembre 2026

BU MTD = 10% de lo recibido · % Cumpl. = Real ÷ BU · % Certificación = Real ÷ recibido

% CERTIFICACIÓN

6,1%

% CUMPLIMIENTO

61,2%

HL EER RECIBIDO

120.579

REAL MTD

7.379

CENTRO DE ORIGEN	VEHÍCULOS				HECTOLITROS		
	VH RECIBIDOS	BU MTD	REAL MTD	% CUMPL.	HL EER RECIBIDO	BU MTD	REAL MTD
Medellín	1.928	192,8	76	39,4%	48.200	4.820	1.900
Turbaco	1.241,7	124,2	98,5	79,3%	31.042	3.104	2.462
Apartadó	860	86	92,8	107,9%	21.500	2.150	2.320
Yumbo	636	63,6	0	0,0%	15.900	1.590	0
Curumaní	157,5	15,7	27,9	177,0%	3.937	394	697
Total general	4.823,2	482,3	295,2	61,2%	120.579	12.058	7.379

Pestaña «3 Informe»: por CD de origen, vehículos e hectolitros, con el % de cumplimiento y el % de certificación.

Periodo

CD de origen

Planta

Clase

1 al 29 de septiembre de 2026

Todos los orígenes

Barranquilla

EER

Restablecer

1 ZLDE
Lo que llegó

2 Certificado
Fuente principal

3 Informe
Lo que sale de las dos

ZLDE · septiembre 2026

Envase recibido en planta Barranquilla, clase EER

HECTOLITROS

34.979

VEHÍCULOS

68

CD DE ORIGEN

2

LÍNEAS DE SAP

100

CENTRO DE ORIGEN	VEHÍCULOS	HECTOLITROS	LÍNEAS DE SAP
Turbaco	60	31.042	80
Curumaní	8	3.937	20
Total general	68	34.979	100

Pestaña 1 · ZLDE: lo que llegó.

Periodo

CD de origen

Planta

Clase

1 al 29 de septiembre de 2026

Todos los orígenes

Barranquilla

EER

Restablecer

1 ZLDE
Lo que llegó

2 Certificado
Fuente principal

3 Informe
Lo que sale de las dos

Certificado · septiembre 2026

Los viajes de la Fuente principal que no están anulados. Es la columna Real MTD del informe.

REAL MTD (HL)

7.379

VIAJES

60

ESTIBAS

1.200

VEHÍCULOS

295,2

CENTRO DE ORIGEN	VIAJES	ESTIBAS	VEHÍCULOS	HECTOLITROS
Medellín	12	240	76	1.900
Turbaco	12	240	98,5	2.462
Apartadó	12	240	92,8	2.320
Yumbo	12	240	0	0
Curumaní	12	240	27,9	697
Total general	60	1.200	295,2	7.379

Pestaña 2 · Certificado: lo de Fuente principal.

1

Cómo se lee

% Certificación = HL certificado ÷ HL de envase que llegó; la meta es 10 %. **BU MTD** = lo que se debía certificar (10 % de lo recibido). **% Cumplimiento** = real ÷ BU. Semáforo del % de certificación: **menos de 5 % rojo, 5 a 9 % naranja, más de 9 % verde.**

SI SALE 0 % O «—»

Falta una mitad: lo que llegó (ZLDE) o lo certificado en ese rango. Los **Vh Interno** no cuentan aquí.

2

Importar un Excel

Desde Seguimiento, botón «**Importar**» (permiso de editar). Escoge la pestaña — **ZLDE** (lo que llegó) o **Base de datos** (históricos) —, el archivo (.xlsx, .xls o .csv), revisa las columnas detectadas y el resumen «Qué quedó», y guarda. **Reimportar** reemplaza los meses del archivo y nunca toca lo certificado con fotos.

ZLDE (lo que llegó de SAP) | **Base de datos** (los datos que ya se cargaron)

El archivo de ZLDE
El archivo de ZLDE del correo llega de SAP, con la columna **Cantidad**. Los historiales no hacen falta en el archivo, se calculan del **pasado**. Qué es la fórmula del Excel. Se llama lo que va a **Barranquilla** y en EER.

Escoger el archivo

El mismo archivo sirve para los dos pestañas. Busca las columnas por lo que **TIBENEL**, no por cómo se llaman, y nada se guarda hasta que lo guardes.

Lo que ya está cargado
Módelo a saber si está o reemplaza completo.

MESES	CD EN ZLDE	HL RECIBIDO	VIAJES IMPORTADOS
agosto 2026	11	266,368	—
julio 2026	—	—	320

La pantalla Importar.

SKU U ORIGEN DESCONOCIDO

Agrégalo en el **Maestro** y vuelve a importar.

SECCIÓN 9

Novedades

SUPERVISOR · ADMINISTRADOR

Lo que salió mal, **con responsable y fecha**: sello roto, faltante, estibas golpeadas, cliente cerrado. Queda un hilo de respuestas y se cierra diciendo qué se hizo.

2
novedades abiertas

Tramo
T1 y T2

Estado
Abiertas

Placa
JYN245

Reportar novedad

T1 **Sello roto** **JYN141** 27 sep 2026 · 14:30 2 días **ABIERTA**

Le toca a **Apartadó** Del viaje · Botella Costeña 175 cc

4 estibas Factura **FE-4471** Lote **L2609A** SKU **3500887**

Llegó con el sello roto y 4 estibas golpeadas.

Todavía nadie ha respondido.

La lista, con el contador de abiertas y sus filtros. Cada novedad dice el motivo, la placa, cuántos días lleva y a quién le toca.

1

Reportar una novedad

Toca «Reportar novedad».

Escoge el **tramo** (T1: lo que llega de otro CD; T2: el reparto al cliente), el **motivo**, el **viaje** (la factura, el lote y el SKU se llenan solos y se pueden corregir), a **quién le toca**, cuándo pasó y cuánto vino mal.

2

novedades abiertas

Tramo

T1 y T2

Estado

Abiertas

Placa

JYN245

Cancelar

Reportar una novedad

Tramo

T1 · lo que llega de otro CD

Motivo

Escoge...

¿De cuál viaje?

Ninguno — escribo la placa

Si está en la lista, mejor: la novedad queda pegada a ese viaje.

Placa

JYN245

¿A quién le toca?

CD Galapa

Quien tiene que responder. Sin esto la novedad no tiene dueño.

¿Cuándo pasó?

Tramo, motivo, viaje y a quién le toca.

09/29/2026

¿A qué hora? (opcional)

--:--

En un día entran varios camiones del mismo origen.

Factura

FE-4471

Lote

L2609A

¿Cuánto vino mal?

3

estibas

Sin esta cifra la novedad dice qué pasó, pero no cuánto hay que cobrar.

Qué pasó

El detalle: cuántas estibas, qué cliente, a qué hora...

Reportar

Cancelar

T1

Sello roto

JYN141

27 sep 2026 · 14:30

2 días

ABIERTA

Le toca a Apartadó

Del viaje · Botella Costeña 175 cc

4 estibas

Factura FE-4471

Lote L2609A

SKU 3500887

Cuándo pasó, factura, lote, cuánto vino mal y qué pasó.

2

Responder o cerrar

«Responder» deja tu respuesta en el hilo y la novedad sigue abierta. «Cerrar con esto» exige decir **qué se hizo**. Una novedad cerrada no admite respuestas: si hay algo más, se abre una nueva. Desde los 7 días abierta, la antigüedad se pone roja.

SECCIÓN 10

El maestro

SUPERVISOR · ADMINISTRADOR

El catálogo del que salen todas las cifras: los **CD de origen**, los **materiales con sus factores** y las **estibas por sider**.

1 material sin factores — sin cajas por estiba, unidades por caja o HL por unidad no se pueden calcular cajas, unidades ni HL. Están en null a propósito: poner un 1 sería inventarse el dato. Complétalos si viajan, desactívalos si no.

Caja plástica azul

CD de origen

Esta es la lista desplegable del formulario. En el Excel había un `Monteria` con un espacio al final y quien lo escribiera sin él rompía el `VL00KUP` en silencio; eligiéndolo de aquí eso no puede pasar.

PLANTA

CD ORIGEN

APA

Apartadó

x

CUR

Curumaní

x

MDE

Medellín

x

TUR

Turbaco

x

BAQ

Barranquilla

x

+ Agregar origen

5 activos de 5

Materiales y factores

De aquí salen las tres cuentas: `cajas = cajas/estiba × estibas`, `unidades = unidades/caja × cajas`, `HL = HL/unidad × unidades`. En el Excel estos factores vivían triplicados en tres hojas; aquí hay una sola copia.

SKU

DESCRIPCIÓN

CAJAS/EST.

UNID/CAJA

HL/UNID

3500887

Botella Costeña 175 cc

72

24

0.00175

x

3501226

Botella marrón 250 cc

45

38

0.0025

x

3500901

Costeña Ámbar 330 cc

60

24

0.0033

x

3500999

Caja plástica azul

45

30

0.0033

x

+ Agregar material

4 activos de 4

Estibas por sider

Con cuántas estibas se cuenta un sider completo. Es lo que divide en `Cantidad Sider = estibas ÷ este número`. En el Excel era un 36 escrito a mano dentro de la fórmula, donde nadie lo iba a encontrar el día que cambiara el equipo.

36

40 estibas = 1,1111 sider

Guardar el maestro

Des hacer

Todo guardado

Los tres bloques del Maestro y, arriba, el aviso de materiales sin factores.

Instructivo del módulo T1 / T2

pág. 29 de 31

1 Materiales y factores

Para cada material: **cajas por estiba, unidades por caja y HL por unidad**. Con ellos se calculan cajas, unidades y HL. Un material sin factores sale en «—» (nunca en 0) y su viaje lleva el sello «sin factores». Están vacíos a propósito: poner un 1 sería inventarse el dato.

2 Estibas por sider

De fábrica **36**: un sider es un vehículo lleno. Si lo cambias, cambian **todos** los sider.

EL BOTÓN «x»

Si hay viajes que usan un CD o material, **no se borra: se desactiva**. Recuerda tocar «**Guardar el maestro**»: mientras no lo hagas, no queda.

SECCIÓN +

Si algo no sale

LÁMINA DE AYUDA RÁPIDA

Los mensajes de la aplicación dicen qué hacer. Estos son los más frecuentes.

SI VES

«Esta pantalla no es para tu rol»

HAZ ESTO

Pide el permiso al administrador en
Administración → Roles.

SI VES

Las fotos no cargan en el ojo

HAZ ESTO

Los enlaces duran 10 minutos. Recarga la
página.

SI VES

La exportación con fotos se corta

HAZ ESTO

Máximo 180 fotos por archivo: exporta por
mes.

SI VES

Seguimiento en 0 % o «—»

HAZ ESTO

Falta lo que llegó (ZLDE) o lo certificado en ese
rango. Importa el ZLDE del mes.

SI VES

HL vacío o «sin factores»

HAZ ESTO

Completa los factores del material en el
Maestro.

SI VES

«Falta preparar / crear el módulo...»

HAZ ESTO

Es una instalación pendiente. Avisa al
administrador.

PARA RECORDAR

Ubicación, tres fotos y la placa bien. Con eso el resto del recorrido fluye solo. Y si
dudas de un camión, búscalo en Fuente principal por su placa: ahí queda todo.



Instructivo T1 / T2 · CONTROL · CD38 Ag01 · capturas reales del aplicativo con datos de ejemplo.