



BAVARIA · CD38 AG01
BARRANQUILLA · ATLÁNTICO

T1/T2

paso a paso

Del vehículo que sale del CD de origen hasta el índice de cobro y el seguimiento del mes. Cada paso con la foto real de la pantalla, cada caso con lo que hay que hacer.

SIN UBICACIÓN NO HAY CERTIFICADO

11 SECCIONES

CONTROL

LO QUE HAY ADENTRO

1	El recorrido de un vehículo	Todos
2	Certificar y guardar la ficha	Supervisor · celular
3	Dar salida con la factura	Facturador
4	En tránsito y certificar la llegada	Supervisor · Administrador
5	Revisión AI	Quien revisa en el muelle
6	Crear un Vh Interno	Con permiso «Vh Interno (+)»
7	Informe AI	Todos
8	Fuente principal	Todos
9	Seguimiento e Importar	Todos · Importar: Supervisor
10	Novedades	Supervisor · Administrador
11	El maestro	Supervisor · Administrador
+	Si algo no sale	Todos

SECCIÓN 1

El recorrido de un vehículo

PARA ENTENDER DÓNDE ESTÁS PARADO

Un vehículo pasa por siete pantallas, siempre en este orden. **Cada pantalla deja una prueba:** la ubicación y las fotos de la salida, las de la llegada, el conteo de botellas. Nada se escribe dos veces.

1 · Certificar

En el patio: materiales, placa, ubicación y 3 fotos. Queda una ficha pendiente

2 · Dar salida

El facturador escribe la factura: nacen los viajes

3 · En tránsito

Va en camino; aquí se certifica la llegada

4 · Revisión AI

Se cuentan las botellas en el muelle

5 · Informe AI

Qué se cobra al socio y por qué

6 · Fuente principal

La lista de todos los viajes, con su evidencia

7 · Seguimiento

Lo que llegó frente a lo certificado del mes

PANTALLA	QUIÉN LA USA	QUÉ PERMISO PIDE
Certificar	El supervisor, parado junto al vehículo	Editar en «Certificar»
Dar salida	El facturador (el administrador también)	Editar en «Dar salida». Sin él solo se ven las fichas propias
En tránsito	Supervisor o administrador	Ver para mirar · Editar para certificar la llegada
Revisión AI	Quien cuenta las botellas	Editar para revisar y corregir
Vh Interno (+)	Control	Su propio permiso: «Vh Interno (+)»
Informe AI · Fuente principal · Seguimiento	Todos	Ver

PANTALLA

QUIÉN LA USA

QUÉ PERMISO PIDE

**Novedades · Maestro ·
Importar**

Supervisor y administrador

Editar

SI UNA PANTALLA NO TE DEJA ENTRAR

Dice «Esta pantalla no es para tu rol». No es un error: pídele al administrador el permiso en **Administración → Roles**.

SECCIÓN 2

Certificar y guardar la ficha

LO HACE EL SUPERVISOR · DESDE EL CELULAR

Cada camión que va a salir se certifica **parado a su lado**: con la ubicación del celular, todos sus materiales y tres fotos. Al final se **guarda una ficha**: el camión **todavía no sale**, porque la salida se confirma con el número de factura (sección siguiente). Son seis pasos, numerados arriba, y no se puede saltar ninguno.

1 Activa tu ubicación

Va primero a propósito: si se pidiera al final, alguien podría llenar todo desde su casa.

Toca «**Activar mi ubicación**», espera la tarjeta con la **precisión en metros** y revisa la dirección (se puede corregir). Luego «**Seguir**».

1 Ubicación 2 3 4 5 6

La ubicación es obligatoria. Los demás pasos se abren cuando la actives: es lo que prueba que estabas al lado del vehículo.

¿Dónde estás?
Va primero a propósito. Si se pidiera al final, se podría llenar todo y certificar desde cualquier parte. Un toque y sigue.

Activar mi ubicación

Antes de activarla, los demás pasos están cerrados.

Ubicación 2 3 4 5 6

¿Dónde estás?
Va primero a propósito. Si se pidiera al final, se podría llenar todo y certificar desde cualquier parte. Un toque y sigue.

UBICACIÓN TOMADA
10.963900, -74.796400
Precisión **±9 m** · 30 de sept, 03:01:57 p. m.

Dirección
Calle 30 # 12-45, Zona Industrial, Barranquilla

Seguir Volver a tomarla

Ubicación tomada: ±9 m y la dirección.

2

Escoge el origen

«¿De qué CD viene?». La lista sale del Maestro: si falta uno, se agrega allá. Un toque y pasa solo al siguiente paso.

✓

2

3

4

5

6

Origen

¿De qué CD viene?

Esta lista sale del maestro, no del código: lo que se agregue o corrija allá aparece aquí.

Apartadó APA	Curumani CUR
Medellin MDE	Turbaco TUR

LO QUE VA A QUEDAR

—

—

—

estibas

sider

cajas

—

—

—

unidades

HL

Los CD del Maestro.

✓

✓

3

4

5

6

Material

¿Qué trae?

Toca uno o varios materiales: al tocar cada uno se abre su casilla de estibas. Los que tienen el aviso naranja no tienen factores cargados: de ellos no se pueden calcular cajas, unidades ni HL.

Botella Costeña 175 cc 3500887 · 72 cajas/estiba	Botella marrón 250 cc 3501226 · 45 cajas/estiba
Costeña Ámbar 330 cc 3500901 · 60 cajas/estiba	Caja plástica azul 3500999 · sin factores

Escoge al menos un material

LO QUE VA A QUEDAR

—

—

—

estibas

sider

cajas

—

—

—

unidades

HL

«¿Qué trae?» — los materiales, también del Maestro.

3

Escoge los materiales, uno o varios

Toca cada material que trae el camión. **Al tocarlo se abre al lado su casilla de estibas:** escribe cuántas trae de ese material. Si trae tres, tocas tres y llenas tres casillas. Para quitar uno, tócalo otra vez. El botón de abajo dice cuántas casillas faltan por llenar y se enciende cuando están todas.

✓

✓

3

4

5

6

Material

¿Qué trae?

Toca uno o varios materiales: al tocar cada uno se abre su casilla de estibas. Los que tienen el aviso naranja no tienen factores cargados: de ellos no se pueden calcular cajas, unidades ni HL.

Botella Costeña
175 cc
3500887 · 72
cajas/estiba

Estibas
0

Botella marrón 250 cc
3501226 · 45
cajas/estiba

Estibas
0

Costeña Ámbar 330 cc
3500901 · 60
cajas/estiba

Estibas
0

Caja plástica azul
3500999 · sin factores

Estibas
0

Faltan las estibas de 2 materiales

LO QUE VA A QUEDAR · 2 MATERIALES

—	—	—
estibas	sider	cajas
—	—	—
unidades	HL	

Dos materiales tocados: cada uno con su casilla de estibas.

✓

✓

✓

4

5

6

Material

¿Qué trae?

Toca uno o varios materiales: al tocar cada uno se abre su casilla de estibas. Los que tienen el aviso naranja no tienen factores cargados: de ellos no se pueden calcular cajas, unidades ni HL.

Botella Costeña
175 cc
3500887 · 72
cajas/estiba

Estibas
40

Botella marrón 250 cc
3501226 · 45
cajas/estiba

Estibas
10

Costeña Ámbar 330 cc
3500901 · 60
cajas/estiba

Estibas
10

Caja plástica azul
3500999 · sin factores

Estibas
10

Seguir con 2 materiales

LO QUE VA A QUEDAR · 2 MATERIALES

50	1,39	2,400
estibas	sider	cajas
82.800	218,52	
unidades	HL	

Con las estibas puestas: «Seguir con 2 materiales». El tickete de abajo ya suma todo.

MATERIAL «SIN FACTORES»

Si a un material le faltan cajas por estiba, unidades por caja o HL por unidad en el Maestro, sale con aviso naranja. **Se certifica igual** —la evidencia es lo importante—; sus cajas, unidades y HL quedan en «—» (nunca en 0) hasta que se completen en el Maestro.

✓

✓

✓

Material

456

¿Qué trae?

Toca uno o varios materiales: al tocar cada uno se abre su casilla de estibas. Los que tienen el aviso naranja no tienen factores cargados: de ellos no se pueden calcular cajas, unidades ni HL.

Botella Costeña
175 cc
3500887 · 72
cajas/estiba

Botella marrón 250 cc
3501226 · 45
cajas/estiba

✓

Estibas
40

Costeña Ámbar
330 cc
3500901 · 60
cajas/estiba

✓

Estibas
10

Caja plástica azul
3500999 · sin factores

✓

Estibas
5

Seguir con 3 materiales

LO QUE VA A QUEDAR · 3 MATERIALES

55 estibas	1,53 sider	2.400 cajas falta mat. 3
82.800 unidades falta mat. 3	218,52 HL falta mat. 3	

A **Caja plástica azul** le faltan factores en el maestro, así que de ese material no se pueden calcular cajas, unidades ni HL. Se puede guardar igual — la evidencia es lo importante — y las cifras salen cuando se completen.

Con «Caja plástica azul» el ticket
avisa qué material no se puede
calcular.

4

Placa

Aquí ya aparece lo que **escogiste**, cada material con sus estibas, cajas, unidades y HL calculados. **Solo falta la placa** (se pone en mayúsculas sola). La observación es opcional. **La factura no se pide aquí:** la escribe el facturador cuando le dé salida. Si te equivocaste de material o de estibas, «Cambiar materiales o estibas» te devuelve.

✓

✓

✓

✓

Carga

5

6

Placa y carga

Aquí ya está lo que escogiste, con sus cifras calculadas. Solo falta la placa.

Botella marrón 250 cc
3501226
1.800 cajas · **68.400** unidades · **171** HL

40
estibas

Costeñita Ámbar 330 cc
3500901
600 cajas · **14.400** unidades · **47,52** HL

10
estibas

Cambiar materiales o estibas

Placa

JYN141

Observación (opcional)

Algo que haya que dejar dicho de

La factura no se pide aquí: la escribe el facturador cuando le dé salida.

Seguir a las fotos

LO QUE VA A QUEDAR · 2 MATERIALES

50 estibas	1,39 sider	2.400 cajas
82.800 unidades	218,52 HL	

Dos materiales ya calculados; solo se escribe la placa.

5

Tres fotos

Costado izquierdo (el lado completo del vehículo), **costado derecho** (el otro lado, completo) y **placa** (que se lea el número sin dudar). Cada foto sale **estampada sola** con la placa, la fecha, la hora y las coordenadas: sigue probando algo aunque salga del sistema por WhatsApp. Si te equivocas, toca la foto para repetirla.

✓

✓

✓

✓

5

6

Fotos

Tres fotos

Cada una queda sellada con la placa, la fecha, la hora y las coordenadas quemadas en la esquina — así sigue probando algo aunque salga del sistema.

Costado izquierdo

Costado derecho

Placa

Faltan 3 fotos

LO QUE VA A QUEDAR · 2 MATERIALES

50	1,39	2.400
estibas	sider	cajas
82.800	218,52	
unidades	HL	

El botón dice cuántas faltan.

✓

✓

✓

✓

5

6

Fotos

Tres fotos

Cada una queda sellada con la placa, la fecha, la hora y las coordenadas quemadas en la esquina — así sigue probando algo aunque salga del sistema.

Costado izquierdo

Costado derecho

Placa

Faltan 2 fotos

LO QUE VA A QUEDAR · 2 MATERIALES

50	1,39	2.400
estibas	sider	cajas
82.800	218,52	
unidades	HL	

Va una: «Faltan 2 fotos».

✓

✓

✓

✓

✓

6

Fotos

Tres fotos

Cada una queda sellada con la placa, la fecha, la hora y las coordenadas quemadas en la esquina — así sigue probando algo aunque salga del sistema.

Costado izquierdo

Costado derecho

Placa

Seguir a guardar

LO QUE VA A QUEDAR · 2 MATERIALES

50	1,39	2.400
estibas	sider	cajas
82.800	218,52	
unidades	HL	

Las tres: se enciende «Seguir a guardar».

6

Revisa y guarda

Apenas terminas las fotos, revisa el resumen —placa, origen, cada material con sus estibas, dónde y cuántas fotos— y toca «**Guardar la ficha**». El camión todavía no sale ni aparece en **En tránsito**: queda como ficha pendiente esperando al facturador. «Certificar otro vehículo» empieza por el origen; la ubicación ya está tomada.

✓

✓

✓

✓

✓

6

Guardar

Revisa y guarda

Esto es lo que va a quedar en la ficha. El camión todavía no sale: el facturador le pone el número de factura y le da salida.

PLACA
JYN141

CD ORIGEN
Apartadó

MATERIALES

Botella marrón 250 cc
3501226 · 40 estibas

Costeñita Ámbar 330 cc
3500901 · 10 estibas

DÓNDE
Calle 30 # 12-45, Zona Industrial, Barranquilla, Atlántico
10.96390, -74.79640 · ±9 m

FOTOS
3 de 3

Guardar la ficha

Volver

LO QUE VA A QUEDAR · 2 MATERIALES

50	1,39	2.400
estibas	sider	cajas
82.800	218,52	
unidades	HL	

Revisión final.

✓

✓

✓

✓

✓

6

Fotos

Ficha guardada

JYN141 quedó como **pendiente**: falta que el facturador escriba el número de factura y le dé salida en **Dar salida**. Solo entonces pasa a **En tránsito**.

+

Certificar otro vehículo

La ubicación ya está tomada, empieza por el origen

[Ir a Dar salida](#)
[Ver lo que va en camino](#)

«Ficha guardada»: queda pendiente hasta que el facturador le dé salida.

Instructivo del módulo T1 / T2

pág. 9 de 42

MIS FICHAS PENDIENTES



Lo que guardaste y aún no sale

Debajo del formulario aparece **«Mis fichas pendientes»**: solo las que tú creaste y todavía no tienen factura. Cada una se identifica por su placa y materiales. Si te equivocaste en algo —una placa, una estiba— no se edita: **toca «Descartar», confirma y vuelve a hacerla**. Las fichas de otros compañeros no las ves aquí.

Mis fichas pendientes 2

Esperan al facturador: cuando escriba el número de factura y les dé salida, pasan a En tránsito.

JYN141	Apartadó	3/3 fotos
Botella Costeña 175 cc		20 estibas
Botella marrón 250 cc		10 estibas
Espera factura		Descartar

PQR305	Turbaco	2/3 fotos
Botella Costeña 175 cc		12 estibas
Caja plástica azul		4 estibas
Le faltan fotos: descártala y vuelve a hacerla, porque sin las tres no se le puede dar salida.		
Espera factura		Descartar

Dos fichas más esperando factura. La de PQR305 tiene 2/3 fotos: hay que descartarla y rehacerla.

CASOS: SI ALGO SALE DISTINTO

1

Ubicación

2

3

4

5

6

La ubicación es obligatoria. Los demás pasos se abren cuando la actives: es lo que prueba que estabas al lado del vehículo.

¿Dónde estás?

Va primero a propósito. Si se pidiera al final, se podría llenar todo y certificar desde cualquier parte. Un toque y sigue.

Buscando el GPS...

SI VES
«Diste que no a la ubicación»
HAZ ESTO
 Permite la ubicación en los permisos del navegador del celular y vuelve a tocar el botón. Sin ella la certificación no prueba nada, por eso no hay salida por otro lado.
 SI VES**Precisión de ±200 m o más****HAZ ESTO**

Sal a cielo abierto y vuelve a tomarla con **«Volver a tomarla»**. No bloquea, pero queda guardada: con ese error no se sabe ni la manzana.

SI VES**«Este equipo no tiene ubicación»****HAZ ESTO**

Certificar se hace desde el **celular**, no desde un computador.

SI VES**«La foto llegó vacía»****HAZ ESTO**

Tómala de nuevo con la cámara. Si la escogiste del carrete, ábrela primero en Fotos para que se descargue.

SI VES**«La ficha quedó guardada, pero la foto no subió»****HAZ ESTO**

Sin las tres fotos no se le puede dar salida. Ve a **«Mis fichas pendientes»**, descártala y vuelve a hacerla con buena señal.

SI VES**Me equivoqué en la placa o en las estibas****HAZ ESTO**

Las fichas no se editan: **descártala** en «Mis fichas pendientes» y créala de nuevo. Si ya salió (ya tiene factura), el **administrador** la corrige o la anula con motivo en En tránsito o Fuente principal.

SI VES**El botón dice «Faltan las estibas de N materiales»****HAZ ESTO**

Tocaste materiales pero falta escribir sus estibas. Llena cada casilla o quita el material que no viene.

SECCIÓN 3

Dar salida con la factura

LO HACE EL FACTURADOR · CON EL PERMISO «DAR SALIDA»

Aquí llegan las fichas que se certificaron en el patio. El facturador ve todas, **escribe el número de factura con el que el camión sale** y le da salida. **Solo entonces nacen los viajes** y pasan a En tránsito: uno por cada material, todos con la misma placa y la misma factura, y allá se ven como **una sola tarjeta**. La hora de salida es la de ese momento.

1 Cada ficha es un camión

Arriba dice cuántas fichas hay por dar salida. Cada tarjeta trae la **placa**, la ruta, cuántas fotos tiene (3/3), **cada material con sus estibas, cajas, unidades y HL**, los totales, quién certificó y hace cuánto. Una franja **roja** a la izquierda avisa que lleva más de 12 horas esperando.

JYN141
Apartadó → Barranquilla

3/3 fotos

Botella Costeña 175 cc
20 estibas

3500887
1.440 cajas · 34.560 unidades · 60,48 HL

Botella marrón 250 cc
10 estibas

3501226
450 cajas · 17.100 unidades · 42,75 HL

ESTIBAS 30	SIDER 0,83	CAJAS 1.890	HL 103,23
----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

Certificó Cristian Padilla · hace 1 h
Calle 30 # 12-45, Zona Industrial, Barranquilla

NÚMERO DE FACTURA (MÁX. 10 DÍGITOS)

7687019429

Dar salida

Sin el número de factura el botón no se enciende.

Descartar

Una ficha con dos materiales, lista para dar salida.

2

Escribe la factura y da salida

Escribe el número de factura: solo números, máximo 10 dígitos (si escribes una letra o pasas de 10, no la recibe). Sin factura el botón «Dar salida» no se enciende. Al tocarlo, el aviso dice cuántos viajes quedaron en tránsito: dos materiales, dos viajes con la misma placa y la misma factura.

JYN141
Apartadó → Barranquilla

3/3 fotos

Botella Costeña 175 cc
20 estibas

3500887
1.440 cajas · 34.560 unidades · 60,48 HL

Botella marrón 250 cc
10 estibas

3501226
450 cajas · 17.100 unidades · 42,75 HL

ESTIBAS
30

SIDER
0,83

CAJAS
1.890

HL
103,23

Certificó Cristian Padilla · hace 1 h
Calle 30 # 12-45, Zona Industrial, Barranquilla

NÚMERO DE FACTURA (MÁX. 10 DÍGITOS)

7687019429

Dar salida

Descartar

Con la factura escrita, el botón se enciende.

3 fichas por dar salida

JYN141 Apartadó → Barranquilla

3/3 fotos

Botella Costeña 175 cc

20 estibas

3500887

1.440 cajas · 34.560 unidades · 60,48 HL

Botella marrón 250 cc

10 estibas

3501226

450 cajas · 17.100 unidades · 42,75 HL

ESTIBAS

30

SIDER

0,83

CAJAS

1.890

HL

103,23

Certificó Cristian Padilla · hace 1 h

Calle 30 # 12-45, Zona Industrial, Barranquilla

NÚMERO DE FACTURA (MÁX. 10 DÍGITOS)

7687019429

Dar salida

Sin el número de factura el botón no se enciende.

Descartar

KLM872 Curumaní → Barranquilla

3/3 fotos

Costeñita Ámbar 330 cc

18 estibas

3500901

1.080 cajas · 25.920 unidades · 85,54 HL

ESTIBAS

18

SIDER

0,5

CAJAS

1.080

HL

85,54

Certificó Muchacho Uno · hace 24 min

Precinto roto en la puerta izquierda

NÚMERO DE FACTURA (MÁX. 10 DÍGITOS)

7687019429

Dar salida

Sin el número de factura el botón no se enciende.

Descartar

PQR305 Turbaco → Barranquilla

2/3 fotos

Botella Costeña 175 cc

12 estibas

3500887

864 cajas · 20.736 unidades · 36,29 HL

Caja plástica azul

4 estibas

3500999

Sin factores en el maestro

ESTIBAS

16

SIDER

0,44

CAJAS

—

HL

—

Certificó Cristian Padilla · hace 14 h

Le faltan fotos: no se le puede dar salida. Quien la creó debe descartarla y hacerla de nuevo.

Descartar

En el computador las fichas van en columnas: se ven varias a la vez.

CASOS: SI ALGO SALE DISTINTO

PQR305 Turbaco → Barranquilla

2/3 fotos

Botella Costeña 175 cc

12 estibas

3500887

864 cajas · 20.736 unidades · 36,29 HL

Caja plástica azul

4 estibas

3500999

Sin factores en el maestro

ESTIBAS

16

SIDER

0,44

CAJAS

—

HL

—

Certificó Cristian Padilla · hace 14 h

Le faltan fotos: no se le puede dar salida. Quien la creó debe descartarla y hacerla de nuevo.

Descartar

SI VES

«Le faltan fotos: no se le puede dar salida»

HAZ ESTO

La ficha no tiene las tres fotos (falló la subida en el patio). Quien la creó debe **descartarla y hacerla de nuevo**; el botón no aparece.

2 fichas por dar salida

Solo puedes ver tus fichas: falta el permiso «Dar salida». Pídeselo al administrador en Roles.

JYN141 Apartado → Barranquilla 3/3 fotos

Botella Costeña 175 cc **20** estibas
3500887
1.440 cajas - 34.560 unidades - 60,45 HL

Botella marrón 250 cc **10** estibas
3500226
430 cajas - 17.100 unidades - 42,75 HL

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
30	0,83	1.890	103,23

Certificó sí - hace 1 h
Calle 30 # 12-45, Zona Industrial, Barranquilla

Descartar

PQR305 Turbaco → Barranquilla 2/3 fotos

Botella Costeña 175 cc **12** estibas
3500887
864 cajas - 20.736 unidades - 36,29 HL

Caja plástica azul **4** estibas
3500999
Sin factores en el maestro

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
16	0,44	—	—

Certificó sí - hace 14 h

Le faltan fotos: no se le puede dar salida. Quien la creó debe descartarla y hacerla de nuevo.

Descartar

SI VES**«Solo puedes ver tus fichas: falta el permiso Dar salida»****HAZ ESTO**

Tu rol no puede dar salida. Solo ves lo que tú certificaste y puedes descartarlo. Pídele al administrador el permiso en **Administración → Roles**.

SI VES**La factura se escribió mal****HAZ ESTO**

Antes de tocar «Dar salida» puedes corregirla. Ya dada la salida, el **administrador** corrige el viaje en En tránsito o Fuente principal.

SI VES**Se certificó un camión por error****HAZ ESTO**

Toca **«Descartar»** y confirma. No queda rastro en En tránsito, porque nunca salió.

SI VES**Sale un solo camión con varias facturas****HAZ ESTO**

Cada ficha lleva **una** factura. Certifica en el patio un camión por factura, para que cada una lleve la suya.

SECCIÓN 4

En tránsito y certificar la llegada

SUPERVISOR · ADMINISTRADOR

Aquí están los vehículos que salieron y aún no llegan, **agrupados por CD de origen:** arriba el grupo con la espera más larga. Cuando el camión llega, se certifica su llegada con ubicación y tres fotos, igual que la salida.

En tránsito

Filtrar

Curumaní 1 vehículo · 25 HL

el más viejo lleva 31 h

KLM872

Curumaní → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

3500887 · G175

ESTIBAS
20

SIDER
12,5

CAJAS
1.440

HL
25,2

Pedir revisión AI

Salió 28 de sept, 08:00 a. m.
Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

Escoger

Corregir

Anular

Apartadó 1 vehículo · 25 HL

JYN141

Apartadó → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

5 H 30 MIN

3500887 · G175

ESTIBAS
20

SIDER
12,5

CAJAS
1.440

HL
25,2

Pedir revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.
Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

Escoger

Corregir

Anular

Turbaco 1 vehículo · 25 HL

PQR305

Turbaco → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

3500887 · G175

ESTIBAS
20

SIDER
12,5

CAJAS
1.440

HL
25,2

Pedir revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.
Cristian Padilla · 1/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

Escoger

Corregir

Anular

Medellín 1 vehículo · 25 HL

TVX219

Medellín → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

3500887 · G175

REVISIÓN AI · CERTIFICADA

5 H 30 MIN

Quitar revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.
Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

Escoger

Corregir

Anular

A este vehículo le toca **Revisión AI – certificada** al llegar. Apenas se certifique la llegada, pasa a esa pantalla.

La lista, agrupada por CD de origen: arriba el que lleva más tiempo esperando.

Cada tarjeta: placa, ruta, material, estibas / sider / cajas / HL, quién salió y cuándo, y «N/3 fotos».

«Pedir revisión AI» (solo administrador) y, abajo, «Certificar llegada».

1 Lee la tarjeta

El reloj de arriba a la derecha dice cuánto lleva en camino. **Pasadas 24 horas se pone rojo** y el grupo dice «el más viejo lleva 31 h». En la cinta «Requiere atención» salen los que llevan más de un día y los que **salieron sin las tres fotos**: esos no se pueden cerrar.

Instructivo del módulo T1 / T2

pág. 16 de 42

2

Toca «Certificar llegada» y activa la ubicación

Son dos pasos: **Dónde** y **Fotos**. Igual que al salir, primero se activa la ubicación: sin ella las fotos no se abren.

Paso «Dónde».

Ubicación tomada: sigue a las fotos.

3

Las tres fotos de la llegada

Las mismas tres: costado izquierdo, costado derecho y placa. Aquí además hay una **observación** opcional de hasta 400 letras y una foto extra para probarla: «llegó con un sello roto», por ejemplo.

Faltan las tres: el botón está apagado.

Con las tres: «Certificar la llegada de KLM872».

4

Confirma

Al certificar, el camión **sale de En tránsito**. El aviso dice a dónde pasó: «XXX quedó recibido» o «XXX llegó y pasó a Revisión AI – certificada» si el administrador la había pedido.

FILTRAR Y ENCONTRAR

A Filtros y lista de placas

En el celular los filtros se pliegan: toca «Filtrar». Filtra por placa, CD de origen y fechas. **Puedes pegar varias placas de Excel** en el campo de placa: la pantalla te dice cuáles vienen en camino y cuáles no (y copia esa lista).

En tránsito

Filtrar

PLACA

Una placa, o pega varias de Excel

CD ORIGEN

Todos los orígenes

SALIÓ DESDE

mm/dd/yyyy

HASTA

mm/dd/yyyy

Limpiar

Curumani

1 vehículo · 25 HL

el más viejo lleva 31 h

KLM872

Curumani → Barranquilla

Botella Costeña 175 cc

3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
20	12,5	1.440	25,2

Pedir revisión AI

Salió 28 de sept, 08:00 a. m.

Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Filtros abiertos.

En tránsito

Filtrando · 0 de 4

PLACA

JYN141 KLM872 PQR305

CD ORIGEN

Todos los orígenes

SALIÓ DESDE

mm/dd/yyyy

HASTA

mm/dd/yyyy

Limpiar

0 de 4

Ningún vehículo coincide con el filtro.

Quitar el filtro

Tres placas pegadas:
«Filtrando · 0 de 4» porque ninguna coincide con las que están en camino.

SOLO EL ADMINISTRADOR

B

Corregir, anular, pedir revisión AI

Cada tarjeta trae **Escoger**, **Corregir** y **Anular**. **Corregir** cambia lo que alguien tecleó mal (placa, origen, material, estibas, observación); el HL y el sider se recalculan solos.

Anular pide un **motivo obligatorio** (mínimo 4 letras): el viaje no se borra, queda en gris en Fuente principal con su motivo, deja de contar y se puede devolver.

CORREGIR EL VIAJE

KLM872

Se corrige lo que alguien tecleó: la placa, el origen, el material y las estibas. Los hectolitros y el sider no se tocan — se vuelven a calcular solos con las fórmulas del maestro.

Placa

KLM872

CD origen

Apartadó

Material

Botella Costeña 175 cc

Estibas

20

Observación

Opcional

Guardar la corrección

Cancelar

Corregir el viaje.

ANULAR UN VIAJE

KLM872 · Curumaní

El viaje **no se borra**: sale de «en camino» y se queda en Fuente principal marcado como anulado, con sus fotos y su ubicación, y deja de contar en los hectolitros y en el porcentaje de certificación. Se puede devolver.

¿Por qué se anula? **OBLIGATORIO**

Se digitó dos veces

En tres meses nadie va a acordarse. Queda guardado con tu nombre.

Anular el viaje

Cancelar

Anular: el motivo es obligatorio.

C

Anular varios de una vez

Marca «**Escoger**» en cada tarjeta (o «Los N» de un grupo): abajo aparece la barra con «Anular los 2». Se pide un solo motivo para todos.

En tránsito

Turbaco 1 vehículo · 25 HL

Pedir revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.
Cristian Padilla · 1/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

☒ Escogido

Corregir

Anular

A la salida le faltan fotos. La llegada no se puede cerrar hasta que estén las tres: si se pudiera, la evidencia sería opcional en la práctica.

Medellín 1 vehículo · 25 HL

TVX219

REVISIÓN AI · CERTIFICADA

5 H 30 MIN

2 viajes escogidos

Quitar la selección

Anular los 2

Dos viajes escogidos.



Un camión con varios materiales es UNA tarjeta

Cuando el facturador da salida a una ficha con dos o tres materiales, aquí aparece **una sola tarjeta**: la placa, la factura, cada material con sus estibas, cajas y HL, y el **total del camión**. No hay una tarjeta por material.

«Certificar llegada» se hace **una sola vez** para todo el camión: la ubicación y las fotos valen para cada material. «Anular todo» anula el camión completo, con un solo motivo.

ABC569

- REVISIÓN AI · 1 DE 2 MATERIALES
- 2 H 0 MIN

Apartadó → **Barranquilla**
 Factura **7687019429** · 2 materiales

BOTELLA FLINT 250 CC **20** estibas
3501225 · EER
900 cajas · 85,5 HL

Quitar revisión AI
 Corregir

Envase Costeñita 175R **25** estibas
3500005 · EER
1.350 cajas · 89,78 HL

Pedir revisión AI
 Corregir

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
45	1,25	2.250	175,28

Salió 29 de sept, 01:00 p. m.
 Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

☐ Escoger
 Anular todo

Al llegar, **BOTELLA FLINT 250 CC** pasa a **Revisión AI – certificada**; el otro material queda recibido sin revisión.

Un camión con dos materiales y una factura. El administrador decide la revisión AI material por material.

REVISIÓN AI EN UN CAMIÓN CON VARIOS MATERIALES

El administrador la pide **por material**: cada material trae su propio botón «Pedir revisión AI» / «Quitar revisión AI». Escoge solo a cuál(es) aplica: la tarjeta dice «Revisión AI · 1 de 2 materiales» y marca en morado el que la lleva. Al certificar la llegada, ese material pasa a Revisión AI y el otro queda recibido.

D

Pedir o quitar la revisión AI

El botón punteado «**Pedir revisión AI**» le avisa a Revisión AI que ese camión debe contarse cuando llegue. Se marca con un sello morado «**Revisión AI · certificada**» y el botón pasa a «**Quitar revisión AI**».

KLM872
• 31 H 10 MIN

Curumaní → Barranquilla
Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
20	12,5	1.440	25,2

Pedir revisión AI

Salió 28 de sept, 08:00 a. m.
Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

☐ Escoger

Sin revisión pedida.

TVX219
• REVISIÓN AI · CERTIFICADA

• 5 H 30 MIN

Medellín → Barranquilla
Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
20	12,5	1.440	25,2

Quitar revisión AI

Salió 29 de sept, 09:00 a. m.
Cristian Padilla · 3/3 fotos · Calle 30 # 12-45, zona industrial

Certificar llegada

☐ Escoger

A este vehículo le toca **Revisión AI – certificada** al llegar. Apenas se certifique la llegada, pasa a esa pantalla.

Pedida: la tarjeta lo dice.

SI VES

Más de 24 h sin llegar («falta»)

HAZ ESTO

Confirma con el conductor. Si nunca salió o fue un error, el **administrador** lo anula con motivo.

SI VES

«Salieron sin las tres fotos»

HAZ ESTO

Toca «Certificar llegada»: sale el bloque «Faltan las fotos de la SALIDA» con «**Completarlas aquí mismo**». Esas fotos llevan la hora actual y la marca «AÑADIDA DESPUÉS».

SI VES

«A la salida de ese viaje le faltan fotos»

HAZ ESTO

La base no deja cerrar sin las tres de la salida. Complétalas y recarga la página para que se destranque el botón.

SI VES

Llegó con un problema

HAZ ESTO

Escríbelo en la **observación** al certificar y repórtalo en **Novedades** para que quede con responsable y fecha.

SI VES

Placa o material equivocados

HAZ ESTO

Pídele al administrador «Corregir». No cambia las horas ni las fotos.

SECCIÓN 5

Revisión AI

LO HACE QUIEN CUENTA LAS BOTELLAS EN EL MUELLE

Cada camión tiene una revisión: se cuentan las botellas con defectos para saber **qué se le cobra al socio**. Hay dos clases, que se hacen **igual** y las dos cobran y entran al Informe AI.

JYN141
CERTIFICADA

LLEGÓ HACE 30 H

Apartadó →
 Botella Costeña 175 cc
 3500887 - G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
21	12,5	3.420	143,64

Llegó 28 de sept, 09:00 a. m.
 Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

SI VES

Revisión AI – certificada (morado)

HAZ ESTO

Camión de Sider al que el administrador pidió revisión. Aparece aquí en cuanto se certifica su llegada.

ABC123
NORMAL
VH INTERNO

CREADO HACE 26 H

Apartadó →
 Botella Costeña 175 cc
 3500887 - G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
23	12,5	3.420	143,64

Creado 28 de sept, 01:00 p. m.
 Lo creó Control Uno

Hacer la revisión

SI VES

Revisión AI – normal (magenta)

HAZ ESTO

Es el **Vh Interno**: un camión que crea control aquí mismo con el «+». Nace ya recibido: no pasa por En tránsito.

LA LISTA

Arriba, «**POR HACER**» dice cuántos hay de cada clase y cuántos llevan más de un día. Cada tarjeta dice «Llegó hace 30 h» (o «Creado hace 26 h» si es Vh Interno); pasadas 24 h se pone en rojo. Abajo, «**Hechas**» muestra las últimas, con el botón «Corregir».

1

Abre el camión

Toca «**Hacer la revisión**» en su tarjeta. Arriba ves la cinta con placa, planta, llegada, material y la clase de revisión.

JYN141
PLANTA
APA

LLEGADA
28 de sept, 09:00 a. m.

MATERIAL
3500887

REVISIÓN
Revisión AI – certificada

La cinta del camión que vas a revisar.

2

Datos de arriba

El turno ya viene puesto

según la hora de Colombia:

T1 de 6 a.m. a 2 p.m., **T2** de 2

p.m. a 10 p.m. y **T3** de 10

p.m. a 6 a.m. (T1, T2 y T3 son

los turnos A, B y C). Solo lo

cambias si estás cerrando el

turno anterior. Después:

canal de envase (Socios o

T1), **de qué socio** es (solo si

el canal es Socios) y **tipo de**

envase (los litros salen del

código). Las **botellas**

recibidas no se escriben:

salen de la tarjeta del

camión. Lo único que

siempre escribes son las

botellas revisadas. Lo que

falta sale marcado en rojo. **Ya**

no se pide el N.º ZCL3.

De quién y de qué

Sale del viaje. Solo se completa lo que el viaje no trae.

TURNO

T1 T2 T3

CANAL DE ENVASE

Socios

SOCIO

— escoge el socio —

Falta

TIPO DE ENVASE

— escoge —

Falta

BOTELLAS RECIBIDAS

82.080

Salen de la tarjeta del camión

BOTELLAS REVISADAS

0

☐ Venía certificado por el socio

Camión de Sider: el turno ya viene, y el canal, el socio y el envase (el envase ya viene del material) se completan.

De quién y de qué

Sale del viaje. Solo se completa lo que el viaje no trae.

TURNO

T1 T2 T3

CANAL DE ENVASE

Socios

SOCIO

Logisinú

TIPO DE ENVASE

G175 · Costeñita 175

BOTELLAS RECIBIDAS

82.080

Salen de la tarjeta del camión

BOTELLAS REVISADAS

4104

☐ Venía certificado por el socio

Lleno: turno, canal, socio, envase, 82.080 recibidas (las de la tarjeta, en gris) y 4.104 revisadas.

SI ES UN VH INTERNO, NO ESCOGES NADA MÁS

El Vh Interno ya dijo **si es de un Socio o de T1** (y qué socio) cuando lo crearon, y el

tipo de envase sale de su material. Esos tres datos aparecen en gris, con la nota

«Lo dijo el Vh Interno» o «Sale del material del viaje». **Solo escribes las botellas**

revisadas y cuentas los defectos. Si alguno está mal, toca «Cambiar canal, socio o

envase».

De quién y de qué

Sale del viaje. Solo se completa lo que el viaje no trae.

TURNO

T1

T2

T3

CANAL DE ENVASE

Socios

Lo dijo el Vh Interno

SOCIO

Logisinú

Lo dijo el Vh Interno

TIPO DE ENVASE

G175 · Costeñita 175

Sale del material del viaje

BOTELLAS RECIBIDAS

82.080

Salen de la tarjeta del camión

BOTELLAS REVISADAS

0**Cambiar canal, socio o envase**☐ Venía certificado por el socio

Vh Interno de un socio: canal, socio y envase ya vienen; falta escribir las botellas revisadas.

ÍNDICE DE COBRO

0.00 %

0 con defecto de 0 revisadas

Recibidas **82.080**No se abona **0**Abono final SAP **82.080**Hectolitros **0.0000****FALTA PARA CERRAR**

- Cuántas se revisaron

Cerrar revisión**Volver a la lista**

El panel dice que solo falta una cosa: «Cuántas se revisaron».

3

Cuenta los defectos

No se escribe: se cuenta con - y +. Los defectos **que cobran** van con borde rojo (rota o despicado, faltante, cemento o pintura, no retornable...); los que **se cuentan pero no cobran** (hongo, etiqueta asoleada, cuerpo extraño, cajas malas, estiba mala) van aparte, bajo «Se registran · no cobran». Abajo, los comentarios para el facturador.

Conteo de la muestra
 Se toca, no se digita. Lo de arriba entra al índice de cobro; lo de abajo se registra pero no cobra.

ENTRAN AL COBRO

Rota o despicado - 30 +

Faltante - 12 +

Cemento o pintura - 6 +

No retornable - 0 +

SE REGISTRAN · NO COBRAN

Hongo - 9 +

Etiqueta asoleada - 0 +

COMENTARIOS PARA EL FACTURADOR

Rotas por mal estibado; el conductor lo confirmó.

Conteo de la muestra: 30 rotas, 12 faltantes, 6 de cemento; 9 con hongo (no cobra).

TIPO DE ENVASE
 G175 · Costeñita 175

BOTELLAS RECIBIDAS
 82.080

Salen de la tarjeta del camión

BOTELLAS REVISADAS
 4104

☐ Venía certificado por el socio

Conteo de la muestra
 Se toca, no se digita. Lo de arriba entra al índice de cobro; lo de abajo se registra pero no cobra.

ENTRAN AL COBRO

Rota o despicado - 30 +

Faltante - 12 +

Cemento o pintura - 6 +

No retornable - 0 +

SE REGISTRAN · NO COBRAN

Hongo - 9 +

Etiqueta asoleada - 0 +

ÍNDICE DE COBRO
1.17 %

El índice se ve siempre abajo mientras cuentas: 1,17 %.

4

Mira el panel y cierra

El panel oscuro calcula solo: **Índice de cobro** = defectos que cobran ÷ botellas revisadas; **No se abona** = recibidas × índice; **Abono final SAP** = recibidas - no se abona; **Hectolitros** = defectos que cobran × litros ÷ 100. Si falta algo, «Falta para cerrar» lo dice. Cuando todo está, «Cerrar revisión».

ÍNDICE DE COBRO
0.00 %
 0 con defecto de 0 revisadas

Recibidas	82.080
No se abona	0
Abono final SAP	82.080
Hectolitros	0.0000

FALTA PARA CERRAR

- El socio
- El tipo de envase
- Cuántas se revisaron

Cerrar revisión

Volver a la lista

Vacío: dice qué falta para cerrar.

ÍNDICE DE COBRO
1.17 %
 48 con defecto de 4.104 revisadas

Recibidas	82.080
No se abona	960
Abono final SAP	81.120
Hectolitros	0.0840
Que no cobran	9

Cerrar revisión

Volver a la lista

Listo: 1,17 % · no se abona 960 · abono final 81.120.

SI TE EQUIVOCASTE

En «Hechas» toca **«Corregir»**: se abre la misma pantalla con lo guardado y al cerrar **reescribe la revisión, no la duplica**. Queda anotado «corregida N veces».

TVX219

Corregir

2026-09-27 · T2
Costeñita 175
1.17 %
48 de 4.104 revisadas
Muchacho Uno
28 de sept, 06:00 p. m.

• CERTIFICADA

Una revisión ya hecha, con su botón «Corregir».

SI VES

«HAY QUE REVISARLO: se revisaron más botellas de las que llegaron»

HAZ ESTO

Revisa los números de recibidas y revisadas: la muestra no puede pasar de lo recibido.

SI VES

«Hay N botellas marcadas de M revisadas»

HAZ ESTO

Sumaste más defectos que botellas revisadas. Baja algún contador o corrige las revisadas.

SI VES

«Botellas recibidas» sale como casilla y dice «La tarjeta no pudo calcularlas»

HAZ ESTO

Es un material sin factores (cajas por estiba, unidades por caja): escribe tú las botellas que llegaron y avisa al administrador para completar el Maestro.

SI VES

No sale el botón «Hacer la revisión» ni el «Corregir»

HAZ ESTO

Solo puedes mirar: falta el permiso de Editar en «Revisión AI». Pídeselo al administrador en Roles.

SI VES

«Todavía no está certificada la llegada de ese viaje»

HAZ ESTO

Certifica la llegada en En tránsito y vuelve.

SI VES

«Falta preparar la Revisión AI en Supabase»

HAZ ESTO

Es una instalación pendiente: avisa al administrador.

SECCIÓN 6

Crear un Vh Interno

CONTROL · CON EL PERMISO «VH INTERNO (+)»

Un **Vh Interno** es un camión que **no certificó Sider**. Se crea aquí mismo, con el botón redondo «+» de Revisión AI. **Nace ya recibido:** no pasa por En tránsito ni pide certificar la llegada; queda directo en «Revisión AI – normal».

1 Toca el «+»

El botón flotante está abajo a la derecha. Si no lo ves, tu rol no tiene el permiso «Vh Interno (+)»: pídeselo al administrador (Administración → Roles).

Apartado

Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
21	12,5	3.420	143,64

Llegó 28 de sept, 09:00 a. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

KLM872

CERTIFICADA

LLEGÓ HACE 3 H

Apartado

Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
22	12,5	3.420	143,64

Llegó 29 de sept, 12:00 p. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

Hechas las últimas 1

TVX219

Corregir

2026-09-27 · T2
Costeña 175

1.17 %
48 de 4.104 revisadas

Muchacho Uno
28 de sept, 06:00 p. m.

CERTIFICADA

Revisión AI – normal

Los Vh Interno: camiones que crea control aquí mismo con el «+». No los

2 +

POR HACER

Con permiso: el «+» flota abajo a la derecha.

Apartado

Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
21	12,5	3.420	143,64

Llegó 28 de sept, 09:00 a. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

KLM872

CERTIFICADA

LLEGÓ HACE 3 H

Apartado

Botella Costeña 175 cc
3500887 · G175

ESTIBAS	SIDER	CAJAS	HL
22	12,5	3.420	143,64

Llegó 29 de sept, 12:00 p. m.
Lo pidió Cristian Padilla

Hacer la revisión

Hechas las últimas 1

TVX219

Corregir

2026-09-27 · T2
Costeña 175

1.17 %
48 de 4.104 revisadas

Muchacho Uno
28 de sept, 06:00 p. m.

CERTIFICADA

Revisión AI – normal

Los Vh Interno: camiones que crea control aquí mismo con el «+». No los

2

POR HACER

Sin permiso: no hay «+».

2

Di de quién es: Socio o T1

Lo primero es tocar «**Socio**» o «**T1**». De eso depende lo que sigue: si es de un **Socio**, no lleva documento ni factura: en su lugar escoges qué **socio** es (obligatorio). Si es de **T1**, sí lleva el **número de factura**: solo números, de **1 a 10 dígitos**, y es obligatorio. Lo que escojas aquí es lo que después **llega ya puesto a la Revisión AI**: quien revisa no lo vuelve a escoger.

VH INTERNO
Crear un Vh Interno

Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?

Socio T1

Socio
— escoge el socio —

Un socio no lleva número de documento.

Placa
ABC123

3 letras y 3 números, sin más

CD origen
— escoge el CD —

Destino
Barranquilla

Material del maestro
Escribe el código o parte del nombre

Botella Costeña 175 cc
3500887 · Envase

Botella marrón 250 cc
3501226 · Envase

Costeñita Ámbar 330 cc
3500901 · Envase

Caja plástica azul
3500999 · Envase

Estibas
0

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER	CAJAS
—	—
UNIDADES	RL
—	—

Falta el socio, la placa (3 letras y 3 números), el CD de origen, el material, las estibas. Sin eso el botón no se enciende.

Crear Vh Interno

Cancelar

Socio: aparece el desplegable de socios y no hay documento.

VH INTERNO
Crear un Vh Interno

Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?

Socio **T1**

Documento (factura) ■

Número de factura

Solo números, hasta 10 dígitos

Placa
ABC123

3 letras y 3 números, sin más

CD origen
Apartadó

Destino
Barranquilla

Material del maestro
Botella marrón 250 cc
3501226 · Envase Cambiar

Estibas
40

1.800 cajas · 68.400 unidades

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER	CAJAS
1,11	1.800
UNIDADES	RL
68.400	171

Falta el documento (número de factura). Sin eso el botón no se enciende.

Crear Vh Interno

Cancelar

T1: aparece el número de factura y no hay socio.

3

Llena los datos del camión

Placa: 3 letras y 3 números, sin más. **CD origen y destino** (Barranquilla por defecto; no pueden ser el mismo). Después el **material:** escribe el código o parte del nombre y escógelos, y pon sus **estibas**. Sider, cajas, unidades y HL se calculan solos.

VH INTERNO

Crear un Vh Interno

Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?

Socio **T1**

Placa

ABC123

3 letras y 3 números, sin más

CD origen

— escoge el CD —

Destino

Barranquilla

Material del maestro

Escribe el código o parte del nombre

Botella Costeña 175 cc
3500887 · Envase

Botella marrón 250 cc
3501226 · Envase

Costeñita Ámbar 330 cc
3500901 · Envase

Caja plástica azul
3500999 · Envase

Estibas

0

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER	CAJAS
UNIDADES	HL

Falta si es de un socio o de T1, la placa (3 letras y 3 números), el CD de origen, el material, las estibas. Sin eso el botón no se enciende.

Crear Vh Interno

Cancelar

El formulario vacío: primero «¿De quién es?».

VH INTERNO

Crear un Vh Interno

Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?

Socio **T1**

Socio

Logisinú

Un socio no lleva número de documento.

Placa

ABC123

3 letras y 3 números, sin más

CD origen

Apartadó

Destino

Barranquilla

Material del maestro

Botella marrón 250 cc
3501226 · Envase

Cambiar

Estibas

40

1.800 cajas · 68.400 unidades

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER	CAJAS
UNIDADES	HL

1,11 1.800

68.400 171

Crear Vh Interno

Cancelar

Camión de un Socio, lleno: el botón se enciende sin documento.

VH INTERNO

Crear un Vh Interno

Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?

Socio **T1**

Documento (factura)

0071234

Solo números, hasta 10 dígitos

Placa

ABC123

3 letras y 3 números, sin más

CD origen

Apartadó

Destino

Barranquilla

Material del maestro

Botella marrón 250 cc
3501226 · Envase

Cambiar

Estibas

40

1.800 cajas · 68.400 unidades

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER	CAJAS
UNIDADES	HL

1,11 1.800

68.400 171

Crear Vh Interno

Cancelar

Camión de T1, lleno: con su factura.

4

¿Trae otro material en la misma factura?

Toca «+ Agregar otro material de esta factura»: aparece un bloque nuevo con su propio material y sus propias estibas. Puedes agregar hasta 10. Cada material queda como **su propia tarjeta de revisión** (con sus botellas recibidas), pero todos con la misma placa, origen, destino y factura. Abajo ves el **total** de todos. Junto a cada material ves si sus cajas y unidades se calcularon (punto verde) o si **falta un factor en el Maestro** (aviso ámbar con «completar»): igual se puede crear el camión. Un material **no se puede repetir**: si es el mismo, suma las estibas en su línea. Con «Quitar» sacas un bloque. **Se crean todos o ninguno.**

VH INTERNO
Crear un Vh Interno
Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?
Socio T1

Documento (factura) 0071234
Solo números, hasta 10 dígitos

Placa ABC123
3 letras y 3 números, sin más

CD origen Apartadó

Destino Barranquilla

1 MATERIAL 1 DE 2 Quitar
Material del maestro
Botella marrón 250 cc 3501226 · Envase
Estibas 40
1.800 cajas · 68.400 unidades

2 MATERIAL 2 DE 2 Quitar
Material del maestro
Escribe el código o parte del nombre
Botella Costeña 175 cc 3500887 · Envase
Costeña Ámbar 330 cc 3500991 · Envase
Caja plástica azul 3500999 · Envase
Estibas 0

+ Agregar otro material de esta factura

TOTAL DE LOS 2 MATERIALES	
SIDER 1,11 Falta mat. 2	CAJAS 1.800 Falta mat. 2
UNIDADES 68.400 Falta mat. 2	HL 171 Falta mat. 2

Falta el material 2, las estibas del material 2. Sin eso el botón no se enciende.

Crear Vh Interno

Cancelar

Al tocar el «+» sale el bloque «Material 2 de 2».

VH INTERNO
Crear un Vh Interno
Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?
Socio T1

Documento (factura) 0071234
Solo números, hasta 10 dígitos

Placa ABC123
3 letras y 3 números, sin más

CD origen Apartadó

Destino Barranquilla

1 MATERIAL 1 DE 2 Quitar
Material del maestro
Botella marrón 250 cc 3501226 · Envase
Estibas 40
1.800 cajas · 68.400 unidades

2 MATERIAL 2 DE 2 Quitar
Material del maestro
Botella Costeña 175 cc 3500887 · Envase
Estibas 12
864 cajas · 20.736 unidades

+ Agregar otro material de esta factura

TOTAL DE LOS 2 MATERIALES	
SIDER 1,44	CAJAS 2.664
UNIDADES 89.136	HL 207,29

Crear Vh Interno

Cancelar

Los dos materiales llenos, con el total del camión.

VH INTERNO
Crear un Vh Interno
Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?
Socio T1

Documento (factura) 0071234
Solo números, hasta 10 dígitos

Placa ABC123
3 letras y 3 números, sin más

CD origen Apartadó

Destino Barranquilla

1 MATERIAL 1 DE 2 Quitar
Material del maestro
Botella marrón 250 cc 3501226 · Envase
Estibas 40
1.800 cajas · 68.400 unidades

2 MATERIAL 2 DE 2 Quitar
Material del maestro
Caja plástica azul 3500999 · Envase
Estibas 12
Sin factor de estiba en el maestro · completar

+ Agregar otro material de esta factura

TOTAL DE LOS 2 MATERIALES	
SIDER 1,44	CAJAS 1.800 Falta mat. 2
UNIDADES 68.400 Falta mat. 2	HL 171 Falta mat. 2

Crear Vh Interno

Cancelar

Si un material no tiene factores en el Maestro, sale el aviso ámbar con «completar» y el total dice «falta mat. 2».

5

«Crear Vh Interno»

Aviso: «XXX creado: ya está en Revisión AI». Aparece con su sello **VH INTERNO** y se revisa como cualquier otro (si pusiste varios materiales, una tarjeta por cada uno).

SI EL BOTÓN NO SE ENCIENDE

Lee la línea roja de abajo: dice exactamente qué falta —si es de un socio o de T1, el socio, la placa, el CD de origen, el material, las estibas o el documento (solo en T1) — y «Sin eso el botón no se enciende».

VH INTERNO
Crear un Vh Interno

Para el que **no** certificó Sider. No pasa por Tránsito ni pide certificar la llegada: queda de una vez en **Revisión AI – normal**.

¿De quién es?

Socio **T1**

Placa

ABC

3 letras y 3 números, sin más

CD origen

— escoge el CD —

Destino

Barranquilla

Material del maestro

Escribe el código o parte del nombre

Botella Costeña 175 cc
3500887 · Envase

Botella marrón 250 cc
3501226 · Envase

Costeñita Ámbar 330 cc
3500991 · Envase

Caja plástica azul
3500999 · Envase

Estibas

O

+ Agregar otro material de esta factura

SIDER	CAJAS
—	—
UNIDADES	HL
—	—

Falta si es de un socio o de T1, la placa (3 letras y 3 números), el CD de origen, el material, las estibas. Sin eso el botón no se enciende.

Crear Vh Interno

Cancelar

Placa a medias («ABC»): dice «3 letras y 3 números, sin más» y qué más falta.

SI VES**«El origen y el destino son el mismo CD»****HAZ ESTO**

Escoge otro destino. Barranquilla es el de fábrica.

SI VES**«El documento son solo números...»****HAZ ESTO**

Escribe solo dígitos, de 1 a 10. Sin guiones, letras ni espacios.

SI VES**Es de un socio y no tengo la factura****HAZ ESTO**Está bien: un **Socio** no lleva documento. Toca «Socio» y escoge cuál.**SI VES****Me equivoqué entre Socio y T1****HAZ ESTO**

Toca el otro botón: el formulario cambia solo y no arrastra el socio ni la factura que habías puesto.

SI VES**Creé un Vh Interno por error****HAZ ESTO**El **administrador** lo anula con motivo. No se puede borrar.

SECCIÓN 7

Informe AI

TODOS · SOLO LECTURA

Aquí se ven las revisiones **ya cerradas**: qué se cobra al socio y por qué. Filtra por fechas, clase de revisión (certificada o normal), socio, envase y canal.

DESDE

09/01/2026

HASTA

09/29/2026

REVISIÓN

Todas

SOCIO

Todos

ENVASE

Todos

CANAL

Todos

ÍNDICE DE COBRO DEL PERÍODO

1,36 %

168 botellas que cobran de 12.312 revisadas · 3 revisiones · 2 socios

NO ABONADO

3.360

botellas · de 246.240 recibidas

EN HECTOLITROS

4,400

HI con defecto que cobra

CONTADAS Y NO COBRADAS

36

hongo, etiqueta asoleada, cuerpo extraño, cajas y estibas

Por qué hay tres cifras distintas

Tu hoja calcula tres totales de «botellas con defectos» en la misma fila, con tres listas de categorías distintas. Aquí están los tres con su fórmula.

% ÍNDICE DE COBRO · columnas M y BG

1,36 %

(U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AE) / S – nueve categorías

168 botellas. **Es la que factura**: multiplicada por las recibidas da las 3.360 unidades no abonadas.

% TOTAL BOTELLAS CON DEFECTOS · columna AI

1,36 %

SUM(U:AD) / S – diez categorías

168 botellas. Suma hongo y etiqueta asoleada, y NO suma mezclado. **No es la que cobra**.

TOTAL BOTELLAS CON DEFECTOS (HI) · columna AU

4,400

SUM(AV:BF) – once categorías

Las diez de arriba más cuerpo extraño. En HI de cobro son **4,400**, que salen de las nueve.

Cómo va el índice, semana a semana

Con una sola semana no hay tendencia que dibujar. Amplía el rango de fechas.

Arriba: filtros y las cifras del periodo, con «Por qué hay tres cifras distintas».

Qué defecto lo explica

Las nueve que cobran, de la que más pesa a la que menos. El porcentaje es sobre las 12.312 botellas revisadas del período.

Rota o despicado		90 2,19 % · 1,900 Hl
Faltante		40 0,97 % · 0,900 Hl

A quién llamar

Por socio, ordenado por lo que NO se le abona — que es la conversación que hay que tener. El índice de al lado dice si es un problema suyo o si simplemente manda mucho.

Logisinú		1.560 0,95 % · 2 rev.
Transportes del Caribe		1.800 2,19 % · 1 rev.

Revisión por revisión

Es donde se mira la fila concreta cuando un socio reclama.

Placa, socio, ZCL3...

Más reciente

Columnas: resumen

FECHA	PLACA	REVISIÓN	SOCIO	ENVASE	RECIBIDAS	REVISADAS	% ÍNDICE DE COBRO	UNID. NO ABONADAS	% TOTAL BOT. C
23 de sept	GHJ450	CERTIFICADA	Transportes del Caribe	G175	82.080	4.104	2,19 %	960	
22 de sept	KLM872	NORMAL	Logisinú	G175	82.080	4.104	0,73 %	960	
21 de sept	JYN141	CERTIFICADA	Logisinú	G175	82.080	4.104	1,17 %	960	

3 revisiones. 2 certificadas y 1 normal.

Abajo: «Qué defecto lo explica», «A quién llamar» y la revisión por revisión, con su clase (CERTIFICADA / NORMAL).

1 Las tres cifras distintas

El informe muestra tres totales de «botellas con defectos» y **es normal que no sean iguales**: **Índice de cobro** (nueve categorías: es **el que se factura**), **Total botellas con defectos** (diez: suma hongo y etiqueta asoleada, no cobra) y **Total en hectolitros** (once categorías).

2 «A quién llamar»

Lista los socios con más botellas que **no se les abonan**, con su índice: dice si es un problema suyo o si simplemente manda mucho.

SECCIÓN 8

Fuente principal

TODOS

La lista de **todos los viajes** (los 500 más recientes), con sus cifras, su estado y su evidencia. Si dudas de un camión, búscalo aquí por su placa: ahí queda todo.

PLACA

Escribe parte de la placa

CD ORIGEN

Todos los orígenes

MATERIAL

Todos los materiales

ESTADO

Todos

Limpiar

5 viajes · 101 HL · 50 sider · 1 anulado, no cuentan

PLACA	CD ORIGEN	MATERIAL	ESTIBAS	SIDER	CAJAS	UNIDADES	HL	SALIDA	CORREGIR
JYN141	Apartadó septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	Corregir Anular
KLM872	Curumaní septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	Corregir Anular
PQR305	Apartadó septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	Corregir Anular
ABC123	Apartadó septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	— Vh Interno · sin salida	Corregir Anular
TVX219	Apartadó septiembre 2026 · sem 39	Botella Costeña 175 cc 3500887 · G175	20	12,5	1.440	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	Devolver

Izquierda de la tabla: filtros (placa, CD origen, material, estado), datos del viaje y salida.

PLACA

Escribe parte de la placa

CD ORIGEN

Todos los orígenes

MATERIAL

Todos los materiales

ESTADO

Todos

Limpiar

5 viajes · 101 HL · 50 sider · 1 anulado, no cuentan

S	UNIDADES	HL	SALIDA	LLEGADA	ESTADO	QUIÉN	EVIDENCIA	CORREGIR
0	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	28 de sept, 03:00 p. m. 3/3 fotos	RECIBIDO REVISIÓN NORMAL PENDIENTE	Cristian Padilla	6	Corregir Anular
0	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	28 de sept, 03:00 p. m. 3/3 fotos	RECIBIDO REVISIÓN NORMAL HECHA	Cristian Padilla	6	Corregir Anular
0	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	— —	EN TRÁNSITO REVISIÓN NORMAL PENDIENTE	Cristian Padilla	3	Corregir Anular
0	34.560	25,2	— Vh Interno · sin salida	— Vh Interno · sin certificar	RECIBIDO VH INTERNO	Cristian Padilla	0	Corregir Anular
0	34.560	25,2	28 de sept, 09:00 a. m. 3/3 fotos	28 de sept, 03:00 p. m. 3/3 fotos	ANULADO Se digitó dos veces	Cristian Padilla	6	Devolver

Derecha de la tabla (se llega deslizando): llegada, **estado con sus sellos**, quién, **el ojo de la evidencia** con su número de fotos, y las acciones.

1

Los sellos

EN TRÁNSITO: salió y aún no llega · **RECIBIDO:** ya certificó la llegada · **ANULADO:** no cuenta, con su motivo · **SIN FACTORES:** al material le faltan factores · **IMPORTADO:** vino de un Excel, sin fotos · **VH INTERNO:** creado con el «+», sin salida ni llegada · **REVISIÓN NORMAL** (pendiente o hecha) · **N/3 FOTOS:** cada punto exige 3; en rojo si faltan.

2

El ojo: la evidencia

En cada fila, el ojo abre las **fotos, dirección y coordenadas** de la salida y la llegada. Quien puede editar completa desde ahí las fotos que faltan (quedan marcadas «AÑADIDA DESPUÉS»). Los enlaces de las fotos duran 10 minutos: si no cargan, recarga la página.

3

Exportar a Excel

Elige el periodo y, si quieres, «con fotos». Máximo 180 fotos por archivo: si te pasas, exporta por mes. *Solo el administrador* ve además **Corregir** y **Anular**, los mismos de En tránsito (Anular pide siempre un motivo; el viaje queda en gris y trae «Devolver»).

SECCIÓN 9

Seguimiento e Importar

TODOS · IMPORTAR LO HACE EL SUPERVISOR

Compara lo que llegó a Barranquilla (el ZLDE que se importa de SAP) con lo que se certificó. Es el número del mes.

Periodo

CD de origen

Planta

Clase

1 al 29 de septiembre de 2026

Todos los orígenes

Barranquilla

EER

Restablecer

1 ZLDE
Lo que llegó

2 Certificado
Fuente principal

3 Informe
Lo que sale de las dos

Informe · septiembre 2026

BU MTD = 10% de lo recibido · % Cumpl. = Real ÷ BU · % Certificación = Real ÷ recibido

% CERTIFICACIÓN

6,1%

% CUMPLIMIENTO

61,2%

HL EER RECIBIDO

120.579

REAL MTD

7.379

CENTRO DE ORIGEN	VEHÍCULOS				HECTOLITROS		
	VH RECIBIDOS	BU MTD	REAL MTD	% CUMPL.	HL EER RECIBIDO	BU MTD	REAL MTD
Medellín	1.928	192,8	76	39,4%	48.200	4.820	1.900
Turbaco	1.241,7	124,2	98,5	79,3%	31.042	3.104	2.462
Apartadó	860	86	92,8	107,9%	21.500	2.150	2.320
Yumbo	636	63,6	0	0,0%	15.900	1.590	0
Curumaní	157,5	15,7	27,9	177,0%	3.937	394	697
Total general	4.823,2	482,3	295,2	61,2%	120.579	12.058	7.379

Pestaña «3 Informe»: por CD de origen, vehículos e hectolitros, con el % de cumplimiento y el % de certificación.

Periodo

CD de origen

Planta

Clase

1 al 29 de septiembre de 2026

Todos los orígenes

Barranquilla

EER

Restablecer

1 ZLDE
Lo que llegó

2 Certificado
Fuente principal

3 Informe
Lo que sale de las dos

ZLDE · septiembre 2026

Envase recibido en planta Barranquilla, clase EER

HECTOLITROS

34.979

VEHÍCULOS

68

CD DE ORIGEN

2

LÍNEAS DE SAP

100

CENTRO DE ORIGEN	VEHÍCULOS	HECTOLITROS	LÍNEAS DE SAP
Turbaco	60	31.042	80
Curumaní	8	3.937	20
Total general	68	34.979	100

Pestaña 1 · ZLDE: lo que llegó.

Periodo

CD de origen

Planta

Clase

1 al 29 de septiembre de 2026

Todos los orígenes

Barranquilla

EER

Restablecer

1 ZLDE
Lo que llegó

2 Certificado
Fuente principal

3 Informe
Lo que sale de las dos

Certificado · septiembre 2026

Los viajes de la Fuente principal que no están anulados. Es la columna Real MTD del informe.

REAL MTD (HL)

7.379

VIAJES

60

ESTIBAS

1.200

VEHÍCULOS

295,2

CENTRO DE ORIGEN	VIAJES	ESTIBAS	VEHÍCULOS	HECTOLITROS
Medellín	12	240	76	1.900
Turbaco	12	240	98,5	2.462
Apartadó	12	240	92,8	2.320
Yumbo	12	240	0	0
Curumaní	12	240	27,9	697
Total general	60	1.200	295,2	7.379

Pestaña 2 · Certificado: lo de Fuente principal.

1

Cómo se lee

% Certificación = HL certificado ÷ HL de envase que llegó; la meta es 10 %. **BU MTD** = lo que se debía certificar (10 % de lo recibido). **% Cumplimiento** = real ÷ BU. Semáforo del % de certificación: **menos de 5 % rojo, 5 a 9 % naranja, más de 9 % verde.**

SI SALE 0 % O «—»

Falta una mitad: lo que llegó (ZLDE) o lo certificado en ese rango. Los **Vh Interno** no cuentan aquí.

2

Importar un Excel

Desde Seguimiento, botón «**Importar**» (permiso de editar). Escoge la pestaña — **ZLDE** (lo que llegó) o **Base de datos** (históricos) —, el archivo (.xlsx, .xls o .csv), revisa las columnas detectadas y el resumen «Qué quedó», y guarda. **Reimportar** reemplaza los meses del archivo y nunca toca lo certificado con fotos.

ZLDE
El archivo de ZLDE

El archivo de ZLDE debe tener la columna Cantidad. Los encabezados no deben haber en el archivo, se calculan del **pasillo**. Qué tipo la fórmula del Excel. Se toma lo que va a **Barranquilla** y en EER.

Escoger el archivo

El mismo archivo sirve para los dos pestañas. Busca las columnas por lo que **TIBRETE**, no por cómo se llaman, y nada se guarda hasta que lo guardes.

Lo que ya está cargado
Módelo a saber si más lo reemplaza completo.

MESES	CD EN ZLDE	HL RECIBIDO	VIAJES IMPORTADOS
agosto 2026	11	266,368	—
julio 2026	—	—	320

La pantalla Importar.

SKU U ORIGEN DESCONOCIDO

Agrégalo en el **Maestro** y vuelve a importar.

SECCIÓN 10

Novedades

SUPERVISOR · ADMINISTRADOR

Lo que salió mal, **con responsable y fecha**: sello roto, faltante, estibas golpeadas, cliente cerrado. Queda un hilo de respuestas y se cierra diciendo qué se hizo.

2
novedades abiertas

Tramo
T1 y T2

Estado
Abiertas

Placa
JYN245

Reportar novedad

T1 **Sello roto** **JYN141** 27 sep 2026 · 14:30 2 días **ABIERTA**

Le toca a **Apartadó** Del viaje · Botella Costeña 175 cc

4 estibas Factura **FE-4471** Lote **L2609A** SKU **3500887**

Llegó con el sello roto y 4 estibas golpeadas.

Todavía nadie ha respondido.

La lista, con el contador de abiertas y sus filtros. Cada novedad dice el motivo, la placa, cuántos días lleva y a quién le toca.

1

Reportar una novedad

Toca «Reportar novedad».

Escoge el **tramo** (T1: lo que llega de otro CD; T2: el reparto al cliente), el **motivo**, el **viaje** (la factura, el lote y el SKU se llenan solos y se pueden corregir), a **quién le toca**, cuándo pasó y cuánto vino mal.

2

novedades abiertas

Tramo

T1 y T2

Estado

Abiertas

Placa

JYN245

Cancelar

Reportar una novedad

Tramo

T1 · lo que llega de otro CD

Motivo

Escoge...

¿De cuál viaje?

Ninguno — escribo la placa

Si está en la lista, mejor: la novedad queda pegada a ese viaje.

Placa

JYN245

¿A quién le toca?

CD Galapa

Quien tiene que responder. Sin esto la novedad no tiene dueño.

¿Cuándo pasó?

Tramo, motivo, viaje y a quién le toca.

09/29/2026

¿A qué hora? (opcional)

--:-- --

En un día entran varios camiones del mismo origen.

Factura

FE-4471

Lote

L2609A

¿Cuánto vino mal?

3

estibas

Sin esta cifra la novedad dice qué pasó, pero no cuánto hay que cobrar.

Qué pasó

El detalle: cuántas estibas, qué cliente, a qué hora...

Reportar

Cancelar

T1

Sello roto

JYN141

27 sep 2026 · 14:30

2 días

ABIERTA

Le toca a Apartadó

Del viaje · Botella Costeña 175 cc

4 estibas

Factura FE-4471

Lote L2609A

SKU 3500887

Cuándo pasó, factura, lote, cuánto vino mal y qué pasó.

2

Responder o cerrar

«Responder» deja tu respuesta en el hilo y la novedad sigue abierta. «Cerrar con esto» exige decir **qué se hizo**. Una novedad cerrada no admite respuestas: si hay algo más, se abre una nueva. Desde los 7 días abierta, la antigüedad se pone roja.

SECCIÓN 11

El maestro

SUPERVISOR · ADMINISTRADOR

El catálogo del que salen todas las cifras: los **CD de origen**, los **materiales con sus factores** y las **estibas por sider**.

1 material sin factores — sin cajas por estiba, unidades por caja o HL por unidad no se pueden calcular cajas, unidades ni HL. Están en null a propósito: poner un 1 sería inventarse el dato. Complétalos si viajan, desactívalos si no.

Caja plástica azul

CD de origen

Esta es la lista desplegable del formulario. En el Excel había un **Monteria** con un espacio al final y quien lo escribiera sin él rompía el VLOOKUP en silencio; eligiéndolo de aquí eso no puede pasar.

PLANTA	CD ORIGEN	
APA	Apartadó	x
CUR	Curumaní	x
MDE	Medellín	x
TUR	Turbaco	x
BAQ	Barranquilla	x
+ Agregar origen		5 activos de 5

Materiales y factores

De aquí salen las tres cuentas: $\text{cajas} = \text{cajas/estiba} \times \text{estibas}$, $\text{unidades} = \text{unidades/caja} \times \text{cajas}$, $\text{HL} = \text{HL/unidad} \times \text{unidades}$. En el Excel estos factores vivían triplicados en tres hojas; aquí hay una sola copia.

SKU	DESCRIPCIÓN	CAJAS/EST.	UNID/CAJA	HL/UNID	
3500887	Botella Costeña 175 cc	72	24	0.00175	x
3501226	Botella marrón 250 cc	45	38	0.0025	x
3500901	Costeña Ámbar 330 cc	60	24	0.0033	x
3500999	Caja plástica azul	45	30	0,0033	x
+ Agregar material		4 activos de 4			

Estibas por sider

Con cuántas estibas se cuenta un sider completo. Es lo que divide en $\text{Cantidad Sider} = \text{estibas} \div \text{este número}$. En el Excel era un 36 escrito a mano dentro de la fórmula, donde nadie lo iba a encontrar el día que cambiara el equipo.

36

40 estibas = 1,1111 sider

Guardar el maestro

Des hacer

Todo guardado

Los tres bloques del Maestro y, arriba, el aviso de materiales sin factores.

1 Materiales y factores

Para cada material: **cajas por estiba, unidades por caja y HL por unidad**. Con ellos se calculan cajas, unidades y HL. Un material sin factores sale en «—» (nunca en 0) y su viaje lleva el sello «sin factores». Están vacíos a propósito: poner un 1 sería inventarse el dato.

2 Estibas por sider

De fábrica **36**: un sider es un vehículo lleno. Si lo cambias, cambian **todos** los sider.

EL BOTÓN «x»

Si hay viajes que usan un CD o material, **no se borra: se desactiva**. Recuerda tocar «**Guardar el maestro**»: mientras no lo hagas, no queda.

SECCIÓN +

Si algo no sale

LÁMINA DE AYUDA RÁPIDA

Los mensajes de la aplicación dicen qué hacer. Estos son los más frecuentes.

SI VES

«Esta pantalla no es para tu rol»

HAZ ESTO

Pide el permiso al administrador en
Administración → Roles.

SI VES

Las fotos no cargan en el ojo

HAZ ESTO

Los enlaces duran 10 minutos. Recarga la
página.

SI VES

La exportación con fotos se corta

HAZ ESTO

Máximo 180 fotos por archivo: exporta por
mes.

SI VES

Seguimiento en 0 % o «—»

HAZ ESTO

Falta lo que llegó (ZLDE) o lo certificado en ese
rango. Importa el ZLDE del mes.

SI VES

HL vacío o «sin factores»

HAZ ESTO

Completa los factores del material en el
Maestro.

SI VES

«Falta preparar / crear el módulo...»

HAZ ESTO

Es una instalación pendiente. Avisa al
administrador.

PARA RECORDAR

Ubicación, tres fotos y la placa bien. Con eso el resto del recorrido fluye solo. Y si
dudas de un camión, búscalo en Fuente principal por su placa: ahí queda todo.



Instructivo T1 / T2 · CONTROL · CD38 Ag01 · capturas reales del aplicativo con datos de ejemplo.