
André Ferreira - João Victor Bravo - Tiago Valença


## Background

- Memória Virtual Separação entre a memória lógica do usuário da memória física.
  - Apenas parte do programa precisa estar na memória para ser executado
  - Espaço de endereço lógico pode ser muito maior que o espaço de endereço físico
  - Permite que os endereços de memória sejam divididos por vários processos
  - Permite uma criação de processos mais eficiente
- Como pode ser implementada:
  - Demand paging
  - Demand segmentation


# Memória Virtual que é maior que a Memória Física



# Endereço de Memória Virtual



#### Biblioteca dividida utilizando Memória Virtual




# Demand Paging

- Trás uma página para a memória apenas quando necessário
  - Menos E/S necessário
  - Menos memória necessária
  - Resposta mais rápida (não precisa esperar que todas as páginas sejam carregadas)
  - Mais usuários

- Página é necessária ⇒ referência a ela
  - Referência inválida ⇒ abortar
  - Não está na memória ⇒ trazer para a memória
  - Lazy swapper Nunca troca uma página em memória a não ser que seja necessário
  - Swapper que lida com páginas é um pager


#### Transferência de memória paginada para espaço contíguo de disco




#### Bit Válido-Inválido

- Com cada entrada na tabela de páginas um bit válido-inválido é associado (v ⇒ in-memory, i ⇒ not-in-memory)
- Inicialmente o bit válido-inválido é colocado como i em todas as entradas
- Durante a tradução do endereço, se o bit válido-inválido na entrada da tabela de páginas é I ⇒ page fault

Exemplo de um snapshot de uma tabela de páginas:




# Tabela de Páginas quando algumas páginas não estão na memória principal




# Page Fault

- Se existe uma referência para uma página, a primeira referência aquela página vai travar o sistema operacional: page fault
- 1. Sistema operacional vai olhar em outra tabela para decidir:
  - a. Referência Inválida ⇒ abortar
  - b. Apenas não está na memória
- 2. Pegar o frame vazio
- 3. Trocar a página para o frame
- 4. Resetar tabelas
- 5. Colocar o bit de validação para = **v**
- 6. Reiniciar a instrução que causou o page fault
  - a. Bloquear o movimento
  - b. Incrementar/decrementar localização automaticamente



# Passos para lidar com um Page Fault



# Performance de Demand Paging

- Taxa de Page Fault 0 <= *p* <= 1.0
  - se p = 0 não tem page faults
  - $\circ$  se p = 1, toda referência é uma fault

Effective Access Time (EAT)

EAT = 
$$(1 - p)$$
 x memory access

- + p (page fault overhead
  - + swap page out
  - + swap page in
  - + restart overhead)

## Exemplo de Demand Paging

- Tempo de acesso a memória = 200 nanosegundos
- Tempo médio de serviço de um page-fault = 8 milissegundos

EAT = 
$$(1 - p) \times 200 + p$$
 (8 milliseconds) #EAT é calculado em microsegundos  
EAT =  $(1 - p) \times 200 + p \times 8,000,000$   
EAT =  $200 + p \times 7,999,800$ 

• Se um acesso a cada 1,000 causar um page fault, então

EAT = 8.2 microsegundos

É uma diminuição de velocidade num fator de 40!!

Para manter a redução de velocidade em 10% p < 0.0000025 (1 em ~400 mil)


#### Criação de Processos

- Memória Virtual permite outros benefícios durante a criação de processos:
  - Copy-on-Write
  - Memory-Mapped Files (Veremos depois)


## Copy-On-Write

- Copy-on-Write (COW) permite que ambos os processos pais e filhos inicialmente dividam as mesmas páginas na memória
  - Se qualquer um dos processos modificar uma página compartilhada, apenas nesse momento a página é copiada
- COW permite uma criação de processos mais eficiente já que apenas páginas modificadas são copiadas
- Páginas livres são alocadas de uma pool de páginas "zeroed-out"

# Antes do processo 1 modificar a página C




# Depois do processo 1 modificar a página C



## O que acontece se não existir frame livre?


- Page replacement Encontra uma página na memória, mas que não esteja em uso, troque ela
  - algoritmo
  - desempenho queremos um algoritmo que vai resultar no menor número possível de page faults
- A mesma página pode ser trazida para a memória múltiplas vezes

Esquema básico




- Algoritmos de Remanejamento
  - o FIFO;
  - Optimal Page Replacement;
  - Least Recently Used (LRU);
  - LRU-Approximation;
  - Counting-based;
  - Page-buffering;


FIFO



- Optimal Page Replacement
  - "Remaneje a página que não será usada pelo maior período de tempo"
  - Difícil de implementar, pois requer conhecimento prévio da string de referência;



- Least Recently Used Algorithm (LRU)
  - Remaneja a página que não tem sido usada pelo maior período de tempo;




- LRU-Approximation
  - Alguns sistemas podem fornecer suporte de hardware para implementar algoritmos LRU na forma de bits de referência;
    - Algoritmos de bits de referência adicionais;
    - Algoritmos de Segunda Chance;
    - Algoritmos de Segunda Chance Melhorados;

- Counting-based
  - Contador de número de referências feitas para cada página;
    - Least Frequently Used (LFU);
    - Most Frequently Used (MFU);
- Page-buffering
  - Pool de frames livres;
  - Lista de páginas modificadas;
  - Pool com registro de páginas com seus contadores;


- Em um processo, é desejável que haja a menor quantidade de erros de página (page-fault) possível. Para tanto, é preciso que haja uma quantidade suficiente de frames para as instruções do processo usarem;
- Estratégias:
  - Mínimo número de frames;
  - Algoritmos de Alocação;

- Mínimo número de frames
  - O número mínimo de frames é determinado pela arquitetura do computador;
  - Tem foco na performance;
- Algoritmos de alocação:
  - Alocação igualitária;
  - Alocação proporcional;
  - Em ambos os tipos de alocação, esta pode variar de acordo com o nível de multiprogramação;

- Alocação global x local:
  - Um problema com algoritmos de alocação global é que o conjunto de páginas na memória para um processo depende do comportamento da página do processo atual e do comportamento das páginas de outros processos;
  - No remanejamento local, o conjunto de páginas na memória para o processo é afetado apenas pelo comportamento da página do processo;
  - O remanejamento global aumenta a produção do sistema (throughput);




Acesso Não-Uniforme de Memória (NUMA)



- O fenômeno ocorre quando o grau de multiprogramação é maior do que o grau de utilização do processador;
- O efeito de *trashing* pode ser reduzido com o uso de algoritmos de remanejamento local ou por prioridade;

- Estratégias de prevenção:
  - Modelo de localidade (locality model);
  - Modelo de conjunto de trabalho (working-set model);
  - Frequência de erros de página (page-fault frequency);

- Modelo de localidade
  - Um programa é composto de várias diferentes localidades, as quais podem se sobrepor;
  - Durante a execução, um programa se move de localidade para localidade;
  - As localidades são definidas pela estrutura do programa suas estruturas de dados. O modelo considera que todos os programas vão exibir a mesma estrutura básica de referência de memória;




- Modelo do conjunto de trabalho (working-set model)
  - $\circ$   $\Delta$  (janela do conjunto de trabalho [working-set window]);
  - $\circ$  A ideia é examinar as  $\Delta$  referências de página mais recentes;
  - O conjunto de páginas na mais recente  $\Delta$  referências de página será o conjunto de trabalho (working set);


- Modelo do conjunto de trabalho (working-set model)
  - A precisão do conjunto de trabalho depende da magnitude de
     \(\Delta\). Um valor baixo não vai abranger toda a localidade, enquanto que um valor alto pode sobrepor várias localidades;
  - O modelo previne o thrashing enquanto mantém o grau de multiprogramação tão alto quanto possível. Portanto, ele otimiza a utilização do processador;

- Frequência de erros de página (page-fault frequency)
  - Consiste em prevenir o thrashing pelo controle da taxa de erros de página;
  - A estratégia é estabelecer limites superiores e inferiores para a taxa de erros desejada.

- Memory compression
  - Alternativa para paginação;
  - Vários frames em um;
  - Redução de memória.



- Memory compression
  - Falha na página;
  - Android, IOS;
  - Windows 10, macOS.



- Memory compression
  - Testes de performance;
  - Algoritmo de compressão (os três frames foram reduzidos à um terço do seu tamanho original);
  - Taxa de compressão (velocidade do algoritmo de compressão e a quantidade de redução atingida).

# Allocating Kernel Memory

- Memória Kernel
  - Contato direto com o hardware;
  - É uma memória reservada;
  - Fora dos limites do software (off-limits);

# Allocating Kernel Memory

- Buddy System
  - Usa o power-of-2 allocator;
  - Pedido em units é arredondado;
  - Coalescing (técnica de combinação).

physically contiguous pages

256 KB

128 KB

AL

128 KB

AR

64 KB


BL

BR

32 KB

## Allocating Kernel Memory

- Slab Allocation
  - Uma ou mais páginas adjacentes;
  - Eficiente para alocação de memória Kernel;
  - 3 tipos de estados (full(used), empty(free) e partial);
  - Pedidos de memória são respondidos rapidamente;



#### Outras considerações

- Prepaging
  - Alta quantidade de paginação;
  - Todas as páginas de uma só vez;
- Page size
  - Variação entre 4,906 (2^12) e 4,194,304 (2^22);
  - Tabela de páginas (página virtual e frame na memória);
  - page size = + número de páginas / + Size tabela de páginas;
  - Fragmentação interna;

#### Outras considerações

- Alcance TLB
  - Translation lookaside buffer;
  - Se nós aumentarmos o tamanho da página de 4KB para 16KB, nós iremos quadruplicar o alcance do TLB;
  - Fragmentação para aplicações que não precisam de páginas tão grandes.