Configuración de NAT en Iptables y ufw.

NAT con iptables.

Lo primero será establecer las póliticas por defecto que debe seguir iptables cuando reciba un paquete.


A continuación vamos a listar las reglas iptables que tenemos actualmente, es decir ninguna, para comprobar que las políticas por defecto efectivamente están en drop.

```
root@serverseguridad:/home/cesar# iptables –n –L
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
root@serverseguridad:/home/cesar# _
```

Si ahora probamos a hacer ping desde una maquina cliente al servidor con la ip en su misma subred, comprobaremos que no esta llegando el icmp.



Para ello hay que permitir el ping al servidor desde cada una de las máquinas, haciendo uso de las cadenas INPUT y OUTPUT.

```
oot@serverseguridad:/etc# iptables −L −n
Chain INPUT (policy DROP)
                                           destination
target
           prot opt source
ACCĒPT
           all -- 192.168.20.100
                                           0.0.0.0/0
ACCEPT
           all
               -- 192.168.10.100
                                           0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP)
target
           prot opt source
                                           destination
Chain OUTPUT (policy DROP)
target
           prot opt source
                                           destination
           all -- 0.0.0.0/0
all -- 0.0.0.0/0
ACCEPT
                                           192.168.10.100
ACCEPT
                                           192.168.20.100
oot@serverseguridad:/etc#
```

Podemos ver que ahora el ping se realiza correctamente.

```
Ubuntu Server 22.04
                 × Ubuntu 64-bit desktop
                                           □ IUbuntu 64-bit ×
                            clase@clase-vmwarevirtualplatform: -
Archivo
         Acciones
                   Editar
                          Vista
                                 Ayuda
            clase@clase-vmwarevirtualplatform: ~
clase@clase-vmwarevirtualplatform:~$ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.276 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.258 ms
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1005ms rtt min/avg/max/mdev = 0.258/0.267/0.276/0.009 ms
clase@clase-vmwarevirtualplatform:~$
```

Ahora vamos a permitir el ping entre clientes en diferentes subredes mediante la cadena de FORWARD.(el comando iptables está omitido porque es una captura del iptables -S)


```
-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT -A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -d 192.168.10.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT -A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -d 192.168.10.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT -A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
```

Pero el comando original es el siguiente:


```
iptables -I FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.20.100/32 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.10.100/32 -s 192.168.20.100/32 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -d 192.168.10.100/32 -s 192.168.20.100/32 -j ACCEPT
```

iptables -I FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.20.100/32 -j ACCEPT

Si probamos a hacer ping antes de configurar el FORWARD, veríamos que no funciona.



Pero después de incluir las reglas, sí.



Por último solo falta tener conectividad a internet.Para ello usaremos la cadena FORWARD de la tabla filter y la cadena POSTROUTING de la tabla nat.

```
root@serverseguridad:/home/cesar# #PING INTERNET
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -o ens33 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -i ens33 -j ACCEPT
```

Esto sirve para permitir el ping del servidor a internet.

```
root@serverseguridad:/home/cesar# ping 1.1.1.1

PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.702 ms

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.605 ms

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.591 ms

^C

--- 1.1.1.1 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.591/0.632/0.702/0.049 ms

root@serverseguridad:/home/cesar#
```

Pero permitir el tráfico web de un cliente requiere mas ordenes(el comando iptables está omitido porque es una captura del iptables -S).

```
-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -j ACCEPT

-A FORWARD -d 192.168.10.100/32 -j ACCEPT


-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -j ACCEPT

-A FORWARD -d 192.168.20.100/32 -j ACCEPT
```

Aquí hemos permitido el paso de cualquier red con origen o destino las ips de los clientes. Pero aun falta convertir las ips privadas de los clientes a la ip publica de internet del router. Dado que la ip publica no es estática y depende de nuestro proveedor telefónico, vamos a usar enmascaramiento(el comando iptables está omitido porque es una captura del iptables -S).

```
-A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o ens33 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 192.168.20.0/24 -o ens33 -j MASQUERADE
root@serverseguridad:/home/cesar# ■
```

Ahora ya sí, podemos hacer ping a internet y navegar sin problema desde nuestros clientes.



Aquí dejo un par de capturas con todos los comandos usados y las diferentes tablas.

```
P INPUT DROP

-P FORWARD DROP

-P FORWARD DROP

-P OUTPUT DROP

-A INPUT -s 192.168.10.100/32 -i ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A INPUT -s 192.168.20.100/32 -i ens35 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A INPUT -s 192.168.10.100/32 -i ens35 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A INPUT -s 192.168.10.100/32 -i ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A INPUT -s 192.168.10.100/32 -i ens35 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A INPUT -s 192.168.20.100/32 -i ens35 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -d 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -d 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -d 192.168.10.100/32 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.20.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 0 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens35 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -j ACCEPT

-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens35 -p icmp -m icmp -icmp-type 8 -
```

```
root@serverseguridad:/home/cesar# iptables -Ĺ -
Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 663 bytes)
pkts bytes target prot opt in out
0 0 ACCEPT icmp -- ens34 *
0 0 ACCEPT icmp -- ens35 *
                                                                                                                        destination
                                                                                   source
                                        prot opt in out
icmp -- ens34 *
icmp -- ens33 *
tcp -- *
icmp -- ens34 *
icmp -- ens35 *
                                                                                   192.168.10.100
192.168.20.100
                                                                                                                        0.0.0.0/0
                                                                                                                                                             icmptype 8
                                                                                                                       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
                                                                                                                                                             icmptype 8
   3 252 ACCEPT
822 56080 ACCEPT
2 168 ACCEPT
                                                                                   0.0.0.0/0
                                                                                                                                                             icmptype 0
                                                                                   192.168.1.97
192.168.10.100
192.168.20.100
                                                                                                                                                             tcp dpt:22
                                                                                                                                                             icmptype 0
                 0 ACCEPT
                                                                                                                        0.0.0.0/0
                                                                                                                                                              icmptype 0
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
                                       DROP 0 packets, 0 byt
prot opt in out
icmp -- * *
icmp -- * *
icmp -- * *
icmp -- * *
all -- * *
all -- * *
all -- * *
all -- * *
                                                                                  source
192.168.10.100
192.168.20.100
192.168.20.100
192.168.10.100
192.168.10.100
 pkts bytes target
0 0 ACCEPT
                                                                                                                        destination
                                                                                                                        192.168.20.100
192.168.10.100
                                                                                                                                                             icmptype 0
                 0 ACCEPT
                                                                                                                                                             icmptype 8
                 0 ACCEPT
                                                                                                                                                             icmptype 0
      Θ
                 0 ACCEPT
                                                                                                                                                             icmptype 8
           1176 ACCEPT
1176 ACCEPT
                                                                                                                        0.0.0.0/0
      14
                                                                                                                       192.168.10.100
0.0.0.0/0
                                                                                   0.0.0.0/0
                                                                                  192.168.20.100
0.0.0.0/0
              924 ACCEPT
                                                                                                                       192.168.20.100
0.0.0.0/0
              924 ACCEPT
      Θ
                 0 ACCEPT
                                                                                   0.0.0.0/0
                                                                                                                                                             state ESTABLISHED
Chain OUTPUT (policy DROP 21 packets, 1688 bytes)
pkts bytes target prot opt in out sou
0 0 ACCEPT icmp -- * ens34 0.0
                                                                                  source
                                                                                                                        destination
                                       | prot opt in
| icmp -- *
                                                                                  0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
                                                                                                                        192.168.10.100
192.168.20.100
                                                                                                                                                             icmptype 0
              0 ACCEPT
      Θ
                                                                    ens35
                                                                                                                                                             icmptype 0
                                                                                                                       0.0.0.0/0
192.168.1.97
192.168.20.100
                                                                                                                                                            icmptype 8
state ESTABLISHED
             252 ACCEPT
                                                                    ens33
   535 48360 ACCEPT
                                                                                                                                                             icmptype 8 icmptype 8
                0 ACCEPT
                                                                    ens35
                                                                                   0.0.0.0/0
                                                                    ens35 0.0.0.0/0
ens34 0.0.0.0/0
              168 ACCEPT
root@serverseguridad:/home/cesar# iptables -t nat -L -nv
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source
                                                                                                                       destination
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out
                                                                                source
                                                                                                                       destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target
                                    prot opt in
                                                                    out
                                                                               source
                                                                                                                       destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target prot opt in out source

3 252 MASQUERADE all -- * ens33 192.168.10.0/24

4 336 MASQUERADE all -- * ens33 192.168.20.0/24
                                                                                                                       destination
                                                                                                                        0.0.0.0/0
root@serverseguridad:/home/cesar# 🛮
```

Para guardas las normas iptables es tan sencillo como crear un fichero /etc/iptables y redirigir las tablas actuales a un archivo en ese fichero, luego, tras reiniciar elv servidor, bastará con hacer un iptables restore y listo.

```
root@serverseguridad:/home/cesar# iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
root@serverseguridad:/home/cesar# cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.7 on Wed Oct 12 13:45:12 2022
#filter
:INPUT DROP [9:727]
:FORWARD DROP [0:0]
:0UTPUT DROP [21:1688]
-A INPUT -s 192.168.10.100/32 -i ens34 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.20.100/32 -i ens35 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.10.7/32 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.10.100/32 -i ens34 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.10.100/32 -i ens34 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.10.100/32 -i ens35 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -d 192.168.10.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -d 192.168.10.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.10.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -d 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.10.100/32 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.20.100/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens34 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.20.100/32 -o ens35 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.20.100/32 -o ens35 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.20.100/32 -o ens35 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens35 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens35 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.10.100/32 -o ens35 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d
```

NAT con ufw.

Lo primero es acceder al archivo con las politicas por defecto de ufw. Podemos comprobar que están en drop.

```
uwu nano o.
  /etc/default/ufw
# Set to yes to apply rules to support IPv6 (no means only IPv6 on loopback # accepted). You will need to 'disable' and then 'enable' the firewall for
# the changes to take affect.
IPV6=yes
# Set the default input policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if # you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_INPUT_POLICY="DROP"
# Set the default output policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
# you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_OUTPUT_POLICY="DROP"
# Set the default forward policy to ACCEPT, DROP or REJECT. Please note that
# if you change this you will most likely want to adjust your rules DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP"
# Set the default application policy to ACCEPT, DROP, REJECT or SKIP. Please
# note that setting this to ACCEPT may be a security risk. See 'man ufw' for
# details
DEFAULT_APPLICATION POLICY="SKIP"
# By default, ufw only touches its own chains. Set this to 'yes' to have ufw # manage the built-in chains too. Warning: setting this to 'yes' will break
# non-ufw managed firewall rules
MANAGE BUILTINS=no
```

Ahora accedemos a las before rules y terminamos de arreglar el fichero para permitir los pings tanto entre clientes como a internet.

```
# ok icmp codes for INPUT

-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT

-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT

-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT

-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

# añadimos el output para que funcionen los pings

-A ufw-before-output -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

# ok icmp code for FORWARD

-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT

-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT

-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT

-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT


# lo mismo con el forward

-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
```

Habilitamos el servicio ufw.

```
root@serverseguridad:/home/cesar# ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
root@serverseguridad:/home/cesar#
```

Vemos que no hay ping a internet pero si entre clientes, justo cómo hemos establecido.



Ahora añadimos la tabla nat, con su correspondiente regla.


```
# Agregamos la tabla nat, para poder hacer ping a internet desde los clientes.
*nat

:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE

COMMIT
```

Vemos que ya tenemos conexión icmp a internet.

```
root@serverseguridad:/home/cesar# ufw reload
Firewall reloaded
root@serverseguridad:/home/cesar# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.860 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.584 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.584/0.722/0.860/0.138 ms
root@serverseguridad:/home/cesar#
```



Pero supongamos que queremos ser más específicos y permitir solo el trafico a internet de una de las redes. En ese caso lo que habría que hacer es especificar el origen en la regla nat.

```
# Agregamos la tabla nat, para poder hacer ping a internet desde los clientes.
*nat

:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 192.168.10.100/32 -o ens33 -j MASQUERADE
```

Pero hay que tener cuidado de borrar las tablas nat de iptables porque aunque cambiemos la configuración de ufw la de iptables se mantiene y puede darnos problemas.

```
root@serverseguridad:/home/cesar# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
            prot opt source
                                              destination
target
Chain INPUT (policy ACCEPT)
                                              destination
target
            prot opt source
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
            prot opt source
                                              destination
target
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
            prot opt source
                                              destination
MASQUERADE all -- anywhere
                                              anywhere
MASQUERADE all -- 192.168.10.100 anywhere root@serverseguridad:/home/cesar#_iptables -t nat -F root@serverseguridad:/home/cesar#_iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target
            prot opt source
                                              destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
                                              destination
target
            prot opt source
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
            prot opt source
                                              destination
target
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
            prot opt source
                                              destination
root@serverseguridad:/home/cesar# ufw reload
Firewall reloaded
root@serverseguridad:/home/cesar# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
            prot opt source
                                              destination
target
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target
            prot opt source
                                              destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
            prot opt source
                                              destination
target
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
                                              destination
target
            prot opt source
MASQUERADE all -- 192.168.10.100
                                               anywhere
root@serverseguridad:/home/cesar#
```

Si vamos a la máquina cliente de la subred 192.168.20.0/24, vemos que efectivamente ya no tiene acceso a internet.

