
# **Dnat con Iptables**

## Ips e interfaces de cada maquina:

Para hacer esta práctica he puesto el cliente en una red distinta a la del equipo con los servicios ssh y nginx para simular una red externa publica que no tendría acceso normalmente a la red interna.

### Maquina servidor:

Esta en la vmnet2 con ip 172.28.100.100



### Maquina firewall:

Esta en bridge, vmnet2 y vmnet3.

### Maquina cliente:

Esta en vmnet3 con ip 192.168.100.100 y sin puerta de enlace.

```
cesar@cliente: ~
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
                   cesar@cliente: ~
cesar@cliente:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
ault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 :: 1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default glen 1000
    link/ether 00:0c:29:cc:ce:8a brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.100.100/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute en
s33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::d8f1:4f3b:a8d3:4df5/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
cesar@cliente:~$ ip r
192.168.100.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.100.100 metric
cesar@cliente:~$
```

## Instalación de los servicios SSH y Nginx

Instalar los servicios no tiene mas que un apt install con el correspondiente programa y listo. Si no cambiamos nada, el ssh usará el puerto 22 y el nginx el 80.

### Captura del ssh funcionando

```
cesar@servidor: ~
Archivo Acciones Editar
                      Vista Ayuda
                 cesar@servidor: ~
cesar@servidor:~$ systemctl status ssh
ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset>
    Active: active (running) since Wed 2022-11-16 17:31:48 CET; 15min ago
      Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 789 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCE>
  Main PID: 825 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2189)
    Memory: 3.5M
        CPU: 16ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─825 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
nov 16 17:31:46 servidor systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
nov 16 17:31:48 servidor sshd[825]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
nov 16 17:31:48 servidor sshd[825]: Server listening on :: port 22.
nov 16 17:31:48 servidor systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
lines 1-17/17 (END)
```

### Captura del nginx funcionando

```
cesar@servidor: ~
cesar@servidor:~$ systemctl status nginx
nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor press
      Active: active (running) since Wed 2022-11-16 17:31:51 CET; 20min ago
        Docs: man:nginx(8)
     Process: 786 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_pro>
     Process: 858 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; >
   Main PID: 859 (nginx)
       Tasks: 3 (limit: 2189)
      Memory: 8.9M
          CPU: 36ms
      CGroup: /system.slice/nginx.service
                 -859 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; mast>
-860 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
-861 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
nov 16 17:31:46 servidor systemd[1]: Starting A high performance web server >
nov 16 17:31:51 servidor systemd[1]: Started A high perfor<u>mance web server</u> a>
lines 1-17/17 (END)_
```

# Configuración en el cortafuegos.

Lo primero es activar el forward en el archivo sysctl.conf.

```
GNU nano 6.2
                                        /etc/sysctl.conf *
 /etc/sysctl.conf – Configuration file for setting system variables
 See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
 See sysctl.conf (5) for information.
#kernel.domainname = example.com
# Uncomment the following to stop low—level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3
# Functions previously found in netbase
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse–path filter)
 Turn on Source Address Verification in all interfaces to
 prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
 See http://lwn.net/Articles/277146/
 Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

Ponemos las políticas por defecto en DROP y permitimos las conexiones ssh para poder trabajar mejor desde el mobaXterm.

```
root@firewall:/home/cesar# iptables —S
—P INPUT DROP
—P FORWARD DROP
—P OUTPUT DROP
—A INPUT —i ens33 —p tcp —m tcp ——dport 22 —j ACCEPT
—A OUTPUT —o ens33 —m state ——state ESTABLISHED —j ACCEPT
root@firewall:/home/cesar# _
```

Ahora vamos a declarar las normas de prerouting para que el cliente pueda conectarse al servidor. Para ello vamos a ver que puertos estan ya en uso en el firewall y asi coger uno libre.

```
cesar@tirewall:~$ ss
State Recv-Q
State
                               Send-Q
                                                       Local Address:Port
                                                                                                                              Process
                                                                                                Peer Address:Port
LISTEN
               Θ
                               4096
                                                        127.0.0.53%lo:53
0.0.0.0:22
                                                                                                      0.0.0.0:*
0.0.0.0:*
LISTEN
                               128
                                                             127.0.0.1:6010
127.0.0.1:6011
                                                                                                       0.0.0.0:*
LISTEN
                               128
LISTEN
                                                                                                       0.0.0.0:*
                                                                   [::]:22
::1]:6010
LISTEN
               Θ
                               128
LISTEN
               Θ
                               128
LISTEN
                               128
cesar@firewall:~$
```

Vemos que el puerto 80 esta libre, así que será el que asignemos para la conexión http. Por el contrario el puerto 22 ya esta en uso para la conexion ssh hacia el propio firewall, por lo que tendremos que usar otro. En este caso usaremos el 50000 que no tiene ningún uso preestablecido como pudiera ser el 443(HTTPS). He tenido que activar el forward porque si no, con todo en drop, la conexión no se realizaba.

### Activación del forward entre los dos interfaces.

```
root@firewall:/home/cesar# iptables -I FORWARD -o ens38 -s 172.28.100.100/32 -j ACCEPT root@firewall:/home/cesar# iptables -I FORWARD -i ens38 -d 172.28.100.100/32 -j ACCEPT root@firewall:/home/cesar#
```

Aun habiendo activado el forward se puede ver más adelante que los ping siguen sin ir, por lo que solo se esta permitiendo el tipo de conexiones que nosotros permitamos mas adelante.

### Captura del comando a introducir para permitir el ssh.

```
root@firewall:/home/cesar# iptables -t nat -I PREROUTING -i ens38 -p tcp --dport 50000 -j DNAT --to-destination 172.28.100.100:22 root@firewall:/home/cesar#
```


### Captura de que el ssh esta funcionando pero el ping no.

```
cesar@cliente:~$ ssh cesar@192.168.100.1 -p 5<u>0</u>0000
cesar@192.168.100.1's password:
Permission denied, please try again.
cesar@192.168.100.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-43-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:
                   https://landscape.canonical.com
https://ubuntu.com/advantage
* Support:
O updates can be applied immediately.
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check yo
ur Internet connection or proxy settings
Last login: Wed Nov 16 18:57:44 2022 from 192.168.100.100
cesar@servidor:~$ exit
logout
Connection to 192.168.100.1 closed.
cesar@cliente:~$ ping 172.28.100.100 -c 1
ping: connect: Network is unreachable
cesar@cliente:~$
```


### Captura del comando a introducir para permitir el http

```
root@firewall:/home/cesar# iptables -t nat -I PREROUTING -i ens38 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.28.100.100 root@firewall:/home/cesar#
```

### Captura de que la conexión http funciona



Vamos a cambiar el html para ver que se aplican los cambios al recargar la pagina.



Ahora reiniciamos el nginx y vamos a la maquina cliente a ver si se han aplicado los cambios.

### Captura de los cambios desde el cliente



### Listado de reglas iptables utilizadas.

```
root@firewall:/home/cesar# iptables -S
-P INPUT DROP
-P FORWARD DROP
-P OUTPUT DROP
-A INPUT -i ens33 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 172.28.100.100/32 -i ens38 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 172.28.100.100/32 -o ens38 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens33 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
root@firewall:/home/cesar# iptables -S -t nat
-P PREROUTING ACCEPT
-P INPUT ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-P POSTROUTING ACCEPT
-A PREROUTING -i ens38 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.28.100.100
-A PREROUTING -i ens38 -p tcp -m tcp --dport 50000 -j DNAT --to-destination 172.28.100.100:22
root@firewall:/home/cesar#
```