

# PARTIE VIII Pointeurs «intelligents»

Bruno Bachelet Loïc Yon

#### Risques des pointeurs

- Nécessaires pour une gestion dynamique de la mémoire
  - Allocation sur le tas
- Mais des risques liés à une gestion manuelle
  - □ Oubli de libération ⇒ fuite mémoire
  - □ Pointeur sur une zone libérée ⇒ comportement indéfini
- Même en faisant attention, risque d'erreur
- Exemple (testez avec Valgrind)

```
void f() {
  A * p = new A();

if (...) throw std::exception(); // Fuite mémoire !

delete p;
}
```

## Pointeurs «intelligents» (1/2)

#### Smart pointers

- Reposent sur le design pattern «proxy»
- □ Exploitent la technique RAII du C++
- Proxy = objet qui encapsule un objet
  - □ Il se fait passer pour l'objet ⇒ interface similaire
  - Il contrôle l'appel à ses méthodes
- RAII = Resource Acquisition Is Initialization
  - Acquisition d'une ressource liée à la durée de vie de l'objet
  - □ Construction objet ⇒ acquisition ressource
  - $\Box$  Tant que l'objet est disponible  $\Rightarrow$  utilisation ressource
  - □ Destruction de l'objet ⇒ libération ressource
  - Destruction garantie même en cas d'erreur (cf. mécanisme exceptions)

## Pointeurs «intelligents» (2/2)

- Smart pointer = objet qui encapsule un pointeur
- Contrôle les opérations élémentaires
  - Construction, affectation, destruction
- Réduit éventuellement l'interface
  - Pour empêcher l'accès direct à la mémoire pointée (e.g. «weak\_ptr»)
  - Pour empêcher la copie du pointeur (e.g. «unique\_ptr»)
- Complète l'interface
  - Opérateurs de mouvement pour le transfert de propriété (e.g. «unique\_ptr»)
  - Méthodes pour le partage de propriété (e.g. «shared\_ptr»)
- Réduction des risques d'erreur
  - $\square$  Destruction du *smart pointer*  $\Rightarrow$  libération de la mémoire liée au pointeur
  - Libération après avoir appelé le destructeur des données pointées

#### Smart pointers en C++

- Nouvelle proposition depuis C++11
- unique\_ptr (propriété unique)
  - Garantit un pointeur unique sur une zone mémoire
  - Garantit la libération de la mémoire
- shared\_ptr (propriété partagée)
  - Permet plusieurs pointeurs sur une même zone mémoire
  - Comptage des pointeurs
  - □ Garantit la libération de la mémoire quand plus aucun pointeur
     ≈ garbage collection
- weak\_ptr (sans propriété)
  - Permet de s'assurer que le pointeur est toujours valide avant d'accéder à la mémoire associée

#### Pointeur *unique\_ptr* (1/3)

unique\_ptr ⇒ un seul pointeur sur une zone mémoire

```
std::unique_ptr<A> p(new A);
std::unique_ptr<A[]> p(new A[10]);
```

- Destruction du *smart pointer*  $\Rightarrow$  libération de la mémoire
  - Evite toute fuite mémoire
- Déréférencement possible
  - Manipulation classique des opérateurs «\*», «->» et «[]»
  - Répercussion sur le pointeur encapsulé

## Pointeur unique\_ptr (2/3)

- Propriété unique ⇒ impossible de le copier
  - Constructeur de copie impossible
  - Affectation par copie impossible
- Possibilité de mouvement ⇒ transfert de propriété
  - Constructeur et affectation par mouvement possibles
- Exemple de transfert de propriété
  - $\Box$  p1 = std::move(p2);
  - □ «p1» pointe où «p2» pointait
- Abandon de propriété
  - Méthode «release»

#### Exemple

```
void f() {
 std::unique_ptr<A> p1; // Pointeur vide
  std::unique_ptr<A> p2(new A);
  std::unique_ptr<A[]> p3(new A[3]);
  p1 = std::move(p2); // Transfert de propriété
  // Destruction p3 \Rightarrow libération mémoire (3 objets)
  // Destruction p2 \Rightarrow rien ne se passe
 // Destruction p1 \Rightarrow libération mémoire (1 objet)
```

# Cas d'utilisations d'un unique\_ptr (1/2)

Garantir la destruction d'une zone mémoire renvoyée

```
std::unique_ptr<A> getA() {
   std::unique_ptr<A> p(new A);
   return p; // Pas de copie (car optimisation)
                 ⇒ retour en rvalue
std::unique_ptr<A> x = getA();
  // Opération de mouvement ⇒ transfert de propriété
  // (Destruction rvalue ⇒ rien ne se passe)
  // Destruction x \Rightarrow libération mémoire
```

## Cas d'utilisations d'un unique\_ptr (2/2)

Transmettre un pointeur unique en argument

```
void display(std::unique ptr<A> x) {
  std::cout << *x << std::endl;</pre>
  // Destruction de x \Rightarrow libération de la mémoire
  std::unique ptr<A> p(new A);
  display(std::move(p));
  // Mouvement ⇒ transfert de propriété
  // Destruction de p \Rightarrow rien ne se passe
```

## Pointeur shared\_ptr (1/2)

shared\_ptr ⇒ plusieurs pointeurs sur une même zone

```
std::shared_ptr<A> p1(new A);
std::shared_ptr<A> p2 = p1;
```

- Propriété multiple ⇒ copie autorisée
- Les smart pointers sont comptés et partagent le compteur
  - Accès au compteur via la méthode «use\_count»
- Destruction smart pointer ⇒ décrémentation compteur
- Changement de pointeur ⇒ décrémentation compteur
  - □ Via opérateur «=» ou méthode «reset»
- Compteur = 0 ⇒ libération de la mémoire

#### Exemple

```
void f() {
 std::shared_ptr<A> p1(new A);
 std::shared ptr<A> p2; // Pointeur vide
  std::shared_ptr<A> p3(new A);
  p2 = p3; // p2 et p3 pointent sur la même zone
  p1.reset(new A); // Destruction de l'objet pointé
                     // et pointage sur le nouvel objet
  std::cout << p3.use_count() << std::endl; // \Rightarrow 2
  // Destruction de p3 \Rightarrow compteur = 1 \Rightarrow rien ne se passe
 // Destruction de p2 \Rightarrow compteur = 0 \Rightarrow libération mémoire
 // Destruction de p1 \Rightarrow compteur = 0 \Rightarrow libération mémoire
```

## Pointeur weak\_ptr (1/2)

- weak\_ptr = pointeur sur mémoire gérée par «shared\_ptr»
- N'acquiert pas la propriété
  - Pas d'impact sur le compteur
  - Pas d'impact sur la destruction
- Déréférencement impossible directement
  - Il faut obtenir un «shared\_ptr»
  - Via la méthode «lock»
- Test de validité du pointeur
  - Appel méthode «expired»
- Permet un accès fiable à la donnée pointée

Exemple d'accès (invalide) sans smart pointer

```
A * p1 = new A;
A * p2 = p1;
...
delete p1;
...
std::cout << *p2 << std::endl;</pre>
```

Exemple d'accès (sécurisé) avec smart pointer

```
std::shared_ptr<A> p1(new A);
std::weak_ptr<A> p2 = p1;
...
p1.reset(); // Libération mémoire, p1 pointe sur «nullptr»
...
auto p3 = p2.lock();
if (p3) std::cout << *p3 << std::endl;</pre>
```

- Allocation mémoire ⇒ pointeur immédiatement dans un smart pointer
  - Juste à la sortie du «new»
  - Ne pas utiliser le pointeur brut
  - Ne pas le détruire
- Exemple de problème

```
A * p = new A;

std::shared_ptr<A> p1(p); // Compteur = 1

std::shared_ptr<A> p2(p); // Compteur = 1

// Destruction \Rightarrow erreur à la seconde exécution
```

Solution

```
std::shared_ptr<A> p1(new A); // compteur = 1
std::shared_ptr<A> p2 = p1; // compteur = 2
```

Recommandation: utiliser «make\_shared» et «make\_unique»

#### Précautions (2/2)

- make\_shared<T>(a1,...,an) / make\_unique<T>(a1,...,an)
  - □ Effectuent l'allocation et retournent un *smart pointer*
  - □ Se chargent de l'appel au constructeur: T(a1,...,an)
- Exemple: auto p = make\_shared<A>();

#### Avantages

- □ Aucun accès au pointeur ⇒ évite tout risque de fuite
- Simplifie l'écriture: évite la répétition du type du smart pointer avec «auto»
- Pour «make\_shared»: plus efficace
  - Allocation groupée: compteurs (pointeurs shared et weak) + objet(s) pointé(s)

#### Inconvénients

- Fonctionne seulement avec les constructeurs publics de la donnée
- □ Problème aussi avec les structures «agrégats» (i.e. construction avec «{}»)
- Pour «make\_shared»: libération de la mémoire possiblement différée
  - Allocation groupée ⇒ libération impossible si pointeur weak actif (besoin compteurs)