IBM-PC

第一章 基础知识

• 熟悉0-9的ASCII码

第二章 80x86计算机组织

2.1 80x86微处理器

名词术语:

- 主频: 芯片所用的主时钟频率。(运行速率)
- 数据总线
 - 。 数据总线宽度
 - 。 外部数据总线宽度
 - 。 地址总线宽度 (**存储器的最大范围**)
- 指令执行时间
- 工作方式:
 - 。 (1)实模式:段寄存器保护实际的段地址,但只限于1M的寻址
 - 。(2)保护模式:有更大寻址能力,使用各种表格,段的实际地址放在描述符表中,使用段选择器
 - 。(3)虚拟模式:提供比主存更大的空间,程序可放在外存上,执行时调入,模拟多个 CPU

2.2 基于微处理器的计算机系统

2.2.1 硬件

组成: [p17图2.1]

• 中央处理器(运算器+控制器)、存储器、输入/输出子系统(利用总线连接)

2.2.2 软件

计算机软件:

• 系统软件:产生、准备和执行用户程序所必需的。(厂家提供)

• 用户软件: 用户自行编制的程序。

操作系统(系统软件的核心):

系统指令的集合,主要部分是常住监督程序

• I/O驱动程序: 对I/O设备进行控制或管理

• 文件管理程序

• 文本编辑程序: 如记事本、写字板

• 翻译程序

○ 汇编程序: Asm、Masm、Tasm

。 解释程序

。 编译程序

• 连接程序:程序、库文件或其他已翻译的子程序连接在一起,形成机器可执行程序

• 装入程序: 把程序从外存送到内存调试

• 调试程序

机器语言和汇编语言的特点:

- 汇编语言和机器语言——对应
- 能够精确逼真地描述计算机执行步骤
- 可移植性差,复杂;需要了解计算机硬件系统

计算机软件层次图[p18 图2.2]

2.3 中央处理器

2.3.1 中央处理机CPU的组成

CPU的组成:

- 算数逻辑部件ALU (arithmetic logic unit)
- 控制逻辑
- 工作寄存器

2.3.2 8086/8088的寄存器组

- 寄存器: 可见寄存器、不可见寄存器
- 可见寄存器:
 - 。通用寄存器
 - 。专用寄存器
 - 。段寄存器

通用寄存器

数据寄存器 (通用): AX,BX,CX,DX (16bytes)

- 可用作8位寄存器用: AH, AL ... DH, DL等 (将数据寄存器 一分为二)
- AX(accumulator): 累加器
 - 。算数运算
- BX(base): 基址寄存器、通用寄存器
- CX(count): 计数器
- DX(data): 数据寄存器 / 双字长寄存器(存放高位数据)、通用寄存器
 - 。 DX和AX组合变成双字长: DX高, AX低
- 变址寄存器 (通用) : SP(堆栈指针寄存器), BP, SI, DI, 16位
 - 。 SP:堆栈指针寄存器
 - 。 BP:基址指针寄存器
 - 。 SI:源变址寄存器
 - 。 DI:目的变址寄存器

SP用来指示栈顶的偏移地址;

BP可作为堆栈区中的一个基地址,以便访问堆栈中的其他信息

• 专用寄存器: IP、SP、FLAGS, 16位

- 。 IP: 指令寄存器 总是指向下一条指令的首地址 (不定长)
- 。 FLAGS: 程序状态字寄存器PSW 发生某些条件, 在标志位保存结果
 - 条件码标志:
 - OF 溢出,
 - SF 符号,
 - ZF 零 .
 - CF 机器数进位,
 - AF 半字节进位(十进制进位),
 - PF 奇偶
 - 控制标志位: DF 方向(串处理指令/矩阵运行是正向还是反向进行)
 - 系统标志: TF 每条指令产生中断, IF 中断, IOPL 权限
- 段寄存器
 - 。 用来直接或间接地存放段地址
 - 。 代码段 CS
 - 。数据段 DS
 - 。 堆桟段 SS
 - 。 附加段 ES: 存放数据; 数据拷贝时, 目标段地址存ES。
- 一般, 段地址+0000+IP (端内偏移地址);

拷贝数据的时候,目标数据和源数据一般处于两个段,DS和ES (目标)。

2.4 存储器

访问时,程序地址+段地址+基地址

2.4.1 存储单元的地址和内容

• 位,字节和字

。位:0/1

。 字节: 8bit = 1 字节

○ 字长: 16位 = 2个字节, 32位 = 4个字节, 双字

2.4.2 实模式存储器寻址

- 存储器地址的分段
 - 。 分配给每个字节单元的编号, 从0开始, 顺次加1.
 - 。 每个字节单元有唯一一个地址: 物理地址
 - 。 8086/8088: 20位, 地址范围: 00000H~FFFFFH
 - 。 80386: 32位
 - ∘ Pentium II: 36位
 - 。存储单元的内容
 - 低位低地址, 高位高地址。
 - 例: (0004) =1234H 中 12H存0005H地址,34H存0004H地址
 - 同一个地址既可看作字节单元,又可看作字单元地址
 - ()表示取内容,(()):地址的内容
 - 段:将存储器划分成段,每个段的大小可达64K,每段内地址可以用16位表示。
 - 小段:从0地址开始。
 - 物理地址 = 16d * 段地址 (相当于在末尾添加四个0) + 偏移地址
- 段寄存器

- 。 段寄存器与放偏移地址的寄存器的默认组合[p30 表2.3]
 - CS + IP
 - SS + SP / BP
 - DS + BX / DI / SI 或16位数
 - ES + DI
- *保护模式
 - 。逻辑地址
 - 。 描述符: 描述端的大小、端在存储器中的位置及控制和状态信息

■ 基地址: 段起始地址

界限:段长度访问权:控制信息

■ 附加字段:表示该段的一些属性

2.5 外部设备 (后面详解)

- 输入、输出设备
- 通信方式

第三章 80x86的指令系统和寻址方式

重点:

- 1. 数据传送指令、算数运算指令、逻辑运算和移位指令、控制转移指令
- 2. 能够根据不同的寻址方式掌握对于...

指令系统概述

格式:操作码(只有一个)+操作数(n个)

3.1 80x86的寻址方式

考试不会出现32位的指令

3.1.1 与数据有关的寻址方式

- 8086/80286系列
 - 。立即寻址
 - 。 寄存器寻址
 - 。直接寻址
 - 。寄存器间接寻址
 - 。寄存器相对寻址
 - 。 基址变址寻址
 - 。 相对基址变址寻址
- 80386及后继机型
 - 。比例变址寻址
 - 。 基址比例变址寻址
 - 。 相对基址比例变址寻址

立即寻址方式 immediate addressing

```
MOV AL 5 不限位数
MOV AX, 3064H // (AX) = (AH , AL) = (30H, 64H) 32位不能用
MOV EAX, 12345678H *32位可用
```

寄存器寻址方式 register addressing

- 方向: 右→左
- 源寄存器和目的寄存器的位数, 类型必须一致

```
// 设 (AX) = 3046H, (BX) = 1234H
MOV AX, BX
// 结果: AX = 1234H, (BH) = 1234H
```

有效地址计算公式

EA = 基址 + (变址 * 比例因子) + 位移量

· EA: efficient address

• 基址:数据段中数组或者字符串的首地址

• 变址:数组中的某个元素或者字符串中某个字符

• 比例因子: 1, 2, 3,4

之后的寻址方式,都存在的首地址存放在DS中,在指令中指定的所有地址量,都是一个相对位移量。

直接寻址方式

```
// e.g (DS) = 3000H
MOV AX, [2000H]
// OUT: (AX) = 3050H

// 会根据VALUE类型判断 是立即还是直接寻址。
MOV AX, VALUE
MOV AX, [VALUE]

// 当VALUE在附加段中,应指定段跨越前缀:
MOV AX, ES:VALUE
MOV AX, ES:[VALUE]
```

寄存器间接寻址方式 register indirect addressing

```
// 模板: MOV AX [BX/BP/SI/DI]
// 区别首地址存放的寄存器:
// 物理地址 = DS + BX/SI/DI
// 物理地址 = SS + BP (堆栈段普通,一般用于找参数)
// (DS) = 2000H, (BX) =1000H
// 取 21000H 地址内存中数据
MOV AX,[BX]
```

寄存器相对寻址方式 register relative addressing

```
// EA = (BX/BP/SI/DI) + 8bit/ 16bit 位移量
// 物理地址 = (DS) + (BX/SI/DI) + 8bit/ 16bit 位移量
// 物理地址 = (SS) + (BP) + 8bit/ 16bit 位移量

MOV AX, COUNT[SI]
MOV AX, [COUNT + SI]
```

基址变址寻址方式 based indexed addressing

```
// 物理地址 = (DS) + (BX) + (SI/DI)
// 物理地址 = (SS) + (BP) + (SI/DI)
MOV AX, [BX][DI]
```

相对基址变址寻址方式 relative based indexed addressing

MOV AX, MASK[BX][SI]

3.1.2 与转移地址有关的寻址方式

CS: 当前代码段的地址 IP: 当前偏移地址

条件转移指令: 段内间接寻址的8位位移量 JMP 和 CALL 指令: 四种寻址方式的任意一种

段内转移: 直接把求得的转向的有效地址 => IP, 只改变IP

短剑转移: IP和CS都要修改

• 转移分类

。 条件转移: 段内转移 。 无条件转移: 段内/间转移

段内直接寻址 intrasegment direct addressing

```
// 当前 (IP) = 3000 H, NEW_ADDR = 3050H, 则偏移量 = 50H \mbox{\footnotesize JMP SHORT NEW\_ADDR}
```

- EA: 当前IP寄存器的内容+指令中指定的8bit/16bit位移量
- 条件转移/非条件转移
- 段内直接短转移: 位移量8位 JMP NEAR PTR PROGIA
 段内直接近跳转: 位移量16位 JMP SHORT QUEST

段内间接寻址 intrasegment indirect addressing

```
JMP BX
JMP WORD PTR[BP + TABLE] // WORD PTR 为操作符,说明它是一个段内转移
```

- EA: 寄存器 / 存储单元 的内容
 - 。 用数据寻址方式任意一种(立即数除外)

段间直接寻址 intersegment direct addressing

```
JMP FAR PTR NEXTROUTINT
// NEXTROUTINT 转向的符号地址
// FAR PTR 段间转移操作符
```

• EA: 指令中**直接**提供转向段地址,偏移地址

段间间接寻址 intersegment indirect addressing

```
JMP DWORD PTR [INTERS + BX]
// DWORD PTR 双字节操作符
// [INTERS + BX] 说明数据寻址方式为直接变址寻址方式
```

- EA: 存储器中的两个相继字的内容取代IP和CS
 - 。 用数据寻址方式任意一种 (立即数和寄存器直接除外)

3.2 程序占有的时间和执行时间

3.3 80x86的指令系统

分类

数据传送指令

算术指令

逻辑指令

串处理指令

控制转移指令

处理机控制指令

3.3.1 数据传送指令

功能:数据、地址、立即数 => 寄存器 / 存储单元

1. 通用数据传送指令

- MOV
- PUSH
- POP
- XCHG
- 1. MOV DST, SRC // (DST) <- (SRC)

MOV指令的7种格式 书 p48

* 注意:

立即数不能直接送段寄存器 目的寄存器!= 立即数/ CS寄存器 双操作数指令不允许两个操作数都是用存储器 MOV [SI], TABLE (ERROR!!)

TABLE 变量: 存储器地址; [SI] 把内容作为地址

```
2. PUSH SRC // (SP) <- (SP)-2
// ((SP)+1,(SP)) <- (SRC)
SP: 堆栈栈顶指针 ; 地址越小, 越往上
3. PUSH SRC // (DST) <- ((SP)+1,(SP))
// (SP) <- (SP) + 2
```

* 注意:

PUSH 和 POP 指令不影响标志位 POP指令不能使用CS寄存器

- 4. XCHG OPR1, OPR2
- * 注意:

两个操作数必有一个在寄存器中。 可以用除立即寻址以外的任何寻址方式。 不影响标志位。

补充内容

定义字符串

```
MESSAGE DB 'HELLO'

// DB 与 DW 定义单元存放相反

DB 'AB' // 41: 'A', 42: 'B'

DW 'AB' // 41: 'B', 42: 'A'

// 操作数 ? 空单元, 保留存储单元但不存入数据
```

3. 地址传送指令

功能:主存按源地址的寻址方式计算出偏移地址,把地址存入REG 类比MOV: MOV存的是内容,LEA存的是地址

- LEA
- LDA,LES,LFS,LGS,LSS
- 1. LEA REG, SRC (重点)
- 目的操作数: 16bit / 32bit 寄存器
- 源操作数:除立即数和寄存器外的任一一种寻址方式
- * 注意:

指令不影响标志位。

LEA AX, ARR <==> MOV AX, OFFSET ARR //等价, 其中OFFSET求出单个变量ARR的地址

2. LDS/... REG, SRC

把地址装入指定的寄存器。例:将下一字单元地址装入DS寄存器。

4. 标志寄存器传送指令 (影响标志位)

• LAHF: 标志送AH

• SAHF: AH送标志寄存器

- PUSHF/PUSHFD
- POPF/POPFD

格式:直接使用指令即可。 e.g LAHF //标志送AH

5. 类型转换指令

CBW:字节转换为字指令CWD:自转和为双字指令

1. CBW // 低位: AL, 高位: AH, 即存在AX中。符号: 原最高位=0, 新最高位=0 原最高位=1, 新最高位=0FFH 2. CWD // 低位: AX, 高位DX

3.3.2 算术指令

单操作数: 不可以用立即数

双操作数:必须有一个操作数在寄存器中。

1.加法指令

- ADD
- ADC
- INC

```
1. ADD DST, SRC
操作: (DST) <- (SRC) + (DST)
// 带进位加法
2. ADC DST, SRC
操作: (DST) <- (SRC) + (DST) + CF
3. INC OPR
操作: (OPR) <- (OPR) + 1
```

3.3.3 逻辑指令

3.3.4 串处理指令

• MOVS 串传送

与REP配合: MOVS, STOS, LODS, INS, OUTS

. . .

REP重复操作直到计数器寄存器Count Reg的内容为0为止。 地址长16位(一个字)时,CX 是 Count Reg

. . .

格式:

- 1. REP string primitive
- MOVS DST, SRC //需要表明 -> 操作数是双字? 字? 字节? MOVSB (字节) MOVSW (字)
- e.g. MOVS ES: BYTE PTR[DI], DS: [SI]
- * 当方向标志 DF = 0时,用+,DF=1时,用-。 当地址长度16位时,DST用DI(目的变址寄存器),SRC用SI(源变址寄存器) MOVS指令,不影响条件码

MOVS指令:将数据段中的郑传数据传送到附加段

- 源串必须在数据段中, 目的串必须在附加段中。
- 源串允许使用段跨越前缀来修改。
- 与REP联用,必须先把数据串的长度值送到计数寄存器Count Reg中

CLD (clear direction flag) // DF = 0 STD (set direction flag) // DF = 1

3.3.5 控制转移指令

*3.3.6 处理机控制指令

第四章 汇编语言程序格式

4.1 汇编程序功能

运行汇编语言程序的步骤:

• 用编辑程序建立ASM源文件

• MASM程序: ASM -> OBJ

• LINK程序: OBJ -> EXE

• DOS命令键入文件名执行程序

汇编程序的主要功能(p117)

4.2 伪操作

执行时期:汇编程序对源程序汇编期间 (由汇编程序处理)

4.2.1 处理器选择伪操作

.8086 选择8086指令系统

- 默认值为 .8086 , 一般放在整个程序最前面
- 放在程序中, 例: 在程序中用到一条80486指令, 在该指令前放置 .486

4.2.2 段定义伪操作

1. 完整的段定义伪操作

段定义伪操作

```
segment name SEGMENT
... # 数据段/附加段/堆栈段:存储单元的定义、分配
# 代码段:指令、伪操作
segment name ENDS
```

ASSUME assignment,...,assignment