

### 第4章 网络层


- ❖ 4.1 网络层提供的服务
- ❖ 4.2 网际协议IP
- ❖ 4.3 划分子网和构造超网
- ❖ 4.4 网际控制报文协议ICMP
- ❖ 4.5 因特网的路由选择协议
- ❖ 4.6 IP多播
- ❖ 4.7 其他网络举例

## 4.1 网络层提供的两种服务

- 在计算机网络领域,网络层应该向运输层提供怎样的服务("面向连接"还是"无连接")曾引起了长期的争论。
- ❖ 争论焦点的实质就是:在计算机通信中,可 靠交付应当由谁来负责?是网络还是端系统?

## 提供可靠的面向连接的传输服务


- ❖ 电话公司为代表,发送数据之前应该先建立 连接。 逻辑上的连接
- ❖ 建立<mark>虚电路</mark>(Virtual Circuit),以保证双方通信 所需的一切网络资源。
- ❖ 服务是可靠的,保证服务的质量
- ❖好处:对控制参数、可选服务类型、服务质量等进行协商;保证数据的顺序传送,便于流量控制。




# 虚电路的概念


- ❖数据链路:相邻两节点间的数据传输通道。
- ❖ 逻辑信道:相邻两点间的一条数据链路可支持多条逻辑信道,为多对通信服务。
  - ∞多条逻辑信道异步时分复用一条数据链路。
  - ◆每个结点都会为每个逻辑信道分配一个输入缓冲区和一个输出缓冲区。
- ❖虚电路:不相邻的两点间的若干条逻辑信道 串接成一条虚电路,建立一条虚电路后两点 间就可进行全双工通信。


# 虚电路是逻辑连接 \* 虚电路表示这只是一条逻辑上的连接,分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送,而并不是真正建立了一条物理连接。 \* 请注意,电路交换的电话通信是先建立了一条真正的连接。因此分组交换的虚连接和电路交换的连接只是类似,但并不完全一样。





# 提供无连接的传输服务 \* Internet团体为代表:认为通信子网本质上不可靠,数据的正确传输,主机总是要进行差错控制。 \* 网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。 \* 网络在发送分组时不需要先建立连接。每个分组(即 IP 数据报)携带完整的地址信息,独立传输,独立寻址,彼此之间不需要保持任何的顺序关系(不进行编号)。 \* 网络层不提供服务质量的承诺(服务不可靠)。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序(不按序到达终点),当然也不保证分组传送的时限。
















# 两种服务的思路来源不同

- ❖ 虚电路服务的思路来源于传统的电信网。
  - ★电信网负责保证可靠通信的一切措施,因此电信 网的结点交换机复杂而昂贵。
- ❖数据报服务力求使网络生存性好和对网络的控制功能分散,因而只能要求网络提供尽最大努力的服务。
  - ★可靠通信由用户终端中的软件(即TCP)来保证。

### 虚电路服务与数据报服务的优缺点

- \* 传送代价方面
  - 网络上传送的报文长度,在很多情况下都很短。
  - ★用数据报既迅速又经济。
  - ◆若用虚电路,为了传送一个分组而建立虚电路和 释放虚电路就显得太浪费网络资源了。

3

### 虚电路服务与数据报服务的优缺点

### \* 交换节点存储转发方面

- ◆ 在使用数据报时,每个分组必须携带完整的地址信息。
- ◆在使用虚电路的情况下,每个分组不需要携带完整的目的地址,而仅需要有个很简单的虚电路号码的标志。
- ★这就使分组的控制信息部分的比特数减少,因而 减少了额外开销。

### 虚电路服务与数据报服务的优缺点

### \* 差错和流量控制方面

- ★在使用数据报时,主机承担端到端的差错控制和 流量控制。
- ◆在使用虚电路时,分组按顺序交付,网络可以负责差错控制和流量控制。

# 虚电路服务与数据报服务的优缺点

### \*使用场合

- ◆数据报服务对军事通信有其特殊的意义。当某个结点发生故障时,后续的分组就可另选路由,因而提高了可靠性。
- ◆但在使用虚电路时,结点发生故障就必须重新建立另一条虚电路。
- ◆数据报服务还很适合于将一个分组发送到多个地址(即广播或多播)。

21

虚电路服务与数据报服务的对比			
对比的方面	虚电路服务	数据报服务	
思路	可靠通信应当 由网络来保证	可靠通信应当 由用户主机来保证	
连接的建立	必须有	不需要	
目的站地址	仅在连接建立阶段 使用,每个分组使 用短的虚电路号	每个分组都有 目的站的完整地址 22	

# 虚电路服务与数据报服务的对比

A PROPERTY.		
对比的方面	虚电路服务	数据报服务
分组的转发	属于同一条虚电路 的分组均按照同一 路由进行转发	每个分组独立选择 路由进行转发
当结点出 故障时	所有通过出故障的 结点的虚电路 均不能工作	故障结点可能丢失 分组,一些路由 可能会发生变化 23

## 虚电路服务与数据报服务的对比

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
分组的顺序	总是按发送顺序 到达目的站	到达目的站时不一定 按发送顺序
端到端的 差错处理和 流量控制	可以由网络负责 也可以由用户 主机负责	由用户主机负责
	- 4	24


# 服务的可靠与连接的关系? \* 可靠 \* 是指数据没有丢失、损坏或重复; \* 采用应答来实现,即可靠/不可靠可用有/无应答来区分。 \* 面向连接 \* 本质是保证数据的顺序传送; \* 特征是数据传送必须经过建立连接、传送数据和拆除连接三个阶段。 \* 结论: 可靠性与是否连接之间没有关系! \* 可靠性与有/无连接的四种组合(主导的两种) \* 可靠的面向连接的服务和不可靠的无连接的服务


# 第4章 网络层 \* 4.1 网络层提供的服务 \* 4.2 网际协议IP \* 4.3 划分子网和构造超网 \* 4.4 网际控制报文协议ICMP \* 4.5 因特网的路由选择协议 \* 4.6 IP多播 \* 4.7 其他网络举例











































## 路由器转发分组的步骤

- ◆ 先按所要找的IP地址中的网络号net-id 把目的网络找到。
- 当分组到达目的网络后,再利用主机号 host-id 将数据报直接交付给目的主机。
- 按照整数字节划分 net-id 字段和 hostid 字段,就可以使路由器在收到一个分 组时能够更快地将地址中的网络号提取 出来。

常用的三种类别的 IP 地址				
IP 地址的使用范围				
网络 类别	最大 网络数	第一个 可用的 网络号	最后一个 可用的 网络号	每个网络 中最大的 主机数
Α	126 (2 <sup>7</sup> – 2)	1	126	16,777,214
В	16,383(2 <sup>14</sup> – 1)	128.1	191.255	65,534
С	2,097,151 (2 <sup>21</sup> – 1)	192.0.1	223.255.255	254
				44

# 三种类别的IP地址 ◆ 三个类别的IP地址中,2个特殊的Host-id含义: ◆全 "0"的Host-id表示该IP地址是"本主机" 所连接的单个网络地址。 ◆如IP地址为5.6.7.8,则网络地址为 5.0.0.0; ◆全 "1"的Hos id表示"所有(all)",即该网络 上的所有主机

# 三种类别的 IP 地址

- ❖ A类地址
  - → 网络号为126个(27-2):减2的原因是什么?
  - ★(1) IP地址的全 "0"表示"这个(This)"。
  - ★(2) Net-id为全"0",是保留地址,表示"本网络"。
  - ≪(3) Net-id为127,为本地软件的环路测试,本主机使用。
  - ☞全部的IP地址为2<sup>32</sup>个,A类IP地址共有2<sup>31</sup>占50%。
- ❖ B类地址: 共有2<sup>30</sup>个,占25%。
- ❖ C类地址: 共有2<sup>29</sup>个, 占12.5%。

# 一般不使用的特殊IP地址


Net-id	Host-id	源地址	目的地址	含义
0	0	可以	不可以	在本网络上的本主机
0	Host-id	可以	不可以	在本网络上的某个主机
全1	全1	不可以	可以	只在本网络上进行广播 (各路由器均不转发)
Net-id	全1	不可以	可以	对Net-id上所有主机进行 广播
127	任何数	可以	可以	用作本地软件进行环回 测试用


## IP 地址的一些重要特点


- (1) IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是:
- ❖ 第一,IP地址管理机构在分配IP地址时只分配网络号,而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了IP地址的管理。
- ❖ 第二,路由器仅根据目的主机所连接的网络号来 转发分组(而不考虑目的主机号),这样就可以 使路由表中的项目数大幅度减少,从而减小了路 由表所占的存储空间。


# IP 地址的一些重要特点 (2) IP地址的一些重要特点 (2) IP地址是标志一个主机(或路由器)和一条链路的接口。 \* 当一个主机同时连接到两个网络上时,该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址,其网络号net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机(multihomed host)。 \* 由于一个路由器至少应当连接到两个网络(这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络),因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP地址。
























































# 地址解析协议 ARP \* 不管网络层使用的是什么协议,在实际网络的链路上传送数据帧时,最终还是必须使用硬件地址。 \* 每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache),里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。 \* 当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时,就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有,就可查出其对应的硬件地址,再将此硬件地址写入 MAC 帧,然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。





### 应当注意的问题

- ❖ ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
- 如果所要找的主机和源主机不在同一个局域 网上,那么就要通过 ARP 找到一个位于本局 域网上的某个路由器的硬件地址,然后把分 组发送给这个路由器,让这个路由器把分组 转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个 网络来做。

### 应当注意的问题 (续)

- ❖从IP地址到硬件地址的解析是自动进行的, 主机的用户对这种地址解析过程是不知道的
- ❖ 只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信,ARP协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

# 使用ARP的四种典型情况

- 发送方是主机,要把IP数据报发送到本网络上的另一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
- 发送方是主机,要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。
- 发送方是路由器,要把 IP 数据报转发到本网络上的 一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
- 发送方是路由器,要把 IP 数据报转发到另一个网络 上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路 由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。 7

# 为什么我们不直接 使用硬件地址进行通信?

- ❖ 由于全世界存在着各式各样的网络,它们使用不同的硬件地址。要使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的硬件地址转换工作,因此几乎是不可能的事。
- ◆ 连接到因特网的主机都拥有统一的 IP 地址,它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便,因为调用 ARP 来寻找某个路由器或主机的硬件地址都是由计算机软件自动进行的,对用户来说是看不见这种调用过程的。


## 逆地址解析协议 RARP


- ❖ 遊地址解析协议 RARP 使只知道自己硬件地址 的主机能够知道其 IP 地址。
- 这种主机往往是无盘工作站,因此RARP协议目前已很少使用。
- ❖ RARP的基本思想
  - ◆1、无盘工作站启动时,首先从其接口卡中读取系统的硬件地址,然后发送一个RARP的请求分组,且封装在一个广播帧中;
  - 2、网络中有一个RARP服务器,上面存有MAC-IP映射配置文件,每当收到一个RARP请求,即读取配置文件,发现匹配时,用一个RARP应答回复。


## IP 数据报的格式


- ❖ 一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。
- ❖ 首部
  - **⋖**固定部分
    - ❖首部的前一部分是固定长度,共 20 字节,是所有 IP 数据报必须具有的。
  - **⋖**可变部分
    - ◆在首部的固定部分的后面是一些可选字段,其长度是可变的。
- ❖ 数据


78





































17:

89: OSPF 路由协议











# 2. IP 数据报首部的可变部分 \* IP 首部的可变部分就是一个选项字段,用来支持排错、测量以及安全等措施,内容很丰富。 \* 选项字段的长度可变,从 1 个字节到 40 个字节不等,取决于所选择的项目。 \* 增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能,但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。 \* 实际上这些选项很少被使用。





### 查找路由表

根据目的网络地址就能确定下一跳路由器, 这样做的结果是:


- IP 数据报最终一定可以找到目的主机 所在目的网络上的路由器(可能要通过多 次的间接交付)。
- 只有到达最后一个路由器时,才试图向 目的主机进行直接交付。

### 特定主机路由

- ❖ 分组转发大都是基于目的主机所在的网络, 但也有特例。
- ❖特定主机路由,这种路由是为特定的目的主机指明一个路由。
- ❖ 采用特定主机路由可使网络管理人员能更方便地控制网络和测试网络,例如对网络的连接或路由表排错时。同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由。

# 默认路由(default route)

- ❖ 路由器还可采用默认路由以减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间。
- ❖ 这种转发方式在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的。
- ❖ 默认路由在主机发送 IP 数据报时往往更能显示出它的好处。
- ❖如果一个主机连接在一个小网络上,而这个 网络只用一个路由器和因特网连接,那么在 这种情况下使用默认路由是非常合适的。



# 实际中路由器如何转发分组 ❖ IP 数据报的首部中没有地方可以用来指明"下一

- 跳路由器的 IP 地址"
- ❖ 当路由器收到待转发的数据报,不是将下一跳路 由器的 IP 地址填入 IP 数据报,而是送<mark>交下层的</mark> 网络接口软件。
- ❖ 网络接口软件使用 ARP 负责将下一跳路由器的 IP 地址转换成硬件地址,并将此硬件地址放在链路 层的 MAC 帧的首部, 然后根据这个硬件地址找到 下一跳路由器。

### 分组转发算法

- (1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D. 得出目 的网络地址为 N。 根据ABC类判断
- (2) 若网络 N 与此路由器直接相连,则把数据报<mark>直接交</mark> 付目的主机 D; 否则是间接交付,执行(3)。
- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由,则 把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器; 否则,执行(4)。
- (4) 若路由表中有到达网络 N 的路由,则把数据报传 送给路由表指明的下一跳路由器; 否则, 执行(5)。
- (5) 若路由表中有一个默认路由,则把数据报传送给路 由表中所指明的默认路由器;否则,执行(6)。
- (6) 报告转发分组出错。

IP地址是不改变的,改变的是下一层(数据链路层)中MAC的地址

## 第4章 网络层

- ❖ 4.1 网络层提供的服务
- ❖ 4.2 网际协议IP
- ❖ 4.3 划分子网和构造超网
- ❖ 4.4 网际控制报文协议ICMP
- ❖ 4.5 因特网的路由选择协议
- ❖ 4.6 IP多播
- ❖ 4.7 其他网络举例

### 划分子网

- ❖ 从两级 IP 地址到三级 IP 地址
  - ∞在 ARPANET 的早期,IP 地址的设计确实不够合
    - ❖IP 地址空间的利用率有时很低。
    - ❖给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变 得太大因而使网络性能变坏。
    - ❖两级的 IP 地址不够灵活。

# 三级的 IP 地址

- ❖从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个 "子网号字段", 使两级的 IP 地址变成为 三级的 IP 地址。
- ❖ 这种做法叫作划分子网(subnetting)。划 分子网已成为因特网的正式标准协议。

# 划分子网的基本思路

- ❖ 划分子网纯属一个<mark>单位内部的事情。这个单位对外</mark> 仍然表现为没有划分子网的网络。
- ❖ 从主机号借用若干个比特作为子网号 subnet-id, 而 主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。

IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}


仅将主机号取一部分作为子网号。

划分子网的基本思路(续)

\* 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报,仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id,先找到连接在本单位网络上的路由器。

\* 然后此路由器在收到 IP 数据报后,再按目的网络号net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。


\* 最后就将 IP 数据报直接交付目的主机。




R1收到数据报后,需判断将数据报发送到哪个子网的分组中。

# 划分子网后变成了三级结构 \* 当没有划分子网时,IP 地址是两级结构。地址的网络号字段也就是IP地址的"因特网部分",而主机号字段是IP地址的"本地部分"。 \* 划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。 \* 划分子网只是把 IP 地址的主机号 host-id 这部分进行再划分,而不改变 IP 地址原来的网络号 net-id。






定义:把网络号部分置"1", 主机号置"0"。并于IP地址做与







# 子网掩码是一个重要属性 ❖子网掩码是一个外络或一个子网的重要属性。 ❖路由器在和相邻路由器交换路由信息时,必须把自己所在网络(或子网)的子网掩码告诉相邻路由器。 ❖路由器的路由表中的每一个项目,除了要给出目的网络地址外,还必须同时给出该网络的子网掩码。 ❖若一个路由器连接在两个子网上就拥有两个网络地址和两个子网掩码。








# 使用子网掩码的分组转发过程 \*在不划分子网的两级 IP 地址下,从 IP 地址得出网络地址是个很简单的事。 \*但在划分子网的情况下,从 IP 地址却不能唯一地得出网络地址来,这是因为网络地址取决于那个网络所采用的子网掩码,但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。 \*因此分组转发的算法也必须做相应的改动。









































### 无分类编址CIDR

划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到 的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临三个必须 尽早解决的问题,这就是:

- ◆ B 类地址在 1992 年已分配了近一半,眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕!
- 因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长(从 几千个增长到几万个)。
- ❖ 整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。

139

### IP编址问题的演进

- ❖ 1987 年,RFC 1009 就指明了在一个划分子 网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。 使用变长子网掩码 VLSM (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利 用率。
- 在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法,它的正式名字是无分类域间路由选择 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。

140

### CIDR主要的特点

- ❖ CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址 以及划分子网的概念,因而可以更加有效地 分配 IPv4 的地址空间。
- ❖CIDR 使 用 各 种 长 度 的 " 网 络 前 缀" (network-prefix)来代替分类地址中的 网络号和子网号。
- ❖ IP 地址从三级编址(使用子网掩码)又回到了两级编址。

### 无分类的两级编址

❖ 无分类的两级编址的记法是:

IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}

- CIDR 使用"斜线记法"(slash notation),或称为CIDR记法,即在 IP 地址后面加上一个斜线"",然后写上网络前缀所占的比特数(这个数值对应于三级编址中子网掩码中比特 1 的个数)。
- \* CIDR 将网络前缀都相同的连续的IP地址组成 "CIDR 地址块"。

142

# CIDR地址块

- 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2<sup>12</sup> 个地址(因 为斜线后面的 20 是网络前缀的位数,所以这个地址的主机号是 12 位)。
- ❖ 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
- 在不需要指出地址块的起始地址时,也可将这样的 地址块简称为"/20 地址块"。
- ❖ 128.14.32.0/20 地址块的最小地址: 128.14.32.0
- ◆ 128.14.32.0/20 地址块的最大地址: 128.14.47.255
- ❖ 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。

**128**.14.32.0/20 表示的地址(2<sup>12</sup> 个地址) 10000000 00001110 00100000 00000000 最小地址 = 10000000 00001110 00100000 00000001 10000000 00001110 00100000 00000010 10000000 00001110 00100000 00000011 10000000 00001110 00100000 00000100 所有地址 10000000 00001110 00100000 00000101 的 20 位 前缀都是 一样的 10000000 00001110 00101111 11111011 10000000 00001110 00101111 11111100 10000000 00001110 0010 1111 11111101 10000000 00001110 0010 1111 11111110 10000000 00001110 0010|111 11111111 最大地址=

# 路由聚合(route aggregation)

- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址,这种地址的聚合常称为路由聚合,它使得路由表中的一个项目可以表示很多个(例如上千个)原来传统分类地址的路由。
- ❖ 路由聚合也称为构成超网(supernetting)。
- CIDR 虽然不使用子网了,但仍然使用"掩码" 这一名词(但不叫子网掩码)。
- 对于 /20 地址块,它的掩码是 20 个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。



# 构成超网 \* 前缀长度不超过 23 位的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。 \* 这些 C 类地址合起来就构成了超网。 \* CIDR地址块中的地址数一定是2的整数次幂。 \* 网络前缀越短,其地址块所包含的地址数就越多。而在三级结构的IP地址中,划分子网是使网络前缀变长。

