Specyfikacje formalne

Dr hab. inż. Ilona Bluemke

Typy specyfikacji formalnych

Specyfikacje formalne można podzielić na dwa typy:

- Algebraiczne
- Bazujące na modelu.

Specyfikacje algebraiczne

Obiekt jest specyfikowany jako zbiór relacji między operacjami na tym obiekcie. Po raz pierwszy specyfikacja algebraiczna wprowadzona była przez Guttag'a w 1977 do specyfikacji abstrakcyjnych typów danych.

W specyfikacjach algebraicznych są notacje sekwencyjne:

- OBJ (Futatsugi.. 1985),
- Larch (Guttag.. 1985),

oraz notacje współbieżne: Lotos (Bolognesi, Brinksma 1987)

Specyfikacje algebraiczne-2

Specyfikacja algebraiczna określa operacje na obiekcie i specyfikuje je podając relacje między nimi. Składa się z dwóch części:

- sygnaturowej zawierającej operacje i ich parametry,
- aksjomatycznej zawierającej definicje operacji.

Można tworzyć nowe typy dziedziczące operacje i aksjomaty istniejących już typów i dodając nowe operacje i aksjomaty.

Współrzędne kartezjańskie

```
sort Coord
imports Integer, Boolean;
Specyfikacja def. Coord - reprezentujący współrzędne kartezjańskie.
   Operacje zdefiniowane dla Coord to X, Y, które obliczają atrybuty
   oraz Eq porównująca 2 obiekty typu Coord.
Create (Integer, Integer) -> Coord;
X (Coord) -> Integer;
Y (Coord) -> Integer;
Eq (Coord, Coord) -> Boolean;
X (Create(x,y)) = x;
Y (Create(x,y)) = y;
Eq(Create(x1,y1),Create(x2,y2)) = ((x1=x2) and (y1=y2))
```

Tworzenie specyfikacji algebraicznych

- Strukturalizacja specyfikacji (wybór typów abstrakcyjnych).
- Nazwanie specyfikacji, określenie, czy ma ona parametry generyczne.
- Wybór operacji np. tworzenia, modyfikacji, inspekcji.
- Nieformalna specyfikacja operacji.
- Definicja składni i parametrów.
- Definicja aksjomatów, określenie semantyki operacji poprzez określenie warunków, które są zawsze spełnione dla różnych kombinacji operacji.

Specyfikacji algebraiczna dla listy

```
sort Lista
imports Integer
Specyfikacja definiuje listę, której elementy są dodawane na końcu, a usuwane z
   początku. Operacja Create tworzy pustą listę, a Cons dodaje element do listy.
   Operacja Length podaje liczbę elementów listy, Head podaje początkowy element
   listy a Tail usuwa pierwszy element z listy.
Create -> I ist
Cons (List, element) -> List
Head (List) -> element
Lenght(List) -> Integer
Tail (List) -> List
Head (Create) = undefined exception (empty list)
Head (Cons(L,v)) = if L = Create then v else Head (L)
Lenght (Create) = 0
Lenght (Cons(L,v)) = Lenght (L) + 1
Tail (Create) = Create
Tail (Cons (L,v)) = if L = Create then Create else Cons (Tail (L),v)
```

Rekursja w specyfikacji algebraicznej

Operacja Tail jest zdefiniowana na pustej liście, a potem rekursywnie na liście niepustej, rekursja kończy się, gdy lista jest pusta.

Przy specyfikacji rekursywnej warto jest sprawdzić ją na prostym przykładzie.

```
Tail ([3,4,5]) = Tail (Cons ([3,4], 5) ) =
Cons (Tail ([3,4], 5)) = Cons (Tail (Cons ([3], 4 )), 5
) =
Cons (Cons (Tail ([3]), 4 ), 5) =
Cons (Cons (Tail (Cons ([]), 3)), 4), 5) =
Cons (Cons ([Create], 4), 5) = Cons ([4],5) = [4,5]
```

Specyfikacja bazująca na modelu

może być stosowana, gdy system modelowany jest takimi obiektami jak zbiory, funkcje.

Istnieją techniki **sekwencyjne** np. :

- VDM (Viena Definition Method Jones 1980, 1986),
- Z (Zed) (Abrial 1980, rozwijany w Oxford Hayes 1986, Spivey 1990)

oraz współbieżne.

Z-schematy

Dla Z-schematów są dostępne programy do tworzenia i sprawdzania specyfikacji.

Specyfikacja w Z jest pewną liczbą schematów.

Każdy schemat wprowadza określonego typu nazwę i definiuje predykaty dla tej nazwy.

Schematy mogą być prezentowane w grafice. Są "bloczkami" do budowy innych schematów.

Przykład Z-schematu

pojemnik naz

zawartość : N

pojemność: N

zawartość <= pojemność schematu nazwa

sygnatury

predykat

Z-schematy

- Można "składać" schematy tak by dziedziczyły sygnatury, predykaty.
- Można określać
 operacje wejścia nazwa?: N
 operacje wyjścia nazwa!: N
- Jeśli nazwa schematu jest poprzedzona grecką literą ∆ (delta schemat) oznacza to, że jedna lub więcej wartości zmiennych stanu zostanie zmienionych przez operacje. Dla wszystkich zmiennych wprowadzonych w schemacie można wprowadzić także zmienną¹ określającą zmienioną wartość zmiennej.

Z-schematy-2

- Jeśli nazwa schematu jest poprzedzona grecką literą E (Xi schemat) oznacza to, że wartości zmiennych stanu nie zostaną zmienione przez operacje (zmienna' nie zmieniona).
- Można korzystać z funkcji, także takich, które nie dla wszystkich dozwolonych wejść (dziedzina) mają określone wartości wyjścia (partial). Są operatory pozwalające na działania na dziedzinie.
- Jeśli istotna jest kolejność to można użyć sekwencji (sequence).

Schemat wskaźnik

```
wskaźnik
lampka : {on, off}
odczyt: N
niebezpieczny_poziom: N
lampka = on ⇔ odczyt ≤ niebezpieczny_poziom
```

Schemat zbiornik

Zmienne stanu schematów (odczyt , zawartość) użyte są do połączenia obu schematów.

zbiornik

```
_____
```

pojemnik wskaźnik

odczyt = zawartość pojemność = 4000 niebezpieczny_poziom = 40

Schemat napełnianie_OK

```
napełnianie OK
A zbiornik
ilość?: N
zawartość + ilość? ≤ pojemność
zawartość = zawartość + ilość
```

Schemat przepełnienie

zostać zmienione, jest użyty w schemacie przepełnienie

```
-----
```

E zbiornik

ilość?: N

t!: seq char

pojemność < zawartość + ilość?

t! = "niewystarczająca pojemność zbiornika – napełnianie skasowane"

Schemat napełnianie

Następnie schematy **przepełnienie** oraz **napełnianie_OK** są połączone w definicji schematu **napełnianie**.

napełnianie

napełnianie_OK ∪ przepełnienie