KOORDYNACJA PROCESÓW

NOVRTYNACJA PROCESOW 1. Na czym polegają problemy koordynacji procesów współbieżnych? W wielodostępnym systemie operacyjnym wiele procesów

może być wykonywanych współbieżnie, przy czym użytkownik lub programista nie ma żadnego wpływu na kolejność ich wykonania ani możliwości przewidzenia tej kolejności. W takich wykonania ani mozilwosci przewidzelnia tej kolejności. W takich przypadkach wspóblieżny dostęp do danych dzielonych pomiędzy pewną ilością procesów może powodować niespójność tych danych. Dlatego też w samym systemie operacyjnym muszą istnieć mechanizmy synchronizacji i wzajemnego komunikowania się procesów. 2. Co to jest sekcja krytyczna? Semment kodu (w każdym z propesów) w którym proces może

2. Ćo to jest sekcja krytyczna? Segment kodu (w każdym z procesów), w którym proces może zmieniać wspólne zmienne. Dane zawarte w sekcji krytycznej są wspólne dla wielu procesów wchodzących w skład systemu, ważną cechą każdego systemy jest to, że gdy jeden proces wykonuje swoją sekcję krytyczną, wówczas zadeni nny proces nie jest dopuszczony do wykonywania swojej sekcji krytyczną, wówczas zadeni nny proces ma segment kodu, zwamy sekcją krytyczną, w którym może wymieniać wspólne dane np. z innym procesem, wówczas ażeby dwa procesy jednocześnie nie nadpisały sobie danych, przyjmuje się zasade wzajemnego wyłączania, stał danych, przyjmuje się zasade wzajemnego wyłączania, stał

www.tzas azeby uwa piucosy jeuriousesine ine leukpejas voue danych, przyjmuje się zasade wzajemnego wyłączania, stąd tylko jeden proces naraz może wykonać swoją sekcje krytyczną. Każdy proces musi prosić o pozwolenie na wejście do swojej sekcji krytycznej. Fragment kodu realizujący taka prosbę nazywa się Sekcją wejściową (entry section), po sekcji krytycznej zachowach specia wieściona, kojiż socjica, kojiż s krytycznej może nastepować sekcja wyjściowa (exit secjon) pozostały kod nazywa sie reszta (reminder section).

krytycznej może następować sekcja wyjściowa (exit secion) pozostaly kod nazywa się restza (reminder secion). Sekcja krytyczna (angielskie critical secion) - fragment kodu, który powinien być wykonany z zachowaniem niepodzielności tj. jednoetapowo, bez przewań. Brak ochrony wykornywania sekcji krytycznej może powodować nieokreśnione skuti w działaniu oprogramowania. Oskuje sakcji krytycznej organizuje się w processach np. za pomocą semaforów, które z kolei są wspomagane sprzetowo, np. przez wyłączanie przerwań na czas wykonywania sekcji krytycznej albo za pomocą spesajenych, niepodzielnie wykonywanych rozkazów. zamień (swap) lub testuj i ustaw (test-and-set). Pierwszy z nich zamienia zawartość dwóch komórek pamięci, drugi bada stan komórki i korekaj jej nową wartoje.

3. Na czym polega problem sekcji krytycznej.

3. Watorym soleja problem sekcji krytycznej, w którym może zmieniać wspólne zmiene. Gdy jeden proces wykonuje sekcje krytyczną, w którym może zmieniać wspólne zmiene. Gdy jeden proces wykonuje sekcje krytyczną, w którym może zmieniać wspólne zmiene. Gdy jeden proces wykonuje sekcje krytyczną, procesów. Rażdy proces mus prosić o pozwolenie na wejście do swojej sekcji krytycznej.

4. Jakie sa wazunki prawidłoweno rozwiazania mohlemu.

krytycznei.

4. Jakie są warunki prawidłowego rozwiązania problemu

sekcji krytycznej? Wzajemne wykluczanie - Jeśli proces Pi działa w swojej sekcji Wzajemne wykluczanie - Jeśli proces PI działa w swojej sekcji krytycznej, to żaden inny proces nie działa w sekcji krytycznej orzep - Jeśli żaden proces nie działa w sekcji krytycznej orze zistnieją procesy, które chcą wejść do sekcji krytycznej, to tylko procesy nie wykonujące swoich neszt mogą kandydować jako następne do wejścia do sekcji krytycznych i wybór ten nie może być odwlekany w nieskończoność.

Ograniczone czekanie - Musi istnieć wartość graniczna liczby wejść innych procesów do ich sekcji krytycznych po tym, gdy dany proces zgłosił chęć wejścia do swojej sekcji krytycznej i zanim uzyskał na to pozwolenie.

S. Wyjaśnić problem ograniczonego buforowania.

 Wyjaśnić problem ograniczonego buforowania.
 Operujemy na puli n buforów, z których każdy mieści jedną jednostkę. Proces producenta wypełniający bufor danymi nie może w nieskończoność zapisywać do buforów, bo wystąpi przepełnienie. Z drugiej strony proces klienta pobierającego dane z bufora musi wiedzieć czy bufor jest wypełniony danymi,

aby nie próbował czytać z pustego bufora. 6. Wyjaśnić powstawanie problemów synchronizacji.

Najprościej można to wyjaśnić na przykładnie dwóch procesów jeden jest producentem jakiś danych, które umieszcza we współdzielonym buforze z procesem klienta pobierającego dane. Oba procesy działają wspólbieżnie i nie mamy wp kolejność wykonania obu procesów. Producent produkować jednorazowo maksymalnie dane do wielkości emności bufora, potem musi czekać, aż klient odbierze te

dane. Konsument musi czekać na wyprodukowanie tego, co chce skonsumować, aby wystrzec się czytania z pustego bufora. Potrzebny jest więc mechanizm, który zapewnilby kolejność wykonywania instrukcji w procesie klienta i producenta. 7. Co to są semafory i zmienną calkowitą, która – oprócz nadania wartości początkowej – jest dostępna tylko za pomocą dwu standardowych, niepodzielnych operacyji czekaj i sygnalizuj. Zmiany wartości calkowitych semafora muszą być wykonywane za pomocą operacji czekaj i sygnalizy w sposób niepodzielnyc. Operaco kontroli w sposób niepodzielnych operaco modyfikuje wartość samforo. Oznacza to, że gdy jeden proces modyfikuje wartość semafora, wówczas żaden inny proces nie może jednocześnie wartości tej zmieniać. Ponadto podczas sprawdzania i zmieniania wartości

semafora nie może nastąpić przerwanie. 8. Na czym polega problem czytelników i pisarzy?

Obiekt danych (plik lub rekord) ma podlegać dzieleniu między kilka procesów współbieżnych. Kiedy kilka procesów chce tylko klika procesow wspoblbeznych. Kledy klika procesow choe tylko czyłać to nie powoduje to Zadnych szkodliwych skulków, natomiast jeśli jeden z procesów zacznie pisać, to żaden inny proces (obojętnie czy czyfelnik czy pisarz) nie może mieć dostępu do wspódzielonego zasobu, bo moglo by to wywolać nieprzewidywalne chaos.

dostępu do współdzieronego zaczanie przewidywalne chaos.

9. Co to są regiony krytyczne?

Jedna z podstawowych konstrukcji synchronizujących implementowana w językach wysokiego poziomu. Wymaga się, aby zmienną v typu T, która będzie używana wspólnie przez wiele procesów, deklarowano jak niżej:

var v: shared T, Zmienna v będzie dostępna tylko w instrukcji region o następującej postaci region v do S;

Konstrukcja ta oznacza, że podczas wykonywania instrukcji S żaden inny proces nie ma dostępu do zmiennej v. Przyklad: dwa procesy wspólbieżne P0 i P1, zawierają instrukcje:

P0: region v do S1;

Wynik odpowiada sekwencyjnemu wykonaniu S1,S2 lub S2,S1 10. Porównać sposoby komunikacji procesów polegające na wykorzystaniu pamięci dzielonej i systemu

W metodzie pamięci dzielonej komunikujące się procesy muszą wspólnie użytkować pewne zmienne. Zaklada się, że za pomocą tych wspólnych zmiennych procesy będą wymieniać informacje. W systemach pamięci dzielonej odpowiedzialność za umożliwienie komunikacji spada na programistów aplikacji – za umozliwenie komunikacji spada na programistow aplikacji - system operacyjny powinien tylko zapewniać pamieć dzieloną. W systemie komunikatów procesy mogą wymieniać komunikaty za pomocą funkcji systemowych nadaji, odbierz. Bez użyciac zmiennych dzielonych. Odpowiedzialność za umożliwienie komunikacji ciąży na samym systemie operacyjnym.

11. Czym różni się komunikacja bezpośrednia od

pośredniej? Komunikacja bezpośrednia – każdy proces, który chce się komunikować, musi jawnie nazwać odbiorce lub nadawce uczestniczącego w tej wymianie informacji. W tym przypadku operacje elementarne nadaj i odbierz są zdefiniowane

nasiępująco. Nadaj(P, komunikat) – nadaj komunikat do procesu P Nadajír, kolitulnady - ladaj kolitulnad ud procesu Q. Odbierz (Q. komunikat) - odbierz komunikat od procesu Q. Cechy łącza: ustanawiane automatycznie między dwoma procesami na podstawie ich identyfikatorów, dotyczy dokładnie dwóch procesów i jest dla każdej pary procesów tylko jedno. Jest dwukierunkowe

Jest dwukierunkowe.

Komunikacja pośrednia – komunikaty są nadawane i odbierane za pośrednictwem skrzynek pocztowych, nazwanych także portami. Abstrakcyjna skrzynka pocztowa jest obiektem, w którym procesy mogą umieszczać komunikaty i z którego komunikaty mogą być pobierane. Każda skrzynka ma jednoznaczną identyfikacje. W tej metodzie proces może komunikacja ścią z innym procesem za ponoce ufdznok komunikować się z innym procesem za pomocą różnych skrzynek pocztowych. Możliwość komunikacji między dwoma procesami istnieje tylko wteky, gdy mają one jakąś wspólna skrzynkę pocztową. Definicje operacji nadaj i odbierz

przybierają postać: Nadaj(A, komunikat) – nadaj komunikat do skrzynki A Odbierz(A, komunikat) – odbierz komunikat ze śkrzynki A

Cechy łacza: ustanawiane miedzy procesami, ody dziela skrzynkę pocztową, może dotyczyć więcej niż dwóch procesów, każda para procesów może mieć kilka różnych łączy, może być

kázua para procesow może miejedno lub dwukierunkowe 12. Wyjaśnić wystąpienia sytuacji wyjątkowych w systemach komunikatów i możliwości ich rozwiązywania. Systemie mogą wystąpić różne sytuacje wyjątkowe w trakcie

Zakończenie procesu – nadawca lub odbiorca zakończył Zakończenie procesu – nadawca lub odbiorca zakończył dzialanie przed zakończeniem przełwarzania komunikatów. Pozostaną wówczas komunikaty, których nikt nigdy nie odbierze, lub jakieś procesy będą czekać na komunikaty, które nigdy nie zostaną wyslane. Rowiązanie zakończenie drugiego procesu lub wyslanie do niego komunikatu o zakończeniu procesu lub wyslanie do niego komunikatu o zakończeniu

rwszego procesu. **ata komunikatów** - komunikat nadany przez jeden proces może zaginąć w sieci komunikacyjnej z powodu awarii sprzętu lub linii komunikacyjnej. Rozwiązanie: system operacyjny odpowiedzialny jest za wykrywanie takich zdarzeń i ponowne nadanie komunikatu, lub poinformowanie procesu wysyłającego

o awarii komunikacji. **Zniekształcenia komunikatów** – komunikat może dojść do celu znieksztalcom po drodze. Przypadek podobny do zagubienia komunikatu. Rozwiązanie: system operacyjny wyśle powtórnie komunikat w pierwotnej postaci. Do wykrywania tego rodzaju blędów używa się sum kontrolnych.

ZAKLESZCZENIA – BLOKADY PROCESÓW

LANLESZUZENIA – BLOKADY PROCESÓW

1. Co to jest blokada – zakleszczenie procesów?
Blokada jest Sytuacja, w której procesy wzajemnie przetrzymują zasoby, do których chciałyby uzyskać dostęp. W sytuacji takiej procesy są w stanie oczekiwania, z którego nie mogą wyjść.

2. Jakie są warunki konieczne wystąpienia blokady – zakleszczenia?

zakleszczenia? Wzajemne wyłączanie. Co najmniej jeden zasób jest niepodzielny. Tylko jeden proces może korzystać z tego zasobu, inne procesy zamawiające ten zasób są opóźniane. Przetrzymywanie i oczekiwanie. Musi istnieć proces mający przydzielony pewien zasób (o najmniej jeden) i oczekujący n przydzial dodatkowego zasobu, przetwarzanego przez inny nroces

Brak wywłaszczeń. Tylko proces przetrzymujący określony

zasób może ten zasób zwolnić. Czekanie cykliczne. Musi istnieć zbiór oczekujących procesów ...Pn-1}, takich, że P0 czeka na zasób przetrzymywany przez P1, P1 czeka na zasób przetrzymywany przez P2, itd., aż Pn-1 czeka na zasób przetrzymywany przez P0.

3. Co oznacza warunek czekania cyklicznego?

3. Co oznacza warunek czekania cyklicznegor W (P0,P1,...,Pn-1), takich, że P0 czeka na zasób przetrzymywany przez P1, P1 czeka na zasób przetrzymywany przez P2, id., aż Pn-1 czeka na zasób przetrzymywany przez P2.
4. Na czym polega warunek przetrzymywania i oczekiwania.

oczekiwania.
Musi stinieć proces mający przydzielony pewien zasób (co najmniej jeden) i oczekujący na przydział dodatkowego zasobu, przetwarzanego przez inny proces.
S. Na czym polegają metody zapobiegania blokadom – zakleszczeniom?

zakleszczeniom? Metody zapobiegania wystąpienia blokady polegają na wyeliminowaniu conajmniej jednego z warunków koniecznych wystąpienia blokady (wzajemnego wykluczania, przetrzymywania i oczekiwania, braku wywlaszczeń, czekania

cyklicznego) 6. W jaki sposób można wyeliminować warune

przetrzymywania i oczekiwania. Aby zapewnić, że warunek przetrzymywania i oczekiwania nigdy nie wystąpi w systemie, musimy zagwarantować, że jeżeli kiedykolwiek proces zamawia zasób, to nie powinien mieć żadnych innych zasobów. Z drugiej strony można wymóc, aby zadnych nnych zasobow. Z drugiej strony mozna wymoc, aby proces zamawiał i dostawał uszystkie swoje zasoby, zanim rozpocznie dzialanie. Wymóg ten można spelnić przez doplinowanie, by wywolania funkcji systemowych dotyczących zamówień zasobów potrzebnych procesowi poprzedzały wywolania wszystkich innych funkcji systemowych. 7. W jaki sposób można wyeliminować warunek braku wywłaszczeń.

wywlaszczeń.

Musimy zastoswać odpowiedni protokół wywlaszczeńowy. Na przyklad: gdy proces mający jakieś zasoby zglasza zapotrzebowanie na inny zasób, który nie może być mu natychmiast przydzielony (zn. proces musialby czekać), wówczas proces ten traci wszystkie dotychczasowe zasoby. Oznacza to, że zasoby te są zwalniane w sposób niejawny i dopisywane do listy zasobów, których proces oczekuje. Proces zostanie wznowiony dopiero wtedy, gdy będzie można mu przywrócić wszystkie jego dawne zasoby oraz dodać nowe, które zamawia.

8. W jaki sposób można wyeliminować warunek czekania

cyklicznego. Jednym ze sposobów zagwarantowania, że czekanie cykliczne nigdy nie wystąpi, jest wymuszanie calkowitego uporządkowania wszystkich typów zasobów i wymaganie, aby każdy proces zamawiał zasoby we wzrastającym porządku ich numeracji(Każdemu zasobowi przypisujemy jakiś numer). To znaczy, że proces może początkowo zamówić dowolną liczbę egzemplarzy zasobu typu Zi. Potem proces może zamówić egzemplarze zasobu typu Zj. lecz wyłącznie wtedy gły NUMER(Zj)-NUMER(Zj). Alternatywnie można wymagać, aby montalymagac, aby proces zamawiący egemplarz zasobu typu Zj, miał zawsze zwolnione zasoby Zj. takie że NUMER(Zj)>=NUMER(Zj). Gdy stosuje się te protokoły wówczas warunek czekania cyklicznego nie może wystąpić.

9. Na czym polegają metody unikania blokad?

9. Na czym polegają metody unikania blokad? Metoda unikania zakleszczeń wymaga dodatkowych informacji o tym jak będzie następowało zamawianie zasobów. Mając wszystkie informacje na temat kolejności występowania zamówień i zwolnień dla każdego procesu, system operacyjny decydować przy każdym zamówieniu, czy powinien czekać, czy też nie. Przy każdym zmówieniu system będzie musiał wziąć pod uwagę zasoby bieżąco dostępne, zasoby przydzielone każdemu z procesów oraz przyszłe zamówienia i zwolnienia ze strony każdego procesu, zdecydować, czy bieżące zamówienie może być zrealizow czy też musi zostać odłożone w celu uniknięcia zakleszcz przyszłości. Różne algorytmy wymagają różnych ilości

w przyszlości. Różne algorytmy wymagają ruznycu wod powier w przydziału zasobów P stan przydziału zasobów kreślony jest przez liczbę zasobów dostępnych, przydzielonych oraz przez maksymalne zapotrzebowania procesów.

11. Co to jest stan bezpieczny?
Stan systemu jest bezpieczny, jeśli istnieje porządek, w którym system może przydzielić zasoby każdemu procesowi (nawet w stopniu maksymalym), stałe unikając zakleszcenia. Mówiąc bardziej formalnie, system jest w stanie bezpiecznym y powier w powier bardziej formalnie, system jest w stanie bezpiecznym tylko wtedy, gdy istnieje ciąg bezpieczny. Ciąg procesów P1,..., Pn wtedy, gdy istnieje ciąg bezpieczny. Ciąg procesów P1,..., Pn jest bezpieczny w danym stanie przydziałów, jeśli dla każdego procesu Pi jego potencialne zapotrzebowanie na zasoby może być zaspokojone przez bieżąco dostępne zasoby oraz zasoby użytkowane prze wszystkie procesy Pj, przy czym j<i. Jeśli więc

użytkowane prze wszystkie procesy Pj, przy czym j
 i.deśli więc zasoby, których wymaga proces Pj, nie są natychmiast dostępne, to może on poczekać, aż zakończa się wszystkie procesy Pj. Po ich zakończeniu proces Pi może otrzymać wszystkie potrebene mu zasoby, dokończyć przewidzianą prace, oddać przydzielone zasoby i zakończyć działanie.
 12. Co to jest stan zagrożenia?

 72. Co to jest stan zagrożenia, gdy nie istnieje porządek, w którym system może przydzielić zasoby każdemu procesowi, stale unikając zakleszczenia. Czyfi nie istnieje ciąg bezpieczny w danym stanie przydziałów.
 13. Podać ideę algorytmy bankiera.

 71. Podać ideę algorytmy bankiera.
 Proces gdy wchodzi do systemu, wówczas musi zadeklarować maksymalną liczbę egzempilarzy każdego typu zasobu, które będą mu potrzebne. Liczba ta nie może przekroczyć ogónej liczby zasobów w systemie. Kiedy proces w trakcie wykonywania zamawia zbió rasoków, wteły system musi określić, czy ich przydzielenie pozostawi system w stanie oscanie.
 określić, czy ich przydzielenie pozostawi system w stanie bezpiecznym. Jeśli tak, to zasoby zostaną przydzielone; w przeciwnym razie proces będzie musiał poczekać, aż inne procesy zwolnią wystarczającą ilość zasobów. 14. Na czym polegają metody wykrywania i wychodzenia z

blokady? W systemie, w którym nie stosuje się algorytmu zapobiegania w systemie, w notym ne sosuje się ajgrymu zaponieginia zakleszczeniom ani ich unikania, może dojść do zakleszczenia. Potrzebne więc są mechanizmy wykrywające zakleszczenia i umożliwiające ich usuwanie:

umożliwiające ich usuwanie: Jeśli wszystkie zasoby mają tylko po jednym egzemplarzu, to można zdefiniować algopytm wykrywania zakleszczenia korzystający z odmiany grafu przydzialów zasobów, nazywanej grafem oczekiwań. Graf ten powstaje z grafu przydziału zasobów przez usunięcie węzłów reprezentujących typy zasobów izacenie uwolnionych w ten sposób krawędz. Jeżej graf oczekiwania zawiera cykl to włedy i tylko włedy istnieje zakleszczenie.

zakieszczenie. 15. W jaki sposób można zidentyfikować stan blokady? Groźba zakleszczenia występuje tylko wtedy, gdy jakiś pr

15. W jaki sposob można zidentyfikować stan blokady? Grożba zakleszczenia występuje tylko włedy, gdy jakiś proces zglasza zamówienie, które nie może być natychniest zeralizowane. Jest możliwe, że zamówienie takie jest finalna potrzeba, której zaspokojenie spowodowaloby zakończenie całego łańcucha czekających procesów. W skrajnym przypadku algorytm wykrywania zakleszczeń może być wywoływany za każdym razem, gdy zamówienie na przydział nie może być spełnione natychmiast. Można wówczas zidentyfikować nie tylko zbiór zakleszczonych procesów, lecz również proces, który do tego doprowadzii

16. W jaki sposób można wyjść z istniejącej blokady i jakie wiążą się z tym koszty? Są dwa sposoby likwid

wiąża się z ym koszty?

Są dwa sposopi likwidowania zakleszczenia. Jednym jest usunięcie jednego lub kilku procesów w celu przerwania czekania cyklicznego. Może zaniechać wszystkich zakleszczonych procesów – rocerwany wtedy zostaje cykl zakleszczenia, lecz ponoszony przy tym koszt jest znaczny, ponieważ likwidowane procesy mogły wykonywać swoje obliczenia od dawna, a ich wyniki częściowe zostaną zniszczone. Możemy także uswać procesy pojedynzco, aż do wyeliminowania cyklu zakleszczenia – wymaga to sporego nakładu pracy na powłatzanie wykonywania algorytmu wykrywania zakleszczenia po każdym usunięciu procesu w celu sprawdzenia czy pozsostale procesy nadal są zakleszczone.

Drugi polega na odebraniu pewnych zasobów jednemu lub kilku procesom, których dotyczy zakleszczenie. Jeśli zwalczamy zakleszczenia poprzez wywłaszczanie zasobów, to należy uwalczenie zakleszczenia poprzez wywłaszczanie zasobów, to należy

uwzględnic trzy kwestie:

Wybór ofiary – które zasoby i które procesy mają ulec
wywłaszczeniu – kosztem jest tutaj liczba zasobów jakie
przetrzymuje proces oraz czas zużyty przez proces na
wykonanie swoich obliczeń.

wykonanie swóch obliczeń. Wycofanie – proces pozbawiony jednego z niezbędnych zasobów nie będzie mógł kontynuować swojej pracy. Trzeba więc go wycofać do jakiegoś bezpiecnego stanu, z którego możną go będzie wznowić. Wymaga to przechowywania przez system większej ilości informacji o stanach wszystkich wykonywanych procesów. Głodzenie – należy zapewnić żeby wywłaszczenie nie dotyczylo stale tego samego procesu, np. poprzez liczenie wycofań – to może doprowadzić do sytuacji, że proces nigdy ne zabończy swieje organy.

zakończy swojej pracy

SYSTEMY ROZPROSZONE

1. Co to jest system rozproszony?
System rozproszony jest zbiorem procesów, które nie dzielą pamięci ani zegara. Każdy procesor ma własną lokalna pamięć, a komunikacja między procesorami odbywa się za pomocą rozmaltych linii komunikacyjnych. Możemy go także rozpatrywać jako uklad niezależnych komputerów, który sprawia wrażenie na jego użytkownikach, że jest jednym

2. Jakie są różnice miedzy wieloprocesorami a multikomputerami?

Wieloprocesor to wiele procesorów, z których każdy ma własna pamięć podręczną i wszystkie mają wspólną pamięć ogólnie dostępną. Wszystkie procesory są na jednej szynie. Korzystają z jednej wspólnej pamięci systemowej (adresowej). Multikomputer złożony jest ze stacji roboczych, w których każda ma pamięć lokaliną. Stacje połączone są siecią LAN

3. Czym różni się architektura powiązań szynowych od

przełączanych?W architekturze powiązanej szynowo mamy dostępną tylko jedną szynę danych łączącą procesory (posiadające własną

pamięć podręczną) z główna pamięcia. W architekturze przełączanej mamy pewną ilość procesorów i pewna ilość modułów pamięci. Każdy procesor jest połączony z

każdym modułem pamięci przy pomocy wybieraka krzyżowego 4. Co to jest szyna? Jakie procesory korzystają z szyny

4. Có to jest szyna? Jakie procesory korzystają z szyny porozumiewając się z pamięciam? Szyna inaczej magistrala jest medium komunikacji między procesorami a pamięcia, Zawiera pewną liczbę linii adresowych, linii darych oraz linii kontrolnych. Z szyny korzystają wieloprocesory szynowe. S. Wyjaśnij pojęcie spójności pamięci w wieloprocesorach. W wieloprocesorze każdy procesor posiada własna pamięci podręczną oraz ogólną pamięci dla dostępna dla wszystkich procesorów. Muszą istnie mechanizmy zapewniające przechowywanie takich samych informacji w pamięci podręcznej procesora i wspólnej pamięci wszystkich procesorów.

procesorów.

6. Jakie właściwości muszą posiadać pamięci podręczne w wieloprocesorach, aby zapewnić spójność pamięci?

Pamięć podręczna musi być przepisy walna – powinna przepisywać dane do pamięci ogólnej Podglądająca – powinna podsluchiwać szynę i sprawdzać czy dane zapisywane do pamięci ogólnej są aktualne z tymi przechowywanymi w pamięci podręcznej i w razie konieczności aktualizować dane 7. Czy wieloprocesory szynowe mogą być budowane z

większej liczby procesorów niż przełączane, czy z

większej liczby procesorów niż przełączane, czy z mniejszej? Wysańsi dlaczego. Wieloprocesory szynowe mogą być budowane z mniejszej liczby procesorów niż przełączane ze względu na charakter wspólpracy z pamieja. W architekturze szynowej tylko jeden procesor może komunikować się w danej chwili z pamieja, a w architekturze przełączanej każdy procesor może wspólpracować z odrębnym modulem pamięci w danej chwili, oo jest bezpośrednim efektem użyća wybieraków krzyźowych. 8. Wyjaśnić ideę przełącznika krzyżowego stosowanego w wieloprocesorach. Przełącznik krzyżowy lączy proces z modulem pamięci. W przypadku gdy mamy dostępnych n procesorów i m modulów pamięci możemy skonstruować macierz n x n, gdzie na

pamięci możemy skonstruować macierz n x m, gdzie na przecięciu każdego wiersza i kolumny umieszczamy jeden przełącznik krzyżowy. Umożliwia na to połączenie dowolnego z

procesorów z dowolnym z dostępnych modułów pamięci. 9. Wyjaśnić ideę sieci "Omega" stosowaną w wieloprocesorach.

W sieci Omega dzięki zastosowaniu przełączników poczwórnych możemy stworzyć sieć przełączającą łącząca dowolny procesor z dowolnym modułem pamięci tylko przy użyciu tej samej liczby przełączników co procesorów czy modułów pamieci. Dodatkowo sposób łaczenie przełaczników z procesorami i modulami pamięci umożliwia zestawienie wielu bezkonfliktowych połączeń pomiędzy wybranymi procesorami a

pocesoram i pomiedzy wybranymi procesoram powiedzenia pamied powiedzenia powiedzenia

Wiele jednostek centralnych z pamięcią podręczną, wspólna pamięć dzielona, wspólny dysk (dyski), połączenie szyną, jedna ejka uruchomień procesów.

12. Wyjaśnić pojęcie przezroczystości w systemach oszonych

Pewne zjawiska zachodzą glęboko wewnątrz systemu

operacyjnego bez wiedzy i udziału użytkowników systemu. 13. Co oznacza przezroczystość położenia (location 13. Co oznacza przezroczystosć położenia (location transparency) w systemach rozproszonych? W rozproszonych? W rozproszonych od ostęp do zasobów ozalnych w taki sam sposób jak do zasobów lokalnych, bez znajemości ch lokalizeji 14. Co oznacza przezroczystość zwielokrotnienia w

14. Co oznaczá przezroczystość zwielokrotnienia w systemach rozproszonych?
Podstawowym nakazem schematu zwielokrotniania jest umieszczanie replik zasobów w maszynach, które są od siebie niezależne w wypadku awari. Conacza to, że na dostępność jednej kopii nie ma wpływu dostępność pozostałych kopii. Możliwe jest wieje użycie włelu kopii obietków informacji bez wiedzy użytkowników i programów użytkowych o zwielokrotnieniach. Użytkownicy nie są w stanie określić liczby istniejących kopii, a stwierdzić faktu istnienia takich kopii.
15. Co oznacza przezroczystość wędrówki – migracji (migratiot transparency) w systemach rozproszonych?

(migration transparency) w systemach rozproszonych? Zasoby mogą być przemieszczane bez wpływu na działania użytkowników i programów użytkowych. Wędrówka danych i procesów z jednego stanowiska do innego odbywa się pod nadzorem systemu operacyjnego. 16. Jakie są dwie podstawowe koncepcje budowy

operacyjnych systemów rozproszonych?

operacyjnych systemiow rozproszonych: Sieciowe systemy operacyjne – użykownicy są świadomi wielkości maszyn i w celu dostępu do zasobów muszą rejestrować się na zdalnych maszynach lub przesylać dane z odegłych maszyn do swoich.

worsyyon maszyn do sword. Rozproszone systemy operacyjne – użytkownicy nie muszą być świadomi wielkości maszyn. Dostęp do zasobów zdalnych uzyskują oni tak samo jak do zasobów lokalnych.