
3 Wyrażenia i operatory

Instrukcja

Wyrażenie;

Wyrażenie



Wyrażenia

- Odpowiednikiem czynności w C++ jest wyrażenie (ang. expression).
- Wyrażenie zakończone średnikiem nazywa się instrukcją (ang. instruction).
- W skład wyrażenia wchodzą:
 - o argumenty (ang. operands) obiekty, na których wykonuje się operacje (zmienne, stałe, wywołania funkcji),
 - o *operatory* (ang. *operator*) reprezentujące operacje (np. operator + oznacza operację dodawania, operator = przypisanie wartości zmiennej).
- Wyrażenie ma wartość, która jest określonego typu.
- Przykłady wyrażeń:

Operatory

- Operatory działające na jednym argumencie nazywa się operatorami *jednoargumentowymi* (ang. *unary operators*).
- Operatory działające na dwóch argumentach nazywa się operatorami dwuargumentowymi (ang. binary operators).
- W przypadku operatorów dwuargumentowych rozróżnia się argument lewostronny (ang. *left operand*) i prawostronny (ang. *right operand*).
- Ten sam symbol operatora może reprezentować różne operacje. Przykładem jest gwiazdka *. Znaczenie operatora wynika z kontekstu użycia.
- Każdy operator ma argumenty określonego typu oraz daje wynik ustalonego typu. Jeśli operator dopuszcza argumenty wielu typów, to typ wyniku określony jest pewnymi specyficznymi regułami.
- Operatory można podzielić na grupy:
 - o operatory przypisania (ang. assignment)
 - o operatory arytmetyczne (ang. arithmetic)
 - o operatory relacji (ang. relational)
 - o operatory *logiczne* (ang. *logical*)
 - o operatory bitowe (ang. bitwise)
 - o operatory specjalne

3.1 Operator przypisania = i instrukcja przypisania

Składnia:

- Działanie: obliczana jest wartość wyrażenia po prawej stronie znaku równości = (arg_2) i zapamiętywana w pamięci przyporządkowanej argumentowi po lewej stronie operatora = (arg_1).
- Ograniczenia: argument po *lewej* stronie operatora przypisania (arg_1) musi być modyfikowalną *l-wartością* (ang. *lvalue*). Modyfikowalna *l-wartość* to wyrażenie określające obszar pamięci, którego wartość może być zmieniana (np. zmienna jednego z podstawowych typów)
- Przykład:

```
int x;

x = 7; // zmienna x przyjmie wartość 7
```

- Wyrażenie z operatorem przypisania ma wartość, którą jest wartość arg_1 po wykonaniu przypisania. Typ tej wartości jest taki sam, jak typ argumentu po lewej stronie operatora przypisania (czyli arg_1).
- Przykłady:

Wielokrotne przypisanie

Można w tej samej instrukcji przypisywać tę samą wartość wielu zmiennym:

```
double x, y; x=y=0.;
```

Jak to działa?

Operator przypisania ma wiązanie *prawostronne* (od prawej do lewej, ang. *right to left*). Oznacza to, że obliczenia w wyrażeniu wykonuje się od jego prawej strony do lewej. Powyższy zapis jest równoważny zapisowi: x = (y=0.);

(Obliczana jest wartość wyrażenia 0.; jest ona przypisywana zmiennej y; jednocześnie stanowi ona wartość wyrażenia y=0.; następnie ta wartość jest przypisywana zmiennej x; wartością całego wyrażenia jest 0.)

• Warunek poprawnego działania: wszystkie argumenty tych operatorów są zgodnego typu.

Konwersja typów w instrukcji przypisania

• Regula konwersji typów w instrukcji przypisania: wartość prawej strony instrukcji jest przekształcana do typu lewej strony. Konwersja ta jest wykonywana automatycznie.

```
arg 1 = arg 2
```

Jeżeli zatem w instrukcji arg_1 = arg_2 typ arg_2 nie zgadza się z typem arg_1, przed przypisaniem wykonywana jest konwersja arg_2 do typu arg_1. Czyli wartość prawej strony instrukcji (wartość wyrażenia) jest przekształcana do typu lewej strony.

• UWAGA: Podczas przekształcania z typu "szerszego" na "węższy" może nastąpić utrata informacji.

```
Przykład:
```

```
int j;
j=2.5; /* j będzie mieć wartość 2 */
```

• Inne przykłady konwersji:

```
int i;
char c;
float f;
c = i; /* obcinane są najbardziej znaczące bity i */
i = f; /* do i jest zapisywana tylko część całkowita */
f = c; /*przekształcenie znaku (liczba całkowita) do zmiennoprzecinkowej */
f = i; /* przekształcenie liczby całkowitej do zmiennoprzecinkowej */
```

3.2 Pierwszeństwo i łączność operatorów

- Kolejność wykonywania operacji w wyrażeniu określają reguły *pierwszeństwa (priorytet*, ang. *precedence*) i *lączności (wiązanie*, ang. *associativity*) operatorów.
- *Priorytet* operatorów stanowi o kolejności wykonywania działań określonych przez poszczególne operatory. Operatory o wyższym priorytecie określają działania, które są najpierw wykonywane.
- Przykład: operator + oznacza dodawanie, zaś operator * mnożenie, operator * ma wyższy priorytet niż +

```
2 + 3 * 4 daje w wyniku 14; operator * ma wyższy priorytet niż + 3 * 4 + 2 daje w wyniku 14; operator * ma wyższy priorytet niż +
```

- Wiązanie określa sposób łączenia operatora z argumentami. Może to być:
 - o wiązanie lewostronne (ang. *left-to-right*) obowiązujące dla większości operatorów
 - o wiązanie prawostronne (ang. *right-to-left*) obowiązujące na przykład dla operatorów jednoargumentowych i operatorów przypisania.
- Jeśli operatory mają ten sam priorytet, to kolejność działań wynika z wiązania. Przykład:
 - 2 + 3 4 daje w wyniku 1; operatory + i mają ten sam priorytet, kolejność wykonania operacji jest ustalana na podstawie wiazania: w tym wypadku lewostronnego
- Kolejność działań można zmienić za pomocą nawiasów. Pozwalają one wyodrębnić podwyrażenia. Obliczając wyrażenie złożone, najpierw oblicza się podwyrażenia zawarte w najbardziej wewnętrznych nawiasach.
- Przykład:

```
(2-3) *4 to -4
2-(3*4) to -10
4*5+6*2 to 32
4*(5+6*2) to 68
4*((5+6) *2) to 88
```

Priorytety podstawowych operatorów C++

Klasa	Operatory w klasie	Łączność	Przykład	Priorytet
wywołanie funkcji	()	lewostronna	sqrt(a);	NAJ-
indeks tablicy	[]		a[5]=2;	WYŻSZY
selektor składowej	•		obiekt.składowa	^
selektor składowej	->		obiekt->skladowa	
przyrostkowe zwiększanie o 1	++		a++;	
przyrostkowe zmniejszanie o 1			a;	
Operatory jednoargumentowe:		prawostronna	(double)a	
rzutowanie (przekształcenie typu)	(typ)		sizeof a	
rozmiar obiektu (w bajtach)	sizeof		sizeof(int)	
rozmiar typu (w bajtach)	sizeof		new int[10]	
utworzenie obiektu	new		delete [] wsk	
usunięcie obiektu	delete		&a	
adres	&		*wsk	
wyłuskanie	*		+a	
plus jednoargumentowy	+		<i>-a</i>	
minus jednoargumentowy	-		~a	
negacja bitowa	~		!a	
negacja logiczna	!		++ <i>a</i>	
przedrostkowe zwiększanie	++		<i>a</i>	
przedrostkowe zmniejszanie				
wybór składowej przez wskaźnik	->*	lewostronna	wsk->*wsk-do-składowej	
wybór składowej przez wskaźnik	. *		obiekt.*wsk-do-składowej	
mnożenie	*	lewostronna	a * b	
dzielenie	/		a/b	
dzielenie modulo (reszta)	용		a % b	
dodawanie	+	lewostronna	a + b	
odejmowanie	_		a - b	
przesuwanie bitów w lewo	<<	lewostronna	zm< <l bitów<="" td=""><td></td></l>	
przesuwanie bitów w prawo	>>		zm>>l bitów	
operacje relacji	< <= > >=	lewostronna	a < b	
równość, nierówność	== !=	lewostronna	a == b	
koniunkcja bitowa AND	&	lewostronna	a & b	
różnica symetryczna XOR	٨	lewostronna	a ^ b	
alternatywa bitowa OR		lewostronna	a / b	
iloczyn logiczny AND	& &	lewostronna	a && b	
suma logiczna OR		lewostronna	a // b	
wyrażenie warunkowe	? :	nie dotyczy	a?x:y	
przypisanie	=	prawostronna	a = b	
przypisania złożone	+= -= *= /=	•	a += b	
	%= >>= <<=			
	&= ^=			
przecinek	1	lewostronna	a=5, b=6;	NAJ- NIŻSZY

Operatory w tym samym segmencie tablicy mają ten sam priorytet, np. operator dodawania + ma ten sam priorytet co operator odejmowania -.

3.3 Operatory arytmetyczne

Składnia:

<arg_1> <operator> <arg_2> (operator dwuargumentowy)
<operator> <arg_1> (operator jednoargumentowy)

Operator	Operacja	Wiązanie	Priorytet
+	plus jednoargumentowy	od prawej do lewej	NAJWYŻSZY
_	minus jednoargumentowy	od prawej do lewej	†
*	mnożenie	od lewej do prawej	
/	dzielenie	od lewej do prawej	
ે	modulo (reszta z dzielenia) (tylko dla typu całkowitego)	od lewej do prawej	
+	dodawanie	od lewej do prawej	•
_	odejmowanie	od lewej do prawej	
			NAJNIŻSZY

- Aby operacje arytmetyczne były realizowane w sposób jednoznaczny, operatorom są nadane priorytety.
 W tabeli linią poziomą oddzielono operatory o różnych priorytetach. Tak więc operatory *, / i % mają wyższy priorytet niż operatory + i . Operatory o tym samym priorytecie wykonywane są zgodnie z wiązaniem.
- Kolejność wykonywania działań można zmieniać za pomocą nawiasów. Wyodrębniają one podwyrażenia. Najpierw oblicza się podwyrażenia zawarte w najbardziej wewnętrznych parach nawiasów, później podwyrażenia w nawiasach zewnętrznych.
- Przykład:
 - 2 + 3 * 5 daje w wyniku 17 (2 + 3) *5 daje w wyniku 25
- Obowiązują dwie arytmetyki:
 - arytmetyka liczb całkowitych: wynik działania na liczbach całkowitych jest liczbą całkowitą
 - o arytmetyka liczb rzeczywistych: wynik działania na liczbach rzeczywistych jest liczbą rzeczywistą
 - w przypadku mieszanym (liczba całkowita i liczba rzeczywista) wynik jest liczbą rzeczywistą.
- Przykład:
- 1/2 daje w wyniku 0
- 4/3 daje w wyniku 1
- 1./2 daje w wyniku 0.5
- 1./2. daje w wyniku 0.5

• Przykłady zapisów w języku C++

Wyrażenie algebraiczne	Wyrażenie w C++
a+7	a + 7
а-ь	a - b
cx lub c·x	C * X
x/y lub x÷y	х / у
x mod y	х % у
a+b+c+d+e 	(a+b+c+d+e)/3
<i>y=mx+b</i> lub <i>y=m · x + b</i>	y = m * x + b;

• Przykład: kolejność obliczania wartości wyrażenia $y = 2x^2 + 3x + 7 \, dla \, x = 5$:

Krok 1.
$$y = 2 * 5 * 5 + 3 * 5 + 7$$
;
=10 mnożenie najbardziej od lewej

Krok 2. $y = 10 * 5 + 3 * 5 + 7$;
=50 mnożenie najbardziej od lewej

Krok 3. $y = 50 + 3 * 5 + 7$;
=15 mnożenie przed dodawaniem

Krok 4. $y = 50 + 15 + 7$;
=65 dodawanie najbardziej od lewej

Krok 5. $y = 65 + 7$;
=72 ostatnie dodawanie

Krok 6. $y = 72$;

Obliczenia arytmetyczne - uwagi

- W niektórych okolicznościach wynik wyrażenia arytmetycznego może być niepoprawny lub niezdefiniowany. Może to wynikać z reguł matematycznych (niedozwolone dzielenie przez zero) lub z właściwości komputera (wartość większa niż rozmiar właściwy dla danego typu).
- Wartości liczbowe przedstawiane są za pomocą skończonej liczby cyfr. W przypadku liczb całkowitych nie stanowi to problemu, liczba całkowita jest po prostu zapisywana w systemie dwójkowym. W przypadku liczb rzeczywistych często nie można liczby przedstawić dokładnie za pomocą skończonej liczby bitów. Na przykład ułamek dziesiętny 0.1 nie ma skończonego rozwinięcia w systemie dwójkowym. Dlatego liczby rzeczywiste są zaokrąglane (ang. roundoff), tak aby zmieściły się w obszarze przeznaczonym dla danych typu float, double lub long double, zgodnie z deklaracją typu danej wartości. Wynik działania arytmetycznego zależy od ustalonej dla danego typu dokładności obliczeń.
- Informacje na temat arytmetyki komputera, przedstawiania liczb całkowitych i rzeczywistych można znaleźć na przykład w książce: W.Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, rozdz. 8.

3.4 Operatory porównania, relacji oraz logiczne

Składnia:

<arg_1> <operator> <arg_2> (operator dwuargumentowy) <operator> <arg_1> (operator jednoargumentowy)

Operator	Operacja	Wiązanie	Priorytet
negacja logiczna!	(zaprzeczenie)	od prawej do lewej	NAJWYŻSZY
<	mniejsze	od lewej do prawej	<u> </u>
<=	mniejsze lub równe	od lewej do prawej	
>	większe	od lewej do prawej	
>=	większe lub równe	od lewej do prawej	
==	równe	od lewej do prawej	
!=	nierówne	od lewej do prawej	-
& &	iloczyn logiczny AND (koniunkcja)	od lewej do prawej	
П		od lewej do prawej	NAJNIŻSZY
	suma logiczna OR (alternatywa)		

- Wartością wyrażeń relacji lub logicznych w języku C++ jest true (w języku C jest to wartość 1) lub false (w języku C wartość 0). Jeśli jednak operator taki wystąpi w kontekście wymagającym użycia wartości całkowitej, jego wynik będzie awansowany do wartości 1 lub 0.
- Operatory porównania i relacji służą do obliczenia wartości "prawda" (true lub liczba 1) lub "fałsz" (false lub liczba 0). Warunek prawdziwy daje w wyniku wartość true, warunek fałszywy false.
- Operator negacji logicznej! daje w wyniku wartość true, jeżeli jego argument ma wartość false lub 0; w przeciwnym przypadku jego wynikiem jest false.
- Wynikiem operatora iloczynu logicznego && jest prawda wtedy i tylko wtedy, gdy oba argumenty są prawdziwe.
- Wynikiem operatora sumy logicznej | | jest prawda wtedy i tylko wtedy, gdy którykolwiek z argumentów jest prawdziwy.
- *Uwaga*: gdy tylko określi się, że całe wyrażenie jest prawdziwe lub fałszywe, zaprzestaje się wykonywania dalszych operatorów w tym wyrażeniu. Przykłady:

```
wyrl && wyr2; // jeśli wyrl ma wartość false, nie będzie obliczane wyr2 wyrl || wyr2; // jeśli wyrl ma wartość true, nie będzie obliczane wyr2
```

• Operatory relacji i logiczne mają niższy priorytet niż operatory arytmetyczne:

```
wyrażenie x + 1 < y * 2 jest interpretowane jako (x+1) < (y*2)
```

• Przykłady:

Wyrażenie	Wartość
-1 <0	true
0 > 1	false
0 == 0	true
1!=-1	true
1 >= -1	true
1>10	false
int a = 1;	
int b = 10;	
bool wynik;	
<pre>wynik = a<b;< pre=""></b;<></pre>	true
wynik = a == b;	false
<pre>wynik = a!=b;</pre>	true
int wynik2;	
<pre>wynik2 = a<b;< pre=""></b;<></pre>	1
wynik2 = a==b;	0

Prawa De Morgan'a

```
not (p \text{ and } q) = \text{not}(p) or \text{not}(q)
not (p \text{ or } q) = \text{not}(p) and \text{not}(q)
```

W notacji C++ prawa De Morgan'a można zapisać następująco:

```
!(p \& \& q) == (!p | | !q)
!(p | | q) == (!p \& \& !q)
```

3.5 Operator zwiększania ++ i zmniejszania --

- Są to operatory jednoargumentowe.
- Operatory zwiększania ++ i zmniejszania -- umożliwiają zwarty zapis dodawania lub odejmowania liczby 1. Można napisać:

```
licznik++;
zamiast
    licznik=licznik+1;
```

- Inne nazwy tych operatorów to operatory inkrementacji i dekrementacji.
- Oba operatory można rozumieć jako operatory przypisania *argument musi być modyfikowalną I-wartością* (na przykład zmienną typu arytmetycznego).
- Operatory ++ i -- mają ten sam priorytet, wyższy od operatorów arytmetycznych.

Operator	Operacja	Wiązanie	Przykład	Priorytet
++	zwiększanie o 1,	od	i++	NAJWYŻSZY
	operator	prawej		
	przyrostkowy	do lewej		
	zmniejszanie o 1,	od	i	†
	operator	prawej		
	przyrostkowy	do lewej		
++	zwiększanie o 1,	od	++i	
	operator	prawej		
	przedrostkowy	do lewej		
				•
	zmniejszanie o 1,	od	i	NAJNIŻSZY
	operator	prawej		
	przedrostkowy	do lewej		
	p. zea. estrowy	ao iewej		

- Operator *przedrostkowy* oznacza, że najpierw należy zwiększyć wartość o 1 a następnie użyć jej w wyrażeniu.
- Operator *przyrostkowy* oznacza, że najpierw należy użyć wartość w wyrażeniu a następnie zwiększyć ją o 1.
- Przykłady:

3.6 Operator pobrania rozmiaru sizeof

Składnia:

```
sizeof(<nazwa_typu>);
sizeof <obiekt>;
```

- Operator sizeof zwraca liczbę bajtów rozmiar argumentu.
- Przykłady:

```
double x;
cout << sizeof x; // nazwa obiektu (zmiennej) - nie trzeba nawiasu
cout << sizeof(double); // identyfikator typu - w nawiasie

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Typ\t\tRozmiar" << endl;
    cout << "char\t\t" << sizeof(char) << endl;
    cout << "short\t\t" << sizeof(short) << endl;
    cout << "int\t\t" << sizeof(int) << endl;
    cout << "lint\t\t" << sizeof(long) << endl;
    cout << "long\t\t" << sizeof(float) << endl;
    cout << "float\t\t" << sizeof(float) << endl;
    cout << "double\t\t" << sizeof(double) << endl;
    return 0;
}</pre>
```

3.7 Operator wyliczeniowy , (przecinek)

Składnia:

```
<wyrażenie>, <wyrażenie>, <wyrażenie>;
```

- Przecinek jest stosowany do wiązania ze sobą większej liczby wyrażeń.
- Wyrażenia te oblicza się kolejno, poczynając od pierwszego z lewej strony.
- Przykład:

• Uwaga: Operator przecinkowy należy stosować z umiarem, gdyż czasem zmniejsza czytelność programu.

3.8 Operatory bitowe

Operator	Operacja	Wiązanie	Priorytet
~	bitowa negacja (NOT)	od prawej do lewej	NAJWYŻSZY
<<	przesunięcie w lewo	od lewej do prawej	
>>	przesunięcie w prawo	od lewej do prawej	
&	bitowa koniunkcja (AND)	od lewej do prawej	_
۸	różnica symetryczna (XOR)	od lewej do prawej	_ I
T	bitowa alternatywa (OR)	od lewej do prawej	NAJNIŻSZY

- Operatory bitowe działają osobno na każdym bicie.
- Bit może mieć wartość 0 (mówimy, że jest wyłączony lub wyzerowany) lub 1 (włączony lub ustawiony).
- Argumenty operatorów bitowych muszą być typu całkowitego.
- Operatory NOT, AND i OR działają podobnie do swoich odpowiedników logicznych.
- Dodatkowym operatorem jest operator różnicy symetrycznej (ang. exclusive OR).
- Tabela operacji logicznych na bitach:

р	q	p & q	p q	!p
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0
1	0	0	1	0

• Tabela różnicy symetrycznej:

р	q	p^q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Operatory przesunięć przesuwają wszystkie bity zmiennej odpowiednio w prawo lub w lewo.
- Bity przesunięte poza koniec bajtu lub słowa są tracone.
- Podczas przesunięcia w lewo bity, które uległy przesunięciu uzupełniane są zerami.
- Podczas przesunięcia w prawo typu unsigned bity, które uległy przesunięciu uzupełniane są zerami.
- Podczas przesunięcia w prawo liczby ujemnej, bity które uległy przesunięciu mogą być uzupełniane zerami lub jedynkami (powielenie znaku) w zależności od implementacji.

• Przykłady:

Wyrażenie	Lewy argument	Wynik	Wartość wyniku
5<<1	00000000 00000101	00000000 00001010	10
255>>3	00000000 11111111	00000000 00011111	31
8<<10	00000000 00001000	00100000 00000000	2 ¹³
1<<15	00000000 00000001	10000000 00000000	-2 ¹⁵

- Przesuwanie w lewo x<<y jest równoważne mnożeniu $x*2^y$
- Przesuwanie w prawo x>>y jest równoważne dzieleniu $x/2^y$

3.9 Skróty - złożone operatory przypisania

- Złożone operatory przypisania pozwalają uzyskać bardziej zwarty zapis wyrażenia.
- Zamiast pisać:

Przykład: zamiast

```
x = x+3; można napisać x += 3;
```

Złożony operator przypisania ma taki sam priorytet i łączność jak operator przypisania =.

3.10 Język C++ i operatory wejścia-wyjścia

- W języku C++ można definiować własne działanie operatora, o ile związany będzie on z własnym typem obiektu. Można w ten sposób zmienić działanie prawie każdego wbudowanego w język C++ operatora. Technika ta nazywana jest przeciążaniem operatora i zostanie omówiona na wykładzie "Programowanie obiektowe".
- Przykładami przeciążonych operatorów są operatory << oraz >> używane do wprowadzania danych i wyprowadzania wyników. Ich podstawowe znaczenie to przesuwanie w lewo lub w prawo bitów zmiennej. Jednakże w bibliotece wejścia-wyścia (dołączanej za pomocą #include <iostream>) przypisane zostało im inne znaczenie. W tym znaczeniu możemy mówić, że operator << to operator wyjścia, zaś operator >> to operator wejścia.
- Aby można było nadać operatorom << i >> własne znaczenie, trzeba było zdefiniować w bibliotece wejścia-wyjścia własne obiekty:
 - o cin reprezentuje wejście standardowe (ang. *standard input*) i służy do pobierania wprowadzanych danych
 - o cout reprezentuje wyjście standardowe (ang. *standard output*) i służy do wyświetlania wyprowadzanych wyników
- Dla obiektu cout przeciążono operator << w ten sposób, aby drugim argumentem operacji wyjścia mógł być obiekt (zmienna) dowolnego wbudowanego typu (np. int, float, double) oraz napis.
 Wybrano ten operator ponieważ kojarzy się on z przesyłaniem danych z obiektu na wyjście. Dzięki temu rozwiązaniu możemy stosować konstrukcje:

```
cout << "Witam";
cout << k; // k jest zmienną typu int</pre>
```

 Definiując możliwości operatora << zapewniono również to, aby można było przesyłać na wyjście wiele zmiennych i tekstów:

```
int k=5;
cout << "Wartosc k to " << k;</pre>
```

 Dla obiektu cin przeciążono operator >> , gdyż ten operator kojarzy się z przesyłaniem danych do obiektu. Podobnie jak w przypadku wyprowadzania drugim argumentem może być obiekt (zmienna) dowolnego wbudowanego typu oraz typ pozwalający na przechowanie napisu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy pisać:

```
int i,k;
cin >> k >> i;
```

Domyślnie operator wejścia pomija wszystkie odstępy (tj. znaki spacji, tabulacji, nowego wiersza).

• Przeciążenie operatora nie zmienia jego miejsca w tablicy priorytetów, ani nie zmienia jego łączności.

3.11 Konwersja typów

- Konwersja typu (ang. *type conversion*) ma miejsce wtedy, kiedy wspólnie korzysta się ze zmiennych lub obiektów różnych typów, na przykład w instrukcjach przypisania, w wyrażeniach, podczas przekazywania argumentów aktualnych do wywoływanej funkcji.
- Konwersja typu może być:
 - o niejawna (ang. implicit) wykonywana automatycznie przez kompilator,
 - o jawna (ang. explicit) wykonywana na życzenie użytkownika.
- Przykłady:

```
double x=3; /* konwersja niejawna */
double x=(double)3; /* konwersja jawna */
```

- Konwersje zarówno jawne jak i niejawne muszą być bezpieczne: czyli wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dokonywane tak, aby nie stracić przechowywanych informacji.
- Przykładem bezpiecznej konwersji jest przekształcanie argumentów o mniejszych rozmiarach, a tym samym mniejszym zakresie wartości i dokładności, do typów o większych rozmiarach. Np. int do double.

3.11.1 Przykłady konwersji niebezpiecznych

- Konwersja typu całkowitego o rozmiarze większym do rozmiaru mniejszego (np. int do char) polega
 na odrzuceniu najwyższych bitów liczby i pozostawieniu niezmienionych bitów mieszczących się w
 zmiennej typu o mniejszym rozmiarze.
- Konwersje między typami całkowitymi o tych samych rozmiarach (np. int do unsigned int) są wykonywane za pomocą skopiowania wartości jednej zmiennej do drugiej. (Np. -1000 stanie się 64536).
- Konwersje między typami rzeczywistymi i całkowitymi odbywają się za pomocą odrzucenia części ułamkowej liczby rzeczywistej.
- Konwersje między typami rzeczywistymi o różnych rozmiarach wykonywane są za pomocą zaokrąglenia do najbliższej wartości docelowego typu.

3.11.2 Konwersja niejawna

- Konwersja *niejawna* (ang. *implicit type conversion*) jest wykonywana automatycznie przez kompilator w następujących sytuacjach:
 - o jeżeli w wyrażeniu arytmetycznym występują argumenty różnych typów, to wynikiem przekształcenia będzie najszerszy typ; jest to tzw. konwersja arytmetyczna (ang. *arithmetic conversion*)
 - o jeżeli wyrażenie jednego typu ma być przypisane obiektowi innego typu, to typem wyniku przekształcenia będzie typ obiektu, któremu ma być przypisana wartość wyrażenia
 - jeżeli wyrażenie jednego typu ma być przekazane jako argument do funkcji, której odpowiedni argument formalny jest innego typu, to wynikiem przekształcenia będzie typ argumentu formalnego
 - o jeżeli wyrażenie zwracane przez funkcję jest innego typu niż typ wyniku funkcji, to wynikiem przekształcenia będzie typ wyniku funkcji.

3.11.3 Przekształcenia arytmetyczne

- Przekształcenie arytmetyczne ma zapewnić to, że oba argumenty operatora dwuargumentowego (np. dodawania) będą przekształcone (mówimy awansowane lub promocja) do wspólnego szerszego typu, który będzie typem wyniku.
- Przekształcenia ta podlegają dwu zasadom:
 - o aby nie dopuścić do zmniejszenia dokładności, typy są zawsze awansowane, jeśli jest to niezbędne, do typu szerszego
 - o wszystkie wyrażenia, w których występują typy całkowite mniejsze niż typ int, będą przed wykonaniem obliczeń awansowane do typu int.
- Awansowaniu do typu int (ang. integral promotion) podlegają argumenty typów całościowych: char, signed char, unsigned char, short int, unsigned short int, typ wyliczeniowy oraz typ logiczny.
- Przypadki szczególne:
 - o Argumenty są przekształcane w typ int, o ile typ int w danym komputerze jest dostatecznie szeroki aby mógł reprezentować wszystkie wartości tego typu, w przeciwnym wypadku są awansowane do typu unsigned int.
 - o Argumenty typu bool są awansowane do wartości typu int; false staje się 0, zaś true staje się 1.
- W większości kompilatorów awansowanie do typu int przebiega następująco:

Тур	Typ po konwersji	Metoda konwersji
char	int	powielenie bitu znaku dla typu signed char
		lub wypełnienie zerami dla typu unsigned
		char
unsigned char	int	starszy bajt wypełniony zerami
signed char	int	powielenie bitu znaku
short	int	ta sama wartość
unsigned short	unsigned int	ta sama wartość
enum	int	ta sama wartość

- Jeśli po tej konwersji nadal argumenty różnią się typami, wykonywane są przekształcenia typu węższego na szerszy. Dla wszystkich par argumentów wykonywane są przekształcenia:
 - 1. Jeśli jeden z argumentów jest long double, drugi jest przekształcany do typu long double.
 - 2. W przeciwnym razie jeśli jeden z argumentów jest double, drugi jest przekształcany do typu double.
 - 3. W przeciwnym razie jeśli jeden z argumentów jest float, drugi jest przekształcany do typu float.
 - 4. W przeciwnym razie oba argumenty są typu całkowitego, następuje promocja typów całkowitych.
 - 5. Jeśli jeden z argumentów jest typu unsigned long int, drugi jest przekształcany do typu unsigned long int.
 - 6. W przeciwnym razie jeśli jeden z argumentów jest signed long int, konwersja zależeć będzie od względnej wielkości tych typów. Jeśli long może reprezentować wszystkie wartości unsigned long, unsigned long jest przekształcany w long.
 - 7. W przeciwnym razie oba argumenty są przekształcane w unsigned long.
 - W przeciwnym razie, jeśli jeden z argumentów jest long, oba są przekształcane do long.
 - 9. W przeciwnym razie, jeśli jeden z argumentów jest unsigned int, drugi jest przekształcany do typu unsigned int.
 - 10. W przeciwnym razie oba argumenty są typu int.

• Przykład:

3.11.4 Konwersja jawna - rzutowanie typów

- Konwersja jawna (ang. explicit conversion) wymuszana jest za pomocą operatora konwersji (rzutowania, ang. cast) i nosi nazwę rzutowania (ang. cast).
- *Operator* konwersji jest to operator jednoargumentowy i ma taki sam priorytet jak inne operatory jednoargumentowe.
- Składnia:

```
(<nazwa typu>) <wyrażenie>
```

Jest to tzw. notacja rzutowania w starym stylu, przejętym z języka C.

```
nazwa_typu (wyrażenie)
Jest to notacja rzutowania stylu C++.
```

Oprócz powyższych standard języka C++ ma nowy sposób rzutowania, który będzie przedstawiony w wykładzie "*Programowanie obiektowe*".

Przykład

```
int n=2;
double wynik;
wynik = 1/(double)n; // bez rzutowania otrzymalibyśmy 0.
```