

# 병행 프로<u>세스</u>Ⅱ


컴퓨터과학과김진욱교수



한국방송통신대학교

## 목차


- 1 생산자-소비자 문제
- ② 판독기-기록기 문제
- ③ 프로세스 간통신



운영체제

01

## 생산자-소비자 문제




#### 생산자-소비자 문제

## 생산자-소비자 문제 정의

- ▶ 두 협력 프로세스 사이에 버퍼를 두고 생산자와 소비자의 상황을 다루는 문제
  - 생산자: 데이터를 넣는 프로세스
  - 소비자: 데이터를 꺼내는 프로세스






#### 생산자-소비자 문제

### 생산자-소비자 문제 조건

- 버퍼에 여러 프로세스가 동시에 접근할 수 없음
  - 버퍼에 데이터를 넣는 동안에는 데이터를 꺼낼 수 없음
  - 버퍼에서 데이터를 꺼내는 동안에는 데이터를 넣을 수 없음
  - → 상호배제 필요
- > 버퍼의 크기가 유한 (유한 버퍼 문제)
  - 버퍼가 가득 찬 경우 생산자는 대기해야 함
  - 버퍼가 빈 경우 소비자는 대기해야 함
  - → 동기화 필요



▶ 상호배제: 세마포어 mutex (초깃값 1)

생산자의 코드

```
While(true) {
 데이터를 생산

P(mutex);
 버퍼에 데이터를 넣음

V(mutex);
}
```

소비자의 코드

```
While(true) {
P(mutex);
버퍼에서 데이터를 꺼냄
V(mutex);
데이터를 소비
}
```

■ n: 버퍼 크기

### 세마포어를 이용한 해결

> 버퍼가 가득 찬 경우 동기화: 세마포어 empty (초깃값 n)

생산자의 코드

```
While(true) {
 데이터를 생산
P(empty);
P(mutex);
버퍼에 데이터를 넣음
V(mutex);
```

소비자의 코드

```
While(true) {
  P(mutex);
  버퍼에서 데이터를 꺼냄
  V(mutex);
  V(empty);
  데이터를 소비
}
```

> 버퍼가 빈 경우 동기화: 세마포어 full (초깃값 0)

생산자의 코드

```
While(true) {
 데이터를 생산
P(empty);
P(mutex);
버퍼에 데이터를 넣음
V(mutex);
V(full);
}
```

소비자의 코드

```
While(true) {
P(full);
P(mutex);
버퍼에서 데이터를 꺼냄
V(mutex);
V(empty);
데이터를 소비
}
```

 > 3개의 세마포어: mutex, empty, full (초깃값: 1, n, 0)

 생산자의 코드
 소비자의 코드


```
While(true) {
 데이터를 생산
 P(empty);
 P(mutex);
 버퍼에 데이터를 넣음
 V(mutex);
 V(full);
}
```

```
While(true) {
  P(full);
  P(mutex);
  버퍼에서 데이터를 꺼냄
  V(mutex);
  V(empty);
  데이터를 소비
}
```

운영체제


02


## 판독기-기록기문제



## 판독기-기록기 문제 정의


- 여러 협력 프로세스 사이에 공유자원을 두고 판독기와 기록기의 상황을 다루는 문제
  - 판독기: 데이터를 읽는 프로세스
  - 기록기: 데이터를 쓰는 프로세스





#### 판독기-기록기 문제 조건


- 하나의 기록기가 공유자원에 데이터를 쓰는 중에는 다른 기록기나 판독기는 공유자원에 접근할 수 없음
  - 공유자원에 데이터를 쓰는 동안에는 누구도 접근할 수 없음
  - 공유자원에서 데이터를 읽는 동안에는 데이터를 쓸 수 없음
  - → 상호배제 필요
- 여러 판독기는 동시에 공유자원에서 데이터를 읽을 수 있음



#### 판독기-기록기 문제 조건

▶ 하나의 기록기가 공유자원에 데이터를 쓰는 중에는 다른 기록기나 판독기는 공유자원에 접근할 수 없음

- 여러 판독기는 동시에 공유자원에서 데이터를 읽을 수 있음
  - 판독기가 읽는 중 새로운 판독기 읽기 시도 → 가능
  - 판독기가 읽는 중 기록기 대기
    - → 새로운 판독기 읽기 시도 → 가능/불가능



#### 판독기-기록기 문제

#### 제1판독기-기록기 문제

- > 판독기가 공유자원에 접근 중이라면 기록기보다 판독기에 우선순위를 줌
- > 즉, 새로운 판독기는 즉시 공유자원에 접근 가능
- ▶문제점
  - 기록기의 기아상태 유발 가능



> 상호배제: 세마포어 wrt (초깃값 1)

기록기의 코드


판독기의 코드

```
P(wrt);
공유자원에 쓰기
V(wrt);
```

```
      P(wrt);

      공유자원에서 읽기

      V(wrt);
```



 > 판독기 우선: 일반변수 rcount, 세마포어 mutex

 (초깃값 0)
 (초깃값 1)

기록기의 코드

판독기의 코드

```
P(wrt);
공유자원에 쓰기
V(wrt);
```

```
P(mutex);
rcount = rcount + 1;
if (rcount == 1) P(wrt);
V(mutex);
공유자원에서 읽기
P(mutex);
rcount = rcount - 1;
if (rcount == 0) V(wrt);
V(mutex);
```

 > 2개의 세마포어 wrt, mutex, 일반변수 recount

 (초깃값: 1, 1, 0)


 기록기의 코드

```
P(wrt);
공유자원에 쓰기
V(wrt);
```

```
P(mutex);
rcount = rcount + 1;
if (rcount == 1) P(wrt);
V(mutex);
공유자원에서 읽기
P(mutex);
rcount = rcount - 1;
if (rcount == 0) V(wrt);
V(mutex);
```

### 제2판독기-기록기 문제

- ▶ 판독기가 공유자원에 접근 중이라면 판독기보다 기록기에 우선순위를 줌
- ▶즉, 대기 중인 기록기가 있다면 새로운 판독기는 공유자원에 접근 불가능
- <mark>≻</mark>문제점
  - 판독기의 병행성이 떨어짐
  - 판독기의 기아상태 유발 가능



(초깃값: 1, 1, 1, 1, 1, 1) > 5개의 세마포어 rd, wrt, mutex1, mutex2, mutex3 기록기의 코드 판독기의 코드


```
P(mutex2);
  wcount = wcount + 1;
  if (wcount == 1) P(rd);
  V(mutex2);
  P(wrt);
  공유자원에 쓰기
  V(wrt);
  P(mutex2);
  wcount = wcount - 1;
  if (wcount == 0) V(rd);
  V(mutex2);
4 5
```

```
P(mutex3);
P(rd);
P(mutex1);
rcount = rcount + 1;
if (rcount == 1) P(wrt);
V(mutex1);
V(rd);
V(mutex3);
공유자원에서 읽기
P(mutex1);
rcount = rcount - 1;
if (rcount == 0) V(wrt);
V(mutex1);
```

운영체제


03

## 프로세스간통신




### 프로세스 간 통신(IPC)

- InterProcess Communication
- > 병행 프로세스가 데이터를 서로 공유하는 방법
  - 공유 메모리 방법
  - ■메시지 전달방법
- > 하나의 운영체제에서 두 방법 함께 사용 가능




#### 공유 메모리 방법

- ▶ 협력 프로세스가 동일한 변수를 사용
  - 동일한 변수: 공유자원인 메모리 공간 사용
- **>**예
  - 생산자-소비자 문제의 유한 버퍼
  - 판독기-기록기 문제의 공유자원
- > 대량 데이터 교환: 고속 통신 가능
- > 통신상 발생 가능 문제 해결
  - 응용 프로그래머



#### 메시지 전달방법

- ▶ 협력 프로세스가 메시지를 주고받음
  - ■시스템 호출 send(), receive()
- > 소량 데이터 교환에 적합
- > 통신상 발생 가능 문제 해결
  - 운영체제




#### 메시지 전달방법의 논리적 구조

- >통신 링크
  - ■메시지가 지나다니는 통로




- >통신 링크의 구현 형태
  - 연결 대상: 두 프로세스, 셋 이상 프로세스
  - 두 프로세스 사이 링크 개수: 하나, 둘 이상
  - 방향성: 단방향, 양방향
  - 용량: 무한, 유한, 0



### 통신 링크의 용량

- 큐(크기 무한) > **무한** 프로세스 A === 프로세스 B
  - 송신자는 대기 없음
- 큐(크기 n) > 유한 프로세스 A 프로세스 B
  - 송신자는 큐가 가득 차면 대기
- 큐 없음 프로세스 A 프로세스 B
  - 송신자는 수신자가 메시지를 받을 수 있을 때까지 대기




#### 직접통신

> 두 프로세스가 직접 서로를 지정하여 메시지 전달


```
프로세스A 프로세스B
send(B, m1);
receive(B, m2);
receive(A, m1);
send(A, m2);
```

- 오직 하나의 통신 링크가 자동 설정
- 하나의 통신 링크는 오직 두 프로세스 사이에만 연관
- ■통신 링크는 양방향



### 직접통신


▶ 대칭형 주소 지정



비대칭형 주소 지정


```
프로세스 A 프로세스 B send(B, m); receive(id, m);
```

■ 수신자가 여러 송신자와 통신 링크를 갖는 경우 사용



#### 간접통신

프로세스 사이에 둔 우편함을 통해 메시지 전달 우편함



- 같은 우편함을 이용하는 경우 통신 링크가 설정
- 여러 우편함을 이용하면 여러 개의 통신 링크 존재
- 하나의 통신 링크가 여러 프로세스와 연관 가능
- ■통신 링크는 단방향 또는 양방향



#### 간접통신

- > 우편함이 수신 프로세스에 소속
  - 수신자 하나
  - 통신 링크는 단방향
  - 수신 프로세스가 종료하면 우편함도 사라짐



- 수신자 여럿
- 한순간에 하나의 수신자만 가능
- 운영체제가 수신자 관리
- 통신 링크는 양방향

