



TP dynamique moléculaire – interaction ligand/récepteur.

Objectifs : notions de champs de force, dynamique moléculaire, calcul d'énergie libre Logiciels AMBER, VMD ou Chimera

1/ Préparation des fichiers

Dans un shell lancer le logiciel tleap: tleap -s -f /home/modmol/SOFT/amber9/dat/leap/cmd/leaprc.ff03

puis dans tleap taper les commandes suivantes:

rec = loadpdb 1DZK_A_rec.pdb

check rec

saveamberparm rec rec.top rec.crd

loadamberparams 1DZK_A_lig.frcmod

source leaprc.gaff

PRZ = loadmol2 1DZK_A_lig.mol2

check PRZ

saveamberparm PRZ lig.top lig.crd

cpx = loadpdb 1DZK_A_cpx.pdb

saveamberparm cpx cpx_sansH2O.top cpx_sansH2O.crd

solvatebox cpx TIP3PBOX 10

charge cpx

addions cpx Na+ 16

saveamberparm cpx cpx.top cpx.crd

2/ protocole de simulation de dynamique moléculaire:

a) minimisation de la boite d'eau:

sander -O -i min.in -o min.out -p cpx.top -c cpx.crd -r cpx_min.crd -ref cpx.crd

b) minimisation du complexe:

quit

sander -O -i min2.in -o min2.out -p cpx.top -c cpx_min.crd -r cpx_min2.crd -ref cpx_min.crd

c) minimisation de l'ensemble du système:

sander -O -i min3.in -o min3.out -p cpx.top -c cpx_min2.crd -r cpx_min3.crd

d) étape de thermalisation:

sander -O -i therm.in -o therm.out -p cpx.top -c cpx_min3.crd -r cpx_therm.crd

e) étape d'équilibration:

sander -O -i eq.in -o eq.out -p cpx.top -c cpx_therm.crd -r cpx_eq.crd

f) étape de production:

sander -O -i prod.in -o prod.out -p cpx.top -c cpx_eq.crd -r cpx_prod.crd -x cpx_traj.mdcrd

3/ analyse structurale et énergétique de l'interaction ligand récepteur

a) analyse structurale au cours de la simulation de dynamique moléculaire du complexe. ptraj < ptraj.in

b) analyse énergétique MMGBSA: mkdir CRD mm_pbsa.pl mmgbsa_crd.in mm_pbsa.pl mmgbsa_gb.in

Données: on estime le terme entropique (TS) à ~ 12.4 kcal.mol⁻¹ et Kd_{experimental} = 800 nM