CCNA 1 - Introduction to Networks

1. Concetti di base sulle reti

- Definizione e scopi delle reti:
 - Le reti permettono la condivisione di risorse e la comunicazione tra dispositivi, ciò include file,
 applicazioni, server e dispositivi hardware come stampanti.
 - o La loro struttura influisce su velocità, sicurezza e scalabilità.
- Tipi di rete:
 - o WLAN: rete wirelss.
 - LAN: rete locale.
 - MAN: rete dislocata a livello metropoli.
 - WAN: rete dislocata su vasta area geografica.
- · Le reti includono:
 - o Dispositivi finali:
 - Client/PC
 - Server
 - Smartphone/Laptop
 - o Dispositivi di rete:
 - Router: collegano diverse reti e instradano i pacchetti dati.
 - Switch: gestiscono la comunicazione all'interno di una LAN.
 - Access Point: estendono la connettività a dispositivi wireless.
 - Host/Client: dispositivo che richiede un servizio/dati
 - Server: dispositivo che fornisce un servizio/dati

Mezzi di trasmissione:

- Cavi UTP: Economici e usati nelle LAN.
- Cavi in rame, fibra ottica, onde radio.

2. Modello OSI e TCP/IP

- Modello OSI (Open Systems Interconnection):
 - o Composto da 7 livelli, è una guida per la progettazione di reti.
 - o Ogni livello ha una funzione specifica:
 - Il livello trasporto assicura il trasferimento affidabile dei dati, mentre il livello rete si occupa dell'instradamento.
- Modello TCP/IP:
 - o Più pratico e basato su standard internet.
 - o Si divide in 4 livelli:
 - Accesso alla rete (Physical, Data-Link)
 - Internet (Network)
 - Trasporto (*Transport*)
 - Applicazione (Session, Presentation, Application)
 - o Protocolli principali per ogni livello:
 - Livello 1: Ethernet. Wi-Fi.
 - Livello 2: ARP, VLAN.
 - Livello 3: IP, ICMP.
 - Livello 4: TCP, UDP.
 - Livello 7: HTTP, FTP, DNS.
- · Differenze principali:
 - o OSI è teorico e strutturato.
 - o TCP/IP è pratico e utilizzato per Internet
- Utilità: Forniscono standard per progettare e implementare reti.

3. Indirizzamento IP

- · Assegnazione di identificativi univoci ai dispositivi in rete per permettere la comunicazione tra dispositivi.
- Gli indirizzi IP identificano i dispositivi in rete:
 - **IPv4**:
 - Formato a 32 bit (es. 192.168.1.1).
 - Privato (Classe A, B, C) e Pubblico.
 - Limitato nel numero di indirizzi disponibili.
 - **IPv6**:
 - Formato a 128 bit, creato per superare la scarsità di IPv4.
- Subnetting:
 - o Consente di suddividere una rete in sottoreti, migliorando la gestione degli indirizzi IP e la sicurezza.
 - o Protocolli: CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
- Protocolli: IPv4, IPv6, DHCP

4. Routing e Switching

• Routing:

- o Processo di inoltro dei pacchetti tra reti diverse.
- o Utilizza protocolli come OSPF, RIP e EIGRP.
- o II routing è essenziale per la connettività WAN.

· Switching:

- Smista i dati all'interno di una rete locale (LAN) utilizzando indirizzi MAC.
- Lo switching migliora le prestazioni delle LAN, riducendo le collisioni.

5. Protocolli di rete

- Protocolli fondamentali:
 - TCP
 - UDP
 - ICMP
 - ARP
 - o DNS
 - DHCP
- Differenze tra TCP (affidabile, classfull, 3-hand-shake) e UDP (veloce, classless, best-effort).
- Funzionamento di DNS e DHCP.

6. Configurazione di base di dispositivi di rete

- Introduzione alla CLI di Cisco.
- Configurazione iniziale di router e switch.
- Comandi (vedi allegato).

CCNA2 (Switching, Routing, and Wireless Essentials)

1. Concetti di switching

- Funzionamento degli switch e tabelle MAC.
- VLAN:
 - o Creazione di reti virtuali separate su uno switch fisico.
 - Migliorano la sicurezza e le performance della rete, separando logicamente il traffico all'interno di una LAN.
- Trunking: 802.1Q e protocollo DTP.

2. Routing e protocolli di routing

- Tipologie di routing:
 - Statico
 - **Dinamico** (automatizzano la scelta del percorso ottimale):
 - RIP
 - OSPF (Open Shortest Path First)
 - **EIGRP** (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
- Tabelle di routing e processo di inoltro.

3. Sicurezza di rete

- Sicurezza di base su switch e router: configurazione di password e SSH.
- Implementare misure come:
 - ACL (Access Control Lists):
 - Limitano il traffico non autorizzato.
 - o Port Security:
 - Impedisce l'accesso ai dispositivi non autorizzati su una porta switch.
 - VPN:
 - Protegge i dati trasmessi su reti pubbliche (IPsec).

4. Configurazione di NAT e PAT

- Il protocollo **NAT** viene usato per permettere alle reti private di accedere a Internet:
 - NAT mappa indirizzi IPv4 privati su IPv4 pubblici (e vice versa)
 - NAT statico
 - NAT dinamico
 - PAT permette a più dispositivi di condividere un unico IP pubblico.
 - o NAT64 mappa indirizzi IPv6 su indirizzi IPv4 (e vice versa)
 - o Vantaggi: sicurezza, Preservare indirizzi IPv4 pubblici, schema IP
 - Svantaggi: no End-to-End, delay (video/voce, TCP), VPN (IPsec)

TEMPLATE ROUTER

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config) # hostname "R1"
R1(config) # enable secret "cisco"
R1(config) # service password-encryption
R1(config) # login block-for 30 attempts 2 within 10
R1(config) # banner motd # "ACCESSO RISERVATO ROUTER" #
R1(config) # ipv6 unicast-routing
// CONFIGURAZIONE ACCESSO CAVO CONSOLE
R1(config) # line console 0
R1(config-if) # logging synchronous
R1(config-if) # password "cisco"
R1(config-if) # login local
R1(config-if) # exec-timeout 6 0
R1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE ACCESSO REMOTO SSH
R1(config) # ip domain-name "cisco.com"
R1(config) # ip ssh version 2
R1(config) # crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
R1(config) # username "ADMIN" privilege 15 secret "cisco"
// CONFIGURAZIONE LINEE VIRTUALI
R1(config) # line vty 0 15
R1(config-if) # login local
R1(config-if) # password "cisco"
R1(config-if) # transport input [ssh | telnet]
R1(config-if) # exec-timeout 6 0
R1(config-if) # exit
// CONFIGURAZIONE INTERFACCIA FISICA
R1(config) # interface [gigabitethernet | serial] 0/1
R1(config-if) # description "LINK TO NETWORK 192.168.50.0/24"
R1(config-if) # ip address "192.168.50.1" "255.255.255.0"
R1(config-if) # ipv6 address "2001:db8:acad:50::1/64"
R1(config-if) # ipv6 address "fe80::50:1" link-local
R1(config-if) # no shutdown
R1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE INTERFACCIA VIRTUALE VLAN
R1(config) # interface [gigabitethernet | serial] 0/0
R1(config-if) # no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config) # interface [gigabitethernet | serial] 0/0.10
R1(config-if) # description "DEFAULT-GATEWAY TO LAN 10"
R1(config-if) # encapsulation dot1Q 10
R1(config-if) # ip address "192.168.10.1" "255.255.255.0"
R1(config-if) # ipv6 address "2001:db8:acad:10::1/64"
R1(config-if) # ipv6 address "fe80::10:1" link-local
R1(config-if) # no shutdown
```

```
R1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE INTERFACCIA VIRTUALE MANAGEMENT VLAN
R1(config) # interface [gigabitethernet | serial] 0/0.99
R1(config-if) # description "DEFAULT-GATEWAY TO MANAGEMENT"
R1(config-if) # encapsulation dot1Q 99
R1(config-if) # ip address "192.168.99.1" "255.255.255.0"
R1(config-if) # ipv6 address "2001:db8:acad:99::1/64"
R1(config-if) # ipv6 address "fe80::99:1" link-local
R1(config-if) # no shutdown
R1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE INTERFACCIA VIRTUALE NATIVE VLAN
R1(config) # interface [gigabitethernet | serial] 0/0.88
R1(config-if) # description "NATIVE VLAN"
R1(config-if) # encapsulation dot1Q 88 native
R1(config-if) # no shutdown
R1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE ROTTE STATICHE
R1(config) # ip route "192.168.20.0" "255.255.255.128" "10.10.10.1" [interface] [distance]
R1(config) # ipv6 route" 2001:db8:acad:2::/64" "10.10.10.1" [interface] [distance]
// CONFIGURAZIONE ROTTE DEFAULT
R1(config) # ip route "0.0.0.0" "0.0.0.0" "10.10.20.1" [interface] [distance]
R1(config) # ipv6 route "::/0" "10.10.10.1" [interface] [distance]
// CONFIGURAZIONE ROTTE BACK-UP
R1(config) # ip route "192.168.20.0" "255.255.255.128" "20.20.20.1" [interface] 10
R1(config) # ipv6 route "2001:db8:acad:2::/64" "20.20.20.1" [interface] 12
// CONFIGURAZIONE DHCP VLAN
R1(config) # ip dhcp excluded-address "192.168.10.1" "192.168.10.10"
R1(config) \# ip dhcp excluded-address "192.168.10.253", "192.168.10.254"
R1(config) # ip dhcp pool VLAN-10
R1(dhcp-config) # network "192.168.10.0" "255.255.255.0"
R1(dhcp-config) # default-router "192.168.10.1"
R1(dhcp-config) # domain-name "cisco.com"
R1(dhcp-config) # dns-server "192.168.10.2"
R1(dhcp-config)# exit
// CONFIGURAZIONE ROTTE PER DHCP
R1(config)# ip route "192.168.10.0" "255.255.255.0" "10.10.10.2"
R1(config) # ipv6 route "192.168.20.0" "255.255.255.0" "10.10.10.2"
// CONFIGURAZIONE DHCP LINK POINT TO POINT
R1(config) # ip dhcp excluded-address "10.10.10.1"
R1(config) # ip dhcp pool "R1-R2"
R1(dhcp-config) # network "10.10.10.0" "255.255.255.252"
R1(dhcp-config) # domain-name "cisco.com"
R1(dhcp-config)# exit
// SE ABILITO DHCP SNOOPING SU SWITCH
R1(config) # ip dhcp relay information trus-all
// CONFIGURAZIONE DHCP STATEFUL VLAN
R1(config) # ipv6 dhcp pool "STATEFULL-10"
```

```
R1(config-dhcpv6) # address prefix "2001:db8:acad:10::/64"
R1(config-dhcpv6) # domain-name "cisco.com"
R1(config-dhcpv6) # dns-server "2001:db8:acad:10::1"
R1(config-dhcpv6)# exit
// CONFIGURO VLAN DCHP STATEFULL
R1(config) # interface gigabitethernet 0/1.10
R1(config-if) # description "DEFAULT-GATEWAY to UFFICIO"
R1(config-if) # encapsulation dot1Q 10
R1(config-if) # ipv6 address "2001:db8:acad:10::1/64 "
R1(config-if) # ipv6 address "fe80::10:1"
R1(config-if) # ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if) # ipv6 nd prefix default no-autoconfig
R1(config-if) # ipv6 dhcp server "STATEFULL-10"
R1(config-if) # exit
// CONFIGURAZIONE OSPF
R1(config) # router opsf 10
R1(config-router) # router-id 1.1.1.1
R1(config-router) # network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router) # network 10.10.200.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router) # passive-interface g0/0
R1(config-router) # passive-interface g0/0.20
R1(config-router) # ip ospf hello-interval 20
R1(config-router) # ip ospf dead-interval 80
R1(config-router) # ip ospf priority 10
R1(config-router) # ip ospf cost 100
R1(config-router) # auto-cost reference-bandwidth 1000
R1(config-router) # default-information originate
R1(config-router) # exit
R1(config) # interface gigabitethernet 1/1
R1(config-if) # ip helper-address 10.10.10.1
R1(config-if)# exit
R1(config) # interface serial 0/1/1
R1(config-if) # ip ospf 10 area 0
R1(config-if)# exit
R1(config) # interface serial 0/1/2
R1(config-if) # ip ospf network point-to-point
R1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE ACL
R1(config) # access-list 10 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config) # access-list 10 permit any
R1(config) # ip access-list extended NAMED ACL
R1(config-ext-nacl) # remark "BLOCCO TELNET"
R1(config-ext-nacl) # deny tcp any 192.168.93.0 0.0.0.255 eq 23
R1(config-ext-nacl) # 17 deny tcp any 192.168.103.0 0.0.0.255 eq 23
R1(config-ext-nacl) # permit ip any any
R1(config-ext-nacl) # exit
R1(config) # interface gigabitethernet 1/1
```

```
R1(config-if) # ip access-group 10 in
R1(config-if) # ip access-group NAMED ACL out
R1(config-if) # exit
// CONFIGURAZIONE NAT STATICO
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.10.10 169.170.10.2
R1(config) # interface serial 0/0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if) # ip nat inside
R1(config-if)# exit
R1(config) # interface serial 1/0/0
R1(config-if) # ip address 169.170.10.1 255.255.255.0
R1(config-if) # ip nat outside
R1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE NAT DINAMICO
R1(config)# ip nat pool NAT_POOL1 169.170.10.2 169.170.10.12 netmask 255.255.255.224
// CONFIGURAZIONE NAT OVERLOAD (PAT)
R1(config)# ip nat pool PAT_POOL2 169.170.10.2 169.170.10.12 netmask 255.255.255.224 overload
// NAT DINAMICO e PAT
R1(config) # ip access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config) # ip access-list standard ACL_POOL1 permit
R1(config-if) # permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip nat inside source list 1/ACL POOL1 pool NAT POOL/PAT POOL2
R1(config) # interface serial 1/1/0
R1(config-if) # ip nat inside
R1(config-if)# exit
R1(config) # interface serial 1/1/1
R1(config-if) # ip nat outside
R1(config-if) # exit
// CONFIGURO INTERFACCIA LOOPBACK
R1(config) # interface loopback 1
R1(config-if) # ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# exit
R1(config) # end
```

TEMPLATE SWITCH

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) # hostname "S1"
S1(config) # enable secret "cisco"
S1(config) # service password-encryption
S1(config) # login block-for 30 attempts 2 within 10
S1(config) # banner motd # "ACCESSO RISERVATO SWITCH" #
S1(config)# ip default-gateway "192.168.99.1"
// CONFIGURAZIONE ACCESSO CAVO CONSOLE
S1(config) # line console 0
S1(config-if) # logging synchronous
S1(config-if) # password "cisco"
S1(config-if) # login local
S1(config-if) # exec-timeout 6 0
S1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE ACCESSO REMOTO SSH
S1(config) # ip domain-name "cisco.com"
S1(config) # ip ssh version 2
S1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
S1(config) # username "ADMIN" privilege 15 secret "cisco"
// CONFIGURAZIONE LINEE VIRTUALI
S1(config) # line vty 0 15
S1(config-if) # login local
S1(config-if) # password "cisco"
S1(config-if)# transport input [ssh | telnet]
S1(config-if) # exec-timeout 6 0
S1(config-if) # exit
// CREAZIONE VLAN
S1(config) # vlan 10
S1(config-vlan) # name "OFFICE"
S1(config-vlan)# exit
S1(config) # vlan 88
S1(config-vlan) # name "NATIVE"
S1(config-vlan) # exit
S1(config) # vlan 99
S1(config-vlan) # name "MANAGEMENT"
S1(config-vlan) # exit
// CONFIGURAZIONE LINK VLAN ACCESS
S1(config) # interface fastethernet 0/1
S1(config-if) # switchport mode access
S1(config-if) # switchport access vlan 10
// DISATTIVO PROTOCOLLI DI LINK-AGGREGATION (PAGP, LACP)
S1(config-if) # switchport nonegotiate
S1(config-if) # no shutdown
S1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE LINK VLAN TRUNK
```

```
S1(config)# interface gigabitethernet 0/0
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # switchport trunk allowed vlan [add|remove] 10,88,99
// MODIFICO LA VLAN NATIVA
S1(config-if) # switchport trunk native vlan 88
// DISATTIVO PROTOCOLLI DI LINK-AGGREGATION (PAGP, LACP)
S1(config-if)# switchport nonegotiate
S1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE VLAN MANGEMENT
S1(config) # interface vlan 99
S1(config-if) # description "DEFAULT-GATEWAY VLAN 99"
S1(config-if) # ip address "192.168.99.1" "255.255.255.0"
S1(config-if) # ipv6 address "2001:db8:acad:99::5/64"
S1(config-if) # ipv6 address "fe80::99:2" link-local
S1(config-if) # ipv6 address dhcp
S1(config-if) # ipv6 address autoconfig
S1(config-if)# exit
// CREAZIONE & CONFIGURAZIONE ETHERCHANNEL PAGP
S1(config)# interface range fastethernet 0/1-3, fastethernet 0/8
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode [desirable | auto]
S1(config-if-range) # exit
S1(config) # interface port-channel 1
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # switchport trunk allowed vlan 10,88,99
S1(config-if)# exit
// CREAZIONE & CONFIGURAZIONE ETHERCHANNEL LACP
S1(config)# interface range fastethernet 0/4, fastethernet 0/5-7
S1(config-if-range) # channel-group 2 mode (active | passive)
S1(config-if-range) # exit
S1(config) # interface port-channel 2
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # switchport trunk allowed vlan 10,88,99
S1(config-if) # switchport trunk native vlan 88
S1(config-if) # switchport nonegotiate
S1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE PORT-SECURITY
S1(config) # interface fastethernet 0/1
S1(config-if) # switchport mode access
S1(config-if) # switchport access vlan 10
S1(config-if) # switchport port-security
S1(config-if) # switchport port-security maximum 1
S1(config-if)# switchport port-security aging time 20
S1(config-if)# switchport port-security aging [static | time tie] type [inactivity | absolute]
S1(config-if)# switchport port-security mac-address [sticky | MAC Address]
S1(config-if)# switchport port-security violation [protected | restrict | shutdown]
S1(config-if) # switchport nonegotiate
S1(config-if) # exit
```

```
// SETTO TUTTE LE INTERFACCE NON USATE IN UNA VLAN NON USATA
S1(config) # vlan 999
S1(config-vlan) # name "BLACK-HOLE"
S1(config-vlan) # exit
S1(config) # interface range fastethernet 0/7-24, gigabitethernet0/2
S1(config-if) # description "DISABILITO PORTE NON USATE"
S1(config-if) # shutdown
S1(config-if) # switchport mode access
S1(config-if) # switchport access vlan 999
S1(config-if) # switchport nonegotiate
S1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE POST-FAST & BPDUGUARD SU INTERFACCIA
S1(config)# interface range fastethernet 0/1-6
S1(config-if) # spanning-tree portfast
S1(config-if) # spanning-tree bpduguard enable
S1(config-if) # exit
// CONFIGURAZIONE POST-FAST & BPDUGUARD GLOBALMENTE
S1(config) # spanning-tree portfast default
S1(config) # spanning-tree portfast bpduguard default
// PROTEZIONE DA ATTACCHI DHCP STARVATION, ROUGE
S1(config)# ip dhcp snooping
S1(config) # ip dhcp snooping vlan 10,20
// CONFIGURAZIONE PORTE TRUSTED
S1(config) # interface fastethernet 0/1
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust
S1(config-if) # exit
// CONFIGURAZIONE PORTE UN-TRUSTED
S1(config) # interface fastethernet 0/2
S1(config-if) # ip dhcp snooping limit rate 6
S1(config-if) # exit
// PROTEZIONE DA ATTACCHI ARP SPOOFING/POISONING
S1(config) # ip arp inspection
S1(config) # ip arp inspection vlan 10,20
S1(config) # ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
// CONFIGURAZIONE PORTE TRUSTED
S1(config) # interface fastethernet 0/1
S1(config-if) # ip arp inspection trust
S1(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE PORTE UN-TRUSTED
S1(config) # interface fastethernet 0/2
S1(config-if)# ip arp inspection limit rate 12
S1(config-if)# exit
S1(config) # end
```

TEMPLATE MULTI-LAYER-SWITCH

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) # hostname "MLS"
MLS(config) # enable secret "cisco"
MLS(config) # service password-encryption
MLS(config) # enable secret "cisco"
MLS(config) # service password-encryption
MLS(config) # login block-for 30 attempts 2 within 10
MLS(config) # banner motd # "ACCESSO RISERVATO MLS" #
MLS(config) # ipv6 unicast-routing
// CONFIGURAZIONE ACCESSO CAVO CONSOLE
MLS(config) # line console 0
MLS(config-if) # logging synchronous
MLS(config-if) # password "cisco"
MLS(config-if) # login local
MLS(config-if) # exec-timeout 6 0
MLS(config-if) # exit
// CONFIGURAZIONE ACCESSO REMOTO SSH
MLS(config) # ip domain-name "cisco.com"
MLS(config) # ip ssh version 2
MLS(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
MLS(config) # username "ADMIN" privilege 15 secret "cisco"
// CONFIGURAZIONE LINEE VIRTUALI
MLS(config) # line vty 0 15
MLS(config-if) # login local
MLS(config-if) # password "cisco"
MLS(config-if) # transport input [ssh | telnet]
MLS(config-if) # exec-timeout 6 0
MLS(config-if)# exit
// CREAZIONE VLAN
MLS(config) # vlan 10
MLS(config-vlan) # name "OFFICE"
MLS(config-vlan) # exit
MLS(config) # vlan 88
MLS(config-vlan) # name "NATIVE"
MLS(config-vlan) # exit
MLS(config) # vlan 99
MLS(config-vlan) # name "MANAGEMENT"
MLS(config-vlan) # exit
// CONFIGURAZIONE LINK VLAN ACCESS
MLS(config) # interface fastethernet 0/1
MLS(config-if) # switchport mode access
MLS(config-if) # switchport access vlan 10
// DISATTIVO PROTOCOLLI DI LINK-AGGREGATION (PAGP, LACP)
MLS(config-if) # switchport nonegotiate
MLS(config-if) # no shutdown
```

```
MLS(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE LINK VLAN TRUNK
MLS(config) # interface gigabitethernet 0/0
MLS(config-if) # switchport mode trunk
MLS(config-if) # switchport trunk allowed vlan [add|remove] 10,88,99
// MODIFICO LA VLAN NATIVA
MLS(config-if) # switchport trunk native vlan 88
// DISATTIVO PROTOCOLLI DI LINK-AGGREGATION (PAGP, LACP)
MLS(config-if)# switchport nonegotiate
MLS(config-if)# exit
// CREAZIONE & CONFIGURAZIONE ETHERCHANNEL PAGP
MLS(config)# interface range fastethernet 0/1-3, fastethernet 0/8
MLS(config-if-range)# channel-group 1 mode [desirable | auto]
MLS(config-if-range) # exit
MLS(config) # interface port-channel 1
MLS(config-if) # switchport mode trunk
MLS(config-if) # switchport trunk allowed vlan 10,88,9
MLS(config-if) # switchport nonegotiate
MLS(config-if)# exit
// CREAZIONE & CONFIGURAZIONE ETHERCHANNEL LACP
MLS(config)# interface range fastethernet 0/4, fastethernet 0/5-7
MLS(config-if-range) # channel-group 2 mode (active | passive)
MLS(config-if-range) # exit
MLS(config) # interface port-channel 2
MLS(config-if) # switchport mode trunk
MLS(config-if) # switchport trunk allowed vlan 10,88,99
MLS(config-if) # switchport nonegotiate
MLS(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE LINK ROUTER
MLS(config) # interface gigabitethernet 1/0/2
MLS(config-if) # description "LINK TO R1"
MLS(config-if) # ip address "10.10.10.1" "255.255.255.0"
MLS(config-if) # ipv6 address "2001:db8:acad:115::2/64"
MLS(config-if) # ipv6 address "fe80::115:2" link-local
MLS(config-if)# exit
// ABILITAZIONE E CONFIGURAZIONE INTER-VLAN
MLS(config) # ip routing
MLS(config) # interface vlan 99
MLS(config-if) # description "DEFAULT-GATEWAY VLAN 99"
MLS(config-if) # ip address "192.168.99.1" "255.255.255.0"
MLS(config-if)# exit
// ABILITAZIONE FUNZIONALITA' LAYER 3
MLS(config) # interface gigabitethernet 1/0/1
MLS(config-if) # no switchport
MLS(config-if)# [ip address dhcp | ip address "30.30.30.1" "255.255.255.252"]
MLS(config-if) # no shutdown
MLS(config-if)# exit
```

```
// CONFIGURAZIONE DCHP STATELESS VLAN
MLS(config) # ipv6 dhcp pool "STATELES"
MLS(config-dhcpv6) # dns-server "2001:db8:acad:2::1"
MLS(config-dhcpv6) # domain-name "cisco.com"
MLS(config-dhcpv6)# exit
MLS(config) # interface vlan 20
MLS(config-if) # ip address "192.168.20.1" "255.255.255.0"
MLS(config-if) # ipv6 address "2001:db8:acad:20::1/64"
MLS(config-if) # ipv6 address "fe80::20:1" link-local
MLS(config-if) # no shutdown
MLS(config-if) # ipv6 nd other-config-flag
MLS(config-if) # ipv6 dhcp server "STATELESS"
MLS(config-if)# exit
// CONFIGURAZIONE IP-HELPER DHCP
MLS(config) # interface vlan 10
MLS(config-if) # ip helper-address "10.10.10.1"
MLS(config-if)# exit
MLS(config) # end
```

UTILITY COMMANDS

```
> do [command]
> reload
> sdm prefer duel-ipv4-and-ipv6
> copy running-config startup-config
> clean mac address table
> delete flash:vlan.dat
> erase startup-config -> delete vlan.dat
> no ip domain-lookup
> clear ip nat translation *
> clear ip ospf process
> cdp run / no cdp run
> cdp enable / no cdp enable
> lldp run / no lldp run
> lldp transmit / no lldp transmit
> 11dp receive / no 11dp receive
> clock set "hh:mm:ss" "mese" "giorno" "anno"
> show clock detail
> show ntp associations
> show ntp status
```

COMMON SHOW COMMANDS

```
> show running-config
> show startup-config
> show logging
> show flash
> show history
> show version
> show ip/ipv6 interface
> show ip/ipv6 interface brief | [include | begin | exclude] "stringa"
> show interface | include "down" | count
> show interfaces status
> show ip arp
> show ip ssh
> show ip/ipv6 route
```

ROUTER SHOW COMMANDS

```
> show ip interface
> show ipv6 route
> show ip dhcp binding
> show ip dhcp pool
> show ip dhcp server statistics
> show ip bgp summary
> show ip protocols
> show ip ospf interface
> show ip ospf neighbor
> show ip tunnel
> show ip nat statistics
> show cdp
> show cdp neighbors [detail]
> show lldp
> show lldp neighbors [detail]
> show access-lists
> show ip nat translation [verbose]
> show ip nat statistics
```

SWITCH SHOW COMMANDS

```
> show interfaces trunk
> show interfaces switchport
> show mac address-table
> show dtp interfaces
> show etherchannel [load-balance | port-channel]
> show spanning-tree
> show vlan brief
> show vlan [id <VLAN-ID> | name <VLAN-Name> | summary]
> show port-security
> show port-security address
> show port-security interface GigabitEthernet0/1
> show ip dhcp snooping binding
> show ip dhcp snooping binding
> show ip arp inspection
```