

作者: 奶牛

小横

CFK

www.pardiffvpn.com

2010年4月26日

#### 目 录


| Android | l 手机 VPN 设置教程            | . 1    |
|---------|--------------------------|--------|
|         |                          |        |
| 方法一:    | 使用系统自带的 PPTP(2.1 以下的系统)  | <br>.3 |
| 方法二:    | 使用 OpenVPN(Android 手机通用) | <br>و. |

## 说明

- 1.本设置教程以 Milestone 为例,其它 Android 系统手机仅供参考
- 2.基本使用条件,有 root 权限,
- 3. 使用 openVPN 需要安装了 moto 驱动/SDK,相应软件 (root explorer/ busybox/ openvpn/ 证书文件等)。

# 方法一: 使用系统自带的 PPTP (2.1 以下的系统)

1. 打开 root explorer,用我们提供的同名文件替换掉/system/xbin/pppd 和/system/etc/ppp/ip-up-vpn 两个文件,并将权限设置如下;





注意若复制/修改文件时提示没有权限,需将加载模式改为 Mount R/O。 其他手机暂不存在此问题,只需保证相应文件的权限与上文中对应即可,如 能正常使用 PPTP VPN,不需要替换以上文件


2. 点击屏幕下菜单-Settings->Wireless & networks->VPN settings, 进入设置;





3. Add VPN->Add PPTP VPN,按照下图添加 VPN 设置,设置完成后点菜单选择 Save 保存;






4. 选择刚刚添加的设置,输入用户名,密码,点击 Connect 即可。




### 方法二: 使用 OpenVPN (Android 手机通用)

1. 安装 busybox。用 root explorer 将 busybox 复制到/system/bin/下; 安装 tun.ko。用 root explorer 将 tun.ko 复制到/system/lib/modules/下;



2. 连接 USB 线,按菜单->Notifications,选择 USB 连接方式为仅充电,



在 Windows 上打开命令行,进入 sdk 所在目录(如 c:\android-sdk-windows\tools),输入如下命令:

adb.exe shell

su

busybox mkdir /system/xbin/bb

ln -s /system/bin/busybox /system/xbin/bb/ifconfig


ln -s /system/bin/busybox /system/xbin/bb/route

3. 去 Android Market 下载 OpenVPN Installer 和 OpenVPN Settings;




安装 OpenVPN installer,点击 Install,选择安装位置(/system/xbin/),再选择 ifconfig 和 route 位置 (/system/xbin/bb/);

- 4. 在 sd 卡上新建一目录 openvpn,将提供的证书、配置文件拷贝进去,并编辑 userpasswd 文件,第一行修改为你的用户名,第二行修改为你的密码;
- 5. 安装 OpenVPN Settings 后打开; 按菜单-advanced,勾选 Load tun kernel module; 进入 TUN module setting,Load module Using 选则 insmod; Path to tun module 填写/system/lib/modules/tun.ko; Path to configurationst 填写/sdcard/openvpn; Path to openvpn binary 填写/system/xbin/openvpn; 设置好后如下图:



开启 OpenVPN,选择 vpn.ovpn,一会即可连接上了。





# 参考文献

因艰辛的摸索过程参考了大量 Google 搜索的结果,此处不再一一列举。谢谢众多 Android 玩家的经验分享