Introduction
 Commutation & Routage
 Problématiques de commutation
 Commutateurs
 Segmentation LAN
 Équipements réseaux

 00
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000

CHAPITRE 1 : Interconnexion des réseaux Commutation (Switching) & Routage (Routing)

Mohammed SABER

Département Électronique, Informatique et Télécommunications École Nationale des Sciences Appliquées "ENSA" Université Mohammed Premier OUJDA

Année Universitaire: 2016-2017

 Introduction
 Commutation & Routage
 Problématiques de commutation
 Commutateurs
 Segmentation LAN
 Équipements réseaux

 00
 00000
 00000
 00000
 0000
 0000

Plan de chapitre

- 1 Introduction
- 2 Concepts de commutation et de routage
- 3 Problématiques de commutation
- 4 Commutateurs
- 5 Concepts de la segmentation LAN
- 6 Les équipements d'interconnexion des réseaux

Introduction	Commutation & Routage	Problématiques de commutation	Commutateurs	Équipements réseaux
Introduction			000000000000000000000000000000000000000	0000

- Pour échanger des informations entre 2 entités communicantes quelconques à travers un ou plusieurs réseaux :
 - les deux correspondants doivent être mis en relation (notion de commutation).
 - chaque correspondant doit être identifié et localisé de manière unique sur le réseau (notions d'adressage et de nommage).
 - le réseau doit acheminer les blocs d'information vers le destinataire (notion de routage).
 - la taille des unités de données transférées doit être adaptée aux capacités du réseau (notion de segmentation).
 - le trafic admis dans le réseau ne doit pas conduire à l'effondrement de celui-ci (notion de contrôle de congestion).
- On distingue :
 - les nœuds supportant les applications utilisateurs (hôtes ou "end systems")
 - les nœuds servant de relais à la communication entre deux "end systems" (nœuds de commutation, ...).

Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 3 / 41 Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 4 / 41

AU-2016-2017 1 / 41

Segmentation LAN Équipements résea

- Problèmes liés à l'interconnexion des réseaux et aux réseaux longues distances:
 - Grande couverture géographique (type ou classe de réseau).
 - Hétérogénéité (données, voix, vidéos,).
 - Des réseaux raccordés (clients) (équipements ...).
 - Des modes de transmission (cœur et clients) et des applications.
 - Agrégation de trafic importante (risque de congestion).
 - Mélange de réseaux publics et privés.
 - Tarification du trafic par les opérateurs avec éventuellement des qualités de services différentes.
 - Soucis de performance (traversée des équipements) et d'équité (entre clients).
- Comment mettre en relation deux entités communicantes du réseau? (Commutation ou routage).
- Comment répartir la charge du réseau et être résistant aux pannes ? (plusieurs chemins pour aller de A à B, si plusieurs chemins, lequel choisir?).

AU-2016-2017 5 / 41

- La commutation est la fonction qui permet de réaliser une liaison (chemin, relation, ...) entre deux machines à travers le réseau, dans chaque nœud de commutation, il v a aiguillage de l'information assuré par commutateur.
- La commutation est une technologie qui permet d'atténuer la congestion au sein des réseaux LAN (Ethernet, Token Ring et FDDI) ou WAN, en réduisant le trafic et en augmentant la bande passante.
- Aujourd'hui, dans le cadre de la transmission de données, tout l'équipement de commutation effectue deux activités de base :
 - 1 La commutation de données Cette opération se produit lorsqu'une données (Trame ou Paquet) qui est parvenue au niveau d'un média d'entrée est transmise à un média de sortie.
 - 2 La gestion des opérations de commutation Un nœud de commutation (commutateur ou routeur) crée et gère des tables de commutation.

duction Commutation & Routage Problématiques de commutation Commutateurs Segmentation LAN Équipements réser Plan de chapitre

- 2 Concepts de commutation et de routage
- 4 Commutateurs

AU-2016-2017 6 / 41

Il existe deux méthodes pour effectuer la commutation de données : la commutation des trames de couche 2 OSI (Couche 1 de TCP/IP) et la commutation (routage) de paquets de couche 3 OSI (Couche 2 de TCP/IP).


- Les routeurs utilisent le routage (commutation de couche 3) pour acheminer les paquets des données.
- Les commutateurs utilisent la commutation (couche 2) pour acheminer les trames des données.
- La différence entre la commutation et le routage réside au niveau du type d'informations utilisé dans la trame (paquet) pour déterminer la bonne interface de sortie.
- Dans le cas de la commutation, les trames sont commutées en fonction des adresses MAC.
- Dans le cas de le routage, les paquets sont cheminer en fonction des adresses IP (selon les informations de couche réseau).
- Les commutateurs sont utilisés pour faire la commutation.
- Les routeurs sont utilisés pour faire le routage.

AU-2016-2017 7 / 41 AU-2016-2017 8 / 41 Interconnexion des réseaux Interconnexion des réseaux

Introduction Commutation & Routage Octoor O

Unicast : Monodiffusion

L'envoi monodiffusion est utilisé lorsqu'une trame est envoyée à partir d'un seul périphérique émetteur, à un seul périphérique destinataire.




Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 9 / 41

Introduction commutation & Routage commutation & Commutation & Routage commutation commutation & Commutation & Segmentation LAN commutation & Segmentation LAN commutation & Commutatio


Multicast: Multidiffusion

L'envoi diffusion est utilisé lorsqu'une trame est envoyée à partir d'un seul périphérique émetteur, à un groupe des périphériques destinataires (pas obligatoirement de même réseau).



Broadcast: Diffusion

L'envoi diffusion est utilisé lorsqu'une trame est envoyée à partir d'un seul périphérique émetteur, à tous les périphériques destinataires de même réseau.



Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 10 / 41

Introduction Commutation & Routage Occidentiques de commutation Commutateurs Segmentation LAN Équipements réseaux Occidentiques de commutateurs Segmentation LAN Équipements réseaux Occidentiques de commutation Commutateurs Segmentation LAN Équipements réseaux Occidentiques de commutation Commutateurs Segmentation LAN Étaut de commutateurs Segmentation LAN

- 1 Introduction
- 2 Concepts de commutation et de routage
- 3 Problématiques de commutation
- 4 Commutateurs
- Concepts de la segmentation LAN
- 6 Les équipements d'interconnexion des réseaux

Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 11 / 41 Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 12 / 41

Commutation & Routage Problématiques de commutation Commutateurs


Segmentation LAN Équipements réseaux

- La congestion apparaît dès que le débit utile d'un flux d'entrée (ou la somme des débits des flux d'entrée) est supérieure au débit utile de sor-
- Dans cette image, il y a deux aspects intéressants :
 - Si l'émetteur des trames accélère le rythme ou si plusieurs émetteurs vous envoient des trames vous risquez d'être rapidement débordé! Résultat, vous allez perdre des trames. Vous êtes confronté à une congestion en entrée! Le débit d'entrée est supérieur à votre capacité de traitement! Si vous vous retourniez plus vite (l'image du traitement) vous pourriez prendre plus de trames en charge!
 - On peut également deviner que si votre capacité de traitement est supérieur, vous vous retournez plus vite pour passer vos trames. Il est alors possible que l'émetteur à qui vous passez la trame soit également débordé. Vous êtes confronté à une congestion en sortie! La capacité de traitement est supérieure au débit de sortie! Il est intéressant de remarquer que plus vous êtes performant, plus vous risquez d'être en congestion en sortie!

Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 13 / 41

Domaine de collision


- Un domaine de collision est une zone logique d'un réseau informatique où les paquets de données peuvent entrer en collision entre eux, dans un réseau Ethernet.
- Un domaine de collision peut être un seul segment de câble Ethernet, un seul concentrateur ou même un réseau complet de concentrateurs et de répéteurs.



duction Commutation & Routage Problématiques de commutation Commutateurs Segmentation LAN Équipements réseau

Latence d'un réseau


- La latence, parfois appelée délai, est le temps que prend une trame (ou un paquet) pour voyager entre la station d'origine (nœud) et la destination finale sur le réseau.
- Des équipements réseaux peuvent accroître la latence dans le réseau :
 - Un routeur ou un commutateur doit extraire les informations d'adressage pour les interpréter. Ce traitement introduit de la latence.
 - Équilibrer l'utilisation d'équipements pour réduire la latence tout en limitant la portée du trafic de diffusion ou le taux de collision.



AU-2016-2017 14 / 41

CSMA/CD

- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) ou accès multiple avec détection de porteuse, est une méthode qui permet de réduire le nombre de conflits d'accès au média.
- Cette méthode est dite probabiliste puisque le délai d'attente après collision (ou après la transmission) entre plusieurs trames suit une loi aléatoire.



AU-2016-2017 15 / 41 AU-2016-2017 16 / 41 Introduction Commutation & Routage of Commutation & Routage of Commutation & Commutateurs of Commutation & Segmentation LAM (Paul Post of Commutation & Comm

Construction
d'une trame 802.3

Oui

Che trame
extiele présente
ur le média

Début
de la transmission

Existe
relique collision?

Emission de bits de
renforcement
de collision JAM

Fin de la transmission

Nombre d'essais
supérieur à 16?

Temporisation
dont la durée
est aléatoire

Féhec de l'émission

Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 17 / 41


Introduction Commutation & Routage Occidentation & Problématiques de commutation Occidentation & Commutation & Segmentation LAN Déquipements réseaux Occidentation & Occidenta

Plan de chapitre

- 1 Introduction
- Concepts de commutation et de routage
- 3 Problématiques de commutation
- 4 Commutateurs
- 5 Concepts de la segmentation LAN
- 6 Les équipements d'interconnexion des réseaux

Domaine de diffusion

Un domaine de diffusion (broadcast domain) est une zone logique d'un réseau informatique où un ordinateur quelconque connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du même domaine, sans devoir passer par un routeur.



ohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 18 / 41

Introduction Commutation & Routage 00000 Commutation Commutation

Généralités sur le commutateur


- Les commutateurs en fonction de base travaillent au niveau de la couche 2 de l'OSI (Couche 1 de TCP/IP) nommée aussi Liaison de données (Accès réseau).
- Le commutateur est le centre de la topologie étoile.
- Le commutateur a pour unité de traitement et de transmission c'est la trame.
- Les commutateurs sont des ordinateurs dédiés et spécialisés qui contiennent : une unité centrale de traitement, une mémoire à accès aléatoire (RAM) et un système d'exploitation.
- Les commutateurs comportent généralement plusieurs ports qui servent à connecter des hôtes ainsi que des ports spécialisés pour la gestion de ces équipements.

phammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 19 / 41 Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 20 / 41

Fonctionnement d'un commutateur

Le commutateur possède trois particularités essentielles :

- La capacité d'apprendre les adresses MAC des matériels attachés à ses ports.
- La capacité de diriger la trame vers le bon port si l'adresse MAC destinatrice est référencée dans sa table.
- La capacité de détecter et d'éviter les bouclages ou redondances grâce au protocole spanning-tree.




Segmentation LAN Équipements réseaux

AU-2016-2017 22 / 41

Commutateur asymétrique


- La commutation asymétrique permet d'attribuer davantage de bande passante au port de commutateur du serveur afin d'éviter les problèmes de congestion.
- Le trafic devient ainsi plus fluide lorsque plusieurs clients communiquent simultanément avec le même serveur.
- La commutation asymétrique asymétrique fournit des connexions commutées entre des ports de débit différent, par exemple entre une combinaison de ports de 10Mbps, de 100Mbps et de 1000Mbps.
- La commutation asymétrique nécessite l'utilisation de la mémoire tampon pour conserver les trames contiguës entre les ports de débit différent.



Commutateur symétrique

roduction Commutation & Routage Problématiques de commutation Commutateurs

- La commutation symétrique est une façon de caractériser un commutateur LAN en fonction de la bande passante attribuée à chaque port du réseau.
- Un commutateur symétrique fournit une connexion commutée entre les ports offrant la même bande passante, tels que tous les ports de 10Mbps, de 100Mbps ou de 1000Mbps.



Segmentation LAN Équipements réseau

Mise en mémoire tampon

- Un commutateur Ethernet peut utiliser une technique de mise en mémoire tampon pour stocker et transmettre des trames.
- Il est également possible de recourir à la mise en mémoire tampon lorsque le port de destination est occupé.
- La zone de mémoire dans laquelle le commutateur stocke les données s'appelle la mémoire tampon.
- Cette mémoire peut utiliser deux méthodes pour acheminer les trames : la mise en mémoire tampon axée sur les ports et la mise en mémoire tampon partagée.

AU-2016-2017 23 / 41 AU-2016-2017 24 / 41 Mohammed SABER (ENS Interconnexion des réseaux

 Introduction
 Commutation & Routage
 Problématiques de commutation
 Commutateurs
 Segmentation LAN
 Équipements réseaux

 ○○
 ○○○○○
 ○○○○○
 ○○○○
 ○○○○
 ○○○○

Mémoire tampon axée sur port

- Les trames sont placées dans des files d'attente liées à des ports entrants spécifiques.
- Une trame n'est transmise au port sortant que si toutes les trames qui la précèdent dans la file d'attente ont été correctement transmises.
- Une seule trame peut retarder la transmission de toutes les trames en mémoire en raison d'un port de destination occupé.
- Ce retard se produit même si les autres trames peuvent être transmises à des ports de destination libres.

Mémoire tampon partagée


- La mise en mémoire partagée stocke tous les paquets dans une mémoire tampon commune que partagent tous les ports du commutateur.
- La quantité de mémoire allouée à un port est déterminée par la quantité nécessitée par chaque port.
- C'est ce que l'on appelle l'allocation dynamique de la mémoire tampon.

Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 25 / 41

Introduction Commutation & Routage Octobroad Space Commutation Com

Mode différé (Store & Forward)

- Un commutateur store-and-forward reçoit la trame en entier et calcule le CRC.
- Si le CRC est valide, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface de sortie.
- La trame est ensuite acheminée par le port approprié.



Afin de transmettre les trames, le commutateur propose 3 modes implémentés selon les modèles de commutateurs.

Store and Forward



Un commutateur store-and-forward reçoit la trame en entier et calcule le CRC. Si le CRC est valide, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface de sortie. La trame est ensuite acheminée par le port approprié.

Un commutateur cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement reçue. Au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci ne soit retransmise.

Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 26 / 41

Mode direct (Cut-through)

- La trame est envoyée via le commutateur avant la réception complète.
- L'adresse de destination de la trame doit être lue avant la transmission de la trame.
- Ce mode réduit à la fois la latence de la transmission.
- Aucune détection d'erreur n'est réalisée avec cette méthode.



Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 27 / 41 Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 28 / 41

Mode fragment free

- Filtre les fragments de collision avant de commencer la transmission.
- Les fragments de collision constituent la majorité des erreurs de trame.
- La taille des fragments de collision doit être inférieure à 64 octets.
- Tout fragment d'une taille supérieure à 64 octets constitue une trame va-
- En mode de commutation Fragment-Free, la trame doit être considérée comme n'étant pas un fragment de collision pour être acheminée.
- La latence est mesurée à partir du premier bit reçu jusqu'au premier bit transmis.

AU-2016-2017 29 / 41


Port	Adresse(s) MAC
1	00-04-23-66-F4-DE
2	
3	
4	

A veut communiquer avec E

- A connaît l'adresse MAC de E
- A envoie une trame en unicast


Le commutateur n'a pas l'adresse de E dans sa table de commutation

- Le commutateur reçoit la trame de A par le port 1
- Le commutateur envoie la trame de A en unicast sur les ports 2, 3 et 4



roduction Commutation & Routage Problématiques de commutation Commutateurs Segmentation LAN Équipements réseau

- Le fonctionnement du commutateur est basé sur sa capacité à apprendre les adresses MAC des matériels connectés à ses ports.
- Cet apprentissage permet la création et la mise à jour d'une table contenant des couples adresses MAC-Port.
- Au démarrage du commutateur, cette table est vide.
- Comment se passent alors l'envoi des trames et l'apprentissage des adresses ?



AU-2016-2017 30 / 41

Introduction OO	Commutation & Routage	Problématiques de commutation	Commutateurs	Équipements réseaux
Commutation				


1	Port	Adresse(s) MAC
	1	00-04-23-66-F4-DE
	1	00-0A-E6-AB-CD-B4
	2	02-0B-23-67-F4-DE
	3	00-44-23-66-A4-DE
	4	00-64-AD-26-4E-FE

A veut communiquer avec E

- A ne connaît pas l'adresse MAC de E
- A envoie une trame en broadcast

Le commutateur reçoit la trame de A par le port 1

- Le commutateur envoie la trame de A en broadcast sur les ports 2, 3 et 4



AU-2016-2017 31 / 41 AU-2016-2017 32 / 41 Introduction Commutation & Routage Commutation & Routage Commutation Commutati

Port Adresse(s) MAC

1 00-04-23-66-F4-DE

1 00-0A-E6-AB-CD-B4

2 02-0B-23-67-F4-DE

3 00-44-23-66-A4-DE


00-64-AD-26-4E-FE

A veut communiquer avec E

- A connaît l'adresse MAC de E
- A envoie une trame en unicast


Le commutateur a l'adresse de E dans sa table de commutation

- Le commutateur reçoit la trame de A par le port 1
- Le commutateur envoie la trame de A en unicast sur le port 4



Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 33 / 41

- La segmentation permet d'isoler le trafic entre les segments.
- Elle augmente la bande passante disponible pour chaque utilisateur en des domaines de collision plus petits.



Introduction Commutation & Routage 00000 Problématiques de commutation 00000 Commutation & Segmentation LAN 00000 Commutation Commutation


- 1 Introduction
- 2 Concepts de commutation et de routage
- 3 Problématiques de commutation
- 4 Commutateur
- 5 Concepts de la segmentation LAN
- 6 Les équipements d'interconnexion des réseaux

Introduction Commutation & Routage Problématiques de commutation Commutateurs Segmentation LAN Équipements réseaux

Interconnexion des réseaux

AU-2016-2017 34 / 41

- Les types d'équipements assurant l'interconnexion des segments de médias définissent les domaines de collision et de diffusion.
- Les équipements de couche 2 et 3 segmentent les domaines de collision. Ce processus est d'ailleurs appelé «segmentation».



Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 35 / 41 Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 36 / 41

Segmentation LAN Équipements réseaux Plan de chapitre

1 Introduction

2 Concepts de commutation et de routage

3 Problématiques de commutation


4 Commutateurs

5 Concepts de la segmentation LAN


6 Les équipements d'interconnexion des réseaux

AU-2016-2017 37 / 41 Interconnexion des réseaux

Câble droit ou croisé?








AU-2016-2017 38 / 41

Câble droit ou croisé?



Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 39 / 41 Interconnexion des réseaux AU-2016-2017 40 / 41 Les équipements d'interconnexion des réseaux





Mohammed SABER (ENSAO) Interconnexion des réseaux

