
TP2 Interconnexion:

Configuration de réseaux locaux virtuels et d'agrégations

SCÉNARIO No. 1 : Création des VLANs sur le commutateur d'un groupe

Étape 1 : Préparation du réseau pour le scénario 1 Atelier 1 de TP



Tâche 1 : Câblage des périphériques

- 1- On connecte le pc1 au commutateur à l'aide d'un câble console.
- 2- A l'aide d'un câble Ethernet on connecte le pc1 au port de commutateur fast ethernet ; port 7

Tâche 2 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l'atelier

On attribue l'adresse IP 172.16.10.80 au pc1 et le masque 255.255.255.0

Étape 2 : Configuration des équipements réseau de l'atelier groupe

Tâche 1 : Suppression des configurations existantes sur le commutateur

1- On passe en mode d'eecution privilégié ;

2- On supprime le fichier de configuration de démarrage du commutateur de la mémoire NVRAM : erase startup-config

```
Translating "enbale"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Switch>enable
Switch#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [con
firm]
*Mar 1 00:15:18.862: %SYS-7-NV BLOCK INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch#delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
Switch#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no Proceed with reload? [confirm]
*Mar 1 00:16:30.124: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload comm
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2
Base ethernet MAC Address: 04:fe:7f:86:4e:00
Kmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 525 files, 19 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 10410496
flashfs[0]: Bytes available: 22103552
flashfs[0]: flashfs fsck took 10 seconds.
 ..done Initializing Flash.
```

- 3- On supprime le fichier d'informations de la base de données VLAN : delete vlan.dat
- **4-** On redémarre le logiciel à l'aide de :reload
 - a- Reload
 - b- Entrer
 - c- N puis entrer


Tâche 2 : Configuration de base de commutateur

- 1- On configure le nom de l'hôte en tant que ENSAOG8
- 2- Mot de passe de mode privlégié :ensao
- **3-** Mot de passe de console : ensao
- **4-** Mot de passe vty : ensao
- **5-** On sauvgarde la configuration actuelle : running-config dans la configuration de démarrage :

```
Switch>enable
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname ENSAO8
ENSAO8(config)#enable-password ensao
ENSAO8(config)#line console 0
ENSAO8(config-line)#password ensao
ENSAO8 (config-line) #login
ENSAO8(config-line)#exit
NSAO8(config)#line vty 0 15
ENSAO8(config-line)#password ensao
ENSAO8(config-line)#login
ENSAO8(config-line)#end
ENSAO8#
*Mar 1 00:08:22.083: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ENSAO8#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Tâche 3 : Configuration des interfaces Ethernet des ordinateurs

1- on fait la configuration des interfaces Ethernet de pc1 à l'aide des adresses IP et des passerelles par défaut dans le tableau



Étape 3 : Configuration des réseaux locaux virtuels sur le commutateur

Tâche 1 : Création de réseaux locaux virtuels (VLAN) sur le commutateur

1- on crée les quatre VLAN sur le commutateur

ID VLAN	Nom VLAN
1	Default
10	Etudiants
20	Professeurs
30	Administratifs
99	Gestion

```
ENSAO8#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAO8 (config) #vlan 1
ENSA08(config-vlan)#name Default
%Default VLAN 1 may not have its name changed.
ENSAO8 (config-vlan) #exit
ENSAO8 (config) #vlan 10
ENSAO8(config-vlan)#name Etudiants
ENSAO8(config-vlan)#exit
ENSAO8 (config) #vlan 20
ENSAO8(config-vlan)#name Professeurs
ENSAO8 (config-vlan) #exit
ENSAO8 (config) #vlan 30
ENSAO8(config-vlan)#name Administratifs
ENSAO8 (config-vlan) #exit
ENSAO8 (config) #vlan 99
ENSA08(config-vlan)#name Gestion
ENSAO8 (config-vlan) #exit
ENSAO8 (config) #exit
ENSAO8#
*Mar 1 00:17:21.697: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ENSA08#copy running-config startu
ENSA08#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Affichage :show vlan brief

ENSAG	08#show vlan brief		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
10	Etudiants	active	
20	Professeurs	active	
30	Administratifs	active	
99	Gestion	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

- 2- on nomme chaque vlan selon les informations dans le tableau précédant
- 3 extstyle ex

Tâche 2 : Affectation d'un réseau local virtuel de gestion

- 1- on affecte une adresse IP pour le réseau local virtuel de gestion
- **2-** on enregistre la configuration

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAO8(config)#interface vlan 99
ENSAO8 (config-if)#
*Mar 1 00:25:43.797: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state
ENSAO8(config-if)#ip address 172.16.99.8 255.255.255.0
ENSAO8 (config-if) #exit
ENSAO8(config)#ip default
ENSAO8(config)#ip default-gateway 172.16.99.100
ENSAO8 (config) #end
ENSAO8#c
*Mar 1 00:31:55.060: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% Ambiguous command: "c"
ENSAO8#copy r
ENSAO8#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Tâche 3 : Vérification de la création des réseaux locaux virtuels

1- on exécute la commande : show vlan

ENSA	08#shov	vlan									
VLAN	Name				Stat	tus Po	orts				
1	default					Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2					
20 30 99 1002 1003 1004	Admini Gestic fddi-c token- fddine	sseurs istratifs	lt		act/	ive ive					
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
1 10			1500 1500								
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
30 99 1002 1003	enet enet fddi tr		1500 1500 1500 1500 1500				- - - - ieee				
		101005 N VLANs	1500				ibm				
Prima	ary Sec	condary Typ	e 		Ports						

2- on exécute la commande : show vlan brief

ENSAO8#show vlan brief								
VLAN	Name	Status	Ports					
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2					
10	Etudiants	active						
20	Professeurs	active						
30	Administratifs	active						
99	Gestion	active						
1002	fddi-default	act/unsup						
1003	token-ring-default	act/unsup						
1004	fddinet-default	act/unsup						
1005	trnet-default	act/unsup						

3- on exécute la commande show vlan id 99 (99 is an id_vlan)

```
VLAN Name Status Ports

99 Gestion active

VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2

99 enet 100099 1500 - - - 0 0

Remote SPAN VLAN

Disabled

Primary Secondary Type Ports
```

- **4-** la difference entre show vlan ; show vlan brief et show vlan id_vlan
 - a- show vlan: on affiche tous les vlan
 - b- show vlan brief: un affichage bref des vlans
 - c- show vlan id 99 : on affiche seulement les informations d'un vlan précis on peut même afficher les informatins d'un vlan en se basant sur son nom : show vlan name NOMDUVLAN
- 5- on essaye de supprimer le vlan 1, chose qui est impossible

```
ENSAO8(config)#no vlan 1
%Default VLAN 1 may not be deleted.
ENSAO8(config)#
```

6- aucun port ne se trouve sur les réseaux locaux virtuels vlan 10 , vlan20 vlan 30 et vlan 99

Étape 4 : Affectation des ports de commutateur aux réseaux locaux virtuels (VLANs)

Tâche 1 : Affectation des ports de commutateur aux réseaux locaux virtuels

1- on configure le commutateur pour placer les interfaces Fa(Gi)0/3-0/6 :

```
ENSA08(config)#interface range fa0/3-6
ENSAO8(config-if-range)#switchport mode access
ENSAO8(config-if-range)#switchport access vlan 99
ENSAO8(config-if-range)#interface fa0/7-10
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAO8(config)#interface range fa0/7-10
ENSAO8(config-if-range) #switchport mode access
ENSAO8(config-if-range) #switchport access vlan 30
ENSAGO (GORFIG IT Tange) #switchport mode access
*Mar 1 00:57:13.155: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, interface range
ENSAO8#
*Mar 1 00:57:22.953: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ENSA08#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAO8(config)#interface range fa0/11-14
ENSA08 (config-if-range) #switchport mode access
ENSAO8 (config-if-range) #switchport access vlan 20
ENSAO8(config-if-range)#interface range fa0/15-18
ENSA08(config-if-range)#switchport mode access
ENSAO8(config-if-range)#switchport access vlan 10
```

- 2- de même pour le vlan 30
- 3- de même pour le vlan 20
- 4- de même pour le vlan 10
- 5- on enregistre la configuration;

Tâche 2 : Vérification de l'affectation des ports de commutateur aux ré-seaux locaux virtuels

1- les ports qui se trouvent sur differents réseaux virtuels : show vlan

ENSAO8#show vlan											
VLAN	Name				Sta	tus 1	Ports				
1	defau:	lt			act	active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/19, Fa Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1, Gi0/2					
10	Etudia	ants			act:	active Fa0/15, Fa0			Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18		
20	Profe	sseurs			act:	active Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14				Fa0/14	
30	Admin:	istratifs			act:	ive 1	Fa0/7,	Fa0/8, Fa	0/9, Fa	0/10	
99	Gesti	on			act:	ive 1	Fa0/3,	Fa0/4, Fa	0/5, Fa	0/6	
1002	fddi-	default			act	/unsup					
1003	token-	-ring-defau	lt		act	/unsup					
1004	fddin	et-default			act	/unsup					
1005	trnet	-default			act	/unsup					
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridgel	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
1	enet	100001	1500						0	0	
			1500						0	0	
			1500						0	0	
			1500						0	0	
			1500						0	0	
		101002	1500						0	0	
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridgel	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
1003	tr	101003	1500	-	-	_	_	-	0	0	
1004	fdnet	101004	1500				ieee				
1005	trnet	101005	1500				ibm				
Remot	te SPAI	N VLANs									
Prima	ary Sec	condary Typ	e		Ports						

2- afficher les ports affectés à un vlan précis : show vlan id id_van

ENSA(08#shot	w vlan id 9	9							
VLAN	Name				Star	tus	Ports			
99	99 Gestion					ive	Fa0/3,	Fa0/4, Fa	0/5, Fa	0/6
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridge	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
99	enet	100099	1500	-	-	-	-	-	0	0
	te SPA1									
Disal	bled									
Prima	ary Sec	condary Type								
ENG	00#-1									
LNSA	Jo#Sno	w vlan id 1	J							
VLAN	VLAN Name					tus	Ports			
10	Etudia	ants			act:	ive	Fa0/15,	Fa0/16,	Fa0/17,	Fa0/18
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridge	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
Remot	te SPA1	N VLAN								
Disal	bled									
Prima	ary Sec	condary Type	e		Ports					

3- vérification : la commande shw vlan name nom_vlan

4- affichage à l'aide de running-config


```
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 99
switchport mode access
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 99
switchport mode access
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 99
switchport mode access
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 30
switchport mode access
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 30
switchport mode access
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 30
switchport mode access
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 30
switchport mode access
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 20
switchport mode access
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 20
switchport mode access
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 20
switchport mode access
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 20
switchport mode access
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 10
switchport mode access
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 10
```

5- on peut également afficher les informations d'affectation VLAN à l'aide de la commande show interfaces FastEthernet/GigaEthernet Numéro switchport.

Étape 4 : Vérification de la connectivité des VLANs

Tâche 1 : Vérification de la connectivité

1- on envoie les requêtes PING depuis les pc à l'adresse 1p du commutateur



```
C:\Users\ensao>ping 172.16.99.8

Pinging 172.16.99.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 172.16.99.8: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.16.99.8: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 172.16.99.8: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.99.8:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

- ⇒ La requête ping est abouti
- **2-** On envoie une requête ping depauis pc1 vers pc2 : les requêtes ping entre les pc n'est pas abouti

Les pc ne peuvent pas envoyer les requêtes ping de l'un vers l'autre car il faut qu'ils appartiennent au même reseau ou qu'ils appartiennent aux ports de même vlan

Tâche 2 : Communication avec le Vlan de Gestion

- 1- On place les 2 pc , pc1 et pc2 sur les ports de vlan de gestion
- **2-** On reconfigure les pc1 et pc2 avec l'adresse de vlan de gestion


3- On envoie des requêtes ping depuis les 2 pc au commutateur

```
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.99.8 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 172.16.99.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 172.16.99.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 172.16.99.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Statistiques Ping pour 172.16.99.8:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 3, perdus = 1 (perte 25%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 2ms
```

Les requêtes son aboutisses

- **4-** Les pc ne peuvent pas envoyer les requêtes ping de l'un vers l'autre car il faut qu'ils appartiennent au même reseau ou qu'ils appartiennent aux ports de même vlan
- 5- On envoie des requêtes telnet depuis les 2 pc au commutateur





6- On déduit :

- a- Si n veut envoyer des regêtes ping depuis un pc vers un autre pc il faut que :
 - Pc 1 et pc2 sont connéctés sur les ports de même vlan
 - Pc1 et pc2 appartiennent au même réseau


- b- Si on veut envoyer des requêtes ping depuis un pc vers le commutateur il faut que :
 - Le port de pc1 soit dans l'intervalle des ports de vlan de gestion
 - L'adresse IP de pc1 appartient au même réseau que vlan de gestion

SCÉNARIO No. 2

Configuration de l'agrégation entre les commutateurs des groupes

Étape 5 : Préparation du réseau pour le scénario 2

Atelier 2 de TP



Tâche 1 : Connexion des périphériques

- 1- On a un câble croisé
- **2-** On connecte les commutateurs 2 à 2

Étape 6 : Configuration de l'agrégation

Tâche 1 : Configuration de l'agrégation de réseau local virtuel sur le commutateur

1- On configure l'agregation entre le commutateur du groupe 7 et groupe 8 en utilisant le port fa0/1 sur les 2 commutateurs

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSA08(config)#interface fa0/1
ENSA08(config-if)#mdix auto
ENSAO8(config-if)#switchport mode trunk
ENSAO8 (config-if) #end
*Mar 1 02:16:55.232: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by vty0 (172.16.99.8)
ENSAO8#show interfaces trunk
           Mode
                            Encapsulation Status
                                                          Native vlan
Fa0/1
                            802.1q
                                           trunking
           Vlans allowed on trunk
Port
           1-4094
Fa0/1
           Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1
           1,10,20,30,99
           Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Port
Fa0/1
           1,10,20,30,99
ENSAO8#
```

- **2-** On exécute la commande show interface trunk
- 3- Les interfaces du commutateur qui sont en mode d'agr égation : fa0/1
- **4-** Les réseaux locaux virtuels autorisés et actifs dans le domaine de gestion

Tâche 2 : Vérification de la connectivité

1- A partir du commutateur du groupe 7 on envoie une requête ping vers le commutateur du grp8 et inversement

```
ENSAO8# ping 172.16.99.7

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.99.7, timeout is 2 seconds:
.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
ENSAO8#
```

2- On envoie une requete ping depuis le pc1 du grp7 vers le pc1 du grp 8 et inversement

```
C:\Windows\System32\ping 172.16.99.9

Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.99.9 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.99.9 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 172.16.99.9:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Les requêtes sont aboutisses

Tâche 3 : Transfert de PC1 vers le même réseau local virtuel que PC2

- **1-** Affectez le port de PC1 au VLAN 20.
- **2-** Les requétes ping ne sont pas aboutisses car il faut que les pc1 du grp 7 et pc2 grp8 appartennent au même réseau

Tâche 4 : Modification de l'adresse IP et du réseau de PC1

Pour que les requêtes ping entre le pc 1 du grp7 et pc2 du grp 8 seront aboutisses il faut que les adresse ip des 2 pc appartient au même réseau

Étape 7 : Effacement et rechargement du commutateur

- 1- On passe en mode d'exécution privilégié
- 2- On supprime la configuration de démarrage
- 3- On redémarre le logiciel à l'aide de la commande reload