# **Formation ABAP IV**

## © Said el Bouhali

## **BRAKE FRANCE SERVICES**

## **Sommaire**

- <u>Introduction</u>
- <u>Déclarations</u>
- <u>Tables internes</u>
- Écrans de sélection (Les entrées)
- Edition (Les sorties)
- Opérations
- Les branchements
- Données système
- <u>Événements</u>
- Bases de données logiques
- <u>Divers</u>
- SAP-script
- ABAP => SAP-script

#### Introduction

- · ABAP IV est un langage de programmation de 4ème génération
- Un programme ABAP peut lire :
  - · des bases de données SAP (séquentiellement ou directement)
  - · des fichiers séquentiels UNIX
- · Il peut créer :
  - · des éditions On-Line ou Batch
  - · des tables SAP
  - · des fichiers séquentiels UNIX ou NT
  - · des dossiers de mise à jour des bases SAP ( Batch Input )
  - · des états (pour impression ou affichage)
- Remarque : SAP est séparer en plusieurs mandant, une propriété principale d'un programme ABAP est qu'il est inter mandant

Ce cours est destiner à former les gens au développement de rapport d'édition avec ABAP.

J'ai suivi certaines règles de notations :

- Les mots en gras sont des **mots clés d'ABAP** à recopier tel qu'elle dans le programme.
- Les mots entre [] sont des options.
- · Les mots en italiques sont des identifiant qui doivent être significatif de ce qu'il désigne

#### Commentaires :

- Soit, le premier caractère d'une ligne est "\*' => toute la ligne est un commentaire.
- Soit, On trouve, en milieu de ligne, le caractère ' " ' => tout le reste de la ligne est un commentaire.
- · Chaque instruction se termine par un '.'
- Pour ne pas répéter une instruction, utiliser le ': 'suivi d'une '; '.

#### • Environnement de développement :

Pour créer un programme ABAP on suit le chemin suivant :

OUTILS / ABAP Workbanche

Ou la transaction SE38.

Taper le nom du programme qui doit commencer avec un Z+7 caractères puis cliquer sur créer

Dans la zone titre donner une description court du programme.

Et dans la zone type saisir  $1 \Rightarrow$  Progamme online

Et dans la zone Application saisir \* => Inter-applications

Cliquer sur sauvegarder et la dans la fenêtre qui apparaît cliquer sur objet local.

Le formateur ne savait pas pourquoi ces paramètres là.

Le programme est créé et on tombe sur l'éditeur ABAP

On a deux choix soit charger un programme qui a été saisie dans un autre éditeur, soit travailler avec cet éditeur là.

Si vous avez pris le deuxième choix sachez que c'est F7 pour insérer une ligne et c'est d pour la supprimer. Pour avoir de l'aide positionnez le curseur sur le mot et taper F1.

Pour contrôler la syntaxe d'un programme faire : **Ctrl+F2**. Pour le compiler en sauvegardant :**Ctrl F3**. Pour l'exécuter :**F8** (il sera compiler sans sauvegarde avant de s'exécuter).

Pour télécharger à partir d'un autre editeur faire : UTILITAIRES / TELECHARGEMENT.

#### **Déclarations**

Déclaration d'un programme d'édition : un rapport ABAP commence avec le mot clé :

```
REPORT nom_rapport
```

[ NO STANDARD PAGE HEADING ] " ne pas afficher le nom du rapport en entête

[ LINE-SIZE n1 ]
[ LINE-COUNT n2(n3) ]

[ MESSAGE-ID xx ] "xx identifie une classe de message prédéfini pour avoir

le liste des classes de message prédéfini utiliser la transaction

Exemple: REPORT ztestsaid NO STANDARD PAGE HEADING MESSAGE-ID zz.

 d'objets (TABLE DB, TABLE INTERNES, STRUCTURES): au début de chaque programme, on déclare toutes les tables de la base de données SAP ou les tables internes ou les structures, qui seront utiliser dans ce programme.

**TABLES**: nom table, nom struct, i table, ....

Exemple: TABLES: KNA1, ITCPO, USR03.

- de type : Il existe un bon nombre de type prédéfinit

Exemple:

I pour les entiers,

P pour les décimales,

C pour le texte,

N numeric character,

D date,

T time,

F virgule flottante et

X hexadécimale.

Pour définir un nouveau type de données On procède comme suit :

```
TYPES [:] BEGIN OF nom type,
```

..

END OF nom type.

Exemple:

de variables :

**DATA** [:] nom\_var[(longueur)] **TYPE** nom\_type [VALUE 'valeur' "pour les char] [VALUE valeur" pour les entiers].

DATA [:] nom\_var LIKE nom\_var\_déjà\_déclarée.

Exemple:

**DATA**: somme(10) **TYPE** P **DECIMALS** 2 **VALUE** 0. "1'option DECIMALS n'est valide que pour les types P

**DATA** code client **LIKE** KNA1-KUNNR .

- de constante : attention le mot clé VALUE n'est plus optionnel, il devient obligatoire :

**CONSTANTS** [:] nom const[(longueur)] **TYPE** nom type **VALUE** valeur.

CONSTANTS [:] nom\_const LIKE nom\_var\_déjà\_déclarée VALUE valeur.

- de structure : une structure est, en quelque sorte, une variable composé:

DATA [:] BEGIN OF nom\_struct, liste de déclaration de variables, END OF nom struct.

Ou bien encore:

**DATA** [:] **BEGIN OF** *nom\_struct* .

[liste de déclaration de variables .] " pour déclaré des variables ici il faut changer tout les points par des virgules, sauf le dernier, comme sur l'exemple .

INCLUDE STRUCTURE nom struct déjà déclarée.

**DATA** [:] **END OF** nom struct.

Exemple:

DATA [:] BEGIN OF T\_VBAK, code\_client TYPE I, NAME1 LIKE KNA1-NAME1. INCLUDE STRUCTURE VBAK. END OF T VBAK.

- <u>d'un intervalle de données</u> : c'est une manière de définir des sous types.

**RANGES** nom **FOR** zone [OCCURS n].

- de symbole de champ :

**FIELD-SYMBOLS** < nom\_field > [TYPE nom\_type].

#### **Tables internes**

#### Présentation des tables internes :

- Une table interne est un ensemble d'enregistrements qui ont la même description.
- · Sa structure et ses données ne vivent que pendant la durée du programme.
- Elle est composée d'une zone de travail dite 'en-tête' et d'enregistrements

L'en-tête d'une table interne est une sort de banderole qui a la même structure que la table et qui, à un moment donnée, contient UN enregistrement de la table ou ne contient rien. Il est fondamental de comprendre cette notion

Les données sont en mémoire, pas sur le disk.

<u>Déclaration d'une table interne</u> : de la même façon qu 'une structure.
 Ou bien encore:

```
DATA [:] BEGIN OF nom_T_interne OCCURS nombre ." d'enregistrement prévu dans cette tables on y met toujours 0

[liste de déclaration de variables .]

INCLUDE STRUCTURE nom_T_interne _déjà_déclarée .

DATA [:] END OF nom_T_interne .
```

## Lecture séquentielle de table interne

• LOOP AT *i\_tab* [ WHERE *cond1* ] [ INTO ...]

## ENDLOOP.

A tout moment de la boucle, la variable system **SY-TABIX** contient le N° de l'enregistrement en cours de lecture.

Instructions liées:

- AT FIRST.
- AT NEW chp1.
- AT END OF chp1.
- AT LAST.
- **− SUM**.

## Exemple:

```
DATA [:] BEGIN OF T_VBAK OCCURS 0,

code_client TYPE I,

NAMEI LIKE KNAI-NAMEI.

INCLUDE STRUCTURE VBAK.

END OF T_VBAK.

LOOP AT T_VBAK WHERE code_client = '0000042587'

IF SY-TABIX = 1.

WRITE: /1 'c'est le 1<sup>er</sup> enregistrement', (80) T_VBAK-NAMEI.

ENDIF.

AT LAST

WRITE: /1 'voici le nombre totale d'enregistrements de cette table',

(80) SY-TABIX.

ENDLOOP.
```

Le résultat de l'exécution de ce programme sera :

## Lecture directe de table interne

Lorsqu'on fait n'importe quelle opération de lecture dans une table interne ce que l'on lit c'est son en-tête, c'est pour ca qu'il très important de savoir a tout moment ce qu'il y a dedans, par exemple : si on fait une affectation, on veut mettre dans une variable le contenu d'une zone de la table, supposons le nom du client n° 0000042587, il faut d'abord mettre cette enregistrement dans l'en-tête et pour cela on utilise les instructions suivantes :

- **READ TABLE** *i* tab [**INTO** *g* str] **INDEX** ind.
- READ TABLE i tab [INTO g str] WITH KEY clé [BINARY SEARCH].
- **READ TABLE** i tab [INTO g str] WITH KEY zonel = vall ... zonen = valn.

## Exemple:

**READ TABLE** *T\_VBAK* **WITH KEY** *code\_client* = '0000042587'. **MOVE** *T VBAK-NAME1* **TO** *var1*.

L'instruction LOOP AT contient un read.

## Mises à jour

- APPEND : c'est comme un commit en SQL sur des tables normales.
- INSERT
- MODIFY: c'est comme un UPDATE, attention il faut faire un 'modify' après chaque changement
- DELETE
- COLLECT

#### Initialisations dans les table internes

• CLEAR : ne vide que l'en-tête de la table.

• REFRESH: ne vide que la table l'en-tête reste intacte.

• FREE: vide la table et l'en-tête.

## **Tri et informations**

- DESCRIBE TABLE : donne la structure de la table que l'on peut aussi voir avec la transaction SE16.
- SORT : tri une table.

## Les Écrans de sélection (Les entrées)

Les écrans de sélection est le moyen le plus utilisé pour fournir des données à un programme ABAP.

## Mise en forme de l'écran de sélection :

- **SELECTION-SCREEN ULINE**(*longueur*). » dessiner une ligne
- **SELECTION-SCREEN SKIP** *nombre* . " un nombre de ligne à sauter
- **SELECTION-SCREEN COMMENT** *nbr colonnes(longueur) TEXT-xxx* .
- SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK nom\_bloc [WITH FRAME TITLE TEXT-xxx].

  Paramètres et options de sélection.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK nom bloc.

- " cette dernière instruction permet de rassembler un ensemble de champs de sélection dans un rectangle avec un titre.
- " TEXT-xxx étant des éléments de texte on verra plus tard comment les définir, c'est des sortes de variables qui contiennent du texte pour une langue données. On ne saisie jamais des chaîne de caractère dans l'ABAP directement.

## · Déclaration de paramètres :

- PARMETERS nom pram(longueur) TYPE nom type.
- PARMETERS nom pram LIKE nom zone.
- PARMETERS nom pram AS CHECKBOX.
- PARMETERS nom pram RADIOBUTTON GROUP nom group.

#### Options:

- **DEFAULT** 'valeur'.
- **MATCHCODE OBJECT** *xxxx* . " pour utiliser un matchcode existant, le matchcode étant une sorte liste de sélection.
- **OBLIGATORY**. "rend la saisie dans ce champs obligatoire.

## <u>Déclaration d'options de sélection :</u>

- **SELECT-OPTIONS** S SELOP **FOR** zone.

## Options:

- **NO-EXTENSION**: pour ne pas avoir droit à la flèche qui permet des critères plus approfondis.
- **NO INTERVALS**: pour n'avoir qu'une seul zones à la place de deux (min, max).
- OBLIGATORY

#### Exemple:

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B1 WITH FRAME TITLE TEXT-001.

SELECTION-SCREEN SKIP 1.

SELECTION-SCREEN COMMENT 1(79) TEXT-002. " longueur maximale 79

SELECTION-SCREEN SKIP 1.

**SELECT-OPTIONS**: REF FOR ZFEBX-ZLIBL MATCHCODE OBJECT ZREF.

SELECTION-SCREEN SKIP 1.

**SELECTION-SCREEN COMMENT** 1(79) TEXT-003.

SELECTION-SCREEN SKIP 1.

PARAMETERS: IMPR LIKE TSP03-PADEST DEFAULT 'BFJ2'.

SELECTION-SCREEN SKIP 1.

<sup>&</sup>quot; le nom param ne doit pas dépasser 8 caractères.

" pour afficher à l'écran de sélection autre chose que REF et IMPR, à partir de l'éditeur ABAP, on sélectionne SAUT / ELEMENTS DE TEXTE puis on coche 'Textes de sélection' et on clique sur 'modifier' et là dans la zone texte en face de l'objet on met le texte à afficher.

## **Editions (Les sorties)**

## **Ecriture (WRITE)**: écrit sur la sortie standard (écran par exemple)

- WRITE [:] [/] [ [AT] [position] [(long)] ] zone [option]." '/ ' est un retour chariot
- · WRITE zone AS CHECKBOX.
- · WRITE symbole AS SYMBOL .
- · WRITE icône AS ICON.

Exemple: WRITE: /1 'BONJOUR', KNA1-KUNNR.

## **Formats (FORMAT)**

- FORMAT opt1 [ON | OFF] opt2 [ON | OFF] ....
- **FORMAT** opt1 = [var1] opt2 = [var2] ...
- FORMAT COLOR num.
- FORMAT RESET.

## Sauts (NEW-PAGE, SKIP, POSITION, BACK)

Exemple: **SKIP** 2.

**Autres instructions (ULINE, RESERVE, SET)** 

## **Opérations**

## **Affectations:**

- $\cdot B = A$
- MOVE A TO B.
- MOVE-CORRESPONDING *str1* TO *str2*. "Il faut que les deux structures aient les mêmes noms de champs.
- · CLEAR A.
- **WRITE** [:] [/] *A* **TO** *B* [option].

Les options :

NO-ZERO.

NO SIGN.

DD/MM/YY.

**DECIMALS** n.

**NO-GAP.** Supprime les blancs.

/ . Retour à la ligne.

LEFT-JUSTIFIED | CENTRED | RIGHT-JUSTIFIED.

• WRITE A+n(P) TO B+m(L). " (m et n) étant le debut et (P et L) la longueur

## Exemple:

DATA: VAR TYPE P DECIMALS 2 VALUE ' 12493.97'.

**DATA**: A(4) **TYPE** C **VALUE** 'said'.

DATA: B(10) TYPE C VALUE 'EL BOUHALI'.

**WRITE**: /VAR **ROUND** -2,

/ VAR **ROUND**  $\theta$ ,

/ VAR ROUND 2.

**WRITE**: /A+.3(2) **TO** B+5(1).

WRITE: / 'A', 'B', 'C'. " Il met un espace par défaut.

WRITE: / 'A' NO-GAP, 'B' NO-GAP, 'C'.

Le résultat : ", est un séparateur de millier et . est un séparateur de décimales

1,249,397.00

12,493.97

124.93

EL BidHALI

A B C

ABC

## **Opérations numériques**:

- · COMPUTE
- ADD  $v_1$  THEN  $v_2$  UNTIL  $v_k$  GIVING  $S_1$ .

ADD v<sub>1</sub> THEN v<sub>2</sub> UNTIL v<sub>k</sub> TO S<sub>2</sub>.

Ou  $v_1 v_2 \dots v_k$  font partie d'une structure

**GIVING**  $S_1$  contient  $v_1 + v_2 + \dots + v_k$ 

**TO**  $S_2$  contient  $v_1 + v_2 + .... + v_k + S_2$ 

- SUBTRACT v<sub>1</sub> FROM v<sub>2</sub>
- $. \quad \textbf{MULTIPLY} \ v_1 \ \textbf{BY} \ v_2$
- **DIVIDE**  $v_1$  **BY**  $v_2$

- $\cdot$  A = B DIV C
- $\cdot$  A = B MOD C
- A = B \*\* C " exponentielle

## Exemple:

**COMPUTE** page = (var1 DIV var2) MOD 9. "attention il faut mettre des espaces partout

## **Opérations sur textes:**

- CONCATENATE A B INTO C.
  CONCATENATE 'co' 'CO' INTO C.
- SHIFT A LEFT . " enlève le  $1^{er}$  caractère et ajoute un blanc à la fin de la chaîne . SHIFT A CIRCULAR . " déplace le  $1^{er}$  caractère à la fin .
- TRANSLATE A TO UPPER CASE . TRANSLATE A TO LOWER CASE . TRANSLATE A USING B .
- STRLEN( A ). " Retourne la longeur
- REPLACE '.' WITH ',' INTO (var).
- **CONDENSE** *C1* . " Laisse un seul espace à la place de chaque ensemble d'espace contiguë. **CONDENSE** *C1* **NO-GAP** . " ne laisse aucun espace dans la chaîne de caractères C1 .
- **SEARCH** *C1* **FOR** *C2* . " Recherche la chaîne C1 dans la chaîne C2.

#### Les branchements

```
Appels (FORM, PERFORM, CALL):
```

```
· Il existe différentes formes d'appel :
   - PERFORM nom sous proc [USING nom varl] [CHANGING nom varl] [TABLES] [
     STRUCTURE].
   " appel de sous-procédure ;
```

- " Using pour les variables en entrée et Changing pour les variables en sortie
- " pour une variables en etrée-sortie, on fait Using variable Changing variable
- " un mot clé par variable et les Using avant les Changing
- **FORM** nom sous proc." sous-procédure appelée;

**ENDFORM**.

- " même option.
- " Changing Value.
- CALL FUNCTION 'nom fonction' [Exporting] [Importing] [Tables] [Changing] [Exceptions] " appel de fonction ou de transaction
- CALL TRANSACTION 'nom transaction ' [AND SKIP FIRST SCREEN] [USING i tab] [ **MODE** mode | [ **UPDATE** maj | [ **MESSAGES INTO** i mes ] .

" pour utiliser des fonction prédéfinit, faire Traiter / Modèle instruct....

" ou bien transaction SE37

• Exemple:

```
REPORT test.
```

PERFORM C FORM USING var1 CHANGING var1 CHANGING var2.

```
FORM C FORM USING var1 CHANGING var1 CHANGING var2.
```

CALL FUNCTION 'CLOSE FORM'

**IMPORTING** 

RESULT = var2

- **TABLES**
- OTFDATA =

**EXCEPTIONS** 

UNOPENED = 1

OTHERS = 2.

var1 = var1 + var2.

**ENDFORM**.

" C FORM

## **Boucles (DO, WHILE, LOOP, SELECT):**

- DO [VARYING zonel FROM zone2 NEXT zone3] [n TIMES].

" appel est une boucle simple, n est le nombre de fois que vous voulez passer dans la ENDDO. boucle.

Exemple:

DO.

WRITE: / 'SY-INDEX - Begin:', (3) SY-INDEX. IF SY-INDEX = 10.

EXIT.

<sup>&</sup>quot; pour avoir la liste des fonctions prédéfinit OUTILS / ABAP / BIBLIO FONCTION

```
ENDIF.
    WRITE: 'End :', (3) SY-INDEX.
    ENDDO.
   - WHILE cond! [VARY zone! FROM zone? NEXT zone?].
     ENDWHILE.
   Exemple:
     WHILE LETTER2 <> '!'
       VARY LETTER! FROM WORD-ONE NEXT WORD-THREE
       VARY LETTER2 FROM WORD-TWO NEXT WORD-FOUR.
       WRITE: LETTER1, LETTER2.
      ENDWHILE.
   - LOOP AT nom tab [ WHERE condl ] [ INTO wa ] [ FROM nl TO n2 ]
     ENDLOOP. " est une boucle de lecture de table interne
   - SELECT [SINGLE] | * | nom table~nom colonne FROM nom table [WHERE condition] [INTO
     TABLE | | APPENDING | | CORRESPENDING itab | dbtab | struct | | ORDER BY nom colonne |
     ENDSELECT. " est une boucle de lecture de table SAP
   " pour utilisé [ CORRESPENDING itab | dbtab | struct | il faut que l'objet destination ait les même noms
     de zones que le résultat du select.
Conditions (IF, CASE):
• Il existe 2 types de branchements conditionnels :
   - IF condition.
     ELSE [ condition ].
     ENDIF.
   - CASE [ varl ] .
     WHEN [valeurl].
     WHEN [valeur2].
     WHEN OTHERS.
```

## **Sorties (CHECK, EXIT, STOP, CONTINUE):**

- Il existe plusieurs instructions pour sortir d'une boucle ou d'un programme :
  - **CHECK** condition . " Si le condition est vrai on continue, si elle est fausse on arrête le programme, en générale la condition est (CHECK 1 = 2) au milieu d'un IF, c'est à dire qu'on sort du programme si on arrive à cette instruction.
  - **EXIT**. "sort de n'import quelle boucle (DO, WHILE, LOOP, SELECT).
  - **STOP**. "appelle le END-OF-SELECTION.
  - **CONTINUE**. " revient au début de la boucle en incrémentant l'indice de la boucle.

**ENDCASE.** 

## Données système

 Les données système principales sont des infos système stockées dans la structure SYST. Cette structure n'a pas besoin d'être déclarée comme dans le TABLES.

A la place de mettre SYST-NOM\_DE\_ZONE, on met juste SY-NOM\_DE\_ZONE.

Voici les principales zone de cette structure, la description totale de cette structure est en annexe :

```
- SUBRC = Code retour (<> de 0 en cas d'erreurs);
- INDEX = Indice courant d'une boucle;
- TABIX = Indice courant d'une table interne ;
- TFILL = Nombre d'entrées dans une table interne ;
- DATUM = Date système;
- UZEIT
                  = Heure système ;
- REPID
                  = Programme courant;
                  = Numéro de page courante (liste);
- PAGNO
- LINNO
                  = Numéro de ligne courante (liste);
                  = Code utilisateur courant;
- UNAME
                  = ligne sélectionnée (liste interactive);
- LISEL
- VLINE
                  = caractère de cadre vertical (" | ");
                  = caractère de cadre horizontal (" - ") ...
- ULINE
                  = N^{\circ} de la transaction courante.
- UCOMM
- LILI
                  = N° de ligne courante à l'écran.
```

## Exemple:

```
var1 = SY-INDEX.
WRITE SY-ULINE(90). " tire un trait.
```

#### **Evénements**

Les évènements sont des mots clé chacun d'eux se déclenche après ou avant une action bien connu. Ils exécute toutes les instruction qui existe après ce mot jusqu'au END ou bien jusqu'au prochain évènement. Un évènement ne peut jamais être déclaré à l'intérieur d'un autre.

## Événements de programmes

#### Initialization.

Le corps de cette évènement est composé de variables et des valeurs à leurs affecter ;Ils 's'exécute le premier soit dés l'exécution du mot clé REPORT soit dés l'appelle de la sous procédure dans laquelle il existe.

#### • Start-of-selection.

Se déclenche après la validation de l'écran de sélection.

End-of-selection .

## • Top-of page.

Se déclenche à chaque passage à une nouvelle sélection, c'est là ou l'on définit l'en-tête des états.

• End-of-page.

## Événements des écrans de sélections

## • AT SELECTION-SCREEN

Se déclenche après la validation de l'écran de sélection et avant le START-OF-SELECTION, c'est là ou l'on définit des messages d'erreurs pour les saisies erronées ou hors des intervalles acceptés.

- ON param
- ON BLOCK bloc
- ON VALUE-REQUEST FOR param
- OUTPUT

## L'option AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.

Se déclenche avant l'affichage de l'écran de sélection, c'est là ou l'on peut interdire ou supprimer certains paramètres de sélections si on utilise un écran de sélections prédéfinit.

## Événements de listes : AT ...

#### • AT LINE-SELECTION.

Se déclenche après la sélection d'un enregistrement à l'écran par 'double clique de la souris' ou par 'entrer'


- AT USER-COMMAND.
- AT PFnn

## Bases de données logiques

Les BD logiques sont des écrans de sélections prédéfinis sur un ensemble de zones existantes dans différentes tables.

L'intérêt est :

- 1. ces BD's sont optimiser pour l'affichage et pour l'extraction des données (jointures index et tous ça...)
- 2. il suffit de déclaré dans **TABLES** les feuilles de l'arbre



Pour trouver la liste des BD logique prédéfinis il faut suivre ce chemin sur SAP R/3 Version 3.1 H OUTILS / ABAP / DEVELOPPEMENT /ENVIRONEMENT DEV. / BD LOGIQUE ou utiliser la transaction SE36

Exemple:

GET tab3.

#### **Divers**

- Fichiers du serveur
  - Ouverture (OPEN DATASET)
  - Lecture (READ DATASET)
  - Ecriture (TRANSFER)
  - Fermeture (CLOSE DATASET)
- Fichiers locaux
  - Télédéchargement (WS DOWNLOAD)
  - Téléchargement (WS UPLOAD)

Il existe deux fonctions prédéfinis qui font la même chose que ces deux instructions.

• Includes (INCLUDE)

Permet d'appeler un autre programme

Messages (MESSAGE)

Après avoir déclarer dans la 1<sup>ere</sup> ligne la classe de message à utiliser,

MESSAGE [S | I | W | E | A | X | nnn [WITH TEXT-nnn].

nnn est un numéro de message prédéfinit dans la classe des messages utilisé.

On utilise le **WITH** *TEXT-nnn* quand on veut définir le corps du message nous même et dans ces cas on met un nombre bidon dans nnn.

[S|I|W|E|A|X] c'est le type du message

I - Information : il faut appuyer sur ENTER pour continuer

W – Warning : Correction possible E - Erreur : Correction obligatoire A - Abend : Transaction terminer

X - Exit : Transaction terminer avec un 'dump' c'est à dire plantage

S - Success : Message sur l'écran suivant

• Pour dessiné des boutons dans des écrans ABAP on crée un écran qui va contenir les boutons avec : OUTILS / ABAP / OBJECT BROWSER ou bien transaction SE80

Sélectionner PROGRAMME nom prog et LISTE DES ...

Et dans le programme ABAP on fait

SET PF-STATUS 'nom ecran'.

## **SAP-script**

On appelle SAP-script une partie de SAP qui permet la création des formulaires.

Pour créer un formulaire on fait OUTILS / TRAITEMENT TEXTE / FORMULAIRE sinon transaction SE71. On saisie le nom et on clique sur créer.

Les formulaires ne sont pas inter mandant.

UTILITAIRES / COMPARAISON MANDANT : trouve les différences entre deux versions d'un même formulaire.

UTILITAIRES / COPIE MANDANT : copie un formulaire d'un mandant à un autre.

UTILITAIRES / ACTIVER DEBOGUEUR : pour le désactiver il faut faire terminer sur le débogueur.

Pour charger et décharger un formulaire il faut exécuter le programme 'RSTXSCRP'

## Le principe est :

On subdivise la feuille (le rapport ou le **FORMULAIRE** que l'on veut faire ) en rectangles de différentes dimensions, ces rectangles sont appelés des **FENETRES**, la création d'une fenêtre consiste en : lui donner un nom puis déterminer ces coordonnées sur le formulaire (position X, position Y, hauteur et largeur). Après avoir créer les fenêtres on détermine les données qu'il y'aura dans chaque fenêtre à l'aide des **Eléments de texte**. Puis On détermine les fenêtres qu'il y'aura dans chaque **PAGE**, sachant que le nombre minimal exigé de pages pour un formulaire est de 2 : **FIRST** et **NEXT**, et dans chaque page il est obligatoire de définir une fenêtre **MAIN**.

Enfin : Il faut savoir que SAP-script gère automatiquement le passage à la page suivante et le positionnement au bon endroit quand les données de la fenêtre MAIN ne tiennent pas sur la page courante.

On peut voir à quoi ressemble notre formulaire à tout moment en faisant UTILITAIRE / IMPRESSION TEST **PARAGRAPHES :** sert à définir polices tabulations et autres paramètres associés, on définit un paragraphes par défaut pour le formulaire et on peut associé d'autres paragraphes aux fenêtres.

On peut définir une ENTETE de formulaire et insérer images et logos dedans.

Erreur! Liaison incorrecte.

## Eléments de texte

C'est à partir des elements de texte que les programmes ABAP et les formulaires SAP script communiquent, Dans les éléments de texte d'une fenêtre on définit des paquets séparer par des :

E nom élément

ainsi en appelant un élément d'une fenêtre on affiche seulement le contenu de cette élément. tout ce qui ne fait pas partie d'un element est afficher quelque soit l'element de la fenetre appellé.

/ bla bla ,, &nom var& bla bla

le '/' permet d'afficher tout ce qui suit tel quel. On peut afficher le contenu des variables du programme ABAP appellant simplement en les mettant entre deux &. "est remplacer par des tabulations.

/\* commentaire

## nom\_paragraphe bla bla &nom-var&

affiche ce qui suit mais en utilisant la police et tout les trucs du paragraphe.

Il existe des variable prédéfinit SAP script comme **PAGE** qui renvoi le n° de la page courante et **SAPSCRIPT-FORMPAGES** qui renvoi le nombre totale de pages.

/: les commandes

IF ELSEIF ENDIF CASE WHEN et ENDCASE même principe que ABAP sans point de fin.

Attention SAPSCRIPT ne gère pas bien les conditions compliqués

**DEFINE** &var1& = 
$$\begin{cases} \text{`VALEUR'} \\ \text{on s'en fou du type de données} \\ \text{&var2&} \end{cases}$$

permet de définir des variable dans SAPSCRIPT

**INCLUDE** ('nom\_texte') **OBJECT** (type\_objet) **ID** (id\_texte) **LANGUAGE** (langue) Permet d'inclure du texte prédéfinit. Pour définir du texte utiliser la transaction SO10.

•

= considère que la ligne courante est la suite de la ligne précédente (car l'éditeur ne permet pas d'écrire indéfiniment sur la même ligne)

#### EXEMPLE:

- / BONJOUR
- /E ELEMENT1
- /: **DEFINE &**var& = &SY-UNAME&
- /\* pour dessiner un cadre
- /: BOX XPOS '0.2' CM YPOS '0.4' CM WIDTH 19 CM HEIGHT 4 LN FRAME 10 TW
- / PARIS, le &SY-DATUM&
- /E ELEMENT2
- /: IF & SOMME > 0
- / voici le total :
- = &SOMME+1(8)&
- /: ELSE
- / ERREUR
- /: ENDIF

et la dernière commande de SAPSCRIPT est la plus compliquée

**PERFORM** appelle une fonction définit dans le programme appelant.

/: PERFORM '(nom fonction)' IN PROGRAM 'nom prog'

/: USING &var1& ...

/: CHANGING &var2& ...

/: ENDPERFORM

la fonction 'nom fonction' doit exister dans le programme 'nom prog'

# $\begin{tabular}{ll} FORM {\it nom\_fonction} & TABLES INPUT\_TABLE STRUCTURE ITCSY \\ & OUTPUT\_TABLE STRUCTURE ITCSY \,. \\ \end{tabular}$

- \* les tables INPUT TABLE et OUTPUT TABLE ont la même structure, elles sont composés de deux colonnes
- \* (NAME et VALUE) dans la première on trouve le nom de la variable en entrée ou en sortie et dans la seconde
- \* sa valeur

DATA v1 type 'type\_var1'.
DATA v2 type 'type\_var2'.

\* récupération des données

LOOP AT INPUT TABLE.

CASE INPUT TABLE-NAME.

WHEN 'var1'.

MOVE INPUT\_TABLE-VALUE TO V1.

ENDCASE.

ENDLOOP.

LOOP AT OUTPUT TABLE.

CASE OUTPUT TABLE-NAME.

WHEN 'var2'.

MOVE V2 TO OUTPUT\_TABLE-VALUE.
MODIFY OUTPUT TABLE INDEX SY-TABIX.

ENDCASE.

ENDLOOP.

ENDFORM.

## **ABAP => SAP-script**

On peut piloter un formulaire avec un programme ABAP Il y'a toujours un OPEN FORM et un CLOSE FORM.

## **Ouverture (OPEN FORM)**

```
• CALL FUNCTION 'OPEN FORM'
```

```
EXPORTING
```

- DEVICE = 'PRINTER' ou 'TELEX' ou 'TELEFAX' ou 'ABAP' ou 'SCREEN'
- DIALOG = 'X' ou ''
- FORM = ''
- LANGUAGE= SY-LANGU
- OPTIONS =''

#### EXCEPTIONS

- CANCELED = 1
- DEVICE = 2
- FORM = 3
- OPTIONS = 4
- UNCLOSED = 5
- OTHERS = 6.

## Exemple:

```
*** Remplissage des paramètres d'impression ***
```

\*\*\* ITCPO est aussi une structure système qui n'a pas besoin d'être déclare dans TABLES

\*\*\* structure complète en annexe.

```
ITCPO-TDPAGESLCT = SPACE . "sélection des pages a imprimer" 
ITCPO-TDNEWID = 'X' . "créer un nouveau ordre spool"
```

ITCPO-TDCOPIES = 1 . "Nombre de copie" ITCPO-TDDEST = IMPRIME . "imprimante

ITCPO-TDPREVIEW = 'X' . "Aperçu avant impression" ITCPO-TDIMMED = 'X' . "impression immédiate"

ITCPO-TDDELETE = SPACE. "supprimer le spool après impression"

## CALL FUNCTION 'OPEN FORM'

#### **EXPORTING**

- \* APPLICATION = 'TX'
- \* ARCHIVE INDEX =''
- \* ARCHIVE PARAMS =''

DEVICE = 'PRINTER'
DIALOG = SPACE
FORM = 'ZTESTMI3'
LANGUAGE = SY-LANGU
OPTIONS = ITCPO

\* IMPORTING

- \* LANGUAGE =
- \* NEW ARCHIVE PARAMS =
- \* RESULT

**EXCEPTIONS** 

CANCELED = 1 DEVICE = 2 FORM =3= 4 OPTIONS = 5 UNCLOSED OTHERS = 6.

## **Début (START FORM)**

- CALL FUNCTION 'START FORM'
  - EXPORTING
    - FORM
    - LANGUAGE=''
    - STARTPAGE
  - EXCEPTIONS
    - FORM
    - FORMAT = 2
    - UNENDED = 3
    - UNOPENED = 4
    - UNUSED = 5
    - OTHERS

## Exemple:

On s'en sert pas

## **Ecriture (WRITE FORM)**

- CALL FUNCTION 'WRITE\_FORM'
  - EXPORTING
    - ELEMENT ='' ou autre • WINDOW = 'MAIN' ou autre
    - SET' = 'BODY' • FUNCTION = 'SET' ou 'APPEND' ou 'DELETE' • TYPE ou 'TOP' ou 'BOTTOM'
  - EXCEPTIONS
    - ELEMENT = 1
    - FUNCTION = 2
    - TYPE
    - UNOPENED = 4
    - =5UNSTARTED
    - WINDOW = 6
    - OTHERS = 7.

#### Exemple:

FORM W\_MAIN.

#### CLEAR SOMME.

LOOP AT T DONNEES WHERE KUNNR = T CLIENT-KUNNR.

CALL FUNCTION 'WRITE FORM'

**EXPORTING** 

ELEMENT = 'E DONNEES'

- FUNCTION = 'SET'
- = 'BODY' **TYPE**

```
IMPORTING
   PENDING LINES =
   EXCEPTIONS
     ELEMENT
                     = 1
                     =2
     FUNCTION
     TYPE
                     =3
     UNOPENED
                     = 4
                    = 5
     UNSTARTED
     WINDOW
                     = 6
     OTHERS
                     = 7.
 SOMME = SOMME + T_DONNEES-NETPR.
ENDLOOP.
 CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
  EXPORTING
                    = 'TOTAL'
   ELEMENT
   FUNCTION
                    = 'SET'
   TYPE
                    = 'BODY'
   WINDOW
                    = 'MAIN'
IMPORTING
   PENDING LINES =
   EXCEPTIONS
      ELEMENT
                     = 1
      FUNCTION
                     =2
```

= 'MAIN'

WINDOW

ENDFORM. "W MAIN

=3

= 4

= 5 = 6

= 7.

## Fin (END FORM)

- CALL FUNCTION 'END\_FORM'
  - EXCEPTIONS

**TYPE** 

UNOPENED

UNSTARTED

WINDOW OTHERS

- UNOPENED = 1
- OTHERS = 2.

Exemple:

On s'en sert pas

## Fermeture (CLOSE FORM)

- CALL FUNCTION 'CLOSE\_FORM'
- \* IMPORTING
- \* RESULT =
- \* TABLES
- \* OTFDATA =

#### - EXCEPTIONS

- UNOPENED = 1
- OTHERS = 2.

## **Voici un programme complet :**

```
REPORT ZTESTMI3 NO STANDARD PAGE HEADING MESSAGE-ID ZZ.
TABLES: KNA1, VBEP, VBAK, VBAP, SADR, T001, ITCPO, ZVBAK.
DATA: BEGIN OF T DONNEES OCCURS 0,
            MANDT LIKE VBAK-MANDT,
             KUNNR LIKE VBAK-KUNNR,
             VBELN LIKE VBAK-VBELN,
             BUKRS VF LIKE VBAK-BUKRS VF,
             WAERK LIKE VBAK-WAERK,
             ERDAT LIKE VBAP-ERDAT,
             WERKS LIKE VBAP-WERKS,
             MATNR LIKE VBAP-MATNR,
             KWMENG LIKE VBAP-KWMENG,
             NETPR LIKE VBAP-NETPR,
             MEINS LIKE VBAP-MEINS,
             MVGR5 LIKE VBAP-MVGR5,
             WMENG LIKE VBEP-WMENG,
END OF T DONNEES.
DATA: BEGIN OF T CLIENT OCCURS 0,
             KUNNR LIKE KNA1-KUNNR,
             NAME1 LIKE KNA1-NAME1 ,
             NAME3 LIKE KNA1-NAME3 ,
             NAME4 LIKE KNA1-NAME4 ,
             PSTLZ LIKE KNA1-PSTLZ ,
             ORT01 LIKE KNA1-ORT01 .
DATA : END OF T CLIENT.
DATA: BEGIN OF T SOC OCCURS 0 ,
              BUTXT LIKE T001-BUTXT,
              ADRNR LIKE SADR-ADRNR ,
              NAME3 LIKE SADR-NAME3 .
DATA : END OF T SOC.
** variable de cumul *****
DATA: SOMME(10) TYPE P DECIMALS 2 VALUE 0.
** paramettres de selection pour imprimante **
PARAMETERS : IMPRIME LIKE ITCPO-TDDEST.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT .
PERFORM AVANT SEL .
AT SELECTION-SCREEN .
PERFORM APRES SEL .
START-OF-SELECTION.
SELECT * FROM ZVBAK.
 DELETE ZVBAK.
```

```
ENDSELECT.
GET VBEP.
  MOVE
                 VBAK-KUNNR TO T DONNEES-KUNNR.
              VBAK-BUKRS VF TO T DONNEES-BUKRS_VF.
  MOVE
              VBAK-BORKS_VF_TO T_DONNEES-BUKKS_V
VBAK-WAERK TO T_DONNEES-WAERK.
VBAK-VBELN TO T_DONNEES-VBELN.
VBAP-ERDAT TO T_DONNEES-ERDAT.
VBAP-WERKS TO T_DONNEES-WERKS.
VBAP-MATUR TO T_DONNEES-KWMENG.
VBAP-NETPR TO T_DONNEES-NETPR.
VBAP-MEINS_TO T_DONNEES-NETPR.
  MOVE
  MOVE
  MOVE
  MOVE
  MOVE
  MOVE
                VBAP-MEINS TO T DONNEES-MEINS.
  MOVE
                VBAP-MVGR5 TO T DONNEES-MVGR5.
  MOVE
                VBEP-WMENG TO T DONNEES-WMENG.
  MOVE
  APPEND T DONNEES.
END-OF-SELECTION.
  SORT T DONNEES.
  LOOP AT T DONNEES .
    INSERT ZVBAK FROM T DONNEES.
  ENDLOOP.
  PERFORM GET DATA CLIENT .
  PERFORM GET DATA SOC .
  READ TABLE T SOC .
  LOOP AT T CLIENT .
    PERFORM O FORM .
    PERFORM W ADR1 .
    PERFORM W ADR2 .
    PERFORM W TXT .
    PERFORM W MAIN .
    PERFORM C FORM .
  ENDLOOP.
*&-----*
       Form WRITE ADR
        text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM W ADR1.
  CALL FUNCTION 'WRITE FORM'
        EXPORTING
             ELEMENT = ' '
             WINDOW = 'ADRESSE'
* IMPORTING
      PENDING LINES =
  EXCEPTIONS
       ELEMENT
       ELEMENT
FUNCTION
                      = 1
        TYPE
                       = 3
```

```
= 4
     UNOPENED
     UNSTARTED = 5
WINDOW = 6
     OTHERS
                = 7.
                                " W ADR1
ENDFORM.
    Form W ADR2
text
* --> p1
* <-- p2
             text
FORM W ADR2.
 CALL FUNCTION 'WRITE FORM'
    EXPORTING
         ELEMENT = ' '
         WINDOW = 'ADRESSE2'
  IMPORTING
   PENDING LINES =
 EXCEPTIONS
     \begin{array}{lll} \texttt{ELEMENT} & = & 1 \\ \texttt{FUNCTION} & = & 2 \end{array}
     ELEMENT
                = 3
     UNOPENED
     UNSTARTED
                = 5
                = 6
     WINDOW
     OTHERS
                 = 7.
ENDFORM.
                                " W ADR2
  Form O FORM
* --> p1
             text
* <-- p2
             text
*----*
FORM O FORM.
*** Remplissage des paremettres d'ipression ***
ITCPO-TDPAGESLCT = SPACE . "selection des pages a imprimer"
ITCPO-TDDEST = IMPRIME . "imprimante
ITCPO-TDPREVIEW = 'X' . "Appercu avant impression"
ITCPO-TDIMMED = 'X' ."impression imediate"
ITCPO-TDDELETE = SPACE . "supprimer le spool apres impression"
 CALL FUNCTION 'OPEN FORM'
    EXPORTING
                     = 'TX'
       APPLICATION
                      = ' '
        ARCHIVE INDEX
                      = ' '
        ARCHIVE PARAMS
                        = 'PRINTER'
         DEVICE
                        = SPACE
         DIALOG
                        = 'ZTESTMI3 '
         FORM
         LANGUAGE
                        = SY-LANGU
```

```
= ITCPO
         OPTIONS
  IMPORTING
        LANGUAGE
        NEW ARCHIVE PARAMS =
        RESULT =
      EXCEPTIONS
          CANCELED = 1
DEVICE = 2
                          = 3
          FORM
          OPTIONS
          UNCLOSED
          OTHERS
                         = 6.
                                  " O FORM
ENDFORM.
*&-----*
   Form W_MAIN
     text
* --> p1 text
* <-- p2 text
*-----*
FORM W MAIN.
 CLEAR SOMME.
 LOOP AT T DONNEES WHERE KUNNR = T CLIENT-KUNNR .
   CALL FUNCTION 'WRITE FORM'
      EXPORTING
       ELEMENT = 'E_DONNEES'
FUNCTION = 'SET'
TYPE = 'BODY'
       ELEMENT
        WINDOW = 'MAIN'
  IMPORTING
        PENDING LINES =
        EXCEPTIONS
           ELEMENT = 1

FUNCTION = 2

TYPE = 3

UNOPENED = 4
            UNSTARTED = 5
WINDOW = 6
            WINDOW
                       = 7.
            OTHERS
     SOMME = SOMME + T_DONNEES-NETPR.
 ENDLOOP.
     CALL FUNCTION 'WRITE FORM'
        EXPORTING
        ELEMENT = 'TOTAL'
FUNCTION = 'SET'
        TYPE = 'BODY'
WINDOW = 'MAIN'
  IMPORTING
        PENDING LINES =
         EXCEPTIONS
             FUNCTION = 1
TYPE
```

```
ENDFORM.
                        " W MAIN
  Form C_FORM
    text
*_____*
* --> p1 text
* <-- p2 text
               _____*
FORM C FORM.
 CALL FUNCTION 'CLOSE FORM'
 IMPORTING
   RESULT =
 TABLES
     OTFDATA =
   EXCEPTIONS
       UNOPENED = 1
       OTHERS = 2.
                        " C FORM
ENDFORM.
Form GET_DATA_CLIENT
* --> p1 text
* <-- p2 text
*-----*
FORM GET DATA CLIENT.
 LOOP AT T DONNEES.
  ON CHANGE OF T DONNEES-KUNNR.
   SELECT KNA1~KUNNR KNA1~NAME1 KNA1~NAME3 KNA1~NAME4 KNA1~PSTLZ
  KNA1~ORT01 FROM KNA1
   APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE T CLIENT
      WHERE KUNNR = T DONNEES-KUNNR .
  ENDON.
 ENDLOOP.
                        " GET DATA CLIENT
ENDFORM.
*& Form GET DATA SOC
* --> p1 text
* <-- p2 text
          text
*-----*
FORM GET DATA SOC.
```

UNOPENED

OTHERS

UNSTARTED = 5 WINDOW = 6 OTHERS = 7

LOOP AT T DONNEES.

SELECT T001~BUTXT

ON CHANGE OF T DONNEES-BUKRS VF.

```
T001~ADRNR SADR~NAME3
   FROM ( T001 INNER JOIN SADR ON SADR~ADRNR = T001~ADRNR )
      APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE T SOC
       WHERE T001~BUKRS = T DONNEES-BUKRS VF .
 ENDLOOP.
                                  " GET_DATA_SOC
ENDFORM.
      Form AFFICHE
text
          text
text
  --> p1
* <-- p2
FORM AFFICHE TABLES INPUT TABLE STRUCTURE ITCSY
        OUTPUT TABLE STRUCTURE ITCSY.
 TABLES : USR03.
 DATA : BEGIN OF V1,
        UNAME LIKE SY-UNAME,
       END OF V1.
 DATA : BEGIN OF V2,
        NAME1 LIKE USR03-NAME1,
        NAME2 LIKE USR03-NAME2,
      END OF V2.
* recuperation
 LOOP AT INPUT TABLE.
   CASE INPUT TABLE-NAME.
     WHEN 'VAR1'.
      MOVE INPUT TABLE-VALUE TO V1-UNAME.
     WRITE: /1 \overline{V}1-UNAME.
   ENDCASE.
 ENDLOOP.
 SELECT SINGLE USR03~NAME1 USR03~NAME2 FROM USR03 INTO V2
    WHERE BNAME = V1-UNAME.
    MOVE-CORRESPONDING TO V2.
 ENDSELECT.
 LOOP AT OUTPUT TABLE.
   CASE OUTPUT TABLE-NAME.
     WHEN 'PRENOM'.
      MOVE V2-NAME1 TO OUTPUT TABLE-VALUE.
      MODIFY OUTPUT TABLE INDEX SY-TABIX .
     WHEN 'NOM'.
      MOVE V2-NAME2 TO OUTPUT TABLE-VALUE.
      MODIFY OUTPUT TABLE INDEX SY-TABIX .
   ENDCASE.
 ENDLOOP.
ENDFORM.
                                  " AFFICHE
         _____*
```

```
Form W TXT
      text
* --> p1
               text
* <-- p2 text
FORM W TXT.
  CALL FUNCTION 'WRITE FORM'
      EXPORTING
           ELEMENT = 'E1'
           WINDOW = 'SIGNE'
    IMPORTING
     PENDING LINES =
 EXCEPTIONS
      FUNCTION = 1
TYPE - 1
      ELEMENT
      UNOPENED = 4
UNSTARTED = 5
                   = 6
      WINDOW
      OTHERS
ENDFORM.
                                     " W TXT
*£_____*
      Form AVANT SEL
       text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM AVANT SEL.
LOOP AT SCREEN.
 IF ( ( SCREEN-GROUP4 = '001' ) OR ( SCREEN-GROUP4 = '002' )
   OR ( SCREEN-GROUP4 = '003' ) )
   AND ( ( SCREEN-GROUP3 = 'HGH' ) OR ( SCREEN-GROUP3 = 'VPU' ) ) .
  SCREEN-ACTIVE = 0.
 MODIFY SCREEN.
ENDIF.
    ( ( SCREEN-GROUP4 = '004' ) OR ( SCREEN-GROUP4 = '005' )
    OR ( SCREEN-GROUP4 = '006' ) OR ( SCREEN-GROUP4 = '007' )
    OR ( SCREEN-GROUP4 = '008' ) OR ( SCREEN-GROUP4 = '009' )
    OR ( SCREEN-GROUP4 = '010' ) OR ( SCREEN-GROUP4 = '011' )
    OR ( SCREEN-GROUP4 = '012' ) OR ( SCREEN-GROUP4 = '013' )
    OR ( SCREEN-GROUP4 = '014' ) ) .
  SCREEN-ACTIVE = 0.
 MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
DD_VBELN-HIGH = '!' .
DD_VBELN-LOW = '!' .
DD VBELN-SIGN = 'I' .
```

```
DD VBELN-OPTION = 'EQ' .
APPEND DD VBELN .
ENDFORM.
                " AVANT SEL
*&-----*
    Form APRES SEL
text
* --> p1
          text
* <-- p2
         text
*-----*
FORM APRES SEL.
IF DD VBELN-LOW = '!' OR DD VBELN-HIGH = '!' .
MESSAGE E015 WITH TEXT-015.
ENDIF.
MESSAGE I014 WITH TEXT-014.
MESSAGE S013 WITH TEXT-013.
```

" APRES SEL

## Voici des trucs du HELP SAP :

ENDFORM.

Classification of Key Words by Type

Declarative key words

These declare or define the following data objects:

CONSTANTS Definition of constants

CREATE Generates an external object

DATA Internal fields, field strings, internal tables, common areas

,

FIELD-GROUPS Field groups for extract sorting

INCLUDE Include a structure or type

FIELD-SYMBOLS Variable work fields

LOCAL Local use of global fields in subroutines

PARAMETERS Internal fields set by the user after program start

RANGES Selection criterion that can only be set internally

SELECT-OPTIONS Selection criterion set by the user after program

start for data selection purposes

SELECTION-SCREEN Selection screen layout

STATICS Static data objects in subroutines

TABLES SAP tables

TYPE-POOL Combine types and constants together in a type group

TYPE-POOLS Include a type group

TYPES Type definitions

Event key words

These specify a processing event:

AT LINE-SELECTION After line selection

AT PFn After pressing a function key

AT SELECTION-SCREEN After input on the selection screen

AT USER-COMMAND After input in the command field

END-OF-PAGE After output of the last line of a page

END-OF-SELECTION At the end of the program

GET After reading a new record from a logical database

INITIALIZATION Before output of the selection screen (not in

background processing)

START-OF-SELECTION At the beginning of the program

TOP-OF-PAGE At the start of a new page

TOP-OF-PAGE DURING LINE-SELECTION

At the start of a new page in a details list

Control key words

These control the processing flow:

AT FIRST ... ENDAT Execute processing block within a LOOP before

processing single lines

AT NEW ... ENDAT Control group end during LOOP

AT END OF ... ENDAT Control group end in LOOP

AT LAST ... ENDAT Execute processing block within a LOOP after

processing single lines

AT fg ... ENDAT Processing specific to record type in LOOP

CALL Call processing (program, function module, screen)

CASE ... WHEN ... ENDCASE

Case distinction

Selection condition, leave loops and subroutines CHECK

CONTINUE Exit current loop pass within a DO, WHILE, LOOP or

SELECT loop

DO ... ENDDO Loop processing

EXEC SQL ... ENDEXEC Execute a Native SQL statement

EXIT Leave loops or subroutines

FORM ... ENDFORM Definition of a subroutine

IF ... ELSE ... ENDIF Conditional processing

The following relational operators can be used:

=, EQ, (equal) <>, ><, NE (not equal) GT >, (greater than) LT(less than) <,

>=, => GE (greater than or equal) <=, =< LE (less than or equal) O, Z, M (bit comparison)

CO, CN, CA, NA,

CS, NS ,CP, NP (string comparison) BETWEEN...AND (range condition) IS INITIAL (check initial value)

IS REQUESTED (existence of actual parameter) (set condition)

ΙN

LEAVE Leave program processing, go to a transaction,

list or menu

LOOP ... ENDLOOP Loop on a table or extract dataset

MODULE ... ENDMODULE Definition of a dialog module

ON CHANGE OF ... ENDON Processing on field change

PERFORM ... USING Call a subroutine

SELECT ... ENDSELECT Read database tables

STOP End selection

WHILE ... ENDWHILE Loop processing

#### Operational key words

These perform operations on the data at certain times (events) and under certain conditions:

ADD Addition of fields

ADD-CORRESPONDING Addition of matching fields in field strings

APPEND Append an entry to an internal table

ASSIGN Assign a field to a field symbol

AUTHORITY-CHECK Check authorization

BACK Return to top of page

BREAK-POINT Set a breakpoint

CALL Call a transaction, screen, dialog module

or function module

CLEAR Reset to initial value

COLLECT Include an entry in an internal table

COMMIT Perform database changes

COMPUTE Calculation

The following functions can be used:

ABS Absolute amount
ACOS Arc cosine
ASIN Arc sine
ATAN Arc tangent

CEIL Smallest integer value

COS Cosine

COSH Hyperbola cosine

EXP Exponential function (base e)

FLOOR Greatest integer value

FRAC Decimal part

LOG Natural logarithm (base e)

LOG10 Logarithm (base 10)

SIGN Sign SIN Sine

SINH Hyperbola sine SQRT Square root

STRLEN Length of a character string

TAN Tangent

TANH Hyperbola tangent TRUNC Whole number part

CONCATENATE Join character strings

CONDENSE Condense a field

DELETE Delete lines

DIVIDE Division of fields

DIVIDE-CORRESPONDING Division of matching fields in field strings

EDITOR-CALL Call the SAP editor

EXPORT Export data objects

EXTRACT Write a record to an internal dataset

FILL Fill a field string

FORMAT Set format for list output

FREE Release memory space reserved for an internal table

GET Read parameters, cursor, etc.

HIDE Note line-related contents

IMPORT Import data objects

INCLUDE Insert program components

INSERT Insert operations

MESSAGE Output messages

MODIFY Change a table or list lines

MOVE Transfer field contents

MOVE-CORRESPONDING Transfer matching fields in field strings

MULTIPLY Multiplication of fields

MULTIPLY-CORRESPONDING

Multiplication of matching fields on field strings

NEW-LINE Set a new line (place cursor on a new line)

NEW-PAGE Set a new page (place cursor on a new page)

POSITION Position on a variable column

PRINT-CONTROL Determine print format

PUT Trigger GET event

READ Read tables and databases,

(direct) read of list lines

REFRESH Refresh internal table of a screen

REPLACE Replace character strings

RESERVE Reserve output lines on current page

SEARCH Find character strings in tables

SET Set processing parameters

SHIFT Move field contents

SKIP Set blank lines, position on line

SORT Sort an internal table or extract dataset

SPLIT Split a character string

SUBMIT Start another program

SUBTRACT Subtraction of fields

SUBTRACT-CORRESPONDING

Subtraction of matching fields in field strings

SUM Sum during LOOP

TRANSFER Sequential data output

TRANSLATE Convert to upper/lower case

UPDATE Online database update

ULINE Underscore

UNPACK Unpacked with leading zeros

WINDOW Define screen section

WRITE Output

Comments

\* In first column: Whole line is comment

" In any column: Remainder of line is comment

Include other program components

INCLUDE Inserts the program component stored under the

specified name at the current position

PERFORM form(prog) Calls the subroutine form of the program prog

(external PERFORM)

Retour déb.->

Structure documentation ABAP/4