

Université Mohammed Premier Oujda École Nationale des Sciences Filières : GI / Niveau : GI4 Module : Interconnexion des réseaux





Interconnexion des réseaux

Rapport Tp2: Configuration de réseaux locaux virtuels et d'agrégations


Réalisé par :

Safae BOUNIETE

Année Universitaire: 2017/2018

SCÉNARIO1: Création des VLANs sur le commutateur d'un groupe

Étape 1 : Préparation du réseau pour le scénario 1



Tâche 1 : Câblage des périphériques

- 1- On connecte le pc1 au commutateur à l'aide d'un câble console.
- 2- À l'aide d'un câble droit Ethernet, connectez le PC1 au port de commutation Fast Ethernet (ou Giga Ethernet) port7.
- 3- À l'aide d'un câble droit Ethernet, connectez le PC2 au port de commutation Fast Ethernet (ou Giga Ethernet) port12.

Tâche 2 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l'atelier

On attribue l'adresse IP 172.16.10.80 au pc1 et le masque 255.255.255.0, et l'adresse IP 172.16.20.80 au pc 2 et le masque 255.255.255.0.

Étape 2 : Configuration des équipements réseau de l'atelier groupe

Tâche 1 : Suppression des configurations existantes sur le commutateur

- 1- On passe en mode d'exécution privilégié : « enable »
- 2- On supprime le fichier de configuration de démarrage du commutateur de la mémoire NVRAM : « erase startup-config »
- 3- On supprime le fichier d'informations de la base de données VLAN : « delete vlan.dat »
- 4- On redémarre le logiciel à l'aide de : « reload »


Tâche 2 : Configuration de base de commutateur

- 1- On configure le nom de l'hôte en tant que ENSAOG8
- 2- Mot de passe de mode privilégié : ensao
- 3- Mot de passe de console : ensao
- 4- Mot de passe vty: ensao
- 5- On sauvegarde la configuration actuelle : « copy running-config startup-config »

```
Switch>enable
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
Switch(config)#hostname ENSAO8
ENSAO8(config)#enable-password ensao
ENSAO8(config)#line console 0
ENSAO8(config-line)#password ensao
ENSAO8(config-line)#login
ENSAO8 (config-line) #exit
ENSAO8(config)#line vty 0 15
ENSAO8(config-line)#password ensao
ENSAO8(config-line)#login
ENSAO8(config-line)#end
ENSAO8#
*Mar 1 00:08:22.083: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ENSA08#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Tâche 3 : Configuration des interfaces Ethernet des ordinateurs

1- On fait la configuration des interfaces Ethernet de pc1 à l'aide des adresses IP et des passerelles par défaut dans le tableau



Étape 3 : Configuration des réseaux locaux virtuels sur le commutateur

Tâche 1 : Création de réseaux locaux virtuels (VLAN) sur le commutateur

1- on crée les quatre VLAN sur le commutateur

ID VLAN	Nom VLAN
1	Default
10	Etudiants
20	Professeurs
30	Administratifs
99	Gestion

```
ENSAO8#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAO8 (config) #vlan 1
ENSA08(config-vlan)#name Default
%Default VLAN 1 may not have its name changed.
ENSAO8(config-vlan)#exit
ENSAO8 (config) #vlan 10
ENSA08(config-vlan)#name Etudiants
ENSAO8 (config-vlan) #exit
ENSA08 (config) #vlan 20
ENSA08(config-vlan)#name Professeurs
ENSAO8 (config-vlan) #exit
ENSAO8 (config) #vlan 30
ENSAO8(config-vlan)#name Administratifs
ENSA08 (config-vlan) #exit
ENSAO8 (config) #vlan 99
ENSAO8 (config-vlan) #name Gestion
ENSAO8 (config-vlan) #exit
ENSAO8 (config) #exit
ENSAO8#
*Mar 1 00:17:21.697: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ENSA08#copy running-config startu
ENSA08#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Affichage: « show vlan brief »

```
ENSAO8#show vlan brief
VLAN Name
                                        Status
                                                  Ports
     default
                                        active
                                                  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                  Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                  Gi0/1, Gi0/2
10 Etudiants
                                       active
   Professeurs
                                       active
   Administratifs
                                       active
    Gestion
                                       active
1002 fddi-default
                                       act/unsup
1003 token-ring-default
                                       act/unsup
1004 fddinet-default
                                       act/unsup
1005 trnet-default
                                       act/unsup
```

- 2- On nomme chaque vlan selon les informations dans le tableau précédant
- 3- Sauvegarde des informations : « copy running-config startup-config »

Tâche 2 : Affectation d'un réseau local virtuel de gestion

- 1- On affecte une adresse IP pour le réseau local virtuel de gestion
- 2- Sauvegarder la configuration

```
ENSA08#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAO8(config)#interface vlan 99
ENSAO8(config-if)#
*Mar 1 00:25:43.797: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state
to down
ENSA08(config-if)#ip address 172.16.99.8 255.255.255.0
ENSAO8 (config-if) #exit
ENSAO8(config)#ip default
ENSAO8(config) #ip default-gateway 172.16.99.100
ENSAO8 (config) #end
ENSA08#c
*Mar 1 00:31:55.060: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% Ambiguous command: "c"
ENSA08#copy r
ENSA08#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
rok i
```

Tâche 3 : Vérification de la création des réseaux locaux virtuels

1- on exécute la commande : show vlan

```
ENSA08#show vlan
VLAN Name
                                          Status
                                                     Ports
     default
                                                     Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                          active
                                                     Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                     Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
     Etudiants
                                          active
     Professeurs
                                          active
    Administratifs
                                          active
99
     Gestion
                                          active
1002 fddi-default
                                          act/unsup
1003 token-ring-default
                                          act/unsup
1004 fddinet-default
                                          act/unsup
1005 trnet-default
                                          act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
    enet 100010
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
   enet 100020 1500 -
                       1500 -
1500 -
1500 -
1500 -
1500 -
    enet 100030
enet 100099
1003 tr 101003
1004 fdnet 101004
                                                       ieee -
1005 trnet 101005
                                                         ibm -
Remote SPAN VLANs
Primary Secondary Type
```

2- on exécute la commande : show vlan brief

```
ENSA08#show vlan brief
VLAN Name
                                              Status
                                                          Ports
                                                          Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
      default
                                              active
                                                          Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                          Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                          Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gi0/1, Gi0/2
     Etudiants
10
                                             active
     Professeurs
                                             active
                                              active
     Administratifs
99
      Gestion
                                              active
                                              act/unsup
1002 fddi-default
1003 token-ring-default
                                             act/unsup
1004 fddinet-default
                                             act/unsup
 1005 trnet-default
                                              act/unsup
```

3- on exécute la commande show vlan id 99 (99 is an id vlan)

ENSA	08#sho	w vlan name	Profes	sseurs								
VLAN	Name					Stat	us	Por	rts			
20	Profe	sseurs				acti	ive	Fa(0/11,	Fa0/12,	Fa0/13,	Fa0/14
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	Rin	ıgNo	Bridge	eNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
20	enet	100020	1500	-	-		_		-	-	0	0
		N VLAN										
Disak	oled											
Prima	ary Sec	condary Type	=		Po	rts						

4- la difference entre show vlan et show vlan brief et show vlan id_vlan

- **show vlan**: on affiche tous les vlan
- show vlan brief: un affichage bref des vlans
- show vlan id 99 : on affiche seulement les informations d'un vlan précis

PS: On peut même afficher les informations d'un vlan en se basant sur son nom :

« show vlan name vlan_name »

5- on essaye de supprimer le vlan 1, chose qui est impossible

```
ENSAO8(config)#no vlan 1
%Default VLAN 1 may not be deleted.
ENSAO8(config)#
```

On ne peut jamais supprimer ou modifier le vlan par défaut.

6- aucun port ne se trouve sur les réseaux locaux virtuels vlan 10, vlan20 vlan 30 et vlan 99 parce que n'a pas encore fait la configuration des ports.

Étape 4 : Affectation des ports de commutateur aux (VLANs)

Tâche 1 : Affectation des ports de commutateur aux réseaux locaux virtuels

1- on configure le commutateur pour placer les interfaces Fa(Gi)0/3-0/6 :

```
ENSA08(config)#interface range fa0/3-6
ENSAO8(config-if-range) #switchport mode access
ENSA08(config-if-range) #switchport access vlan 99
ENSA08(config-if-range)#interface fa0/7-10
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAO8(config)#interface range fa0/7-10
ENSA08(config-if-range) #switchport mode access
ENSAO8(config-if-range)#switchport access vlan 30
ENSAO8(config-if-range)#switchport mode access
*Mar 1 00:57:13.155: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,interface range
ENSAO8#
*Mar 1 00:57:22.953: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ENSAO8#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSA08(config)#interface range fa0/11-14
ENSA08(config-if-range) #switchport mode access
ENSAO8(config-if-range)#switchport access vlan 20
ENSAO8(config-if-range)#interface range fa0/15-18
ENSAO8(config-if-range) #switchport mode access
ENSA08(config-if-range) #switchport access vlan 10
```

- 2- de même pour le vlan 30, vlan 20 et vlan 10.
- 3- on enregistre la configuratio.

Tâche 2 : Vérification de l'affectation des ports de commutateur aux ré-seaux locaux virtuels

1- les ports qui se trouvent sur différents réseaux virtuels : « show vlan »

ENSAO8#show vlan													
VLAN	Name S				Sta	tus	Ports						
1	default a						Fa0/1, Fa0/21, Gi0/1,						
10	Etudia	ants			act	ive	Fa0/15,	Fa0/16,	Fa0/17,	Fa0/18			
20	Profes	sseurs			act	active Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14							
30	Admini	istratifs				ive							
99					act	ive	Fa0/3,	0/6					
1002					act	act/unsup							
1003	token-ring-default					act/unsup							
1004	fddinet-default				act	act/unsup							
1005	trnet-default				act	/unsup							
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridge	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2			
1	enet	100001	1500						0	0			
									0	0			
									0	0			
									0	0			
99									0	0			
		101002							0	0			
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridge	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2			
1003	tr	101003	1500						0	0			
		101004							0	0			
1005	trnet	101005	1500				ibm		0	0			
Remote SPAN VLANs													
Prima	ary Sec	condary Type	e		Ports								

2- afficher les ports affectés à un vlan précis : « show vlan id id_van »

•						_				
ENSAO8#show	vlan id 99	9		-						
VLAN Name					atus					
99 Gestio								Fa0/4, Fa		
VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingN	o Bridg	reNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
99 enet	100099	1500							0	0
Remote SPAN										
Disabled										
Primary Sec	ondary Type	<u> </u>		Port						
ENSAO8#show vlan id 10										
VLAN Name					atus	Por	ts			
10 Etudia					tive	Fa0	/15,	Fa0/16,	Fa0/17,	Fa0/18
VLAN Type	SAID		Parent	RingN	o Bridg	reNo :	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
10 enet				_	_		_	-	0	0
Remote SPAN	VLAN									
Disabled										
Primary Sec	ondary Type	<u>:</u>								

3- vérification : la commande « shw vlan name nom vlan »

4- affichage à l'aide de running-config

```
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 99
switchport mode access
interface FastEthernet0/5
                                 interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 99
                                  switchport access vlan 20
 switchport mode access
                                  switchport mode access
interface FastEthernet0/6
                                 interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 99
                                  switchport access vlan 20
switchport mode access
                                  switchport mode access
interface FastEthernet0/7
                                 interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 30
                                  switchport access vlan 20
switchport mode access
                                  switchport mode access
interface FastEthernet0/8
                                 interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 30
                                  switchport access vlan 20
 switchport mode access
                                  switchport mode access
interface FastEthernet0/9
                                 interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 30
                                  switchport access vlan 10
 switchport mode access
                                  switchport mode access
interface FastEthernet0/10
                                 interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 30
                                  switchport access vlan 10
 switchport mode access
```

5- on peut également afficher les informations d'affectation VLAN à l'aide de la commande : « show interfaces FastEthernet/GigaEthernet Numéro switchport »

Étape 4 : Vérification de la connectivité des VLANs

Tâche 1 : Vérification de la connectivité

1- on envoie les requêtes PING depuis les pc à l'adresse Ip du commutateur

```
C:\Users\ensao\ping 172.16.99.8

Pinging 172.16.99.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 172.16.99.8: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.16.99.8: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 172.16.99.8: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 172.16.99.8:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

- La requête ping est aboutie
- 2- On envoie une requête ping depuis pc1 vers pc2 : les requêtes ping entre les pc n'est pas abouti Les pc ne peuvent pas envoyer les requêtes ping l'un vers l'autre car il faut qu'ils appartiennent au même réseau ou qu'ils appartiennent aux ports de même vlan

Tâche 2 : Communication avec le Vlan de Gestion

- 1- On place les 2 pc, pc1 et pc2 sur les ports de vlan de gestion
- 2- On reconfigure les pc1 et pc2 avec l'adresse de vlan de gestion
- 3- On envoie des requêtes ping depuis les 2 pc au commutateur

```
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.99.8 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 172.16.99.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 172.16.99.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 172.16.99.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Statistiques Ping pour 172.16.99.8:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 3, perdus = 1 (perte 25%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 2ms
```

- Les requêtes son aboutisses
- 4- Les pc ne peuvent pas envoyer les requêtes ping de l'un vers l'autre car il faut qu'ils appartiennent au même reseau ou qu'ils appartiennent aux ports de même vlan
- 5- On envoie des requêtes telnet depuis les 2 pc au commutateur

```
User Access Verification

Password:
ENSA08>enable
Password:
ENSA08#telnet 172.16.99.8
Trying 172.16.99.8 ... Open


User Access Verification

Password:
ENSA08>
```

- 6- On déduit que :
 - a- Si on veut envoyer des requêtes ping depuis un pc vers un autre pc il faut que :
 - Pc 1 et pc2 sont connectés sur les ports de même vlan
 - Pc1 et pc2 appartiennent au même réseau
 - b- Si on veut envoyer des requêtes ping depuis un pc vers le commutateur il faut que :
 - Le port de pc1 soit dans l'intervalle des ports de vlan de gestion
 - L'adresse IP de pc1 appartient au même réseau que vlan de gestion

SCÉNARIO 2: Configuration de l'agrégation entre les commutateurs des groupes

Étape 5 : Préparation du réseau pour le scénario 2



Tâche 1 : Connexion des périphériques

- 1- On a un câble croisé
- 2- On connecte les commutateurs 2 à 2

Étape 6 : Configuration de l'agrégation

Tâche 1 : Configuration de l'agrégation de réseau local virtuel sur le commutateur

- 1- On configure l'agrégation entre le commutateur du groupe 7 et groupe 8 en utilisant le port fa0/1 sur les 2 commutateurs
- 2- On exécute la commande show interface trunk
- 3- Les interfaces du commutateur qui sont en mode d'agrégation : fa0/1
- 4- Les réseaux locaux virtuels autorisés et actifs dans le domaine de gestion : vlan 1, 10, 20, 30, 99

```
ENSA08#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAO8(config)#interface fa0/1
ENSAO8(config-if)#mdix auto
ENSAO8(config-if)#switchport mode trunk
ENSAO8 (config-if) #end
ENSAO8#
*Mar 1 02:16:55.232: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.16.99.8)
ENSA08#show interfaces trunk
           Mode
Port
                             Encapsulation Status
                                                          Native vlan
Fa0/1
                                           trunking
Port
           Vlans allowed on trunk
Fa0/1
           1-4094
Port
            Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1
            1,10,20,30,99
Port
            Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1
            1,10,20,30,99
ENSAO8#
```

Tâche 2 : Vérification de la connectivité

1- A partir du commutateur du groupe 7 on envoie une requête ping vers le commutateur du grp8 et inversement

```
ENSAO8# ping 172.16.99.7

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.99.7, timeout is 2 seconds:
.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
ENSAO8#
```

2- On envoie une requête ping depuis le pc1 du grp7 vers le pc1 du grp 8 et inversement

```
C:\Windows\System32>ping 172.16.99.9

Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.99.9 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.99.9 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.99.9:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Les requêtes sont aboutisses

Tâche 3: Transfert de PC1 vers le même réseau local virtuel que PC2

- 1- Affectez le port de PC1 au VLAN 20.
- 2- Les requêtes ping ne sont pas aboutisses car il faut que les pc1 du grp 7 et pc2 grp8 appartennent au même réseau

Tâche 4: Modification de l'adresse IP et du réseau de PC1

Pour que les requêtes ping entre le pc 1 du grp7 et pc2 du groupe 8 seront aboutisses il faut que les adresse IP des 2 pc appartient au même réseau

Étape 5: Effacement et rechargement du commutateur

- 1- On passe en mode d'exécution privilégié
- 2- On supprime la configuration de démarrage
- 3- On redémarre le logiciel à l'aide de la commande reload