
TP3 Interconnexion : Configuration de VTP (VLAN Trunking Protocol)

SCÉNARIO No. 1 : Configuration de base d'un commutateur pour un groupe

Étape 1: Préparation du réseau



Tâche 1 : Câblage des périphériques

- 1- A l'aide d'un câble console on connecte le pc1 au commutateur
- 2- A l'aide d'un cable droit ethernet , on connecte le pc1 au port de commutation ,port7

Tâche 2 : Suppression des configurations existantes sur le commutateur

- 1- On passe en mode d'exécution privilégié : enable
- 2- On supprime le fichier de configuration de démarrage du commutateur de la mémoire NVRAM : erase startup-config
- 3- On supprime le fichier d'information de la base de donées vlan : delete vlan.dat
- 4- 4 redémarrage : reload

Tâche 3 : Configuration de base de commutateur

- 1- On configure le nom de l'hôte en tant que ensao :hostename ENSAOG2
- 2- On attribue « ensao » au mot de passe de mode d'exécution privlégié :enable password ensao
- 3- On attribue « ensao » au mot de passe de console :line console 0 Password ensao
- 4- On attribue « ensao » au mot de passe vty : line vty 0 15 Password ensao
- 5- On sauvegarde la config : copy running-config startup-config

```
Switch>enable
Switch#term conf
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname ENSAOG2
ENSAOG2(config)#enable password
% Incomplete command.
ENSAOG2(config)#enable password ensao
ENSAOG2(config)#line console 0
ENSAOG2(config-line)#password ensao
ENSAOG2(config-line)#line vty 0-15
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAOG2(config)#line vty 0 15
ENSAOG2(config-line)#password ensao
ENSAOG2(config-line)#copy running-config startup-config
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAOG2 (config-line) #exit
ENSAOG2 (config) #exit
ENSAOG2#
*Mar 1 00:05:27.726: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from conso
le by consoleco
% Ambiguous command: "co"
ENSAOG2#copy running-conf startup-conf
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ENSAOG2#
```

Tâche 4 : Désactivation des messages débogage non sollicités

1- Configurez le switch de sorte que les messages de console n'interfèrent pas avec l'entrée des commandes : line console 0


Puis: logging synchronous

- 2- Configurez le switch de sorte que pas de délai d'attente : exec-timeout 0 0
- 3- On desactive la recherche DNS: no ip domain-lookup
- 4- On sauvegarde la configuration

```
ENSAOG2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
.
ENSAOG2(config)#line console 0
ENSAOG2(config-line)#logging synchronous
ENSAOG2(config-line)#exec-timeout 0 0
ENSAOG2(config-line)#no ip domain-lookup
ENSAOG2(config)#exit
ENSAOG2(config)#exit
ENSAOG2#exi
*Mar 1 00:10:24.162: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ENSAOG2#exit
```

SCÉNARIO No. 2 : Configuration de VLAN Trunking (VTP) sur les commutateurs des groupes en mode server et client

Étape 2 : Configuration VTP en modes server et client



Tâche 1 : Vérification des paramètres VTP courants sur les trois commutateurs

1- On affiche les configurations par défaut de vtp sur chaque switch : show vtp status

```
ENSAOG2#copy running-conf startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
ENSAOG2#show vtp status
VTP Version
                               : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
                             : 5
VTP Operating Mode
                              : Server
VTP Domain Name
VTP Pruning Mode
                              : Disabled
VTP V2 Mode
                               : Disabled
                              : Disabled
VTP Traps Generation
MD5 digest
                               : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
ENSAOG2#
```

- **2-** Le mode de fonctionnement VTP par défaut :server
- **3-** Numéro de la version VTP : running VTP1
- **4-** Les vlans déclarés : show vlan

VLAN	N Name					tatus Ports							
1	defaul				act	Fa Fa Fa Fa	a0/5, E a0/9, E a0/13, a0/17,	Fa0/2, Fa0/6, Fa0/6, Fa0/10, Fa0/14, 1 Fa0/18, 1 Fa0/22, 1 Fa0/2	0/7, Fa(a0/11, 1 Fa0/15, Fa0/19,	0/8 Fa0/12 Fa0/16 Fa0/20			
1002	fddi-	default			act	/unsup							
1003	3 token-ring-default					/unsup							
1004	fddine	et-default			act	/unsup							
1005	trnet-default act/unsup												
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	o Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2			
1	enet	100001	1500						0	0			
1002	fddi	101002	1500						0	0			
1003	tr	101003	1500						0	0			
1004	fdnet	101004	1500				ieee		0	0			
1005	twnet	101005	1500		_		i lom		0	0			

4 vlans

5- Version : running vtp6- Nom du domaine : vide

Tâche 2 : Configuration du mode de fonctionnement, du nom de domaine et du mot de passe VTP sur les trois commutateurs

- 1- On configure le nom de domaine VTP :vtp domain ensao
- 2- Le mot de passe VTP :vtp password ensao
- 3- On configure le mode de fonctionnement en tant que client : vtp mode client

4- On affiche la configuration

```
ENSAOG2#show vtp status
                              : running VTP1 (VTP2 capable)
VTP Version
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
VTP Operating Mode
                              : Client
VTP Domain Name
                              : ensao
VTP Pruning Mode
                              : Disabled
                              : Disabled
VTP V2 Mode
VTP Traps Generation
                              : Disabled
MD5 digest
                              : 0x9A 0x74 0x62 0x22 0xFC 0xC7 0x19 0x4C
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
ENSAOG2#
```

Étape 3 : Création des réseaux locaux virtuels

Tâche 1 : Configuration de VLAN de gestion sur le serveur VTP

```
ENSAO-G3 (config) #vtp domain ensao
Changing VTP domain name from NULL to ensao
ENSAO-G3 (config) #
*Mar 1 00:11:35.038: %SW VLAN-6-VTP DOMAIN NAME CHG: VTP domain name changed to
ensao.
ENSAO-G3(config)#vtp password ensao
Setting device VLAN database password to ensao
ENSAO-G3 (config) #vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
ENSAO-G3(config) #show vtp status
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAO-G3 (config) #exit
ENSAO-G3#sho
*Mar 1 00:12:33.766: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ENSAO-G3#show vtp status
VTP Version
                                : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Server
                               : ensao
VTP Domain Name
VTP Pruning Mode
                                : Disabled
VTP V2 Mode
                                : Disabled
                               : Disabled
VTP Traps Generation
                                : 0x9A 0x74 0x62 0x22 0xFC 0xC7 0x19 0x4C
MD5 digest
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
```

- 1- Creation d'un vlan 99 sur le commutateur server :vlan 99
- 2- On affiche la cnfiguration sur le serveur : show vtp status

```
NSAO-G3#show vtp status
TP Version
                                                                : running VTP1 (VTP2 capable)
 onfiguration Revision
    ximum VLANs supported locally : 255
mber of existing VLANs : 5
TTP Operating Mode
TTP Domain Name
TTP Pruning Mode
                                                              : ensao
: Disabled
      onfiguration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:0
ocal updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
 NSAO-G3#conf term
NNSAO-G3#conf term
Inter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAO-G3(config)#vlan 99
ENSAO-G3(config-vlan)#name Gestion
ENSAO-G3(config-vlan)#exit
ENSAO-G3(config-vlan)#exit
NSAO-G3#show
Mar 1 00:15:26.328: \SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MSAO-G3#show vtp status
 TP Version
Configuration Revision
                                                              : running VTP1 (VTP2 capable)
 Maximum VLANs supported locally : 255

Mumber of existing VLANs : 6

TP Operating Mode : Server
VIP Domain Mode : Server
VIP Domain Name : ensac
VIP Pruning Mode : Disabled
VIP V2 Mode : Disabled
VIP Traps Generation : Disabled
VID disabled : Disabled
VIP Generation : Disabled
VIP Generation : Ox56 0x80 0x58 0x95 0x27 0x1E 0xF6 0x30
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:15:22
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
ENSAO-G3‡show vlan
/LAN Name
                                                                                            Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
        default
```

- 3- Numéro de la révision a augmenté : 1
- 4- On a 6 vlans déclarés
- 5- On nomme le vlan :name gestion
- 6- On affiche la configuration vtp sur le commutateur server : on remarque que le nombre de révision augmente
- 7- On affiche la configuration sur le switch client : show vtp status

```
ENSAOG2#show vtp status
                         : running VTP1 (VTP2 capable)
: 0
VTP Version
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode
VTP Domain Name
VTP Pruning Mode
VTP V2 Mode
                               : Client
                               : ensao
                               : Disabled
                               : Disabled
VTP V2 Mode
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest
                                : 0x9A 0x74 0x62 0x22 0xFC 0xC7 0x19 0x4C
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
ENSAOG2#
```

- 8- On remarque que le nombre de révision n'augmente pas.
- 9- On a le nombre de vlans de change pas sur le switch commutateur
- 10- On a pas de changement car il faut configurer l'agrégation pour les ports switchs clients

Tâche 2 : Configuration de l'agrégation pour les ports agrégés sur les trois commutateurs

- 1- On connecte les commutateurs selon l'architecture de l'atelier
- 2- On configure l'agrégation avec l'encapsulation 802.1Q entre les commutateurs

```
ENSAOG2(config-if)#switchport mode trunk
ENSAOG2 (config-if) #exit
ENSAOG2(config)#interface Gi0/2
ENSAOG2 (config-if) #switchport mode trunk
ENSAOG2 (config-if)#
*Mar 1 00:33:35.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, chang
ed state to down
ENSAOG2 (config-if)#
*Mar 1 00:33:38.835: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, chang
ed state to up
ENSAOG2 (config-if) #exit
ENSAOG2 (config) #exit
ENSAOG2#s
*Mar 1 00:33:53.213: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ENSAOG2#show vtp status
                                : running VTP1 (VTP2 capable)
VTP Version
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
VTP Operating Mode
                                : Client
VTP Domain Name
                                : ensao
VTP Pruning Mode
                                : Disabled
VTP V2 Mode
                                : Disabled
VTP Traps Generation
                                : Disabled
                                 : 0x5E 0xB0 0x5B 0x95 0x27 0x1E 0xF6 0x30
MD5 digest
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:15:22
ENSAOG2#
```

Tâche 3: Vérification de la configuration sur les switchs clients

- 1- On affiche la configuration vtp sur le client (la capture précédente)
- 2- Le nombre de révision : 1

On remarque que le nombre de révision et le nombre de vlan augmentent

3- On a 6 vlans : les 5 vlans qu'on avait déjà + le vlan gestion crée par le serveur

```
ENSAOG2#show vlan
VI.AN Name
                                            Status
                                                        Ports
     default
                                                       Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                            active
                                                       Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                       Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
99 Gestion
                                            active
1002 fddi-default
                                           act/unsup
1003 token-ring-default
                                           act/unsup
1004 fddinet-default
                                           act/unsup
1005 trnet-default
                                            act/unsup
                         MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
VLAN Type SAID
     enet 100001
    enet 100099
1002 fddi 101002
                         1500
1003 tr
1004 fdnet 101004
                                                           ieee -
1005 trnet 101005
                                                           ibm -
 --More--
```

Tâche 4 : Création un nouveau VLAN 10 sur le switch VTP server

- 1- On crée le vlan 10 sur le commutateur serveur : vlan 10
- 2- On affiche la configuration vtp sur le switch serveur : show vtp status
- 3- Le numero de la revision augmente
- 4- Le nombre de vlan augmente

5- On affiche la configuration sur le client :

```
ENSAOG2#show vtp status

VTP Version : running VTP1 (VTP2 capable)

Configuration Revision : 2

Maximum VLANs supported locally : 255

Number of existing VLANs : 7

VTP Operating Mode : Client

VTP Domain Name : ensao

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0xC1 0x7B 0xAE 0xD3 0xEC 0xB1 0xD6 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:34:56

ENSAOG2#
```

- 6- Le num de révision : 2
- 7- Vlan:7
- 8- On nomme le vlan 10 sur le cmmutateur serveur
- 9- On affiche la configuratin vtp sur le serveur : rnombre de révision augmente change
- 10- Le nombre de révision augmente
- 11- Le nombre de vlan 7
- 12- On affiche la confihuration sur le client
- 13- On remarque que le nom de vlan 10 change mais le nombre de révision augmente
- 14- Nombre de vllan: 7

```
ENSAOG2#show vtp status
VTP Version
                                       : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : C1
VTP Domain Name : en
VTP Pruning Mode : Di
VTP V2 Mode : Di
                                      : Client
                                      : ensao
                                      : Disabled
VTP V2 Mode
                                      : Disabled
VTP V2 Mode
VTP Traps Generation
                                      : Disabled
MD5 digest
                                       : 0xC1 0x7B 0xAE 0xD3 0xEC 0xB1 0xD6 0x18
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:34:56
ENSAOG2#
```

Tâche 5 : Création un nouveau VLAN 20 sur le switch VTP server

- 1- On crée le vlan 20 sur le serveur : vlan 20
- 2- On affiche la configuration vtp sur le switch serveur : show vtp status
- 3- Nombre de la révision :4 (augmente)
- 4- Le nombre de vlans: 8
- 5- On affiche la configuration sur le client :
- 6- Le nombre de révision :3
- 7- Les vlans:

```
ENSAOG2#show vlan
VLAN Name
                                        Status
                                                   Ports
                                                   Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
    default
                                        active
                                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
    etudiant
                                        active
   VLAN0020
                                        active
99
    Gestion
                                        active
1002 fddi-default
                                        act/unsup
1003 token-ring-default
                                        act/unsup
1004 fddinet-default
                                        act/unsup
1005 trnet-default
                                        act/unsup
VLAN Type SAID
                       MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
     enet 100001
                       1500 -
    enet 100010
    enet 100020
enet 100099
20
                       1500
  -More--
```

- 8- Sur le serveur on nomme le vlan 20
- 9- Et on affiche la configuration sur le serveur :
- 10- Le nombre de révision augmente
- 11- Nombre de vlan :8
- 12- Sur e client :
- 13- Le nombre de révision augmente

```
ENSAOG2#show vtp status
VTP Version
                                : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
VTP Operating Mode
VTP Domain Name
                                : ensao
VTP Pruning Mode
                                : Disabled
VTP V2 Mode
                                : Disabled
VTP Traps Generation
                                : Disabled
                                : 0x3B 0x2B 0xAB 0x0E 0x58 0x6B 0xB5 0xBC
MD5 digest
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:37:35
ENSAOG2#show vlan
VLAN Name
                                      Status
                                                 Ports
                                                 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
     default
                                       active
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10
    etudiant
                                      active
   VLAN0020
                                      active
99
    Gestion
                                      active
1002 fddi-default
                                      act/unsup
1003 token-ring-default
                                      act/unsup
1004 fddinet-default
                                      act/unsup
1005 trnet-default
                                      act/unsup
                      MTU
                           Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
VLAN Type SAID
     enet 100001
    enet 100010
enet 100020
10
                      1500
20
                      1500
     enet 100099
```

```
ENSAOG2#show vtp status
VTP Version
                                : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
VTP Operating Mode
                                : Client
VTP Domain Name
                                : ensao
VTP Pruning Mode
                                : Disabled
VTP V2 Mode
                                : Disabled
VTP Traps Generation
                                : Disabled
MD5 digest
                                : 0xD5 0xB8 0x21 0x24 0x40 0x65 0x24 0xFE
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:39:45
ENSAOG2#show vlan
VLAN Name
                                       Status
                                                 Ports
     default
                                       active
                                                 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10
    etudiant
                                      active
    proffesseur
20
                                      active
    Gestion
                                       active
1002 fddi-default
                                      act/unsup
1003 token-ring-default
                                      act/unsup
1004 fddinet-default
                                      act/unsup
1005 trnet-default
                                       act/unsup
VLAN Type SAID
                      MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
     enet 100001
                      1500 -
10
     enet
          100010
                      1500
     enet 100020
                      1500
           100099
                      1500 -
     enet
```

14- Nombre de vlans: 8

Tâche 6: Création un nouveau VLAN 30 sur le switch VTP server

On crée le vlan 30 de même pour le vlan 30 :

Quand on crée le vlan 30 le nombre de révision et de vlan augmentent sur le switch serveur et client et qu'on le nomme le revision augmente sur le serveur et le clients mais le nombre de vlan n'augmente pas.

```
NSAO-G3#conf term
 Chter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.

CNSAO-G3(config) #vlan 20

CNSAO-G3(config-vlan) #name proffesseur
NSAO-03 (CONTAG) #EALE
NSAO-03#3how
Mar 1 00:39:47.305: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
NSAO-03#show vtp status
INSAU-0-3#3800W Vtp status
TTP Version : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision : 4
faximum VLANs supported locally : 255
fumber of existing VLANs : 8
TTP Operating Mode : Server
TTP Domain Name : ensac
          VLANS : 3

Domain Name : Server : ensao

Pruning Mode : Disabled

V2 Mode : Disabled

Traps Generation : Disabled

digest : diges
  TP Pruning Mode
TP V2 Mode
 TP V2 Mode : Disabled
TTP Traps Generation : Disabled
ID5 digest : 0xD5 0xB8 0x21 0x24 0x40 0x65 0x24 0xFE
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:39:45
Cocal updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
CNSAO-G3#conf term
Chter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 NSAO-G3(config)#vlan 30
NSAO-G3(config-vlan)#exit
NSAO-G3(config)#exit
   NSAO-G3#exit
 Max 1 00:40.31.916: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
NSAO-G3#show vtp status
                                                                                                                                                   : running VTP1 (VTP2 capable)
   onfiguration Revision
 Maximum VLANs supported locally: 255

Mumber of existing VLANs : 9

TP Operating Mode : Server
NSAO-G3#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.

ENSAO-63(config)#vlan 30

ENSAO-63(config-vlan)#name administratifs

ENSAO-63(config-vlan)#exit
     NSAO-G3 (config) #exit
```

Tâche 7: Affectation des ports sur le commutateur VTP server aux réseaux locaux virtuels

1- On affecte les ports au vlan de gestion seur le serveur :

```
ENSAO-G3(config-if-range) #switchport access vlan 99
ENSAO-G3 (config-if-range) #exit
ENSAO-G3(config)#interface range Fi0/7-10
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAO-G3(config)#interface range Fa0/7-10
ENSAO-G3(config-if-range) #switchport access vlan30
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAO-G3 (config-if-range) #exit
ENSAO-G3(config) #range Fa0/7-10
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAO-G3(config)#interface range Fa0/7-10
ENSAO-G3(config-if-range) #switchport access vlan 30
ENSAO-G3 (config-if-range) #exit
ENSAO-G3(config)#interface range Fa0/11-14
ENSAO-G3(config-if-range) #switchport access vlan 20
ENSAO-G3 (config-if-range) #exit
ENSAO-G3(config)#interface range Fa0/15-18
ENSAO-G3(config-if-range) #switchport access vlan 10
ENSAO-G3(config-if-range)#
ENSAO-G3 (config-if-range) #exit
ENSAO-G3 (config) #exit
ENSAO-G3#sho
*Mar 1 00:51:07.185: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- 2- On affiche la configuration vtp sur le switch serveur : show vtp status
- 3- Le nombre de révision ne change pas

4- On affiche les vlan

ENSAC)-G3#sl	now vlan								-	
/LAN	Name				Stat	tus F	orts				
1	defaul	lt			act:			Fa0/2, Fa0 Fa0/22, I			
10	etudia	ant			act			Fa0/16, 1			
20	proffe	esseur						Fa0/12, 1			
30	-	istratifs						Fa0/8, Fa0			
99	Gestio	on						Fa0/4, Fa0			
1002	fddi-	default				/unsup					
1003	token-	-ring-defau	lt		act	/unsup					
1004	fddine	et-default			act	/unsup					
1005	trnet-	-default			act	/unsup					
/LAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	lo Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
L	enet	100001	1500								
10	enet	100010	1500							0	
20	enet	100020	1500							0	
30	enet	100030	1500								
99	enet	100099	1500							0	
1002	fddi	101002	1500							0	
1003	tr	101003	1500								
/LAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
		101004					ieee			0	
1005	trnet	101005	1500				ibm		0	0	
Remot	e SPAN	N VLANs									

- 5- Sur le switch client : show vlan rien ne change
- 6- Sur le switch client : show vtp status rien ne change
- 7- De même pour vlan 10 . 20 . 30

Tâche 8 : Affectation des ports sur les commutateurs VTP client aux ré- seaux locaux virtuels

1- On affecte les ports au vlans

```
ENSAOG2(config)#interface rang Fa0/3-6
ENSAOG2(config-if-range)#switchport mode access
ENSAOG2 (config-if-range) #switchport access vlan 99
ENSAOG2 (config-if-range) #exit
ENSAOG2(config)#interface rang Fa0/7-10
ENSAOG2 (config-if-range) #switchport mode access
ENSAOG2(config)#interface rang Fa0/11-14
ENSAOG2(config-if-range)#switchport mode access
ENSAOG2(config-if-range)#switchport access vlan 20
ENSAOG2(config-if-range)#exit
ENSAOG2 (config) #exit
*Mar 1 01:00:16.454: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ENSAOG2#cobf term
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAOG2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAOG2(config)#interface rang Fa0/15-18
ENSAOG2(config-if-range)#switchport mode access
ENSAOG2(config-if-range)#switchport access vlan 10
ENSAOG2(config-if-range)#exit
ENSAOG2 (config) #exit
ENSAOG2#show
*Mar 1 01:00:57.391: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ENSAOG2#show vlan
VLAN Name
                                       Status
                                                 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
     default
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
     etudiant
                                       active
20
     proffesseur
                                       active
                                                 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
     administratifs
                                       active
     Gestion
```

- 2- Sur le switch serveur : rien ne change
- 3- Sur le switch client : on remarque que rien ne change

Étape 4 : Vérification de la connectivité des VLANs

Tâche 1 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l'atelier


1- On configure les adresse ip pour les pc

Tâche 2 : Vérification de la connectivité

1- On envoie des requête ping pour les pc connectés au d'autres switch du même groupe

```
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
 C:\Users\ensao>ping 172.16.10.30
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.10.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 172.16.10.30:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
 C:\Users\ensao>ping 172.16.10.10
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.20 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.10.20 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.10.20 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.10.20 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
 C:\Users\ensao>ping 172.16.10.40
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.10.40 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.40 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 172.16.10.40:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
 C:\Users\ensao>ping 172.16.10.10
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.20 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.10.20 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.10.20 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.10.20 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
C:\Users\ensao>ping 172.16.10.10
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.10.10 avec 32 octets de données : Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128 Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128 Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128 Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
 C:\Users\ensao>
```

SCÉNARIO No. 3 Configuration de VLAN Trunking (VTP) sur les commutateurs des groupes en mode server, client et transparent



Tâche 1 : Suppression des configurations existantes sur le commutateur

- 1- On passe en mode privilégié : enable
- 2- On supprime la configuration : erase statup-config
- 3- On supprime le fichier d'information de base de donnée : delete vlan.dat
- 4- On redémarre

Tâche 2 : Configuration de base de commutateur

- 1- On configure le nom : hostename ensaog2
- 2- Mot de passe du mode privilégié

```
Switch>enable
Switch#term conf
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname ENSAOG2
ENSAOG2(config)#enable password
% Incomplete command.
ENSAOG2(config)#enable password ensao
ENSAOG2(config)#line console 0
ENSAOG2(config-line)#password ensao
ENSAOG2(config-line)#line vty 0-15
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAOG2(config)#line vty 0 15
ENSAOG2(config-line)#password ensao
ENSAOG2(config-line)#copy running-config startup-config
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAOG2(config-line)#exit
ENSAOG2 (config) #exit
ENSAOG2#
*Mar 1 00:05:27.726: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleco
% Ambiguous command: "co"
ENSAOG2#copy running-conf startup-conf
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ENSAOG2#
```

Tâche 3 : Désactivation des messages débogage non sollicités

```
ENSAOG2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
.
ENSAOG2(config)#line console 0
ENSAOG2(config-line)#logging synchronous
ENSAOG2(config-line)#exec-timeout 0 0
ENSAOG2(config-line)#no ip domain-lookup
ENSAOG2(config)#exit
ENSAOG2(config)#exit
ENSAOG2#exi
*Mar 1 00:10:24.162: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ENSAOG2#exit
```

Étape 6 : Configuration VTP en modes server, client et transparent

Tâche 1: Configuration de l'agrégation pour les ports agrégés sur les trois commutateurs

1- On connecte les commutateurs selon l'architecture de l'atelier

Tâche 2 : Configuration du mode de fonctionnement, du nom de domaine et du mot de passe VTP sur les trois commutateurs

- 1- On affiche la configuration de vtp
- 2- On configure le nom et le mot de passe de VTP

```
ENSAOG2(config)#vtp domain ensao
Changing VTP domain name from NULL to ensao
ENSAOG2 (config) #
*Mar 1 00:16:22.356: %SW VLAN-6-VTP DOMAIN NAME CHG: VTP dom
ain name changed to ensao.
ENSAOG2 (config) #vtp password ensao
Setting device VLAN database password to ensao
ENSAOG2 (config) #vtp mode
*Mar 1 00:16:56.825: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthern
et0/2, changed state to up
ENSAOG2 (config) #vtp mode
*Mar 1 00:16:58.838: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on I
nterface GigabitEthernet0/2, changed state to up
ENSAOG2 (config) #vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
ENSAOG2 (config) #show vtp s
*Mar 1 00:17:21.370: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on I
nterface GigabitEthernet0/2, changed state to down
ENSAOG2(config)#show vtp statu
*Mar 1 00:17:22.385: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthern
et0/2, changed state to down
ENSAOG2(config)#show vtp status
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAOG2 (config) #exit
ENSAOG2#sh
*Mar 1 00:17:58.053: %SYS-5-CONFIG I: Configured from consol
e by console
ENSAOG2#show vtp status
VTP Version
                               : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision
                                : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 6
VTP Operating Mode
                                : Transparent
VTP Domain Name
VTP Pruning Mode
                               : ensao
                                : Disabled
VTP V2 Mode
                               : Disabled
VTP Traps Generation
                               : Disabled
MD5 digest
                                : 0xE7 0x24 0x75 0x15 0x41 0x
D1 0xC4 0x07
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:17:25
ENSAOG2#
```

Tâche 3 : Création un nouveau VLAN 99 de gestion sur le switch VTP server

- 1- Sur le switch server : vlan 99
- 2- On affiche la configuration :show vtp status
- 3- Le nombre de révision augmente
- 4- Nombre de vlan augmente
- 5- Sur le switch client :
- 6- Nobre de révision augmente
- 7- Nombre de vlan augmente
- 8- Sur le switch transparent
- 9- Nombre de révision ne change pas

- 10- Nombre de vlan : augmente
- 11- On nomme le vlan 99
- 12- Sur le switch serveur
- 13- Nombre de révision augmente
- 14- Nombre de vlan augmente
- 15- Sur le client
- 16- Nombre de révision augmente
- 17- Nombre de vlan augmente
- 18- Sur le transparent
- 19- Nombre de révision reste inchangé
- 20- Nombre de vlan augmente

Tâche 4 : Création des VLANs 10, 20 et 30 sur le switch VTP server

- 1- On crée les vlan 10. 20 .30 sur le serveur
- 2- On affiche la configuration sur le serveur
- 3- Nombre de révision augmente
- 4- Nombre de vlan augmente
- 5- Sur le client
- 6- Révision : augmente
- 7- Vlan: augmente
- 8- Sur le Transparent
- 9- Nombre de révision : ne change pas
- 10- Nombre de vlan : augmente

```
ENSAOG2 (config) #vtp domain ensao
Changing VTP domain name from NULL to ensao
ENSAOG2 (config) #
*Mar 1 00:16:22.356: %SW VLAN-6-VTP DOMAIN NAME CHG: VTP dom
ain name changed to ensao.
ENSAOG2(config)#vtp password ensao
Setting device VLAN database password to ensao
ENSAOG2 (config) #vtp mode
*Mar 1 00:16:56.825: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthern
et0/2, changed state to up
ENSAOG2 (config) #vtp mode
*Mar 1 00:16:58.838: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on I
nterface GigabitEthernet0/2, changed state to up
ENSAOG2 (config) #vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
ENSAOG2 (config) #show vtp s
*Mar 1 00:17:21.370: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on I
nterface GigabitEthernet0/2, changed state to down
ENSAOG2(config)#show vtp statu
*Mar 1 00:17:22.385: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthern
et0/2, changed state to down
ENSAOG2(config)#show vtp status
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAOG2 (config) #exit
ENSAOG2#sh
*Mar 1 00:17:58.053: %SYS-5-CONFIG I: Configured from consol
e by console
ENSAOG2#show vtp status
                                : running VTP1 (VTP2 capable)
VTP Version
Configuration Revision
                                : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
VTP Operating Mode
                                : Transparent
VTP Domain Name
VTP Pruning Mode
                                : ensao
                                : Disabled
VTP V2 Mode
                                : Disabled
VTP Traps Generation
                               : Disabled
MD5 digest
                                : 0xE7 0x24 0x75 0x15 0x41 0x
D1 0xC4 0x07
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:17:25
ENSAOG2#
```

Tâche 5 : Création de VLAN 199 de gestion sur le switch VTP Transparent

1- On crée le vlan 199 sur le transparent

```
ENSAOG2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAOG2 (config) #vlan 199
ENSAOG2 (config-vlan) #exit
ENSAOG2 (config) #exit
ENSAOG2#sh
*Mar 1 00:56:37.646: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ENSAOG2#show vtp status
VTP Version
                                 : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision
                                 : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
                                 : Transparent
VTP Operating Mode
                                : ensao
VTP Domain Name
VTP Pruning Mode
                                : Disabled
VTP V2 Mode
                                 : Disabled
VTP Traps Generation
                                 : Disabled
MD5 digest
                                 : 0xDF 0x20 0xF5 0xB2 0x08 0xDA 0xF2 0xA7
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:17:25
ENSAOG2#show vlan
VLAN Name
                                       Status
                                                  Ports
     default
                                                  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                       active
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
99 Gestion
199 VLAN0199
                                       active
                                       active
1002 fddi-default
                                       act/unsup
1003 token-ring-default
                                       act/unsup
1004 fddinet-default
                                       act/unsup
1005 trnet-default
                                       act/unsup
VLAN Type SAID
                      MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
    enet 100001
99
    enet 100099
199 enet 100199
1002 fddi 101002
                     1500 -
1500 -
1003 tr
                                                          srb
 --More--
```

- 3- Nmbre de révision : 0
- 4- Nombre de vlan 7 (augmente)
- 5- Le transparent n'effectue pas sur le nombre de révision et le vlan du client ou de serveur

Tâche 6 : Création des VLANs 110, 120 et 130 sur le switch VTP Transparent

- 1- On crée les vlans 110 120 130 sur le transparent
- 2- Nombre de révision 0
- 3- Nombre de vlan 10

2-

ENSAOG2#sh	ow vlan		D. 0.0		0 1 30	001171	
VLAN Name				Stat	tus	Ports	
1 defaul Fa0/3, Fa0				act:	ive	Fa0/1,	Fa0/2,
Fa0/7, Fa						Fa0/5,	Fa0/6,
, Fa0/11,						Fa0/9,	Fa0/10
4, Fa0/15,						Fa0/13,	Fa0/1
8, Fa0/19,						Fa0/17,	Fa0/1
2, Fa0/23,						Fa0/21,	Fa0/2
99 Gesti				act:		Gi0/2	
1002 fddi-					/unsup		
1003 token-		1t			/unsup		
1004 fddinet-default					/unsup		
1005 trnet	-default			act	/unsup		
VLAN Type ode Trans1		MTU	Parent	RingNo	Bridge	No Stp	BrdgM
1 enet		1500					
	100099	1500					
1002 fddi 0	101002	1500					
1003 tr 0	101003	1500					srb
1004 fdnet 0	101004	1500				ieee	
VLAN Type ode Trans1		MTU	Parent	RingNo	Bridgel	No Stp	BrdgM

```
ENSAOG2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ENSAOG2 (config) #vlan 199
ENSAOG2 (config-vlan) #exit
ENSAOG2 (config) #exit
ENSAOG2#sh
*Mar 1 00:56:37.646: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ENSAOG2#show vtp status
VTP Version
                                 : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision
                                 : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
VTP Operating Mode
                                : Transparent
VTP Domain Name
                                : ensao
VTP Pruning Mode
                                : Disabled
VTP V2 Mode
                                : Disabled
VTP Traps Generation
                                : Disabled
MD5 digest
                                : 0xDF 0x20 0xF5 0xB2 0x08 0xDA 0xF2 0xA7
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:17:25
ENSAOG2#show vlan
VLAN Name
                                       Status
                                                 Ports
     default
                                                 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                       active
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
    Gestion
                                       active
199 VLAN0199
                                       active
1002 fddi-default
                                       act/unsup
1003 token-ring-default
                                       act/unsup
1004 fddinet-default
                                       act/unsup
1005 trnet-default
                                       act/unsup
VLAN Type SAID
                      MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
     enet 100001
    enet 100099
                     1500 -
1500 -
199 enet 100199
1002 fddi
           101002
1003 tr
                                                         srb
  -More--
```

Étape 7 : Vérification de la connectivité des VLANs

Tâche 1 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l'atelier

1- On configure les adresses ip des pc

Tâche 2 : Vérification de la connectivité

1- Pour que la requête ping passe il faut que les pci soient dans le même vlan

Étape 8 : Configuration de l'élagage VTP sur les commutateurs

Tâche 1 : Activation de l'élagage VTP sur les commutateurs

1- On active l'élagage : sow vtp status

Tâche 2 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l'atelier

1- On configure les adresses ip du client et serveur

Tâche 2 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l'atelier

Pour que la requête ping passe il faut que les pc appartient au même vlan

Étape 9 : Effacement et rechargement du commutateur

On supprime les fichiers de cnfiguration et on redémarre le logiciel

Dernier scénario:

On reset le serveur 1 et on change le mode d'un client en serveur 2 et on regarde si la configuration sur le serveur 2 va être copiée sur le serveur 1 et vis versa

Si on supprime la configuration d'un serveur puis on fait une tâche avec ce serveur le nombre de révision et le nombre de vlan vont être augmentés et égaux a celle du serveur qui n'as pas supprimé la configuration +1 (dernière tâche qu'on a ajuter)