멀티쓰레드-1

게임서버프로그래밍 정내훈

한국공학대학교 게임공학과

내용

• 병렬 처리

• 멀티 쓰레드

지금 까지 - 1

- 게임서버에서 가장 중요한 것
 - 안정성
 - -성능
- 성능을 높이려면?
 - -프로그램 최적화
 - -멀티코어활용
- 멀티코어를 활용하려면 -멀티쓰레드 프로그래밍이 필요

지금 까지 - 2

- 온라인 게임을 만들려면
 - 소켓 프로그래밍 필요
- 다중 접속 서버를 만들려면
 - 서버에서 동접과 같은 수의 소켓을 관리하여야 함.
- 효율적인 다중 접속 관리는?
 - IOCP가 필수
- IOCP의 특징
 - 멀티쓰레드프로그래밍을 요구한다.

- 하나의 프로그램의 여러 곳이 동시 다발적으로 실행되는 프로그래밍 기법
- 최근에 가장 많이 사용되는 병렬처리 프로그래밍 기법
- 운영체제 수업시간에 쓰레드를 배움

병렬처리

- 하나의 작업을 여러 개의 콘텍스트에서 <mark>동시</mark> 수행하는 것
 - 콘텍스트 => CPU의 실행 상태 => PC를 포함한 모든 레지스터의 값
 - 여러 대의 컴퓨터를 사용하는 경우
 - 분산시스템, 클러스터
 - SETI
 - 한대의 컴퓨터를 사용하는 경우
 - SMP: 여러 개의 CPU
 - Multi-Core : 여러 개의 core

병렬처리 (2024)

- 왜 병렬처리를 하는가?
 - 한 개의 CPU의 처리속도가 너무 느리기 때문
 - 프로그림의 구조가 깔끔해 지므로
- 왜 지금 병렬처리가 각광을 받고 있는가?
 - 발열의 한계에 부딪친 클럭속도 증가
 - 제작사의 사활을 건 멀티코어 CPU의 보급
 - 콘솔, 모바일 기기의 멀티 core화
- Game Server는 25년 전부터 병렬처리!


멀티 쓰레드 복습

- 프로세스와 쓰레드
 - -프로세스:실행 중인 프로그램
 - 하나의 프로세스는 하나의 실행화일에서 출발한다.
 - -쓰레드:프로그램 실행의 흐름
 - 프로세스실행 중 프로그램이 쓰레드 생성 명령 실행


멀티 쓰레드 복습

- 프로세스와 쓰레드
 - 프로그램은 하나의 프로세스가 되어서 실행된다.
 - 처음에는 하나의 쓰레드로 실행
 - 쓰레드는 다른 쓰레드를 만들 수 있다.
 - 멀티쓰레드의 시작
 - 각각의 쓰레드는 자신의 스택을 가지고 있고, 같은 프로세스의 모든 쓰레드는 Data와 Code, HEAP을 공유한다.

• 프로세스



• 멀티쓰레드 TCB: Thread Control Block




- 멀티쓰레드에서의 메모리 접근
 - 메모리?? -> C의 경우 변수(variable)
 - 전역변수 : 모든 쓰레드가 공유한다.
 - 지역변수: 쓰레드마다 따로 따로 존재한다.
 - 지역변수도 강제로 공유 가능
 - 지역변수의 주소를 전역변수에 저장하면 됨
 - 그러지 말자.
- 멀티쓰레드에서의 자원 공유
 - 모든 자원(메모리, 파일 핸들, 윈도우 핸들...)은 공유된다.

- 장점
 - 성능 향상
 - 빠른 응답 속도
 - 더 나은 자원 활용 (CPU Core)
 - <u> 프로세스보다 효율적인</u>
 - 통신 (=메모리 읽고 쓰기)
 - context switch
- 위험
 - 프로그램 복잡도 증가
 - 디버깅의 어려움 (data race, deadlock)

- 게임 서버에서 멀티 쓰레드를 사용하는 이유
 - 동접을 늘리기 위해서
 - 싱글 쓰레드는 1000명 정도가 한계
 - 5대의 기계로 5000명 만드는 것과의 차이?
 - 빠른 응답 속도를 위해서
 - 작업의 길이의 차이
- 실제 많은 게임 서버에서 멀티 쓰레드 사용
 - Lineage, Lineage2, AION, Lineage2
 Revolution, ArchAge

- 두 종류의 프로그래밍 스타일
 - Heterogeneous
 - 작업을 역할 별로 나누어서 전용 쓰레드에게 맞기는 스타일
 - Homogenous (event driven, data driven)
 - 작업을 쪼개서 쓰레드 구분 없이 나누어 하는 스타일
- Game 서버는 Homogenous
 - 패킷 하나를 한 조각의 작업으로 생각
 - 동접 5000이면 최대 5000개의 조각
- Game 클라이언트는 Heterogeneous
 - 렌더링 쓰레드, 물리 엔진 쓰레드, 장면 구성 쓰레드..

- 주의점
 - 쓰레드의 개수가 많다고 좋은 것이 아니다
 - 프로세서/코어 의 개수에 맞추어라.
 - 코어보다 많은 쓰레드 -> 컨텍스트 스위치 부하, 반응속도 저하, Convoying
 - _ 너무 많은 쓰레드 => 운영체제 및 하드웨어에 부담



- 주의점
 - 내가 사용하는 메모리의 내용이 내가 아닌 다른 쓰레드에 의해서 변경될 수 있음을 항상 유념해야 한다.
 - DATA RACE라고 부름
 - Single Core Computer도 마찬가지
 - Debugging의 어려움

- Windows에서의 멀티 쓰레드 프로그래밍
 - Windows에서는 멀티쓰레드를 기본 지원
 - Kernel Level Thread
 - 사실상 멀티쓰레드에 특화된 OS
 - 추가 header화일, library 필요없음
 - 쓰레드를 멀티코어에 잘 분배
 - Affinity 적용
 - 쓰레드 문맥 전환
 - Windows의 scheduler가 알아서 함
 - x86 CPU에 쓰레드 전환 명령어 존재
 - 프로그램에서 OS에 요청할 수도 있음

- Windows에서의 멀티 쓰레드 프로그래밍
 - Windows고유의 API가 존재하나 C++11의
 표준을 따르는 프로그래밍 방식 권장

- 쓰레드 만들기
 - 쓰레드 객체를 생성하고 생성자에 초기값으로 실행할 함수를 넣어 준다.

```
#include <thread>
std::thread t1 { mythread };
```

- mythread : 새 쓰레드가 시작될 함수

```
void mythread()
{
   // 쓰레드가 실행할 프로그램
}
```

- 쓰레드 종료 검사
 - 자식 쓰레드를 생성한 쓰레드는 생성한 쓰레드의 종료를 확인해야 한다.
 - new/delete, open/close 와 같은 개념
 - join() 메소드를 호출하면 된다.

```
std::thread t1 {mythread};
t1.join();
```

멀티 쓰레드 프로그래밍 (실습)

- Thread를 만들어서 실행하는 프로그램 작성
 - 10개의 쓰레드를 만들어서 각자 자신의 쓰레드 ID를 출력

```
#include <thread>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
void ThreadFunc(int threadid)
         cout << threadid << endl;</pre>
int main()
         vector <thread> my thread;
         for (int i=0; i< 10; ++i)</pre>
            my thread.emplace back(ThreadFunc, i);
         for (auto &t:my threads) t.join();
```

- 멀티 쓰레드 프로그램의 성능 측정
 - high_resolution_clock으로 성능 측정
 - 2를 5000만번 더하는 프로그램
- 싱글 쓰레드 프로그램 부터 테스트
- 주의!! 모든 성능 측정은 Release Mode로 한다!

```
#include <chrono>
using namespace std::chrono;

auto t = high_resolution_clock::now();

// 측정하고 싶은 프로그램을 이곳에 위치시킨다.

auto d = high_resolution_clock::now() - t;

cout << duration_cast<milliseconds>(d).count() << " msecs\n";
```

• 덧셈 프로그램 싱글 쓰레드

```
#include <iostream>
#include <chrono>
using namespace std;
using namespace std::chrono;
int sum;
int main()
   auto t = high resolution clock::now();
   for (auto i = 0; i < 50000000; ++i) sum = sum + 2;
   auto d = high resolution clock::now() - t;
   cout << "Sum = " << sum << " duration = ";</pre>
   cout << duration cast<milliseconds>(d).count() << endl;</pre>
```

- 덧셈 프로그램 싱글 쓰레드
 - 결과는?
 - 말도 안되는 실행 속도
 - 무엇이 문제인가?
 - 컴파일러가 너무 똑똑함

```
volatile int sum;
int main()
{
   auto t = high_resolution_clock::now();
   for (auto i = 0; i < 500000000; ++i) sum = sum + 2;
   auto d = high_resolution_clock::now() - t;
   cout << "Sum = " << sum << " duration = ";
   cout << duration_cast<milliseconds>(d).count() << endl;
}</pre>
```

- Thread 2개로 합을 구하는 프로그램 작성
 - 전역변수 sum
 - 쓰레드가 하는 일은 "sum = sum + 2" 오천만 / 2번 수행
 - 쓰레드 종료 후 sum 출력

• 쓰레드 2개 합계 구하기 프로그램

```
#include <iostream>
#include <thread>
using namespace std;
volatile int sum = 0;
void thread func()
  for (auto i = 0; i < 25000000; ++i) sum = sum + 2;
int main()
   thread t1 { thread func };
   thread t2 { thread func };
   t1.join(); t2.join();
   cout << "Sum = " << sum << "\n";
```

- 쓰레드2개 합계 구하기 프로그램의 결과
 - 속도는?
 - 결과는?

- 수정
 - 쓰레드 4개는?
 - 쿼드 코어 CPU에서는???

• 다중 쓰레드

```
#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>
#include <vector>
const auto MAX THREADS = 64;
using namespace std::chrono;
void thread func(int num threads) {
   for (auto i = 0; i < 50000000 / num threads; ++i) sum = sum + 2;
int main() {
  vector<thread> threads;
   for (auto i = 1; i <= MAX THREADS; i *= 2) {</pre>
     threads.clear();
     auto start = high resolution clock::now();
     for (auto j = 0; j < i; ++j) threads.push back(thread{ thread func, i });</pre>
     for (auto &tmp : threads) tmp.join();
     auto duration = high resolution clock::now() - start;
     cout << " Duration = " << duration cast<milliseconds>(duration).count() << " milliseconds\n";</pre>
```

• 다중 쓰레드 - 결과

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
  Threads, Time 283989, Result is 100000000
  Threads, Time 151488, Result is 50440770
  Threads, Time 114538, Result is 26425132
  Threads, Time 121798, Result is 28521652
16 Threads, Time 113896, Result is 25475290
Press any key to continue . . .
                                                                Windows Task Manager
                                                                 File Options View Help
                                                                 Applications Processes Services Performance Networking Users
                                                                               Handles
                                                                  Carbed
                                                                               Threads
                                                                  Available
                                                                           4291
                                                                               Processes
                                                                                     3:20:50:59
                                                                               Up Time
                                                                  Paged
                                                                               Resource Monitor...
                                                                  Nonpaged
                                                                       CPU Usage: 2%
                                                                                Physical Memory: 30%
```

- 왜 틀린 결과가 나왔을까?
 - -"sum = sum + 2"가 문제이다.

쓰레드 1

쓰레드 2

MOV EAX, SUM

ADD EAX, 2

MOV SUM, EAX

MOV EAX, SUM

ADD EAX, 2

MOV SUM, EAX

sum = 200

sum = 200

sum = 202

sum = 202

- 틀리게 나오는 이유
 - Data Race 때문
- Data Race 라?
 - 같은 메모리를 한 개 이상의 쓰레드가 동시에 읽고 쓰는 경우
 - 그 중 적어도 한 개는 반드시 쓰기 일것

- Data Race 해결
 - Data Race 없애기 : 한번에 하나만 수행할 수 있도록 한다.
 - Lock (L) : L을 다른 쓰레드에서 사용하고 있으면 대기, 없으면 사용 중 표시
 - Unlock(L) : 사용 중 표시를 지움
 - 용어 (mutual exclusion, critical section....)

쓰레드 1

쓰레드 2

Lock (LA) A+=2; Unlock (LA); Lock (LA) A+=2; Unlock (LA);

결과는 항상

A = 4

- Lock과 Unlock
 - -C++11 표준에 존재
 - ーMutex 클래스의 객체 생성 후 lock(), unlock() 메소드 호출

```
#include <mutex>
using namespace std;
mutex mylock;
...
mylock.lock();
// Critical Section
mylock.unlock();
```

- Lock과 Unlock: 주의점
 - -Mutex객체는 전역 변수로.
 - 같은 객체 사이에서만 Lock/Unlock이 동작.
 - 다른 mutex객체는 상대방을 모름.
 - -서로 동시에 실행돼도 괜찮은 critical section이 있다면 다른 mutex객체로 보호하는 것이 성능이 좋음
 - 같은 mutex객체로 보호하면 동시에 실행이 안됨

Why


```
mylock.lock();
```

Not

```
lock();
```

멀티 쓰레드 프로그래밍

• Mutex 객체가 필요한 이유.



- Thread 2개를 만드는 프로그램 작성
 - 전역변수 sum
 - 쓰레드가 하는 일은 "sum += 2" 오천만 / 2 번 수행
 - 쓰레드 종료 후 sum 출력
 - 맞는 결과가 나오도록 프로그램 수정

```
mutex mylock;

mylock.lock();

mylock.unlock();
```

- Lock을 사용한 멀티 쓰레드
 - 결과는 맞는가?
 - 수행 시간은?

멀티 쓰레드

- Lock 사용시 주의점
 - Lock의 부하
 - lock 호출 자체가 상당한 부하를 유발한다.
 - 호출한 코어 뿐만 아니라 다른 코어와 다른 CPU에도 Delay를 발생시킨다.
 - Lock의 크기 (임계영역의 크기)
 - 의미: 하나의 Lock으로 보호 받는 변수의 크기 또는 프로그램의 길이
 - 너무 작다 : lock이 자주 호출되어 성능 저하가 심해진다.
 - 너무 크다 : lock을 얻지 못해 오랫동안 대기하는 쓰레드로 인한 성능 감소가 커진다. 병렬성이 떨어진다.

- Thread 여러개로 성능향상
 - 올바른 결과가 나와야 함.
 - Single Thread프로그램보다 빨라야 함.
 - 멀티 쓰레드프로그램은 싱글코어에서 Single Thread프로그램보다 느릴 수 있음.
 - 방법: Lock의 개수를 최소화 하고, 병렬 수행을 최대화 해야 함. => 알고리즘 수정 (재작성)

• 쿼드 코어(with Hyperthread)에서의 결과

```
ovoid optimal thread func(int num threads)
    volatile int local sum = 0;
    for (auto i = 0; i < 50000000 / num threads; ++i) local sum += 2;
    mylock.lock();
                                   C:\Windows\system32\cmd.exe
    sum += local sum;
    mylock.unlock();
                                   1 Threads
                                              Sum = 100000000 Duration = 116 milliseconds
                                   2 Threads
                                              Sum = 100000000 Duration = 58 milliseconds
                                             Sum = 100000000 Duration = 30 milliseconds
                                   4 Threads
                                    Threads
                                              Sum = 100000000 Duration = 32 milliseconds
∃int main()
                                   32 Threads Sum = 100000000
                                                              Duration = 28 milliseconds
    vector<thread*> threads:
                                   64 Threads
                                              Sum = 100000000 Duration = 23 milliseconds
    for (auto i = 1; i <= MAX THREAD
                                  계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
        sum = 0:
        threads.clear();
        auto start = high resolution
        for (auto j = 0; j < i; ++j)
        for (auto tmp : threads) tmp
        auto duration = high resolut
        cout << i << " Threads" <<
        cout << " Duration = " << d
```

- 수행시간 비교
 - 싱글 쓰레드 수행시간
 - 멀티 쓰레드 수행시간
 - 멀티 쓰레드 + lock수행시간
 - (성능개선) 멀티 쓰레드 + local 계산 후 합산

정리

- 게임서버의 성능향상을 위해서는 멀티스레드 프로그래밍이 필수이다.
- 멀티 코어환경에서는 메모리 공유에 주의해야 한다. (Data Race)
- Lock은 성능저하를 초래한다.
- Lock을 최소한도로 사용하도록 프로그램을 재작성해야 한다.

끝?????

• 문제: 모든 알고리즘이 저렇게 깔끔하게 해결 될까?

• 답 : No

• Mutex를 사용하지 않고 Data Race없이 옳바른 결과가 나오는 자료구조가 필요

• Data Race없이 올바른 결과가 나오는 자료구조가 필요

• 우리는 그것을 Atomic 자료구조라고 부름

- Atomic 자료구조
 - 멀티쓰레드에서 동시다발적으로 메소드들을
 호출해도 Data Race없이 항상 올바른 결과가
 나오는 자료구조

• 구현

_ 쉽다 : 모든 메소드 호출 시 Lock()을 걸고 실행

후 Unlock()을 하면 된다.

```
std::queue <int> my_queue;

void push_num(int x)
{
    my_queue.push(x);
}

int pop_num()
{
    int x = my_queue.front();
    my_queue.pop();
    return x;
}
```



```
std::queue <int> my queue;
std::mutex mqm;
void atomic push num(int x)
   mqm.lock();
   my queue.push(x);
   mqm.unlock();
int atomic pop num()
 mgm.lock();
 int x = my queue.front();
 my queue.pop();
 mqm.unlock();
 return x;
```

- mutex를 사용한 atomic 구현의 문제
 - 느리다. 1억 만들기의 교훈

- 우리가 진짜 필요한 것은
 - 효율적인 Atomic 자료구조
- 효율적인?
 - ─ Non Blocking 자료구조
 - atomic하고, lock없고, 상호배제가 없고, 다른 쓰레드의 행동에 상관없이 메소드를 수행하고, convoying 이 없고, 빠른

- <u>효율적인 Atomic</u> 자료구조
 - Non Blocking 자료구조
 - Wait-Free나 Lock-Free자료구조가 여기에 속함
 - 자세한 것은 "멀티코어 프로그래밍", "고급 멀티쓰레드 프로그래밍" 시간에.
 - 멀티쓰레드 프로그래밍을 할 때는 가능하면
 Non-Blocking자료구조를 사용하는 것이 성능에
 막대한 도움이 된다.

- 어디있는가?
- C++11의 <atomic>

```
#include <atomic>
std::atomic <int> sum;
```

- sum에 대한 모든 메소드 호출은 atomic하게 수행
 - 예), sum.load(), sum.store(int x), sum += 2, sum--;

• sum = sum + 2를 Non Blocking으로 바꾸어 실행하라.

```
#include <atomic>
std::atomic <int> sum;

void ThreadFunc(int num_threads)
{
  for (int i=0;i<50000000 / num_threads; i++)
      sum += 2;
}</pre>
```

• 실행 시간 비교

	실행시간	
1 Threads	91	100000000
2 Threads	61	50436198
4 Threads	49	37940594
8 Threads	52	26257512

No LOCK

	실행시간	결과
1 Threads	1183	100000000
2 Threads	1203	100000000
4 Threads	1362	100000000
8 Threads	1555	100000000

With LOCK

	실행시간	결과
1 Thread	262	100000000
2 Thread	550	100000000
4 Thread	799	100000000
8 Thread	833	100000000

Atomic 연산

- 주의점
 - <atomic>의 한계
 - <atomic> + <atomic> =!= <atomic>
 - "sum = sum + 2"과 "sum += 2"는 다르다!
 - volatile과 차이는?
 - 컴파일러 레벨에서 대응이 끝나는가?
 - 성능!

- 그러면 <atomic>은 만능인가?
- 아니다.
 - atomic <std::queue<int>> my_queue가 안된다.
 - 복잡한 자료구조는 atomic으로 변환하지 못한다.
 - 항상 non-blocking으로 구현되지 않는다.
 - int, bool, short, char

 non-blocking
 - 간단한 struct 나 class 는 atomic으로 선언할 수 있으나 내부적으로 mutex를 사용해서 atomic하게 동작한다

- non-blocking queue, vector, map, set을 쓰려면
 - Visual Studio Parallel Pattern Library나 Intel
 Thread Building Block 또는 상용 라이브러리를
 구매해서 사용하거나, 직접 작성해야 한다.
 - 예) Visual Studio PPL
 - concurrent_vector
 - concurrent_queue
 - concurrent_unordered_map
 - concurrent_unordered_set

• ...

- 직접 작성
 - Why? : 기존 알고리즘이 없을 때
 - 기존 알고리즘에는 원하는 method가 없을 때
 - 나만의 제한 조건으로 최적화를 하고 싶을 때
 - Why Not?
 - 제작이 너무 어렵다.
 - 버그 없음을 증명하는 것도 어렵다
 - So: 능력 있는 프로그래머는 높은 대우를 받는다.