# 实验四:

# FAT文件系统的实现

### 实验目标

• 熟悉FAT16的存储结构,利用FUSE实现一个只读的FAT文件系统

### 实验环境

• OS: Ubuntu 14.04 (32位)

## 实验内容

### 一、熟悉使用FUSE

### 1、FUSE概述

- FUSE (Filesystem in Userspace,用户态文件系统)是一个实现在用户空间的文件系统框架,通过FUSE内核模块的支持,使用者只需要根据fuse提供的接口实现具体的文件操作就可以实现一个文件系统。
- FUSE主要由三部分组成: FUSE内核模块、用户空间库libfuse以及挂载工具fusermount:
  - 1. fuse内核模块:实现了和VFS的对接,实现了一个能被用户空间进程打开的设备。
  - 2. fuse库libfuse: 负责和内核空间通信,接收来自/dev/fuse的请求,并将其转化为一系列的函数调用,将结果写回到/dev/fuse;提供的函数可以对fuse文件系统进行挂载卸载、从linux内核读取请求以及发送响应到内核。
  - 3. 挂载工具:实现对用户态文件系统的挂载。
- 更多详细内容可参考这个博客。

#### 2、配置FUSE环境

- linux kernel在2.6.14后添加了FUSE模块,因此对于目前的大多数发行版来说只需要安装libfuse库即可。
- 在https://github.com/libfuse/libfuse里下载libfuse 2.9.5, 然后编译安装:

```
wget -0 libfuse-2.9.5.zip https://codeload.github.com/libfuse/libfuse/zip/fuse_2_9_5
unzip libfuse-2.9.5.zip
cd libfuse-fuse_2_9_5/
./makeconf.sh
./configure --prefix=/usr
make -j4
sudo make install
```

• **编译出错处理:** 在执行./makeconf.sh可能会遇到"libtoolize: not found"或 "autoreconf: not found",需要安装libtool和autoconf软件包,ubuntu下可以通过下面的命令安装:

```
sudo apt install libtool
sudo apt install autoconf
```

• 注意: 教学实验室的电脑已配置好环境,可以跳过这一步。

#### 3、测试FUSE

• 通过libfuse-fuse\_2\_9\_5/example下的fusexmp进行测试:

```
cd example
mkdir fuse_test_dir
./fusexmp -d fuse_test_dir
```

- 这时候在文件管理器中打开fuse\_test\_dir目录,可以看到当前Linux系统的"/"被挂载到这个目录下。
- 结束测试可以直接在当前终端中Ctrl + C结束程序, 或者在新的终端中输入:

```
fusermount -u fuse_test_dir
```

• **提示**: 当执行用户自己实现的fuse程序时,如果出现如下错误,可通过执行上面这条命令卸载对应的文件夹来解决。

```
emulation@emulation-VirtualBox:~/os-lab4-fs/lab4-code$ ./simple_fat16 -d fat_dir
/
fuse: bad mount point `fat_dir/': Transport endpoint is not connected
emulation@emulation-VirtualBox:~/os-lab4-fs/lab4-code$
```

## 二、FAT文件系统

#### 1、FAT格式磁盘镜像的制作过程

• 分为三步: 创建文件, 格式化文件, 挂载使用。

```
dd if=/dev/zero of=fat-disk.img bs=1M count=100

mkfs.vfat -F 16 fat-disk.img

mkdir mdir
mount fat-disk.img mdir
```

### 2、FAT16的存储结构

• FAT16文件系统的基本结构依次为: DBR扇区、FAT表1、FAT表2、根目录和数据区, FAT16格式的磁盘的组织 方式如下图所示:

| DBR扇区 | 保留扇区 | FAT 1         | FAT 2 (重复的) | 根目录      | 数据区     | 剩余扇区 |
|-------|------|---------------|-------------|----------|---------|------|
| 占1扇区  | 可能存在 | 大小取决于实际<br>情况 | 与FAT 1相同    | 一般占32个扇区 | 2号簇开始编号 | 不足1簇 |

• **DBR扇区**: DBR是操作系统可以直接访问的第一个扇区,包括一个引导程序和一个称为BPB的本分区参数记录 表。BPB参数块记录着本分区的启始扇区、结束扇区、文件存储格式、硬盘介质描述符、根目录大小、*FAT*个数、分配单元的大小等重要参数。下图是一个FAT16文件系统的DBR扇区:

| modem facto | ory | asd | f  |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |                    |
|-------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|
| Offset      | 0   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | Α  | В  | С  | D  | E  | F  | ANSI ASCII 🔺       |
| 00000000    | EB  | 3C  | 90 | 4D | 53 | 44 | 4F | 53  | 35 | 2E | 30 | 00 | 02 | 20 | 01 | 00 | ë< MSDOS5.0        |
| 00000010    | 02  | 00  | 02 | 00 | 00 | F8 | 15 | 00  | 3F | 00 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ø ?ÿ               |
| 00000020    | 00  | A0  | 02 | 00 | 80 | 00 | 29 | 4E  | 61 | BC | 00 | 4E | 4F | 20 | 4E | 41 | € )Na4 NO NA       |
| 00000030    | 4D  | 45  | 20 | 20 | 20 | 20 | 46 | 418 | 54 | 31 | 36 | 20 | 20 | 20 | 33 | C9 | ME FAT16 3É        |
| 00000040    | 8E  | D1  | ВС | F0 | 7B | 8E | D9 | B8  | 00 | 20 | 8E | C0 | FC | BD | 00 | 7C | ŽÑ≒ð{ŽÙ, ŽÀü≒      |
| 00000050    | 38  | 4E  | 24 | 7D | 24 | 8B | C1 | 99  | E8 | 3C | 01 | 72 | 1C | 83 | EΒ | 3A | 8N\$}\$<Á™è< r fë: |
| 00000060    | 66  | A1  | 1C | 7C | 26 | 66 | 3B | 07  | 26 | 8A | 57 | FC | 75 | 06 | 80 | CA | f;  &f &ŠWüu €Ê    |
| 00000070    | 02  | 88  | 56 | 02 | 80 | СЗ | 10 | 73  | EB | 33 | C9 | 8A | 46 | 10 | 98 | F7 | ^V €Ã së3ÉŠF ~÷    |
| 08000000    | 66  | 16  | 03 | 46 | 1C | 13 | 56 | 1E  | 03 | 46 | 0E | 13 | D1 | 8B | 76 | 11 | f F V F Ñ< v       |
| 00000090    | 60  | 89  | 46 | FC | 89 | 56 | FE | В8  | 20 | 00 | F7 | E6 | 8B | 5E | 0B | 03 | `%:Fü%:Vb、 ÷æ< ^   |

DBR扇区每个字段代表的含义如下:

| 偏移地址 | 长度(字节) | 含义                | 数值                                 |
|------|--------|-------------------|------------------------------------|
| Oh   | 3      | 跳转命令              | EB 3C 90                           |
| 3h   | 8      | OEM NAME          | 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 = MSDOS5.0 |
| Bh   | 2      | 每扇区字节数            | 00 02 = 0x200 = 512bytes           |
| Dh   | 1      | 每簇扇区数             | 20 = 0x20 = 32 扇区                  |
| Eh   | 2      | 保留扇区数             | 01 00 = 0x1=1 扇区                   |
| 10h  | 1      | FAT数 <del>量</del> | 02 = 0x2 FAT                       |
| 11h  | 2 http | ://b]根目录项数net/    | cassie 00.02 =0x200=512            |
| 16h  | 2      | 每个FAT所占扇区数        | 1500 =0x15=21个扇区                   |
| 18h  | 2      | 每个道所占扇区数          | 3F00 = 0x3F = 63                   |
| 1Ch  | 4      | 隐藏扇区数             | 0                                  |
| 36h  | 8      | FAT NAME          | FAT16                              |
| 3Eh  | 448    | 引导程序执行代码          |                                    |
| 1FEh | 2      | 扇区结束标志            | AA 55                              |

根据上面的DBR扇区,我们可以算出各FAT的偏移地址,根目录的偏移地址,数据区的偏移地址。

FAT1偏移地址:保留扇区 (FAT1之前的扇区,包括DBR扇区)之后就是FAT1。因此可以得到,FAT1的偏移地址就是1个扇区的位置,也就是512。

FAT2偏移地址: FA1偏移地址+FAT1的大小, 512+21\*512 = 11264。

根目录偏移地址: FAT2偏移地址+FAT2的大小, 11264+21\*512= 22016。

数据区的偏移地址:根目录偏移地址+根目录大小,22016+32\*512=38400。其中根目录大小是由根目录项数决定的,每项占32字节。

• FAT表: FAT是簇的链表, FAT2与FAT1的内容通常是即时同步的, 可以认为两个FAT表完全相同。在根据目录项获取文件的首簇号后, 在FAT中找到对应的簇, 可以找到下一个簇, 一直到文件结束。每个簇用2字节表示簇的状态, 具体意义如下表所示:

| 取值            | 对应簇含义 |
|---------------|-------|
| 0000x0        | 未使用的簇 |
| 0x0002-0xFFEF | 已分配的簇 |
| 0xFFF0-0xFFF6 | 系统保留  |
| 0xFFF8-0xFFFF | 文件结束  |
|               |       |

• **根目录**: FAT文件系统的一个重要思想是把目录当作一个特殊文件来处理,在FAT16中,虽然根目录地位并不等同于普通的目录,但其组织形式和普通的目录并没有不同。不管目录文件所占空间为多少簇,系统都会以32个字节为单位进行目录文件所占簇的分配。每个32字节目录项表示的具体含义如下:

| 偏移地址        | 长度                | 含义             |   |
|-------------|-------------------|----------------|---|
| 0           | 8                 | 文件名            |   |
| 8           | 3                 | 扩展名            |   |
| В           | 1                 | 属性             |   |
| http:0/bloc | _10 <sub>ln</sub> | not/co保留o busi | o |
| 16          | 2                 | 文件最近修改时间       | 0 |
| 18          | 2                 | 文件最近修改日期       |   |
| 1 A         | 2                 | 文件的首簇号         |   |
| 1C          | 4                 | 文件长度大小         |   |
|             |                   |                |   |

系统将文件名分成两部分进行存储,即主文件名+扩展名。不记录主文件名与扩展名之间的".",并且存储成**大写字母**。主文件名不足8个字符以空白符(20H)填充,扩展名不足3个字符同样以空白符(20H)填充。0x0偏移处的取值若为0x0,表明目录项为空;若为0xE5,表明目录项曾被使用,但对应的文件或文件夹已被删除。文件名中的第一个字符若为"."或".."表示记录的是一个子目录的目录项,"."代表当前目录;".."代表上级目录。

• **FAT表与文件定位**: FAT16文件系统从根目录所占的32个扇区之后的第一个扇区开始以簇为单位进行数据的处理,这之前仍以扇区为单位。对于根目录之后的第一个簇,系统并不编号为0号簇或1号簇,而是编号为2号簇,也就是说数据区顺序上的第1个簇也是编号上的2号簇。

FAT表以"F8 FF FF FF" 开头,为介质描述单元,并不参与FAT表簇链关系,下图展示了FAT表的内容。为了定位一个文件或目录,需要先找到其对应的目录项,然后根据首簇号查找FAT中的相应表项。

| nodem facto | ory | asd | f  |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| Offset      | 0   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ANSI ASCII                              |
| 00011264    | F8  | FF  | FF | FF | FF | FF  | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | @ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ                      |
| 00011280    | 09  | 00  | 0A | 00 | 0B | 00  | FF | <b>999999999</b>                        |
| 00011296    | FF  | FF  | FF | FF | FF | FF  | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | <u> </u>                                |
| 00011312    | FF  | FF  | FF | FF | FF | FF  | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | <u> </u>                                |
| 00011328    | FF  | FF  | FF | FF | FF | FF  | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | <u> </u>                                |
| 00011344    | FF  | FF  | FF | FF | FF | ĘĘ, | FF |   |
| 00011360    | FF  | FF  | FF | FF | FF | FF  | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | ₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽ |
| 00011376    | FF  | FF  | FF | FF | FF | FF  | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | <b>YYYYYYYYYYYYY</b>                    |
| 00011392    | 41  | 00  | 42 | 00 | FF | FF  | 44 | 00 | 45 | 00 | FF | FF | 47 | 00 | 48 | 00 | А В ЎЎД Е ЎЎС Н                         |
| 00011408    | FF  | FF  | 4A | 00 | 4B | 00  | FF | FF | 4D | 00 | 4E | 00 | FF | FF | 50 | 00 | ŸŸJ K ŸŸM N ŸŸP                         |
| 00011424    | 51  | 00  | FF | FF | 53 | 00  | 54 | 00 | FF | FF | 56 | 00 | 57 | 00 | FF | FF | Q ŸŸS T ŸŸV W ŸŸ                        |
| 00011440    | 59  | 00  | 5A | 00 | 5B | 00  | FF | FF | 5D | 00 | 5E | 00 | FF | FF | 60 | 00 | Y Z [ ÿÿ] ^ ÿÿ`                         |
| 00011456    | 61  | 00  | 62 | 00 | FF | FF  | 64 | 00 | 65 | 00 | 66 | 00 | FF | FF | 68 | 00 | a b ÿÿd e f ÿÿh                         |
|             |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

假设一个文件,其首簇号是2,则查看FAT的相对偏移0x4~0x5的内容,此处为0xFFFF,表示存储在2号簇上的文件是个小文件,只占用1个簇便结束了。

假设另一个文件的首簇号是8,则查看FAT的相对偏移0x10-0x11的内容,为0x0009,就是说该文件继8号簇后的内容会存放在9号簇中;继续查看9号簇的FAT表项内容是0x000A,该文件继9簇后的内容会存放在10号簇中,继续这个过程,会发现文件在11号簇结束。

### 三、实验要求

### 1、实验任务

- 补全代码包simple\_fat16.c中的标记TODO (一共9处)的部分,实现一个只读的FAT16文件系统。
- 提示: 有需要的话,可采用Linux下的xxd和hexdump等命令或者Windows下的WinHex等十六进制文件编辑工具,分析对应的磁盘镜像文件。

#### 2、运行与测试

• 使用如下的命令编译并测试程序:

```
#进入源码目录
make

#测试一
./simple_fat16 --test
```


测试一是为了验证程序的FAT相关部分的代码正确性(以fat16\_test.img作为磁盘镜像文件),一共有6个测试目标:

```
success in test_path_decode
#3 running test_pre_init_fat16
success in test_pre_init_fat16
#4 running test_fat_entry_by_cluster
test case 1: OK
test case 2: OK
test case 3: OK
success in test_fat_entry_by_cluster
#5 running test find root
test case 1: OK
test case 2: OK
test case 3: OK
success in test_find_root
#6 running test_find_subdir
test case 1: OK
test case 2: OK
test case 3: OK
success in test_find_subdir
```

通过测试一后,运行如下的命令进行FUSE功能的测试(以fat16.img作为磁盘镜像文件):

```
#测试二
./simple_fat16 -d fat_dir
```

这时候在文件管理器中打开fat\_dir目录,需要能够看到里面的文件列表,以及正常访问里面的文件:



### 3、评分标准

- 得分由两部分构成: 代码运行得分, 回答问题得分。
  - 代码运行得分:未能通过测试一,按照完成的测试目标数给分;能正常通过测试二(看到文件+访问文件)得8分,只能看到文件列表但无法正常访问文件得7分。
  - 回答问题得分是指:针对代码实现,助教提问问题,根据回答情况在代码运行分的基础上加分/扣分。

### 4、提交方式

- 将实验报告、源代码打包为压缩包提交。
  - 。 本次实验只要求修改simple\_fat16.c文件,不能修改其他文件,所以源代码只提交simple\_fat16.c文件即可。
- 提交至邮箱: <u>ustc os2019@163.com</u>
  - 。 邮件主题、文件名称、压缩包名称 均采用以下格式命名
    - x-学号-姓名(x:代表第x次实验,本次为第4次实验)
      - 例如张三的第4次实验命名为"4-PB17011010-张三"
    - 未按照规范命名的邮件会被忽略、删除
- 实验验收和报告提交截止日期请关注课程主页。

# 拓展实验(选做):

## 实验目标

• 实现一个功能完整的FAT 16文件系统

### 实验内容

### 1、支持长文件名的FAT 16文件系统

- 在之前的实验中,我们只关注了短文件名(8+3格式)的实现,这种这种方式有很大的局限性。
- 要求:参考相关资料,实现能够支持长文件名的FAT文件系统,要求能够正常显示fat.img中的文件名。

### 2、支持写操作的FAT 16文件系统

- 在已有的只读文件基础上,实现可支持创建文件,写文件,删除文件的功能,同时能够支持文件属性的修改。
- 要求: 能够在文件系统中支持touch, mkdir, cp, rm等命令, 支持的功能越多越好。

### 3、实现线程安全的FAT 16文件系统

• **要求**:在多线程访问文件系统时,需要保证读写请求被正确处理,能够使用fio工具测试文件系统,并且有不错的性能结果。