第七章文件系统

- 7.1 文件和文件系统
- 7.2 文件结构
- 7.3 文件存储空间管理
- 7.4 目录管理
- 7.5 文件的共享
- 7.6 文件的保护
- 7.7 磁盘容错技术
- 7.8 文件系统性能的改善
- 7.9 数据一致性控制

7.1 文件和文件系统

- 7.1.1 引言
- 7.1.2 文件
- 7.1.3 文件系统

7.1.1 引言

在早期计算机系统中,人们直接用物理地址存放信息。存放信息时,要求用户指出并记住信息存放在哪个设备的哪些磁道、哪些扇区上。

在多用户的环境中这几乎是不可能的,更是不能忍受的。

实际上对用户来说,关心的不是信息的具体存放位置,而是存取方法的方便、可靠。不是信息的物理结构而是信息的逻辑结构。

因此,引入文件和文件系统的概念,它是操作系统的重要组成部分。

7.1.2 文件

1、文件的定义

文件是计算机系统中信息存放的一种组织形式,目前尚无严格的定义,下面给出两种有代表性的解释:文件是赋名的信息(数据)项的集合。

文件是赋名有关联的信息单位(记录)的集合。

编号: 0 1 i n-1

信息项 信息项 信息项 信息项

读写指针

这两种解释定义了两种文件形式:

(1) 流式文件

文件是由字节组成,这是一种无结构的文件,或称流式文件。

(2) 记录式文件

文件是由记录组成。而记录则是由一组相关信息项组成。

例如: 学生登记表可视为一个记录,它包括 学生姓名、出生年月、性别、籍贯等信息项。

2、文件的分类 (P223)

(1) 以文件的用途分类

系统文件:操作系统的执行程序和数据组成的文件,不对用户开放,仅供系统使用。

库文件:系统为用户提供的各种标准函数,标准过程和实用程序等。

用户只能使用这些文件,而无权对其进行修改。

用户文件: 由用户的信息组成的文件,如源程序文件,数据文件等。可使用和修改。

(2) 从按文件的操作保护分类

只读文件: 只允许进行读操作。

读写文件:允许进行读写操作。

只执行文件: 只能执行,不能读写。

(3) 按文件的性质分类

普通文件: 指一般的用户文件和系统文件。

目录文件: 指由文件目录项组成的文件。

特别文件:有的系统把设备作为文件统一管理和使用,并为区别起见,把设备称为特别文件。

UNIX操作系统把文件分成普通文件、目录文件和特别文件。

3、文件属性

文件属性:文件类型、文件长度、文件物理位置、文件创建时间、存取保护等。

文件的属性一般存放在文件的目录项中。

例如MS-DOS系统中,文件属性占目录项的一个字节,在这个字节中,01表示文件仅读,02表示隐含文件等。

7.1.3 文件系统

操作系统中负责管理文件的机构称为文件系统。也有的文献上叫信息系统。

文件系统负责文件的创立、撤消、读写、修改、复制和存取控制等,并管理存放文件的各种资源。

7.2 文件结构

- 7.2.1 概述
- 7.2.2 文件的逻辑结构
- 7.2.3 文件的物理结构

7.2.1 概述

研究文件结构有两种观点:

用户的观点(文件的逻辑结构):主要研究用户思维中的抽象文件,为用户提供一种逻辑结构清晰、使用简便的逻辑文件。

用户将按这种形式去存取、检索和加工文件。

例如用户可将文件看作字节的集合。或者用 户将文件看作记录的集合。

实现的观点(文件的**物理结构**):主要研究 驻留在存储介质上的文件的结构。

文件的物理结构:文件的各个字节在存储介质上是如何摆放的。

7.2.2 文件的逻辑结构

1、文件的逻辑结构

流式文件:基本信息单位是字节或字,其长度是所含字节的数量。

这种文件的优点是节省存储空间。

在这种文件中无需额外的说明和控制信息。

记录式文件:记录式文件是一种结构文件。由若干个记录组成,文件中的记录可按顺序编号为记录1,记录2,....,记录n。

定长记录文件: 记录的长度相等

变长记录文件: 记录长度不相等

相对流式文件而言,记录式文件的使用不很方便,尤其是变长记录文件。另外在文件中还要有说明记录长度的信息,这就浪费了一部分存储空间。

因此许多现代计算机操作系统如UNIX操作系统等都取消了记录式文件。

按文件组织方式分类

顺序文件

记录按某种顺序(例如:关键字、时间顺序)排列。记录包括定长和变长

顺序文件记录寻址:变长记录需要按顺序查找或建立索引

按文件组织方式分类

索引文件

一个文件对应一个索引表,每条记录占一项, 内容包括:关键词、逻辑起始地址、长度等

索引表是顺序文件

按文件组织方式分类

索引顺序文件

索引表中每一项对应一组记录。组间索引查找,组内顺序查找

一级索引举例: 10000条记录, 顺序5000, 索引100*100: 50+50=100

二级索引举例: 1000 000条记录,顺序50万,索引100*100*100:50+50+50=150

2、文件的存取方法

顺序存取

文件存取最简单的方法是顺序存取,即严格按文件信息单位排列的顺序依次存取。

当打开文件时,文件的存取指针指向第一个 信息单位,存取完成后指针加1

随机存取

也称直接存取,每次存取操作时必须先确定存取的位置。

流式文件或定长记录的文件: 容易确定 不定长的记录式文件: 从第一个记录开始顺序查询

解决方法: 建立索引

7.2.3 文件的物理结构


文件的物理结构是指文件在物理存储介质上的结构。

- 1、连续结构
- 2、链接结构
- 3、索引结构

1、连续结构

文件的全部信息存放在外存的一片连续编号的物理块中

要求:要求给出文件的最大长度,以便分配空间



count

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15 mail

 16
 17
 18
 19

20 21 22 23

24 25 26 27 list 28 29 30 31

文件目录

文件名	始址	块数
count	0	2
tr	14	3
mail	19	6
list	28	4
\mathbf{f}	6	2

优点


简单 支持顺序存取和随机存取 顺序存取速度快 所需的磁盘寻道次数和寻道时间最少


缺点

文件不易动态增长 预留空间:浪费 重新分配和移动 不利于文件插入和删除 外部碎片问题 存储压缩技术

2、链接结构

非连续的结构,存放文件信息的每一物理块中有一个指针,指向下一个物理块





文件目录

文件名 始址 末址 jeep 9 25 链接结构的文件适用于顺序存取。因为要获得某一块的块号,必须读取上一物理块,因此要随机地存取信息就较为困难。

优缺点

优点:

提高了磁盘空间利用率,不存在外部碎片问题有利于文件插入和删除有利于文件动态扩充

缺点:


存取速度慢,不适于随机存取 链接指针占用一定的空间 可靠性问题,如指针出错

链接结构的变形

文件分配表(FAT)

将盘块中的链接字按盘块号的顺序集中起来,构成盘文件映射表/文件分配表。利用FAT可方便地进行随机存取。






FAT也要占用一定的存储空间,若盘的容量较大,也可能占用较多的存储空间。在进行文件访问时,可能在内存中装不下整个FAT,这样就会造成若要读某块文件信息时,还要读盘块映射表的操作,影响使用效率。

FAT的实例

在MS-DOS和Windows系统中,文件的物理结构使用的是FAT结构。

将磁盘空间划分为块,每块大小为扇区的整数倍。在FAT文件系统中块称为簇

一个磁盘分区能分为多少簇则FAT就有多少 表项



思考

什么叫FAT16、FAT32?

在FAT16中一簇最大64个扇区,为什么FAT16能管理的磁盘分区为2G?

FAT32同FAT16相比有什么优点?

思考


对于FAT16文件系统,若一个磁盘分区的大小为512M,问一个簇最少要为多少个扇区?

簇是大点好,还是小点好?

3、索引结构

一个文件的信息存放在若干不连续物理块中, 系统为每个文件建立一个专用数据结构--索引 表,并将这些块的块号存放在索引表中。

一个索引表就是磁盘块地址数组,其中第i个条目指向文件的第i块




文件目录

文件名 索引表地址

Jeep





索引组织方式

(1) 单级索引

(2) 多级索引

(3) 增量式索引: FCB中包含直接寻址、一次间址、二次间址、三次间址

优点

保持了链接结构的优点,又解决了其缺点: 即能顺序存取,又能随机存取 满足了文件动态增长、插入删除的要求 能充分利用外存空间

缺点

索引表本身带来了系统开销如:内外存空间,存取时间

7.3 外存空间管理

外存空间管理主要就是空闲块的管理,有以下方法:

- 7.3.1 空闲表法
- 7.3.2 空闲链表法
- 7.3.3 位图法
- 7.3.4 成组链接法

7.3.1 空闲表法

与内存管理中的动态分区分配方式相同。

起始空闲盘块号	盘块数			
2	4			
9	3			
15	5			
0 0 0	0 0 0			


空闲盘块的分配与内存的动态分配类似,同样可以用首次、最佳、最坏适应法。盘块的回收也同内存的回收方式类似。

7.3.2 空闲链表法

空闲块链是另一种空闲块的组织方法,它用一种链结构把所有空闲块链接在一起。

分配: 当系统建立文件需分配空闲块时,从链中摘取所需的空闲块,然后调整链首指针。

回收:反之,当回收空闲块时;把释放的空闲块逐个插入链首。



这种方法只需在系统中保留一个链首指针,令其指向第一个空闲块。

这种方法的优点是简单,但工作效率较低, 因为每次在链上增加和移出空闲块时,需要做 I/0操作。

例如把一空闲块插入链时,要把链首指针(原指向第一个空闲块)写该空闲块中,然后让链首指针指向该空闲块。从链中摘取空闲块时也要读取下一个空闲块的指针。

7.3.3 位图法

系统为磁盘建立一张位图,在位图中每个物理块占1位,按物理块的顺序排列。"1"表示对应的物理块已占用,"0"表示空闲。

1	1₽	1₽	1₽	0₽	1₽	1₽	0₽	04	0₽	0₽	1₽	0₽	0₽	0₽	1₽
1	1₽	1₽	1₽	0₽	1₽	1₽	0↔0	7	0₽	04	1₽	P	04	Q-P	1₽
0₽	0₽	0	1₽	0₽	P	0₽	0₽	12	1₽	1₽	1₽	1₽	10	1₽	1€
1₽	0₽	0₽	1₽	1₽	0₽	1₽	040	142	0₽	1₽	1₽	Q-P	040	0₽	042
1	1₽	1₽	1₽	040	1₽	1₽	042	042	0₽	040	1₽	0₽	040	0₽	1₽
1	1₽	1₽	1₽	040	1₽	1₽	042	042	0₽	040	1₽	0+2	040	0₽	1₽
042	0+2	042	1₽	042	047	042	042	14	1₽	14	1₽	1₽	14	14	1₽
1₽	040	040	1₽	1₽	0₽	1₽	040	1₽	0₽	1₽	1₽	0₽	040	0₽	042
042	0₽	040	1₽	040	042	040	042	1₽	1₽	1₽	14	1₽	1₽	1₽	1₽

分配时首先在位图中找到为"0"的位,然后转换成对应的物理块号,分配给申请者,并把相应的位置为"1"。

回收时先将释放的物理块号转换成相应的位,并把这一位置为"0"。

位图的大小依据物理磁盘的容量而定。如360KB的软盘,每个物理块为512字节,位图只占用90个字节

7.3.4 成组链接法

UNIX采用此法

原理

在UNIX中中有一个整型数组s_free[100] 和一个整型变量s_nfree。

将所有的空闲盘块分组,每100个空闲盘块为一组。最后一组的块号填入s_free[]、块数赋于s_nfree。其余各组的块号则分别存放在它的下一组的第一个盘块中。

图解

假设共有387个空闲块

 $s_nfree = 87$

87	187	287	387	
	88	188	288	
4				
3 2	87	187	287	387
1				
s_free	1	88	188	288

分配

分配空闲盘块时,总是分配 s free[s nfree]所指的盘块,并且 s nfree减1。当发现是直接管理的最后 一个盘块时,即s nfree=1时,就将该盘 块中的索引表写入到s nfree和s free[] 中, 使得下一组变为直接管理。如此类推 直到最后一组。

释放

释放空闲盘块时,将其块号登记在 s free[]表中第一个未被占用的项。例如 ,若s nfree的原先值为87,则将释放块 号登记在s free[88]中,然后s nfree加1 。若在登记之前发现s free已满,则将 s free[1]至s free[100]的内容复写到要 释放的盘块中。这样原来直接管理的100 空闲盘块变为由释放块间接管理。然后将 此该释放块的块号填入s free[1],把 s_nfree置为1。

7.4 目录管理

7.4.1 基本概念

文件控制块(FCB): 文件控制块是操作系统为管理文件而设置的数据结构,存放了为管理文件所需的所有有关信息

文件控制块是文件存在的标志

FCB就是目录表中的一个目录项

文件控制块的内容:

文件名,文件号,用户名,文件地址,文件长度,文件类型,文件属性,共享计数,文件的建立日期,保存期限,最后修改日期,最后访问日期,口令,文件逻辑结构,文件物理结构等。

文件目录: 把所有的FCB组织在一起, 就构成了文件目录, 即文件控制块的有序集合

目录项:构成文件目录的项目(目录项就是 FCB)

目录文件: 为了实现对文件目录的管理,通常将文件目录以文件的形式保存在外存,这个文件就叫目录文件

7.4.2 目录结构

1、一级目录结构

为所有文件建立一个目录文件(组成一线性表)

文件名	文件的物理 位置	日期	时间	其他信 息
C				
bsc				
Wps				
• • • • •				

优缺点

优点:简单,易实现


缺点:

限制了用户对文件的命名(**重名问题**) 文件平均检索时间长 限制了对文件的共享

2、二级目录结构

二级文件目录结构把目录分成主目录和用户文件目录两级。

主目录由用户名和用户文件目录首地址组成,用户文件目录中登记相应的用户文件的目录项。



在二级目录结构中,区别不同的文件除文件 名外还有文件的用户名,因此不同的用户可以 使用相同的文件名。

例如用户A中使用文件名LISH,用户B也可使用文件名LISH,因为标识这两个文件时还要加上用户名,A: LISH和B: LISH, 不致于造成混淆。

优缺点

优点:二级目录结构较为简单,也比较好地解决了重名的问题。

缺点: 缺乏灵活性,特别是不能反映现实世界中多层次的关系。

为此人们提出了多级目录结构,其中 MULTICS及UNIX系统均采用了多级目录结构, 它们是当前文件系统的典型而完美的代表。


3、多级目录结构

多级目录结构由根目录和各级目录组成,为 管理上的方便,除根目录外,其它各级目录均 以文件的形式组成目录文件。

根目录中的每个目录项可以对应一个目录文件,也可以对应一个数据文件,同样目录文件中的每个目录项可以对应一个目录文件。也可以对应一个数据文件。如此类推,就形成多级目录结构。

也称树形目录结构

在这种结构中把根目录称为根结点,把各级目录文件称中间结点,用方框表示。数据文件称为叶结点,用圆圈表示。



路径名

在多级目录结构中一个文件的唯一标识不再 是文件名,而是从根结点开始,经过一个或多 个中间结点,到达某个叶结点的一条路径。称 这条路径为文件的路径名,它是文件的唯一标 识。

路径名由根目录和所经过的目录名和文件名以及分隔符组成,通常使用分隔符/。例如/d1/f1,/d2/d5/f3,/f7

工作目录

在多级目录结构中,文件路径名一般较长, 而用户总是局部地使用文件,为了方便起见, 可把经常使用的文件所在的目录指定为工作目录(或称当前目录)。

查询时, 若路径名以/开头; 则从根目录开始查找, 否则从当前目录开始查找。

目录查询技术

在文件目录中查找目录项

(1) 线性检索法

按顺序查找

(2) Hash方法

将文件名利用Hash函数得到一个索引值,然后在索引表中查找

4、文件目录改进

为加快目录检索可采用目录项分解法:把 FCB分成两部分:

符号目录项

(次部)


文件名, 文件号

基本目录项

(主部)

除文件名外的所有项目

UNIX: i节点(索引结点)



$\mathbf{fl.c}$	4

x	5

0	
1	
2	
3	
2 3 4 5 6	
5	
6	

基本目录表

例子

一个FCB有48个字节符号目录项占8字节文件名6字节,文件号2字节基本目录项占48-6=42字节假设,物理块大小512字节

解

分解前: 占512/48=10个FCB

分解后: 占512/8=64个符号目录项或

512/42=12个基本目录项

假设: 目录文件有128个目录项

分解前: 占13块

分解后: 符号文件占2块

基本文件占11块

查找一个文件的平均访盘次数

分解前: (1+13)/2=7次

分解后: (1+2)/2+1=2.5次

减少了访问硬盘的次数,提高了检索速度

7.5 文件的共享

所谓文件共享指系统允许多个用户或进程共享同一份文件。

在系统中只需要保存共享文件的一个副本。

如果系统不能提供文件共享功能,就意味着凡是需要该文件的用户都要自备此文件的副本。

文件共享的目的

节省存储空间 进程间通过文件交换信息

基于索引结点的文件共享

从一个目录项直接用一个指针(或编号)指 向另一个目录项达到共享文件的目的。

这里需要扩充目录项,增加:用户计数。用于记录共享数量。

硬链接




图 7-14 基于索引结点的共享方式

利用符号链实现文件共享

用户A为了共享用户B的Bboot目录下的一个文件f1.c,可以创建一个LINK类型的新文件x,新文件x中仅包含被链接文件f1.c的路径名。A用户对新文件x的访问被系统重定位去访问B的文件f1.c。

软链接

fl.c	4

x	ភ

0	
1	
2	
1 2 3 4	
4	
5 6	
б	

基本目录表

文件x的内容: /Bboot/f1.c 优势: 计算机网络环境下可用

问题: 系统开销大

7.6 文件的保护

对拥有权限的用户,应该让其进行相应操作,否则,应禁止。

- 7.6.1 对用户进行分类
- 7.6.2 对访问权限分类
- 7.6.3 用访问控制矩阵实现文件保护
- 7.6.4 存取控制表实现文件保护
- 7.6.5 用户权限表实现文件保护
- 7.6.6 用口令实现文件保护

7.6.1 对用户进行分类

按用户对文件访问权力的差别把用户分成几 类,然后对每个文件规定各类用户的存取权限。 通常将用户分成三类:

文件主 文件主的同组用户或合作用户 其它用户

7.6.2 对访问权限分类

对文件的访问系统首先要检查访问权限,只允许合法的用户访问。文件的存取权限一般有以下几种:

仅允许执行(E)。

仅允许读 (R)。

仅允许写(W)

仅允许在文件尾写 (A)

仅允许对文件进行修改(U)

允许改变文件的存取枚限(C)

允许取消文件(D)

这几种权限可进行适当的组合。

7.6.3 用访问控制矩阵实现文件保护

一维代表所有用户,一维代表系统中的所有文件。

优点:一目了然

缺点:矩阵往往过大。

\ 7	と件									
用户	1	2	3	4	, 5. ,	6	7	8	9	10
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

访问控制矩阵

7.6.4 存取控制表实现文件保护

存取控制表

用文件	alpha
文件主	RWE
A 组	RE
B 组	E
其 它	NONE

7.6.5 用户权限表实现文件保护

用户权限表

文件户	A 组
sqrt	RE
test	R
alpha	RE
beta	R
	<u> </u>
abc	RW

7.6.6 用口令实现文件保护

用户为自己的每个文件规定一个口令,有口令者才能访问文件。

优点: 简便

缺点:

保护级别少(可访问和不可访问)

保密性差。

不易改变存取控制权限。

7.7 磁盘容错技术

磁盘容错技术:

SFT-1: 低级磁盘容错技术,主要用于 防止磁盘表面发生缺陷所引起的数据丢失;

SFT-2:中级磁盘容错技术,主要用于 防止磁盘驱动器和磁盘控制器故障引起的系 统不能正常工作;

SFT-3: 高级磁盘容错技术。

7.7.1 第一级容错技术

1、双份目录和双份文件分配表

文件目录和文件分配表是文件管理所需的重要数据结构。

在系统每次启动时都要进行两份目录和分配表的检查。

2、热修复重定向和写后读校验

磁盘表面有少量缺陷时,采取一些补救措施后可继 续使用。这些措施主要用于防止将数据写入有缺陷的 盘块中。

热修复重定向 写后读校验

热修复重定向

系统将一定的磁盘容量(如2%-3%)作为热修复重定向区。

例如:系统要向第3柱2头1扇区写数据,但 发现该扇区是坏的时,便将数据写到热修复区 (如200柱16头1扇区)。以后要读3柱2头1扇 区的数据时,便从200柱16头1扇区中读。

写后读校验

为了保证所有写入到磁盘的数据都能写入完好的盘块中,应该在每次写数据时,又立即从磁盘上读出该块数据,并同写前的数据进行对比(校验)。若两者不一致,则认为盘块有缺陷,便将该数据写入到热修复区。并对该坏盘块进行登记。

7.7.2 第二级容错技术

第一级容错只能用于防止磁盘表面部分故障 造成的数据丢失。如果磁盘驱动器或磁盘控制 器发生故障,则第一级容错就无能为力了。

- 1、磁盘镜像
- 2、磁盘双工

1、磁盘镜像

磁盘驱动器故障的容错。

在同一磁盘控制器控制下,增设一个完全相同的磁盘驱动器。

每次将数据写主磁盘时,同时将数据也写入到备份磁盘。

一个磁盘驱动器发生故障时,必须立即发出 警告,尽快修复。

磁盘利用率为50%

2、磁盘双工

将两台磁盘驱动器分别接到两个磁盘控制器 上。

两个磁盘上的数据完全相同。

7.7.3 廉价磁盘冗余阵列

RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disk)。由伯克利提出,广泛用于大中型计算机和网络中。

由一台磁盘阵列控制器控制一组磁盘驱动器,组成一个高度可靠、快速的大容量磁盘系统。

- 1、并行交叉存取
- 2、RAID分级
- 3、RAID的优点

1、并行交叉存取

加快访问速度

在系统中有多台磁盘驱动器(N)。

存放数据时,将数据的第一块放在第一个磁盘上,第N块放在第N个磁盘上。

这样可以并行读写,极大地提高了速度。


2、RAID分级

RAID0—RAID7

RAIDO 提供并行交叉存取(没有冗余能力) 至少两个盘

RAID1两个盘,并行交叉存取,并把一个磁盘的数据镜像到另一个磁盘上。利用率50%。 比传统镜像盘快。





RAID3 利用一个校验盘来完成容错。

RAID5 无专门校验盘,校验数据分布在多个盘上。一个磁盘故障时,控制器可从其他尚存的磁盘上重新恢复/生成丢失的数据而不影响数据的可用性。常用于I/O较频繁的事务处理。

3、RAID的优点

可靠性高。除了RAIDO,其余各级都采用了容错技术。某个磁盘损坏时,不会造成数据丢失。

速度快。可并行存取。

性能/价格比高。利用RAID技术实现的大容量快速存储器,同大型磁盘系统相比,体积和价格都是后都的1/3。可靠性更高

7.7.4 后备系统

容量和安全性考虑,需要后备系统。

- 1、后备系统的类型
- 2、拷贝方法

1、后备系统的类型

磁带机: 最广泛。

硬盘:

光盘: 很有前途。

2、拷贝方法

完全转储:定期将所有文件拷贝到后援存储器

增量转储: 只转储修改过的文件,即两次备份之间的修改,减少系统开销

7.8 文件系统性能的改善

文件系统的性能可表现在多个方面 文件的访问速度 数据的可共享性 文件系统使用的方便性 数据的安全和一致性。

提高磁盘I/O速度的方法

- 7.8.1 磁盘高速缓存
- 7.8.2 优化数据分布
- 7.8.3 其它方法

7.8.1 磁盘高速缓存

磁盘的I/O速度要比内存低4-6个数量级分配一些内存作为磁盘高速缓存可以极大地提高磁盘I/O速度。

磁盘高速缓存的形式

在内存中开辟一个单独的存储空间作为磁盘高速缓存。

把所有未利用的内存空间变为一个缓冲池, 供分页系统和磁盘I/O共享。

置换算法

如果高速缓存已满,则需要进行淘汰。 常用置换算法:最近最久未使用LRU、最少 使用LFU等。

周期性写回磁盘

LRU算法中,那些经常被访问的盘块可能会一直保留在高速缓存中,而长期不被写回磁盘中。留下了安全隐患。

解决之道:周期性写回。周期性地强行将已修改盘块写回磁盘。周期一般为几十秒。

7.8.2 优化数据的分布

优化物理块的分布 优化索引结点的分布

优化物理块的分布

优化一个文件的物理块分布,使访问该文件 时,磁头的移动距离最小。

物理块连续分配可以减少磁头的移动。

增加物理块的大小也可减少磁头的移动。

优化索引结点的分布

访问文件时,先要访问索引结点,然后再访问文件数据。以前一般将索引结点集中放在磁盘的开始部分,使得索引结点同文件数据之间的平均距离是磁道数的一半。

因此可将索引结点放在中间位置。

进一步可将磁道分组,每组都有索引结点和文件数据。

7.8.3 提高磁盘I/O速度的其它方法

提前读 延迟写 虚拟盘

提前读

在访问文件时经常是顺序访问,因此在读当前块时可以提前读出下一块。

提前读已经被广泛应用: UNIX、OS/2、Netware等。

延迟写

修改缓存中的数据后一般应立即写回磁盘, 但该盘块可能还会被修改,立即写回会带来很 大的开销。

置上延迟写标志。直到该盘块淘汰时或周期性写回时。

延迟写也被广泛应用: UNIX、OS/2 等。

虚拟盘

利用内存仿真磁盘,又称RAM盘。

虚拟盘同磁盘高速缓存的区别: 虚拟盘的内容完全由用户控制,用户可见。 缓存的内容完全由系统控制,用户不可见。

7.9 数据一致性控制

数据一致性的概念在数据库中出现较多。

- 7.9.1 事务
- 7.9.2 检查点
- 7.9.3 并发控制

7.9.1 事务

1、事务(Transaction)的定义

事务是用于访问和修改各种数据项的一个程序单位。

事务具有原子性:事务的操作要么全部完成,要么一个也不做。

事务的操作全部完成时要执行提交 (commit)操作。事务失败时要执行退回 (Rolled back)操作。

2、事务记录

记录事务运行时所有对数据项的修改信息。 又称运行日志(Log)。

该记录包括:

事务名 事务的唯一标识

数据项名 被修改的数据项标识

旧值

新值

当一个事务提交时,将一个提交记录也写入事务记录表中。

3、恢复算法

当系统发生故障后,利用事务记录进行故障 恢复。

搜索整个事务记录表:

对于已经提交了的事务,执行redo操作 对于未提交事务,执行undo操作

7.9.2 检查点

1、检查点(Check points)的作用

随着系统的运行,事务记录表会变得越来越大,这样当发生故障时,搜索整个事务记录表来进行恢复就是一件非常费时的工作。因而引入检查点。

系统每隔一段时间便写一条检查点记录到事务记录表,并进行恢复工作,即:对已经提交的事务执行redo,未提交的事务执行undo。

这样在检查点这个时刻,系统中数据的一致性和完整性肯定能得到保证。

2、新的恢复算法

在引入检查点后,当发生故障后,只需对最后一个检查点以后开始的事务执行恢复工作。

7.9.3 并发控制

在多进程或多用户系统中,可能有多个事务 在并发执行,这些事务对数据的修改应该是互 斥的。(参见第四章进程同步)

可以利用PV操作来实现互斥。

但在数据库和文件服务器中,应用得最多的还是较简单且灵活的同步机制:锁。

1、互斥锁

当事务访问一数据项时,给它上锁 , 访问完 后开锁。

2、互斥锁和共享锁

互斥锁可以简单实现事务的并发控制,但会影响并发度。

因为当一个事务读一个数据项进,另一事务应该也能读同一数据项,但上互斥锁时没有这种可能。

所以引入共享锁:事务读对象时申请共享锁, 若该对象未上锁或上的是共享锁,则可以申请 到。事务写对象时申请互斥锁,只有对象未上 锁时才能申请到。