Lab3 实验报告

陈永恒 151220012

实验要求

- 1. 实现分页机制
- 2. 实现PCB结构体管理进程
- 3. 实现进程调度schedule()
- 4. Yield()
- 5. Fork()
- 6. Getpid()
- 7. Exit()
- 8. Sleep()

实验进度,遇到的问题以及解决方案

所有要求已经实现,具体如下:

1. 实现分页机制

```
32 void mm_alloc(pde_t *pgdir, uint32_t va, size_t len)
33 {
34
       struct PageInfo *p;
       uint32 t va start = ROUNDDOWN(va, PGSIZE);
35
       uint32 t va end = ROUNDUP(va+len, PGSIZE);
36
37
       int i;
39
       for (i = va_start; i < va_end; i += PGSIZE) {</pre>
40
           p = page alloc(0);
41
           page_insert(pgdir, p, (void*)i, PTE_W | PTE_P | PTE_U);
42
           //printf("Page alloc:%x\n",i);
43
44
```

```
76 page_init(void)
 77
 78
         // The example code here marks all physical pages as free.
 80
 81
         // NB: DO NOT actually touch the physical memory corresponding to
 82
         // free pages!
 84
 85
         init_kern_pgdir();
 86
         unsigned long i;
//int base = (EXTPHYSMEM + 4096) / PGSIZE;
int base = 0x400;
 88
 89
         for (i = 0; i < base; i++) {
    pages[i].pp_ref = 1:</pre>
 90
              pages[i].pp_ref = 1;
 92
         for (i = npages-1; i >= base; i--) {
              pages[i].pp_ref = 0;
pages[i].pp_link = page_free_list;
page_free_list = &pages[i];
 94
 95
 98
         //kern_pgdir = entry_pgdir;
 99
         //boot_map_region(kern_pgdir, KSTACKTOP-KSTKSIZE, KSTKSIZE, PADDR(bootstack), (PTE_W | PTE_P));
100
101
102
103
         boot_map_region(kern_pgdir, (uintptr_t)VMEM_ADDR, ROUNDUP(SCR_SIZE, PGSIZE), (physaddr_t)VMEM_ADDR, (PTE_W | PTE_P));
```

kernel中初始化页表,进程动态分配页表

```
int main(){
       init page();
28
29
       init segment();
30
       init serial();
31
       init timer();
32
       init idt();
33
       init intr();
       set_keyboard_intr_handler(nothing2);
34
35
       pcb pool init();
```

```
142 void pcb load(PCB* pcb, uint32 t offset){
143
        struct ProgramHeader *ph, *eph;
144
        unsigned char* pa, *i;
145
        lcr3(PADDR(pcb -> pgdir));
146
147
        mm_alloc(pcb->pgdir, ELFADDR, PGSIZE);
148
        readseg((unsigned char*)elf, 8*SECTSIZE, offset);
149
150
        ph = (struct ProgramHeader*)((char *)elf + elf->phoff);
151
        eph = ph + elf->phnum;
152
153
        for(; ph < eph; ph ++) {</pre>
154
            pa = (unsigned char*)ph->paddr;
155
            mm_alloc(pcb->pgdir, ph->vaddr, ph->memsz);
156
            readseg(pa, ph->filesz, offset+ph->off);
157
            for (i = pa + ph->filesz; i < pa + ph->memsz; *i ++ = 0);
158
159
        entry = elf->entry;
        mm alloc(pcb->pgdir, USTACKTOP-STACKSIZ, STACKSIZ);
160
        pcb init(pcb, USTACKTOP-0x1FF, entry, 3);
161
162
        lcr3(PADDR(kern_pgdir));
163
```

2.实现PCB结构体管理进程

这次的实验我采用了链表的方式管理PCB结构体,进程有RUNNING,BLOCKED,READY三种状态

```
9 typedef enum{
10
       YIELD,
11
       READY,
12
       RUNNING,
13
       BLOCKED,
14 }PROCESS_STATE;
15
16 typedef struct PCB {
17
       struct{
18
           PROCESS STATE ps;
19
           uint32 t inuse;
20
           uint32 t pid;
           uint32 t ppid;
21
22
           uint32 t time lapse;
           struct TrapFrame *tf;
23
24
           pde_t *pgdir;
25
       };
26
       struct PCB *next;
27
       uint8 t kern stack[STACKSIZ];
28
       uint8 t kern stacktop[16];
29
       uint8 t user stack[USTACKSIZE];
30
       uint8 t user stacktop[16];
31
       //uint8 t kstackprotect[0x10];
32 } PCB;
33
```

```
38 void pcb_pool_init();
>> 39 void pcb_init(PCB *p, uint32_t ustack, uint32_t entry, uint8_t privilege);
40 PCB* pcb_create();
41 void pcb_enter(PCB*);
42 void pcb_ready(PCB*);
43
```

```
34 extern PCB *cur_pcb;
35 extern PCB* ready_l;
36 extern PCB* block_l;
```

PS:在实现链表的时候,对于链表的操作函数如delete()和insert()我一开始选择选择的参数类型是PCB*,即指向PCB的指针.但是发现在运行的时候总是出错,后来想到是因为我用的是一个PCB*来指向PCB链表的头,如果我选择参数类型是PCB*,那么由于参数是值传递的,虽然参数指向的也是PCB链表的头,但是一些全局变量如PCB* ready_l就不会相应地进行改变,这样在再次使用的时候就会出错.解决方案是把参数类型改成PCB**

3. 实现进程调度

我采用的进程调度方案是轮回方案,每次顺序调用ready_l列表中的第一个进程.由于有init()进程:

```
21 void init(){
22  while(1){
>>> 23    system_yield();
24  }
25 }
```

其保证了任何时候都能有进程可以执行(当初没有实现init的时候就会在测试进程都结束之后系统崩溃),而在有其他更有用的进程需要执行是, init 的不断调用yield()可以第一时间让别的进程运行.

下面来具体看一下schedule

```
172 void schedule(){
        while(1){
   if(cur_pcb==NULL){
173
174
175
                 cur pcb=pcb pop(&ready l);
                 cur pcb->time lapse=0;
176
177
                 cur pcb->ps=RUNNING;
                 printf("switch to pid %d\n",cur_pcb->pid);
178
179
                 scheduler_switch(cur_pcb);
180
            break;
}else if(cur_pcb->ps==BLOCKED){
181
182
                 pcb enqeque(&block l,cur pcb);
183
                 cur_pcb=NULL;
184
             }else if(cur_pcb->time_lapse>400||cur_pcb->ps==YIELD){
185
                 cur pcb->ps=READY;
                 pcb_enqeque(&ready_l,cur_pcb);
186
187
                 cur_pcb=NULL;
             }else{
188
189
190
191
192 }
```

三个条件分支:

- a. 如果当前没有进程执行,则在就绪队列头中取出一个进程来执行.
- b. 如果当前进程被阻塞,则把它添加到阻塞队列中,把当前的进程置空,再执行调度
- c. 如果当前的进程执行了yield()或执行时间超过400个时钟,就把它添加到就绪队列的对尾,把当前的进程置空,再执行调度

由于调度的存在,对时钟信号的处理也要稍作修改,每隔50个时钟信号执行一次进程调度,且被阻塞的进程在一定的时间间隔后重新回到就绪 状态:

```
9 void do timer(){
       ticks++;
10
11
       cur pcb->time lapse++;
12
       if(ticks%50==0){
13
            schedule();
14
15
16
       PCB* ptr=block l;
17
       while(ptr!=NULL){
18
            if((--ptr->time_lapse)<=0){</pre>
                ptr->ps=READY;
19
20
                pcb del(&block l,ptr);
21
                pcb engeque(&ready l,ptr);
22
23
            ptr=ptr->next;
24
25 }
```

4. yield,getpid,sleep,exit

这几个函数相对简单, 在这里就不详细讲述

5. fork

Fork的作用是创建一个和父进程一模一样的子进程.一开始我直接把PCB的结构体用memcpy复制一下,但发现系统在调度的时候就发生崩溃.

后来思考了一段时间,再次查看PCB的定义的时候,发现了一个问题:

PCB中的成员Trapframe以及页表基地址pgdir都只是一个指针变量.

这说明了如果单纯地用memcpy, 页表根本就没有重新分配, 而Trapframe及pgdir均指向的是父进程的栈以及页表.

于是我实现了一个fork_pgdir来复制页表:

```
362 void fork pgdir(pde t *dest,pde t* src){
 363
         int pfirst,psecond;
 364
         pte t* table src,*table dest;
 365
         struct PageInfo* ptr;
 366
         for(pfirst=0;pfirst<NPDENTRIES;pfirst++){</pre>
 367
              if(src[pfirst]&PTE P){
 368
                  if(dest[pfirst]&PTE P)continue;
 369
                  table_src=KADDR(PTE_ADDR(src[pfirst]));
 370
                  ptr=page_alloc(ALLOC_ZERO);
 371
                  ++ptr->pp ref;
 372
                  dest[pfirst]=page2pa(ptr)|PTE ATTR(src[pfirst]);
 373
 374
                  table dest=KADDR(PTE ADDR(dest[pfirst]));
 375
                  for(psecond=0;psecond<NPTENTRIES;psecond++){</pre>
 376
                      if(table_src[psecond]&PTE_P){
 377
                          ptr=page alloc(0);
 378
                          ++ptr->pp ref;
 379
                          table dest[psecond]=page2pa(ptr)|PTE ATTR(table src[psecond]);
 380
                          memcpy(page2kva(ptr),KADDR(PTE ADDR(table src[psecond])),PGSIZE);
 381
 382
 383
 384
NORMAL > SPELL > +0 \sim 0 - 0  lab1 > 1:pmap.c
:pmap.c
```

并把Trapframe指针指向子进程的栈中正确的偏移位置,有了以下的fork():

```
194 int fork(){
195
         PCB* fork_pcb=pcb_create();
196
         if(fork_pcb==NULL){
197
199
         int old_pid=fork_pcb->pid;
200
         pte_t* old_pte=fork_pcb->pgdir;
         cur pcb->tf->eax=old_pid;
201
202
         memcpy((void*)fork_pcb,(void*)cur_pcb,sizeof(PCB));
203
         fork_pcb->pgdir=old_pte;
         fork_pgdir(fork_pcb->pgdir,cur_pcb->pgdir);
fork_pcb->ppid=cur_pcb->pid;
204
205
         fork pcb->pid=old pid;
206
207
         fork_pcb->tf=(struct TrapFrame*)((uint32_t)fork_pcb->kern_stack+((uint32_t)cur_pcb->tf-(uint32_t)cur_pcb->kern_stack));
        fork_pcb->tf->eax=0;
pcb_ready(fork_pcb);
208
209
210
211 }
```

可以看到通过正确的设置Trapframe中的eax来达到fork的两次返回值不一样。

以上便是这次实现的大概流程.

实验总结

这次实验中个人感觉最难实现的就是分页机制,虽然参考了框架代码,但是在与进程管理融合的时候还是出现了各种各样的ug.主要是:

- 1. 在没有进程的概念的时候,我完成了分页,系统正常运行. 但是在加入了进程后,在游戏以一个新的进程加载完跳进去的时候,出现了 0x13号保护错误异常
- 2. 我一开始以为我在分页的时候页表权限设置错误,便强行把游戏设置成内核态,结果它就能正常运行了.
- 3. 然而在我加入进程调度后,发现在调度时现场根本不能保护好,每一次调度都是重新运行。
- 4. 感到绝望
- 5. 后来仔细思考后,想起每次中断发生时,系统进入内核态,然而我创建的进程若是用户态,则其rapframe还是指向用户态的栈. 这样不仅特权级不正确,还会破坏进程的现场
- 6. 于是我在每次中断发生的时候把当前进程的Trapframe指针指向了内核的Trapframe,everything solved!!!