
中国科学技术大学 自动化系 郑烇 部分改编自Jim kurose, Keith Ross



# Computer Networking: A Top Down Approach

7<sup>th</sup> edition

Jim Kurose, Keith Ross

Pearson/Addison Wesley


April 2016

- □1 无线链路及其特点
- □ 4 拥塞控制和令牌桶算 法
- □ 2 IEEE 802.11 无线 LANs (wi-fi)
- □ **5 CRC** 性能分析
- □3信道容量的2个定理
- □4一些网络互连设备的称呼和DL子层

- □1 无线链路及其特点
- □ 2 IEEE 802.11 无线 LANs (wi-fi)
- □3信道容量的2个定理
- □4一些网络互连设备的称呼和DL子层


- □ 4 拥塞控制和令牌桶算 法
- □ 5 CRC 性能分析

### 无线网络中的构件




### 无线网络中的构件







### 无线网络中的构件



### 一些无线链路标准的特性




### 无线网络的运行模式



#### 基础设施模式

- 基站将无线节点连接到有线网络中
- □ 移动节点之间不直 接通信
- □ 切换handoff: 移动 节点改变接入的基 站(通过它连接到 有线网络)
- 如何找到移动中的站点在当前网络中的位置?
- 移动到其他网络后,如何找到它 的位置?
- 编址
- 如何在移动中保持**TCP**会话不中断?

### 无线网络的运行模式



#### 自组织模式(ad hoc mode)

- □ 没有基站这样的基础设 施
- □ 节点只可以在其链路覆 盖范围内将数据传输给 其他节点
- □ 节点组织自己成为一个 网络中:相互路由

我们关注:基础设施模式

## 无线网络分类

#### 重点

	单跳	多跳
基于基础设施 (e.g., APs)	主机连接到基站 (WiFi, WiMAX, cellular) 通过基站连接到 Internet	主机可能不得不通过其 他多个无线节点的中继 来连接到更大的 <b>Internet</b> : <b>mesh net</b> <i>无线网状网络</i>
无基础设施	没有基站,也不连接到 更大的Internet (Bluetooth, ad hoc nets)一个站点协调其 他节点的传输	无基站,也不连接到 更大的 Internet. 可能不得不借助中间节 点的中继到达目标节点 MANET, VANET


### 无线链路特征(1)

与有线链路的重要差别表现在:

- 衰减的信号强度: 无线电磁波信号在通过物体(即使是开放空间时)时衰减(路径损耗)
  - ✓随着距离的平方成反比,和物体材料性质有关
  - ✔而在有线导引型介质中,任何2点的信号强度变化不是那么大
- ○来自其他信号源的干扰:
  - ✓标准无线网络频率 (e.g., 2.4 GHz) 与其它设备如无绳电话共享频段,相互干扰;
  - ✓环境中的电磁噪声 (motors) 干扰
- ○多路径传播: 无线电磁波信号在物体表面和地面反射, 到达目标端的时间会有轻微的差别, 让信号变得模糊
  - ⑩源和目标之间有移动中的物体,多路径的传播时间会变化
- .... 这些因素使得在无线链路上通信(即使是点到点的通信
  - )变得更加"困难"

### 无线链路特征(2)

- □ SNR: 信噪比
  - ○20lg(S/N) 分贝
  - ○更大的SNR 更容易从噪声中 提取信号("好事情")
- □ BER:比特出错率
- □ SNR 与 BER 权衡
  - *给定调制方案:*增加信号强度 ->增加SNR->降低 BER
  - *给定SNR*:对于给定的调制方案,高速率具有较高的BER
    - **© SNR** 可以随着移动性的变化而变化: 给定信道条件,自适应调整物理层调制方案(调制技术和速率)
    - ●能够接收BER的情况下,尽可能 快传



...... QAM256 (8 Mbps)

- - · QAM16 (4 Mbps)

BPSK (1 Mbps)

计算机网络-补课内容 6-12

## 无线通信中的控制手段

□信号强度(噪声不控) → 信噪比 距离长受短

调制方案

能耗


BER

控制目标:出错率可接收的情况下,减少光速率出,提高数据传输速率

- □控制方案:
  - ○不改变调制方案情况下,增加或者减少信号强度
    - ●不改变传输速率;减少出错率(增加信号轻度) or 减少能量支出(可能增加出错率)
  - ○不改变SNR, 改变调制方案
    - ●不改变SNR情况下;增加速率(出错率可接受情况下) 或者降低出错率(通过降低调制方案,降低變壓勞式课内容 6-13

### 无线网络特征

多个无线发送端和接收端带来的一些附加问题 (不仅仅 是多路接入的问题):



#### 隐藏终端问题

- B, A可以相互听得到
- □ B, C可以相互听得到
- □ A, C不能相互听到, 意味着A,C 可能意识不到他们在B附近的相 互干扰

#### 信号衰减

- B, A相互听得到
- B, C相互听得到
- □ *A, C* 可能听不到它们在B附件的 信号强度足以造成相互干扰

无线链路对组网所带来的问题还包括

: 暴露终端问题

- □1 无线链路及其特点
- □ 4 拥塞控制和令牌桶算 法
- □ 2 IEEE 802.11 无线 LANs (wi-fi)
- □ **5 CRC** 性能分析
- □3信道容量的2个定理
- □4一些网络互连设备的称呼和DL子层


### IEEE 802.11 Wireless LAN

- □ 802.11b
  - 使用无需许可的2.4-5 *G*Hz 频 谱
    - ✔ 无绳电话和微波炉
  - 最高11 Mbps
  - 在物理层采用直接序列扩频 direct sequence spread spectrum (DSSS)
    - ✔ 所有的主机采用同样的序列 码

不同: 速率, 物理层相同: **MAC**, 帧格式

- 802.11a
  - 更高频率5-6 GHz
  - 最高54 Mbps
  - 距离相对短, 受多路径影响大
- □ 802.11*g* 
  - 频率2.4-5 GHz
  - 最大54 Mbps
  - 与802.11b向后兼容
- □ 802.11n: 多天线MIMO
  - 频率2.4-5 GHz
  - 最高200 Mbps
- □ 所有的802.11标准都是用CSMA/CA进行多路访问
- □ 所有的802.11标准都有基站模式和自组织网络模式

### 802.11 LAN 体系结构




- □无线主机与基站通信
  - ○基站base station = 接入 点access point (AP)
- □ 基础设施模式下的基本服务 集Basic Service Set (BSS) (aka"cell") 包括以下 构件:
  - ○无线主机
  - ○接入点(AP): 基站
  - ○自组织模式下: 只有无 线主机

### 802.11: 信道与关联


- □ 802.11b: 2.4*G*Hz-2.485*G*Hz 频谱被分为11个相互不同的但是部分重叠的频段
  - ○AP管理员为AP选择一个频率
  - ○可能的干扰: 邻居AP可能选择同样一个信道!
- □ 主机: 必须在通信之前和AP建立associate
  - 扫描所有的信道,侦听包含AP SSID和MAC地址的信标帧
    - ✓ 主动扫描: 主机发送探测,接受AP的响应
    - ✔ 被动扫描
  - 选择希望关联的AP
  - 可能需要执行鉴别(认证)[Chapter 8]
    - ✓基于MAC、用户名口令
    - ✓通过AP的中继,使用RADIUS鉴别服务器进行身份鉴别
  - 将会执行DHCP获得IP地址和AP所在的子网前缀

### 802.11: 被动/主动扫描



#### 被动扫描:

- (1) AP发送信标帧
- (2) 关联请求帧的发送: H1向拟关联的 AP
- (3) 关联响应帧的发送: AP向H1



#### 主动扫描

- (1) H1广播探测请求帧
- (2) 自AP发送探测响应
- (3) H1向选择的AP发送关联请求帧
- (4) 选择的AP向H1发送关联的响应帧

### IEEE 802.11: MAC问题

- □冲突: 2+站点(AP或者站点)在同一个时刻发送
- □ 802.11: CSMA 发送前侦听信道
  - 不会和其它节点正在进行的传输发生冲突
- □ 802.11: 没有冲突检测!
  - 由于被接受的信号相对于自身信号的强度太低,所以在发送时,接收通常很难(冲突检测)
  - 不能够检测出所有的冲突: 冲突检测也没有意义
    - ⑩ 隐藏终端:信号衰减
    - 即使当前位置有冲突,并不意味着发送是失败的;无冲突,也不意味着成功
  - 目标: avoid collisions: CSMA/C(ollision)A(voidance)
    - 一旦发送,一股脑全部发送完毕,而不是在这个过程中CD
    - ⑩ 减少冲突,而不是在发生冲突时放弃



6-20

### IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

#### 802.11 发送方

- 1 如果站点侦测到信道空闲持续**DIFS**长,则 传输整个帧 (no CD)
- 2 如果侦测到信道忙碌,那么选择一个随机 回退值,并在信道空闲时递减该值;如果 信道忙碌,回退值不会变化

到数到**O**时(只发生在信道空闲时)发送整个帧

如果没有收到ACK,增加回退值,重复2

#### 802.11 接收方

- 如果帧正确,则在SIFS后发送ACK

(无线链路特性,需要每帧确认;例如:由于隐藏终端问题,在接收端可能形成干扰,接收方没有正确地收到)

data

ACK

sender

receiver

SIFS

### IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA


- □ 在count down时,侦听到了信道空闲为什么不发送
  - ,而要等到0时在发送
    - ○2个站点有数据帧需要发送,第三个节点正在发送
    - ○CSMA/CD: 让2者听完第三个节点发完,立即发送
      - ✓冲突:放弃当前的发送,避免了信道的浪费于无用冲突帧的发送
      - ✓代价不昂贵

#### OCSMA/CA

- ✓ 无法**CD**,一旦发送就必须发完,如果冲突信道浪费非常严重, 冲突在无线网络中是一个严重的事件,代价高昂
- ✓思想:尽量避免冲突,而不是在发生冲突时放弃然后重发 ∞如果2个站点等到信道空闲,马上发送,就会立即引起冲突
- ✔听到发送的站点,分别选择随机值,回退到0发送
  - ∞不同的随机值,一个站点会胜利
  - ∞失败站点会冻结计数器,当胜利节点发完再发<sub>积网络-补课内容</sub> 6-22

### IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

- □无法完全避免冲突
  - ○两个站点相互隐藏:
    - **O**A,B 相互隐藏,C在传输
    - **@**A,B选择了随机回退值
    - ●一个节点如A胜利了,发送
    - @而B节点收不到,顺利count down到O 发送
    - **@**A,B的发送在C附近形成了干扰
  - ○选择了非常靠近的随机回退值:
    - **◎**A,B选择的值非常近
    - **◎**A到0后发送
    - **◎**但是这个信号还没到达B时
    - ●B也到O了,发送
    - ●冲突




## 冲突避免(续)


- 思想: 允许发送方"预约"信道,而不是随机访问该信道: 避免长数据帧的冲突(可选项)
- □ 发送方首先使用CSMA向BS发送一个小的RTS分组
  - ○RTS可能会冲突(但是由于比较短,浪费信道比较少)
- □ BS广播 clear-to-send CTS,作为RTS的响应
- □ CTS能够被所有涉及到的节点听到
  - O发送方发送数据帧
  - O其它节点抑制发送

采用小的预约分组,可以完全避免 数据帧的冲突

### <u>冲突避免: RTS-CTS</u> 交换




## 802.11 帧: 地址




或者AP的MAC地址

## 802.11 帧: 地址



802.11 frame

## 802.11 帧: 续



- □1 无线链路及其特点
- □ 4 拥塞控制和令牌桶算 法
- □ 2 IEEE 802.11 无线 LANs (wi-fi)
- □ **5** CRC 性能分析
- □3信道容量的2个定理
- □4一些网络互连设备的称呼和DL子层

## 信道容量2个定理

- □ Nyquist 定理:
  - □低通信道:理想低通信道的极限码元传输速率=2 \* W:其中W为低通信道的带宽
  - □ 带通信道:理想带通信道的极限码元传输速率=W;其中W为带通信道的带宽
  - □码元的单位是波特,一个波特可以包含多个bits
- □ Shannon定理:
  - □ 带宽有限,信道有噪声
  - □ 极限信息传输速率 *C*=W\*Log<sub>2</sub>(1+s/n) b/s
  - □ W: 信道带宽; s为信号功率; n为噪声功率; s/n 信噪比

- □1 无线链路及其特点
- □ 4 拥塞控制和令牌桶算 法
- □ 2 IEEE 802.11 无线 LANs (wi-fi)
- □ **5 CRC** 性能分析
- □3信道容量的2个定理
- □4一些网络互连设备的称呼和DL子层

### 网络互联设备

- □ 将2个不同的网络连接到一起的设备,在2种不同网络之间协议转换和 转发
- □按照工作的层次可以分成
  - ○物理层:中继器,集线器
  - ○链路层: 网桥
  - ○网络层: 多协议路由器
  - ○传输层和应用程序: 网关

## DL层划分

- □ LLC: MAC和网络层的接口
  - ○多路复用解复用
  - ○流量控制和差错控制
- □ MAC:屏蔽信道的差别
  - ○帧的识别和定界
  - ○寻址, 检错
  - 传送LLC PDU
  - ○共享信道的介质访问控制,仲裁信道的使用


- □1 无线链路及其特点
- □ 4 拥塞控制和令牌桶算 法
- □ 2 IEEE 802.11 无线 LANs (wi-fi)
- □ **5 CRC** 性能分析
- □3信道容量的2个定理
- □4一些网络互连设备的称呼和DL子层

### 拥塞控制

- □ 拥塞控制可以在多个层次上进行: 网络层和传输层,可能涉及到网络核心
- □拥塞控制一般方法
  - ○拥塞避免: 采用策略防止拥塞发生
  - ○拥塞控制:检测拥塞,拥塞控制
- □对于网络是无连接网络: 拥塞控制倾向于在端系统中的传输层做,如**IP**网络
- □网络是虚电路网络:一般在网络层去做
  - ○如ATM网络

### 拥塞避免

- ○网络整形:一种常用的拥塞避免措施
- ○漏桶和令牌桶





## 令牌桶算法

- ○与漏桶算法的区别:
  - ●允许主机在空闲积攒令牌,以便有突发通信量时使用
  - ●令牌桶会丢失令牌,但不会丢失分组;漏桶 算法会丢失分组
- ○分组是变长时,一个令牌可以发送若干个 字节

### □令牌桶算法

### o一个例子





### □令牌桶算法

- ○最大突发时间的计算
  - ●突发时间: S秒; 令牌桶容量为: C字节
  - **Φ**令牌到来的速率为: ρ字节/秒
  - ●线路最大传输速率: M字节/秒

●在突发时间内,又有一些令牌到来可以被用于数据的发送

- □1 无线链路及其特点
- □ 4 拥塞控制和令牌桶算 法
- □ 2 IEEE 802.11 无线 LANs (wi-fi)
- □ 5 CRC 性能分析
- □3信道容量的2个定理
- □4一些网络互连设备的称呼和DL子层

## CRC性能分析

- □突发错误和突发长度
- □CRC检错性能描述
  - ○能够检查出所有的1bit错误
  - ○能够检查出所有的双bits的错误
  - ○能够检查出所有长度 =r或者<r 位的错误
  - ○出现长度为 r+1的突发错误,检查不出的概率是

$$\frac{1}{2^{r-1}}$$

○出现长度大于r+1的突发错误,检查不出的概率

$$\frac{1}{2^r}$$