# TRAVAUX DIRIGÉS DE THERMODYNAMIQUE POUR L'AGRÉGATION Énoncés

Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.



*Préambule*: Thermodynamique et physique statistique forment régulièrement tout ou partie d'un sujet d'écrit (A1996, A&C2006, A2011, A2017, C2018, A2019) et constituent un vaste ensemble de titres possibles pour les leçons de physique. Des cinq séances de TD, les trois premières seront consacrées à la thermodynamique et nous permettront de passer en revue une grande partie du programme de l'agrégation sur ce thème.

Nous y aborderons la thermodynamique par deux points de vue assez distincts : parfois, d'un point de vue très fondamental pour comprendre d'où vient la thermo, comment elle est rigoureusement construite. Cela vous permettra de prendre du recul sur le thème et d'aborder plus sereinement les leçons associées, voire un éventuel problème de concours. D'autres exercices en revanche sont beaucoup plus terre-à-terre, d'un niveau typique de CPGE que vous rencontrerez potentiellement à l'écrit ou introduirez comme exemple dans vos leçons, et que vous devez savoir résoudre efficacement.

Les thèmes abordés pendant ces trois premières séances seront :

- 1. La description des systèmes (variables et fonctions thermodynamiques);
- 2. Les principes de la thermodynamique et leurs applications;
- 3. Les transitions de phase, et en particulier les changements d'état;
- 4. Les machines thermiques idéales et réelles, en circuit fermé ou en écoulement;
- 5. Les phénomènes de transport.

Déroulement des séances : Par souci d'efficacité les séances seront pleinement consacrées à la correction des exercices et vous n'aurez pas en classe de temps consacré à la recherche. De plus, en vue de vous préparer aux épreuves orales du concours, chacun d'entre vous sera amené à passer au moins une fois au tableau pour corriger un des exercices. Pour vous éviter la mauvaise surprise (et la perte de temps) d'avoir à corriger un exercice que vous n'auriez pas préparé je vous ai réparti selon les pools suivants :

Pool n°1	Pool n°2	Pool n°3	Pool n°4
Q. Berrahal 11a	L. Bucher 4a	T. Le Bret 11b	D. Moulin 2b
R. Bonnemort 1a	J. Corjon 1b	R. Leriche 9a	T. Poulain 11c
M. Bouillard 10a	B. Chelli 9b	L. Chibani 3a	E. Touze 8b
M. Chapon 4b	X. Dumoulin 8a	E. Mestre 2a	C. Meridja 6a
L. Dufour 7b	A. Hammond 3b	R. Metzdorff 10b	PE. Nielen 5b
G. Gouraud 5a	N. Vaudry 7a	R. Wild 6b	

Chaque semaine je vous distribuerai la partie du document sur laquelle nous travaillerons pendant la séance suivante et chaque exercice sera confié à un pool. Le jour-J, je choisirai un des membres dudit pool pour corriger l'exercice au tableau. Ainsi, chaque semaine, chaque élève devra être en mesure de corriger deux des huit exercices de la feuille. Évidemment c'est un minimum et selon votre organisation personnelle cela ne vous dispense pas de vous confronter aux autres. L'objectif de ces pools n'est pas a priori de vous faire résoudre les exercices à plusieurs mais je ne vois aucune raison de vous en empêcher si le cœur vous en dit.

Hiérarchisation des polycopiés: Les TD, sur chacun des cinq thèmes, sont organisés de manière à ce que vous puissiez vous y repérer facilement. D'une part, les exercices sont ordonnés au sein de chaque section par ordre d'importance et d'intérêt décroissant (ça ne veut pas dire que le dernier exercice ne sert à rien, mais qu'il vaut mieux progresser dans l'ordre!). De plus, vous retrouverez dans la marge devant certaines questions différents symboles pour vous aiguiller:

- Le symbole cœur  $\heartsuit$  indique une question type *question de cours* dont le résultat est à connaître absolument;
- Le symbole infini ∞ indique un calcul, un raisonnement à savoir refaire seul et efficacement;
- Le symbole étoile ★ indique que l'idée et/ou le résultat de la question est inhabituel et souvent méconnu mais peut s'avérer utile;
- Enfin, la flèche noire ▶ indique une question difficile et secondaire sur laquelle il n'est pas primordial de perdre trop de temps lors d'une première lecture.

En cas de doute sur une formule, un résultat, une faute de frappe, quoique ce soit qui vous empêche d'avancer : demandez d'abord à vos camarades du même pool, et si le doute persiste N'HÉSITEZ PAS À M'ÉCRIRE! - jules.fillette@phys.ens.fr

# TD n°I : Description des systèmes, fonctions thermodynamiques

**♡** Exercice 1 : Une première question...

#### - Tous les pools -

- 1. Qu'est-ce qu'un système thermodynamique?
- 2. Définir un système fermé, ouvert, isolé.

#### Exercice 2: Variables et fonctions thermodynamiques

#### - Pool n°1 -

La description des systèmes thermodynamiques est la première difficulté à surmonter pour pouvoir raisonnablement commencer à résoudre des exercices. On peut a priori aborder cette question de deux points de vue : mener la description microscopique de chaque constituant pour en déduire un comportement global. C'est l'objet, par exemple, de l'exercice 3 mais plus généralement de la physique statistique sur laquelle on reviendra plus tard. L'autre méthode, historique et plus cohérente avec l'échelle des systèmes étudiés, est d'utiliser des variables macroscopiques comme la quantité de matière, le volume, la température, la pression... et des fonctions comme l'énergie, l'entropie, l'enthalpie, ... pour décrire les systèmes et établir des lois. Le problème qui se pose alors est de savoir différencier les grandeurs qui jouent le rôle de variables et celles qui font office de fonctions : par exemple, peuton sans plus d'attention voir l'entropie comme fonction de l'énergie et dans le même temps l'énergie comme fonction de la température? Ce cours /exercice d'introduction permet de fixer les idées sur cette question cruciale mais souvent passée sous silence.

1. Comment définir l'énergie interne d'un système? A quelle condition sur les interactions cette énergie est-elle extensive? Pouvez-vous imaginer un contre exemple à l'extensivité de l'énergie?

Indication : Prenez deux masses au repos, d'abord isolées puis rapprochées l'une de l'autre. Que dire de l'énergie des différents systèmes?

Dans le cas d'un système isolé, certaines grandeurs sont définies quel que soit l'état du système (*i.e.* même hors-équilibre) et constantes. On appelle ces grandeurs *variables primitives*.

2. Lister les variables primitives associées à un système isolé.

Ces grandeurs sont aussi parfois appelées *variables d'état* dans le sens où elles suffisent à définir l'état d'équilibre du système : toute grandeur macroscopique associée à ce système lorsqu'il est à l'état d'équilibre thermodynamique peut être exprimée comme une fonction de ces seules variables. Elles doivent donc être indépendantes et en nombre suffisant. Dorénavant on suppose étudier un problème entièrement décrit par les variables d'état (U, V, n, x) - x symbolise tout autre variable que les trois considérées qui s'avèrerait nécessaire à la description du système.

L'entropie joue un rôle crucial dans l'établissement de la thermodynamique du fait qu'elle constitue la fonction centrale du **postulat fondamental de la thermodynamique**. Celui-ci stipule en effet l'existence, pour tout système thermodynamique, d'une fonction continue et dérivable des variables d'état primitives, appelée entropie et notée *S*, telle que :

• Connaissant l'entropie comme fonctionnelle <sup>1</sup> des variables primitives on connaît toutes les propriétés macroscopiques du système. De ce fait, l'expression

$$S = f(U, V, n, x)$$

est appelée relation fondamentale.

- Lorsqu'on relâche une contrainte le système évolue vers un état d'équilibre correspondant au maximum de *S* compatible avec les contraintes restantes. C'est la *condition d'entropie maximale*
- L'entropie est toujours positive, c'est une fonction croissante de l'énergie et nulle mais de pente  $\partial S/\partial U$  infinie lorsque U atteint sa borne inférieure.
- Sous les mêmes conditions que pour l'énergie, l'entropie est extensive.
- **3.** Définir, à partir de l'entropie et des variables primitives, la température T, la pression p et le potentiel chimique  $\mu$  du système. Justifier, le cas échéant, de leur signe. Rappeler les unités usuellement associées à ces grandeurs.
  - **4.** A toute variable primitive x on associe une grandeur conjuguée X par

$$\frac{X}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial x} \right|_{U,V,n}$$

Quelle est la dimension du produit xX? Quelles sont les grandeurs conjuguée du volume et de la quantité de matière?

<sup>1.</sup> Une fonctionnelle est une fonction ayant pour variable d'autres fonctions et renvoyant un résultat numérique - autrement dit, dans notre cas, c'est une fonction de  $\mathscr{F}(\mathbb{R})$  dans  $\mathbb{R}$ 

- 5. Rappeler la définition complète d'un thermostat. Par analogie avec cette notion et en considérant les différents couples de variables conjuguées, définissez la notion de réservoir de particule et de réservoir de volume.
- $\infty$  6. Écrire la différentielle de l'entropie. En utilisant le théorème de Schwartz $^2$ , écrire six relations entre les variables conjuguées T, p,  $\mu$  et X.

Ces relations sont appelées relations de Maxwell. Il n'est pas essentiel de les connaître par cœur mais vous devez connaître le nom et la méthode pour les établir.

L'entropie étant une fonction continue et strictement croissante de l'énergie, il y a bijection et donc équivalence entre les relations

$$S = S(U, V, n, x)$$
 et  $U = U(S, V, n, x)$ 

On peut donc passer de la représentation en terme d'entropie, fonction des variables primitives, à une représentation énergie qui, elle, est fonction de l'entropie S donc pas seulement des variables primitives.

7. Exprimer la différentielle de U(S, V, n, x) de deux manières et en déduire les définitions de la température, de la pression, du potentiel chimique et de X en représentation énergie.

Les deux représentations étudiées sont parfaitement équivalentes de sorte que les relations ont, sinon des écritures identiques, un même contenu physique. Bien sûr l'entropie peut s'exprimer en termes d'autres variables, par exemple on connaît (on y reviendra) les définitions des capacités thermiques

$$C_V = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,x,n}$$
 et  $C_p = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{n,x,n}$ 

L'une voit S comme fonction de (T, V, n, x), l'autre comme fonction de (T, p, n, x)mais aucune ne contient la même information que la relation fondamentale S =S(U, V, n, x): si le jeu de variables choisi diffère de celui des variables d'état primitives, l'entropie n'est plus la fonction thermodynamique adaptée à la description

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

du système. Voyons comment passer d'un jeu de variable à un autre sans perdre de contenu.

- 8. Définir l'énergie libre, et écrire sa différentielle. Qu'advient-il de dS? Commenter : à quel jeu de variable l'énergie libre est-elle associée? Quelles sont alors, dans cette représentation, les définitions de l'entropie, de la pression, du potentiel chimique et de X?
- **9.** Considérons une fonction de plusieurs variables f(x, y, ...) et la grandeur conjuguée *X* de la variable *x* par la relation

$$X = -\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{y,\dots}$$

On définit  $\tilde{f} = f + xX$ . En différenciant  $\tilde{f}$ , montrer qu'elle s'exprime naturellement en termes des variables  $(X, \gamma, ...)$ . Quelle est la grandeur conjuguée de X selon  $\tilde{f}$ ? La fonction  $\tilde{f}$  est appelée **transformée de Legendre** de la fonction f.

10. Par transformée de Legendre, introduire l'enthalpie et l'enthalpie libre, et déterminer les jeux de variables associés. Qui est le grand potentiel, qui permet de décrire la thermodynamique en fonction des variables  $(T, V, x, \mu)$ .

#### Exercice 3: Théorie cinétique des gaz

#### - Pool n°3 -

On considère un gaz parfait monoatomique constitué de N particules de masse m enfermées dans une enceinte cubique de volume V, en l'absence de tout champ extérieur. On cherche à calculer la pression exercée par le gaz sur les parois de l'enceinte en moyennant les effets des chocs individuels des particules sur celles-ci.

- 1. Deux questions importantes sur la notion de gaz parfait :
- a. Rappeler sa définition et les hypothèses associées au modèle. Quelle est la  $\heartsuit$ valeur de la constante R?
  - b. Comment ce modèle est-il apparu historiquement?
- **2.** Dans un premier temps, on considère un modèle simplifié unidirectionnel avec  $\infty$ une distribution des vitesses discrète, homogène et isotrope caractérisée par la probabilité  $\mathcal{P}(v)$ .
- a. Quelle est la quantité de mouvement  $\overrightarrow{dP}$  communiquée à la paroi par une particule ayant une vitesse  $\overrightarrow{v} = v\overrightarrow{e_x}$  avant le rebond?

<sup>2.</sup> Le résultat d'une dérivation partielle multiple ne dépend pas de l'ordre dans lequel elles ont été effectuées ou autrement dit, sous les bonnes hypothèses bien évidemment toujours vérifiées en physique

 $\bigcirc$ 

b. Justifier que la probabilité pour une particule d'avoir une vitesse  $\overrightarrow{v}$  ne dépend que du module v de la vitesse. Expliquer alors que le nombre de particules de vitesse exactement  $\overrightarrow{v}$  entrant en contact avec un élément de surface dS de la paroi entre t et t+dt est

$$dN(\overrightarrow{v}) = ndSdtv\mathscr{P}(v)$$

c. En prenant en compte l'ensemble des particules en fonction de leur vitesse  $\overrightarrow{v}$ , expliciter le lien entre la pression p, la densité particulaire n, la masse m d'une particule et la vitesse quadratique  $v_q$ .

Indication : Il s'agit de sommer sur les vitesse possibles pour trouver  $p = mnv_q^2/3$ 

- d. Comment seriez-vous tentés de généraliser ce résultat à trois dimensions?
- $\infty$  3. Une description plus réaliste consiste à tenir compte de l'existence d'une distribution continue des vitesses dans l'espace caractérisée par une densité de probabilité f telle que la probabilité pour une particule d'avoir une vitesse  $\overrightarrow{v}$  à d $\overrightarrow{v}$  près est

$$f(\overrightarrow{v})d\overrightarrow{v}$$

**Question très importante** car ce type de calcul tombe souvent en compo. Il peut en effet s'appliquer à de nombreux autres systèmes : étude des fuites d'un réservoir troué, pression de radiation sur un miroir,...

- a. Le vecteur  $\overrightarrow{v}$  est paramétrisé par la donnée de son module v, et de deux angles ( $\theta$  décrit l'orientation de la vitesse par rapport à la normale à la paroi et  $\varphi$  celle par rapport à une direction privilégiée quelconque tangentielle à la paroi). Réexprimer la probabilité  $f(\overrightarrow{v}) d\overrightarrow{v}$  en fonction d'une nouvelle densité de probabilité  $g(v,\theta,\varphi)$ .
  - b. Vérifier que la vitesse quadratique moyenne s'exprime, en fonction de g

$$v_q^2/4\pi = \int_0^\infty g(v) v^4 dv$$

c. Exprimer alors la pression cinétique dans cette configuration en fonction , là encore, de la masse d'une particule m, de la densité particulaire  $n=\frac{N}{V}$  et de la vitesse quadratique moyenne  $v_q^2$ . Comparer au résultat de la question précédente.

Indication: Vous aurez à démontrer  $\int_0^{\pi/2} \cos^2(\theta) \sin(\theta) d\theta = 1/3$ 

**4.** Sachant que la température cinétique T du gaz est définie à partir de son énergie cinétique microscopique  $\mathcal{E}_c$  par  $\mathcal{E}_c = 3Nk_BT/2$ , où  $k_B$  est la constante de Boltzmann

[définition à savoir justifier, cf. TD de physique statistique], retrouver l'équation d'état des gaz parfaits.

- **5.** Donner l'expression de l'énergie interne U du gaz parfait.
- **6.** On suppose que la densité de probabilité caractérisant la distribution des vitesses est de la forme  $f(\vec{v}) = A^3 \exp(-Bv^2)$ .
  - a. Quel est le nom et l'origine physique de cette distribution?
- b. En calculant la vitesse quadratique moyenne, exprimer la distribution des vitesses en fonction de la masse m des particules et de la température T. On donne l'intégrale suivante :

$$\int_0^\infty v^{2q} \exp(-bv^2) dv = \frac{(2q-1)!}{(q-1)!} \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2q} b^{q+\frac{1}{2}}}$$

**7.** Calculer la vitesse quadratique moyenne des molécules des gaz  $N_2$ ,  $O_2$ ,  $H_2$  dans les conditions usuelles de température et de pression. On donne :

$$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$
  $M_{\text{N}_2} = 28 \text{ g.mol}^{-1}$   $M_{\text{O}_2} = 32 \text{ g.mol}^{-1}$   $M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g.mol}^{-1}$ 

**8.** *Question subsidiaire*: À partir des hypothèses de stationnarité, d'homogénéité et d'isotropie de la distribution des vitesses des particules d'un gaz parfait, montrer que celle-ci est une Gaussienne. Qu'a-t-on négligé pour supposer l'homogénéité de cette distribution?

#### Exercice 4: Les deux lois de Joule

#### - Pool n°2 -

- 1. Cette question entame l'étude plus détaillée des coefficients thermoélastiques pour aboutir à la démonstration et l'interprétation des lois dites de Joule.
  - a. Qu'est-ce qu'un coefficient thermoélastique? À quoi cela sert-il?
- b. Donner les définitions mathématiques des coefficients de dilatation isobare  $\alpha$  et de compressibilité isotherme  $\chi_T$ .
- c. Expliquer à l'aide d'un modèle simple pourquoi  $\chi_T$  est nécessairement positif. Savez-vous ce qu'il en est de  $\alpha$ ?

Au cours d'une transformation infinitésimale et réversible, la chaleur reçue par un gaz peut s'écrire sous l'une des trois formes suivantes, suivant le jeu de paramètres indépendants choisi pour décrire le système,

$$\delta Q_{\text{rev}} = C_{\nu} dT + l dV = C_{p} dT + k dp = \lambda dV + \mu dp.$$

Les coefficients  $C_v$ ,  $C_p$ , l, k,  $\lambda$  et  $\mu$  sont appelés coefficients calorimétriques. En particulier vous reconnaissez  $C_v$  et  $C_p$  capacités thermiques respectivement à volume constant et pression constante.

- **2.** Les lois de Joule portant sur U et H, on s'intéresse plus particulièrement aux coefficients inconnus l et k.
- a. Quelles sont les définitions des coefficients calorimétriques concernés en représentation fondamentale (entropie)?

*Indication* :  $l = T(\partial S/\partial V)_T$  et  $k = T(\partial S/\partial P)_T$ 

- b. Les relations de Maxwell issues de F et G permettent d'exprimer l et k sous des formes exploitables simplement à partir de l'équation d'état du gaz (ici supposée inconnue).
- c. Dans le cas du gaz parfait, calculer l et k à partir de l'équation d'état. En déduire les deux lois de Joule respectées par un tel gaz.
- **3.** En supposant les capacités calorifiques indépendantes de la température, en déduire l'énergie interne et l'entropie d'un gaz parfait.
  - **4.** Que vaut la capacité thermique à volume constant pour le gaz parfait monoatomique? Démontrer la relation de Mayer  $(C_p C_v = nR)$  et en déduire la valeur de  $C_p$  dans ce cas. Qu'advient-il de ces expressions pour un gaz parfait diatomique?
- 5. On considère enfin un gaz qui suit les deux lois de Joule. Montrer que son équation d'état est celle d'un gaz parfait. Commenter.

#### Exercice 5 : Modèle de description d'un gaz réel, le gaz de Van der Waals

#### - Pool n°4 -

Le modèle du gaz parfait reste valable tant que le gaz est suffisamment dilué pour que les interactions moléculaires puissent être négligées (devant quoi?). Dans le cas contraire, il convient de modifier l'équation d'état. Une possibilité est l'équation de Van der Waals, qui s'écrit, pour une mole de gaz :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

- $\circ$  1. En considérant la forme du potentiel d'interaction moléculaire, donner la signification physique des termes faisant intervenir les constantes a et b.
  - **2.** Quelle serait l'équation pour *n* moles?

Le gaz parfait étant le comportement limite du gaz réel aux faibles densités, on peut écrire une correction en puissances de la densité à l'équation des gaz parfaits. Cette correction est appelée *développement du viriel* :

$$PV = nRT \left[ 1 + b_1(T) \frac{n}{V} + b_2(T) \left( \frac{n}{V} \right)^2 + \dots \right]$$

- **3.** Montrer que l'équation de Van der Waals se ramène à un tel développement et  $\bigstar$  relier  $b_1(T)$  aux coefficients a et b.
- **4.** À partir de l'expression de P(V), donner l'allure des isothermes de Van der Waals dans le plan P-V. Montrer qu'il existe une température  $T_c$  pour laquelle l'isotherme présente un point d'inflexion à tangente horizontale, appelé *point critique* et en donner les coordonnées ( $P_c$ ,  $V_c$ ). On verra dans le TD sur les transitions de phase comment la transition liquide-vapeur apparaît dans le gaz de Van der Waals.
- **5.** Réécrire l'équation d'état en fonction des variables réduites  $T_r = T/T_c$ ,  $P_r = P/P_c$  et  $V_r = V/V_c$ . Quel est l'intérêt de cette transformation?
- **6.** En utilisant les résultats de l'exercice précédent sur l'expression de l et k, donner les expressions de l'énergie interne et de l'entropie d'un gaz de Van der Waals. On considérera travailler sur une plage de températures où  $C_v$  ne dépend pas de T. Indication : On avait trouvé  $l = T(\partial p/\partial T)_V$  et  $k = T(\partial V/\partial T)_p$

Version du 14 février 2020- (cc) BY-NC-SA

# TD n°II: Les principes de la thermodynamique

#### Exercice 6: Vers les principes de la thermodynamique

#### - Pool n°2 -

L'objet de cette seconde partie du TD de thermodynamique est de décrire l'évolution d'un système lors d'une transformation et idéalement de prévoir l'état final connaissant l'état initial.

- 1. Qu'appelle-t-on équilibre thermodynamique?
- 2. La notion de transformation va être fondamentale dans la suite du TD. C'est ici l'occasion de préciser quelques définitions :
  - a. Définir la notion de transformation thermodynamique.
  - b. Qu'est-ce qu'une transformation quasi-statique?
  - c. Qu'est-ce qu'une transformation réversible/irréversible? Citer des facteurs d'irréversibilité.
- ★ d. Citer un exemple de transformation quasi-statique et réversible, de transformation quasi-statique mais pas réversible, de transformation réversible mais pas quasi-statique.

Indication: L'une de ces transformation n'est pas possible.

- ♥ 3. Certaines transformation servent régulièrement de modèle idéal aux transformations réelles rencontrées en thermodynamique. Définir les transformations isochore, isobare, monobare, isotherme, monotherme et adiabatique. Pour chacune, imaginer un moyen expérimental de la mettre en œuvre.
  - **4.** Les principes de la thermodynamiques sont généralement vus comme la base de la construction de toute cette branche de la physique. Cette vision n'est pas fausse mais c'est un point de vue que nous n'avons pas adopté ici puisque nous avons tout ou presque construit sur un postulat fondamental énoncé au TD n°1.
- $\heartsuit$  a. Énoncer le « principe zéro » de la thermodynamique.
- b. Énoncer le premier principe de la thermodynamique. Que nous apprendt-il de plus que le postulat fondamental? Quelle est la version infinitésimale de ce principe, et à quelle(s) condition(s) peut-elle être écrite?

Indication : Quelle est la définition de Q?

- 5. Le second principe et ses subtilités méritent bien une question à part :
- a. Que nous apprend le postulat fondamental sur la variation d'entropie lors d'une transformation d'un système isolé?

- b. Dans le cas ou celui-ci subit une transformation réversible, montrer que la variation d'entropie est nulle.
- c. Considérons maintenant le système au contact d'un réservoir de volume, de particule, et d'énergie. On écrit (U, V, n, x) les variables primitives du système et  $(U_r, V_r, n_r, x_r)$  celles du réservoir. Quel travail reçoit le système du réservoir? Même question pour le transfert thermique.

*Indication*:  $W = p_r \Delta V_r + X_r \Delta x_r - \mu_r \Delta n_r$  et  $Q = \Delta U - W$ .

- d. Déduire de la différentielle de l'entropie du réservoir la variation  $\Delta S_r$ .
- e. Que dire de l'univers { système + réservoir }? Quel lien peut-on alors écrire entre  $\Delta U$  et  $\Delta U_r$ ?
  - f. Déduire des deux questions précédentes que

$$\Delta S_r = -\frac{Q}{T_r}$$

g. En considérant l'univers, montrer que

$$\Delta S \ge \frac{Q}{T_r}$$
 et égalité dans le cas réversible

- h. Que devient cet énoncé si le système n'est pas au contact d'un réservoir d'énergie mais subit une transformation monotherme?
- i. Prolonger le résultat à un milieu extérieur quelconque dont la température varie d'abord par sauts discrets, puis de manière continue.

Indication : Le milieu quelconque peut-il se ramener à une succession continue de réservoir à différentes températures ? - L'expression devient  $\int_{i\to f} dQ/T^{ex}$ 

- j. Énoncer le second principe de la thermodynamique.
- ${f 6.}$  La thermodynamique est souvent complétée par un troisième principe. L'énoncer.  $^3$

Vous pouvez éventuellement le démontrer à partir du postulat fondamental.

 $\Diamond$ 

<sup>3.</sup> La nécessité de ce troisième principe est apparue lors de la course aux basses températures dont le but initial était la liquéfaction des gaz [Oxygène liquide (90,2 K) par Cailletet en 1877, hydrogène liquide (20,4 K) par Dewar en 1898, hélium liquide (4,2 K) par Kamerlingh-Onnes en 1908]

#### Exercice 7: Les lois de Laplace

#### - Pool n°3 -

Un gaz parfait est enfermé dans une enceinte adiabatique surmontée d'un piston athermane. A l'état initial, les *n* moles de ce gaz se trouvents à la température  $T_0$  sous la pression  $P_0$  (voir figure  $\ref{eq:prop}$ ). Un opérateur agit très lentement sur le piston et amène le gaz dans un état final  $(T_1, p_1)$ . On suppose que le piston coulisse sans frottement dans l'enceinte.




FIGURE 1 – Situation d'étude pour les lois de Laplace

- 1. On suppose que les capacités thermiques molaires  $C_{p,m}$  et  $C_{V,m}$  sont indépendantes de la températures. Montrer qu'il existe une relation f(T, P) = cte, T et p étant les température et pression du gaz à un instant quelconque de la transformation. On introduira  $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = 1,4.$
- **2.** Exprimer alors la relation liant  $T_0$ ,  $p_0$ ,  $T_1$ ,  $p_1$  et  $\gamma$ ; puis  $p_0$ ,  $V_0$ ,  $p_1$ ,  $V_1$  et  $\gamma$  et enfin  $T_0, V_0, T_1, V_1 \text{ et } \gamma$ .

- a. Exprimer, par un calcul direct, le travail échangé entre le gaz et le milieu extérieur.
  - b. Retrouver ce résultat grâce à un bilan énergétique.

On reprend maintenant une situation identique mais cette fois l'opérateur agit brutalement sur le piston de sorte que l'état final a même pression  $p_1$  que précédemment mais des température et volume différents notés respectivement  $T_f$  et  $V_f$ . Pour comparer au cas précédent on rappellera par  $p_i$ ,  $V_i$  et  $T_i$  les pression, volume et température du gaz à l'état final suivant la transformation quasi statique idéale suivie précédemment.

**4.** Montrer que

$$\frac{V_f}{V_i} = \frac{T_f}{T_i}$$

- **5.** On pose  $p_1 = xp_0$  et  $V_f = yV_i$  (donc aussi  $T_f = yT_i$ ). Trouver une relation liant xet y.
- **6.** Quelle est la valeur de y pour x = 1, x = 0.5 et x = 2? En déduire le tracé de la courbe v(x). Commenter.

#### Exercice 8: Transformation polytropique et modélisation d'une compression réelle

#### - Pool n°1 -

Pour modéliser une transformation réelle, on utilise fréquemment une transformation générique définie par la relation  $PV^k$  =cte et appelée transformation polytropique. Selon la valeur donnée au coefficient k, il est possible de retrouver les transformations usuelles ou d'en définir de nouvelles. L'évolution polytropique est mécaniquement réversible. On l'applique ici à un gaz parfait et on prendra nR = $8.31 \text{ J.K}^{-1}$ .

- 1. Déterminer les valeurs de k qui permettent d'identifier la transformation polytropique avec les évolutions isochore, isobare, isotherme puis adiabatique du gaz parfait.
- 2. A partir d'un même état initial (i), représenter les transformations obtenues pour différentes valeurs de k dans le diagramme de Clapeyron. Sur ce diagramme, identifier les transformations correspondant à des chauffages ou refroidissements puis compressions ou détentes.
- 3. Exprimer le travail et la chaleur reçus au cours d'une évolution polytropique en fonction de la température de l'état initial et de celle de l'état final.
- **4.** Définir la capacité calorifique  $C_k$  d'une évolution polytropique. Vérifier que les valeurs prises par  $C_k$  pour les transformations remarquables identifiées à la question 1. sont correctes.
- 5. Montrer qu'une évolution polytropique peut également se définir par une relation de proportionnalité entre travail et chaleur  $Q = \alpha W$ . Exprimer  $\alpha$  en fonction de  $k \text{ et } \gamma$ .
- **6.** Une mole de gaz parfait de coefficient  $\gamma = 1,67$  subit une compression au cours de laquelle sa pression double à partir d'une température initiale  $T_i = 285 \text{ K}$ .
  - a. Déterminer la température finale  $T_f$  en supposant l'évolution adiabatique.
  - b. Déterminer la chaleur reçue par le gaz en supposant l'évolution isotherme.

c. On mesure expérimentalement  $T_f=362~\rm K$ . Déterminer la valeur de k de l'évolution polytropique compatible avec cette mesure. Que vaut alors la chaleur reçue par le gaz.

#### Exercice 9: Potentiels thermodynamiques et métastabilité (Compo 2019)

#### - Pool n°4 -

On s'intéresse finalement à décrire l'évolution d'un système thermodynamique, et se pose notamment la question de l'état final auquel la transformation s'arrête (état « d'équilibre »)

- 1. Définir la notion de potentiel thermodynamique. Quelle différence fondamentale peut-on énoncer entre les potentiels thermodynamiques et ceux parfois rencontrés en mécanique?
- 2. Démontrer que l'entropie est presque le potentiel thermodynamique adapté à l'étude des systèmes isolés.

Dans la suite, on se propose de comprendre comment un liquide peut exister sous forme liquide alors qu'il se trouve à une température inférieure à sa température de solidification et comment une légère perturbation peut permettre de rompre cet équilibre. On considère donc un système fermé  $(\Sigma)$  évoluant en contact avec le milieu extérieur assimilé à un thermostat à la température constante  $T_0$  et à un réservoir de pression à la pression  $P_0$ . On note U l'énergie interne du système  $(\Sigma)$ , S son entropie et V son volume. On suppose que le système subit une transformation au cours de laquelle il ne peut recevoir de l'énergie du milieu extérieur que sous forme de transfert thermique et de travail des forces pressantes (pas d'autre forme de travail possible).

 $\infty$  3. Montrer qu'au cours de la transformation :

$$\Delta(U + P_0V - T_0S) \le 0$$

En déduire que la fonction  $G^* = U + P_0 V - T_0 S$  joue le rôle de potentiel thermodynamique pour les évolutions monothermes et monobares. En particulier comment caractérise-t-on les états d'équilibre du système à l'aide de cette fonction?

On considère maintenant un système diphasé  $(\Sigma_d)$  en équilibre avec le même milieu extérieur qui impose sa température  $T_0$  et sa pression  $P_0$ . Le système  $(\Sigma_d)$  est constitué de glace solide et d'eau liquide. La température  $T_0$  est inférieure à la température  $T_f$  de fusion de la glace à la pression  $P_0$ . On considère le système représenté

figure  $\ref{figure}$  où un germe solide (glace) sphérique de rayon r se trouve dans un volume d'eau liquide. La masse totale du système (liquide + glace) vaut m.




FIGURE 2 – Germe de glace dans de l'eau liquide

- **4.** On s'intéresse à la fonction enthalpie libre G = U + PV TS du système. Pour le système considéré les fonctions G et  $G^*$  sont-elles différentes? Exprimer l'enthalpie libre G du système en fonction des enthalpies libres massiques de l'eau liquide  $g_l$ , de la glace  $g_s$  à la température  $T_0$  et à la pression  $P_0$ , de r, m et  $v_s$  où  $v_s$  est le volumique massique de la glace à la température  $T_0$ .
- **5.** Dans les conditions de l'expérience l'eau devrait être entièrement solide, déterminer alors le signe de  $g_s g_l$ .
- **6.** Pour expliquer la présence d'un germe solide, on tient alors compte du coefficient  $\gamma$  de tension superficielle à l'interface, glace/eau liquide.
  - a. Comment le coefficient de tension superficielle est-il défini habituellement?
  - b. Quelle est la définition thermodynamique de ce coefficient  $\gamma$ ?
- c. Cela conduit à ajouter un terme d'énergie de surface  $4\pi\gamma r^2$  à l'expression de l'enthalpie libre du système G. Donner la nouvelle expression de G du système et représenter l'allure du graphe donnant les variations de G en fonction de r. Mettre en évidence un rayon  $r_c$  non nul qui rend G extrémale. On exprimera  $r_c$  en fonction  $g_l g_s$ ,  $\gamma$  et  $v_d$ .
- **7.** Sans apport d'énergie, quelle est l'évolution du système considéré au départ? On pourra étudier deux cas selon que  $r > r_c$  ou  $r < r_c$ . En déduire qu'on peut aussi faire cesser la surfusion de l'eau par ajout de « germes » de glace solide.
- **8.** On suppose que la pression  $P_0$  est la pression atmosphérique et  $T_0 = 255, 15 \text{ K}$  soit  $_18^{\circ}\text{C}$ . Pour cette température et cette pression  $|g_s g_l| = 22, 0 \text{ kJ.kg}^{-1}$ ,  $v_s = 917 \text{ kg.m}^{-3}$  et  $\gamma = 2, 20.10^{-2} \text{ N.m}^{-1}$ . Calculer  $r_c$  et commentez cette valeur.

**9.** Expliquer alors qu'on peut sortir une bouteille d'eau liquide d'un congélateur où la température vaut  $-18^{\circ}$ C à la pression atmosphérique et par une simple agitation, que l'eau de la bouteille se solidifie instantanément.

# TD n°III : Les Transitions de phase

#### ○ Exercice 10: Quelques questions sur les transitions de phase

- Tous les pools -

Avec ce troisième TD nous attaquons l'étude d'un pan vaste et complexe de la physique qui a trait à de multiples domaines et occupe encore, pour certains systèmes, nombre de chercheurs aujourd'hui. L'objectif de ce TD est de se pencher d'abord sur la transition la plus fameuse en thermodynamique : la transition liquide vapeur; que nous étudions d'abord de manière assez fondamentale puis en « applications » au niveau prépa. Enfin nous terminons par l'étude d'un modèle universel pour les transitions de phase du second ordre : le modèle de Landau. Pour se lancer, quelques questions d'ordre général.

- 1. Donner différents exemples de transitions de phase dans divers domaines de la physique.
  - 2. Comment définir ce qu'est une transition de phase?
- 3. Qu'est-ce que l'ordre d'une transition de phase? Qu'est-ce qu'un paramètre d'ordre?

### Exercice 11: Transition liquide-vapeur d'un fluide de Van der Waals - Tous les pools -

1. Pour un gaz parfait, que se passe-t-il si on fait tendre la température (par exemple) vers 0 K? Quel ingrédient manque-t-il au modèle pour décrire la transition de phase?

Le but de cet exercice est de montrer que l'équation d'état d'un fluide de Van der Walls permet de prédire que pour une température inférieure à une température critique, il peut exister deux phases de volumes massiques différents qui ne coexistent à l'équilibre qu'à une pression donnée (pour une température fixée).

2. Rappeler graphiquement la forme des isothermes d'un fluide de Van der Waals, en particulier pour des températures inférieures à la température critique  $T_c$ . On rappelle que la stabilité implique  $\chi_T = -(1/V) \left( \frac{\partial V}{\partial p} \right)_T > 0$ . Pour une température  $T_0 < T_c$ fixée, montrer alors que pour un certain intervalle de pression, le fluide de Van der Waals peut posséder deux états d'équilibre stable. On supposera dans la suite que l'état le plus dense décrit une phase liquide et l'état le moins dense une phase gazeuse.

3. En considérant les dérivées partielles successives de l'enthalpie libre par rapport à la pression à température constante, donner l'allure des courbes G(p) correspondant aux différentes branches de l'isotherme  $T_0$  dans le diagramme (G, p).

Indication: Démontrer que  $(\partial G/\partial V)_T = V$  et  $(\partial^2 G/\partial p^2)_T = -\chi_T V$  puis réfléchissez, pour le tracer, aux différentes pentes, à la convexité de chaque morceau de courbe et à la position relative de certains points particuliers.

- **4.** On note *E* le point d'intersection des deux branches stables dans ce diagramme. Discuter l'évolution d'un mélange pour  $p < p_F$  et pour  $p > p_F$ . À quelle condition les deux phases peuvent-elles coexister?
- 5. Montrer que  $p_E$  est caractérisée par l'égalité des aires comprises entre la courbe de l'isobare  $p = p_E$  et celle de l'isotherme.

Indication: N'hésitez pas à admettre ce résultat pour avancer

6. Lorsqu'on détend un liquide, on constate parfois qu'il reste liquide dans des conditions où il devrait être gazeux. Il y a retard à la vaporisation. Quels arcs des diagrammes (G, p) et (p, V) rendent compte de cet état métastable? Même question pour les retards à la liquéfaction. Déterminer alors quels sont les arcs métastables sur le diagramme de Clapevron. Proposer des exemples d'applications.

#### Exercice 12: Compression d'un mélange air - vapeur d'eau

- **Pool n°2** - On enferme dans un cylindre droit de section  $S = 100 \, \mathrm{cm}^2$  un mélange équimolaire d'air et de vapeur d'eau. Ce cylindre est fermé par un piston mobile sans frottement et de masse négligeable; ses parois étant perméables aux transferts thermiques, il est placé dans un thermostat de température  $T_0 = 373$ 

Les deux gaz sont considérés comme parfaits. La pression initiale est  $2p_0 = 2$  bar et la hauteur initiale du cylindre est  $h_0 = 20$  cm. On augmente progressivement la pression jusqu'à la valeur finale  $p_1 = 3p_0 = 3$  bar.

- 1. Rappeler les noms des six changement d'état possible d'un corps pur (pour  $\heartsuit$ s'échauffer et voir si vous avez de bons restes de cinquième...).
  - 2. Expliquer qu'il y a forcément un équilibre liquide-vapeur pour l'eau à l'état final. Indication: Si vous ne voyez pas pourquoi, prenez cela comme un fait et continuer!
- **3.** Déterminer les pressions partielles de l'air  $p_{a,1}$  et de l'eau  $p_{e,1}$  dans l'état final. Indication: Prenez soin d'interpréter correctement la notion de pression partielle. On trouve  $p_{a,1} = 2$  bar et  $p_{e,1} = 1$  bar.

**4.** Déterminer la hauteur  $h_1$  du cylindre. *Indication :*  $h_1 = 10 \ cm$ 

5. A l'état final, quelle proportion de l'eau totale se trouve sous forme vapeur?

**6.** Quelle aura été la variation d'énergie interne  $\Delta U$  du contenu du cylindre lors de l'évolution envisagée?

<u>Données</u>: enthalpie massique de vaporisation de l'eau à 373 K :  $\Delta_{vap}H = 2250 \text{ kJ.kg}^{-1}$ . Le volume massique de l'eau est négligé devant celui de la vapeur.

#### Exercice 13: Modèle de Landau des transitions de phase

Expérimentalement, on observe qu'en l'absence de champ magnétique extérieur  $\overrightarrow{B}$  et à pression p fixée, certains corps possèdent des propriétés magnétiques dépendant de la température T. En dessous d'une température critique  $T_c$  appelée température de Curie, ils sont ferromagnétiques et possèdent une aimantation permanente  $\overrightarrow{M}$  non nulle. Au dessus de  $T_c$ , ils deviennent paramagnétiques avec une aimantation nulle (en fait proportionnelle au champ magnétique). On constate également que quand la température augmente, la désaimantation se fait de manière continue. On considère ici un tel corps, à une température proche de  $T_c$  et à pression extérieure constante.

<u>Note</u>: en général, les cristaux ferromagnétiques sont organisés en domaines (de Weiss) de taille mésoscopique, possédant chacun une aimantation non nulle mais dont la direction de l'aimantation peut varier d'un domaine à l'autre en champ nul, pouvant résulter en une aimantation moyenne globale nulle. Dans ce qui suit, on considère toujours l'aimantation d'un domaine unique. - Vous étudierez tout cela en détail dans les cours et TD de physique du solide

1. Tracer l'allure de la magnétisation d'un ferromagnétique en champ nul en fonction de la température. On introduira la température critique  $T_c$ . Tracer un graphe similaire correspondant à la transition liquide-vapeur au voisinage du point critique.

**2.** Ces transitions de phase sont-elles du premier ou second ordre?

On désire étudier plus en détail le comportement du modèle pour T proche de  $T_c$ . On considère la fonction  $\overline{G}(T, \overrightarrow{M}, p)$  (en champ magnétique nul) qui est l'enthalpie libre qu'aurait le système si son aimantation était fixée à la valeur  $\overrightarrow{M}$ . Il conviendra par la suite de chercher, à T, p fixées, la valeur  $\overrightarrow{M}_{eq}$  de l'aimantation à l'équilibre.

**3.** On cherche à écrire un développement de  $\overline{G}$  pour  $M = \|\overrightarrow{M}\|$  petit. Justifier pourquoi le développement du potentiel ne comporte que des termes pairs en  $\overline{M}$ . On remarquera donc que  $\overline{G}$  ne dépend que de M (et pas de sa direction).

On l'écrit alors sous la forme :

$$\overline{G}(T, M) = G_0(T) + a(T)M^2 + b(T)M^4 + \cdots$$
 (1)

<u>Note</u>: toutes ces fonctions dépendent aussi implicitement de la pression, mais on ne s'intéresse pas à cette dépendance.

**4.** Donner l'équation déterminant M à l'équilibre. Quel doit être le signe de a(T) en fonction de la température? Qu'en est-il de b(T)? Donner l'expression de  $M_{eq}(T)$  correspondant à l'équilibre. Justifier alors pourquoi il n'est pas nécessaire d'écrire des termes d'ordre supérieur ( $M^6$ ,  $M^8$ , etc.) pour décrire cette transition de phase.

Pour la suite, on supposera que  $b(T) \simeq b_c$  donc que la fonction reste constante dans le domaine de température qui nous intéresse (de part et d'autre de la transition).

**5.** Comment est modifié G en présence d'un champ magnétique B? Définir et calculer la susceptibilité magnétique  $\chi$  en champ nul.

Expérimentalement, pour  $T > T_c$ , la susceptibilité magnétique  $\chi$  vérifie la loi de Curie-Weiss :  $\chi \propto \frac{1}{(T-T_c)}$ .

**6.** En déduire la forme de a(T) pour  $T > T_c$ . On supposera que cette forme reste correcte pour  $T < T_c$ , au moins pour des valeurs proches de  $T_c$ .

**7.** Retrouver que la transition étudiée se fait sans chaleur latente, et montrer que la capacité thermique à pression constante (en champ nul) est discontinue à la transition.

**8.** Lors d'une transition de phase du deuxième ordre, au voisinage du point critique, les systèmes physiques ont des comportements universels en lois de puissances caractérisés par des exposants, dits critiques. Calculer les exposants critiques suivants de ce modèle :

$$C_P(B=0) \propto |T-T_c|^{-\alpha}, \quad M(B=0) \propto (T_c-T)^{\beta},$$

$$\chi(B=0) \propto |T-T_c|^{-\gamma}$$
 et  $M(T=T_c) \propto B^{1/\delta}$ 

**9.** La valeur expérimentale de  $\beta$  est proche de 0,35. Commenter.

#### Exercice 14: Solidification de l'Hélium 3 liquide

#### - Tous les pools -

#### Non corrigé en classe

L'Hélium 3 possède une propriété remarquable à basse température : l'entropie de la phase liquide est inférieure à celle de la phase solide au-dessous de  $T_0=0,3$  K (ceci provient de l'existence d'interactions entre les moments magnétiques nucléaires). On supposera que l'entropie molaire de la phase solide provient uniquement du désordre associé aux spins nucléaires et s'écrit  $S_s=R\ln(2)$ ; elle est donc indépendante de la température. Par ailleurs, on admettra que l'entropie molaire de la phase liquide varie linéairement avec  $T:S_l=\alpha RT$  avec  $\alpha=\frac{\ln(2)}{0,3}$  K<sup>-1</sup> de sorte que, pour  $T=T_0,\ S_l=S_s.$ Pour  $T< T_0$ , les diagrammes p(V) ont l'allure habituelle, avec un palier de fusion.

 $\heartsuit$  **1.** Démontrer la formule de Clapeyron :

$$\frac{dp_s}{dT} = \frac{L_f(T)}{T\Lambda V}$$

où  $L_f(T)$  est la chaleur latente molaire de fusion et  $\Delta V = V_l - V_s$  est la différence des volumes molaires des phases liquide et solide.  $P_s(T)$  est la pression d'équilibre de solidification.

- **2.** Calculer  $L_f(T)$  au-dessous de  $T_0$ . Préciser le sens des échanges de chaleur au cours de la fusion et de la solidification. Tracer la courbe  $L_f(T)$  pour  $0 < T < T_0$ . Déterminer la température  $T_m$  correspondant au minimum de  $L_f(T)$  et calculer la chaleur latente molaire correspondante.
- **3.** Établir l'expression de la pression de solidification  $P_s(T)$  en fonction de T et de  $\Delta V = V_l V_s$ . On a  $\Delta V > 0$  et l'on suppose que  $\Delta V$  est indépendant de T. Sachant que  $P_s(T_0) = 28,8$  atm et  $\Delta V = 1,2$  cm<sup>3</sup>.mol<sup>-1</sup>, calculer la pression de solidification à T = 0 K. Tracer l'allure de la courbe  $P_s(T)$ .
- **4.** On envisage une compression adiabatique réversible à partir d'un état initial A, où la température est  $T_A < T_0$  et où 3He est entièrement liquide, à un état final B, à la température  $T_B < T_A$  où une fraction molaire x de 3He a été solidifiée. Déterminer x en fonction de  $T_A$  et  $T_B$  et représenter  $x(T_B)$  pour  $T_A = 0,2$  K.

# TD n°IV: Machines thermiques

#### ♥ Exercice 15 : Généralités sur les machines thermiques

#### - Tous les pools -

Comme toute étude thermodynamique, l'étude des machines thermiques demande de commencer par quelques définitions :

- 1. Définir une transformation cyclique, machine thermique et source de chaleur.
- **2.** Appliquer les deux principes de la thermodynamique à une machine thermique quelconque sur une durée d'un cycle.
- ☼ 3. Que nous apprennent ces principes dans le cas d'une machine thermique fonctionnant au contact d'une unique source de chaleur?
  - **4.** Qu'apprend-t-on de ces principes dans le cas d'une machine purement thermique entre deux sources (W = 0)?
    - **5.** Fonctionnement des moteurs thermiques.

 $\odot$ 

- a. Définir la notion de moteur thermique.
- b. Quelles contraintes sont imposées par les principes de la thermodynamique au fonctionnement d'un moteur thermique?

Indication : Il faudra avoir à la fois Q>0 donc  $\oint dQ>0$  (premier pp) mais aussi  $\oint \frac{dQ}{T_{\rm ext}} \leq 0$  (deuxième pp)... C'est pas gagné!

- **6.** On s'intéresse maintenant aux moteurs dithermes. On illustre l'étude sur une machine particulière, la machine de Carnot, mais l'étude est bien sûr généralisable à toute machine équivalente.
  - a. Définir le cycle de Carnot et le représenter dans les plans (T, S) et (V, p).
- b. Définir de manière générale le rendement d'un moteur et exprimer celui de la machine de Carnot en fonctionnement moteur en fonction des températures du problème. Vous devriez, au passage, avoir démontré le théorème de Carnot (1824) :
  - Parmi tous les moteurs pouvant fonctionner entre deux sources données, ceux qui opèrent suivant un cycle de Carnot obtiennent le plus grand rendement :

$$\eta \leq \eta^{rev}$$

• Le rendement d'un moteur qui opère suivant un cycle de Carnot est indépendant de la nature de l'agent qui le constitue et ne dépend que des température

 $T_C$  et  $t_F$  des deux sources de chaleur :

$$\eta^{rev} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

**7.** Soit deux sources de chaleurs de températures différentes. Quel travail peut-on espérer en tirer au maximum?

#### Exercice 16: Machine thermique à trois pseudo-sources

#### - Pool n°3 -

On dispose de trois pseudo-sources de même capacité thermique finie C. L'ensemble de ces trois sources est isolé de l'extérieur et leur température respective sont notées  $T_1(t)$ ,  $T_2(t)$  et  $T_3(t)$  et valent respectivement, à l'instant initial,  $T_{10}$ ,  $T_{20}$  et  $T_{30}$ . On suppose  $T_{10}$  plus petite que les deux autres.

On envisage de porter l'une de ces trois sources, disons la source numéro 3, à la température la plus élevée possible.

1. En n'utilisant que ces trois sources de chaleur (c'est-à-dire sans apport extérieur de travail), quelle machine pouvez-vous mettre en place pour réaliser cela?

Indication: Avec deux sources vous pouvez créer du travail, et avec deux autres alimentées par un travail extérieur vous pouvez inverser le sens du transfert thermique... a-t-on vraiment besoin de quatre sources différentes?


- **2.** Écrire les bilans globaux d'énergie et d'entropie pendant dt. Commenter.
- **3.** En déduire deux équations vérifiées par  $T_1(t)$ ,  $T_2(t)$  et  $T_3(t)$ .
- **4.** Pourquoi la température de la source choisie ne peut-elle augmenter sans cesse?
- **5.** En déduire  $T_{\text{max}}$  et les températures finales des deux autres sources. Faire l'application numérique avec  $T_{10} = T_0$ ,  $T_{20} = 3T_0$  et  $T_{30} = 3T_0$ .

#### Exercice 17: Cycle d'une machine à vapeur

#### - Pool n°1 -

1. Préciser l'état physique de l'eau aux quatre pointes du cycle. Caractériser alors les différentes transformations. Quelle simplification le modèle de la phase condensée idéale apporte-t-il à l'évolution AB?

Une machine à vapeur fait décrire à une masse d'eau  $m=1,00~\rm kg$  un cycle moteur au cours duquel celle-ci passe de l'état liquide à l'état vapeur. Le cycle de transformation ABDE est présenté ci-contre dans le diagramme de Clapeyron, sur lequel figurent également les courbes isothermes aux températures  $T_1=375~\rm K$  et  $T_2=500~\rm K$ . La transformation DE est une détente adiabatique réversible. L'eau liquide est assimilée à une phase condensée idéale de capacité calorifique massique  $c=4,18\rm J.K^{-1}.g^{-1}$ . L'enthalpie massique de vaporisation de l'eau est donnée par le diagramme associé.



- **2.** Identifier les deux étapes où le fluide reçoit effectivement de la chaleur. Déterminer le transfert thermique associé à ces étapes.
- **3.** Exprimer la variation d'entropie de chaque étape du système, en utilisant lorsque cela est nécessaire le titre en vapeur  $x_V$  du système. Déterminer alors la valeur prise par  $x_V$  au point où le fluide est diphasé.
  - 4. Exprimer la chaleur reçue sur les deux dernières étapes du cycle.
- **5.** Définir et calculer le rendement de ce cycle. Comparer à a la valeur d'un cycle idéal de carnot et expliquer l'origine de la différence.

#### Exercice 18: Procédé Linde-Hampson pour la liquéfaction du diazote

#### - Pool n°4 -

La figure **??** représente le schéma de principe du procédé. L'azote gazeux entre dans le compresseur dans l'état 1 ( $P_1 = 1$  bar,  $T_1 = 293$  K); il y subit une compression isotherme réversible qui l'amène à l'état 2. Il est alors refroidit à pression constante dans l'échangeur avant d'être détendu jusqu'à la pression atmosphérique dans le détendeur. L'azote liquide est extrait du séparateur; la vapeur sèche d'azote (état 6)

est utilisée pour refroidir l'azote dans l'échangeur; on admettra que cette vapeur est ramenée à l'état 1 à la sortie de l'échangeur.




FIGURE 3 – Schéma de principe du procédé Linde-Hampson

L'étude de ce procédé de liquéfaction sera effectuée en utilisant les propriétés thermodynamique réelles lues sur le diagramme  $(\ln(p),h)$  fourni figure suivante. Sur ce diagramme les températures sont en °C, les volumes massiques en  $\mathrm{m}^3.\mathrm{kg}^{-1}$ , les entropies massique en kJ.K $^{-1}.\mathrm{kg}^{-1}$ . Dans tous le problème on négligera les variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. On étudie le fonctionnement de l'installation en régime stationnaire.

- 1. Énoncer et démontrer l'expression des premier et deuxième principes de la  $\heartsuit$  thermodynamique dans le cas d'un système ouvert en régime stationnaire.
- **2.** On admet que la compression de l'azote s'effectue de façon isotherme réversible  $\infty$  de l'état 1 jusqu'à l'état 2 ( $P_2 = 200$  bar). Déterminer le transfert thermique massique  $q_c$  et le travail massique utile  $w_c$  reçus par le gaz dans le compresseur.

La transformation qui s'effectue dans le détendeur fait passer l'azote de 200 bar à 1,0 bar et le détendeur ne comporte pas de partie mobiles. Le détendeur, le séparateur, l'échangeur et tous les circuits de liaisons sont supposés parfaitement calorifugés.

- **3.** Montrer que la température  $T_3$  doit être inférieur à une température  $T_{max}$ , que l'on évaluera numériquement, si on veut obtenir un mélange liquide-vapeur dans l'état 4. Placer les points 5 et 6 sur le diagramme.
- **4.** Dans l'échangeur thermique, les fluides s'écoulant en sens inverse dans les deux conduites échangent du transfert thermique entre eux. Il n'y pas de pièce mobile et l'échangeur est parfaitement calorifugé. On note  $D_m$  le débit massique dans la


conduite 2-3 et  $D'_m$  celui dans la conduite 6-1. On note  $\Phi$  la puissance thermique passant de la conduite 2-3 à la conduite 6-1. Déduire de ces propriétés une relation entre les débits massiques  $D_m$  et  $D'_m$  et les enthalpies massiques des états 1, 2, 3 et 6.

**5.** On note *y* la fraction massique d'azote liquide dans l'état 4. Montrer que

$$y = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_5}$$

Calculer numériquement y puis  $h_3$  et  $h_4$ . Placer les points 3 et 4 sur le diagramme.

**6.** Calculer le travail de compression dépensé par kilogramme d'azote liquide produit. En déduire la puissance du compresseur si on produit 50 kg d'azote liquide par heure.



# TD n°V: Les phénomènes de transport

#### Exercice 19 : Quelques questions sur les phénomènes de transport

#### - Tous les pools -

- 1. Qu'est-ce que l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local? Dans quel cadre sert-elle?
  - 2. Sur la diffusion...
- a. Rappeler la loi de Fourier pour la conduction thermique. D'où vient-elle? Quels sont les équivalents pour les autres phénomènes de diffusion?
  - b. Rappeler l'équation de la chaleur. Comment la démontrer?
  - c. Pourquoi la diffusion est-elle un phénomène irréversible?
  - 3. Sur la Convection...
    - a. Quelle est l'origine physique de la convection?
- b. Rappeler la loi de Newton. Donner des ordres de grandeur du coefficient de conducto-convection. De quoi dépend-t-il?
  - **4.** Sur le rayonnement...
    - a. Qu'est-ce qu'un corps noir? Comment le modéliser?
    - b. Rappeler les lois de Wien et de Stefan pour le rayonnement du corps noir.
- c. On suppose la Terre sphérique de rayon  $R_T$  en orbite circulaire de rayon D autour du soleil de rayon  $R_S = 6,957.10^8$  m. Le flux surfacique du rayonnement solaire au niveau de l'orbite terrestre est  $\Phi_{ST} = 1368$  W.m<sup>-2</sup>. Ce rayonnement est émis par la surface du Soleil qui rayonne comme un corps noir de température  $T_S$ .

Évaluer  $T_S$ . Quelle est la longueur d'onde d'émission maximale pour le Soleil?

d. On considère que ce rayonnement est constitué de rayons tous parallèles, et que la Terre en réfléchit une fraction  $\alpha=0,30$ . On considère que l'atmosphère est complètement transparente au rayonnement solaire. On suppose que la Terre est en équilibre radiatif et que le sol terrestre rayonne comme un corps noir, uniformément à la température  $T_T$ , température moyenne de la Terre (on néglige toutes les variations).

Évaluer  $T_T$  dans ce modèle et commenter.

**5.** En faisant l'analogie avec la résistance électrique, introduire la résistance thermique dans le cas du transfert thermique par conduction. À quoi sert-elle? Peut-on aussi introduire une résistance thermique pour les transferts par convection et rayonnement?

#### Exercice 20: Isolation d'une canalisation d'eau

#### - Pool n°1 -

On considère une canalisation cylindrique de rayons intérieur et extérieur  $R_1$  et  $R_2$ , contenant de l'eau chaude à la température  $T_c$  uniforme. Cette canalisation métallique, de conductivité  $\lambda$ , est entourée d'une gaine isolante de conductivité thermique  $\lambda'$  et de rayon extérieur  $R_3$ . La gaine est en contact avec de l'air à la température uniforme  $T_0$ .

On étudie les transferts thermiques en régime permanent. On constate alors qu'il existe une discontinuité de température aux interfaces eau-métal  $(R = R_1)$  et gaine-air  $(R = R_3)$  décrites par un même coefficient de conducto-convection h.

- 1. Expliquer l'origine des discontinuités et donner la relation physique permettant de les décrire. Déterminer l'unité de h. La température est-elle également discontinue en  $R=R_2$ ?
- **2.** Lors de l'isolation d'un mur, on aurait tendance à penser que plus on met d'isolant, meilleure est l'isolation. L'énoncé semble ici supposer que, dans la géométrie concernée, il y a un optimum d'épaisseur. Pourquoi cet optimum est-il susceptible d'exister? Quelles sont les grandeurs caractéristiques en jeu? Pouvez-vous intuiter le résultat par analyse dimensionnelle?
- **3.** Discuter quantitativement de l'efficacité du système d'isolation. Quelle valeur de  $R_3$  minimise les pertes thermiques? Faire l'application numérique pour h = 100 USI,  $R_1 = 8$  cm et  $R_2 = 10$  cm. On prendra des valeurs de conductivité thermique typiques.

Indication : Il peut-être efficace de raisonner en terme de résistance thermique. Rappeler sa définition, son expression en géométrie cartésienne, et démontrer qu'en géométrie cylindrique on trouve  $R_{th} = \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\lambda h}$ 

#### Exercice 21: Ondes thermiques (Effet de cave)

#### - Pool n°2 -

On cherche à déterminer la distribution de température dans le sol  $(z \ge 0)$  en fonction de la température de surface (z = 0). On suppose que cette dernière oscille de façon sinusoïdale autour d'une valeur moyenne  $T_0$ , avec une pulsation  $\omega$ .

- 1. Donner l'équation de la chaleur dans le sol supposé indéformable. Par un raisonnement dimensionnel, donner l'échelle caractéristique du problème.
  - 2. Résoudre cette équation en utilisant une représentation complexe.

- **3.** Interpréter le résultat obtenu en termes d'atténuation, de longueur d'onde et de vitesse de phase. Ce phénomène vous évoque-t-il d'autres situations physiques?
- **4.** Calculer la profondeur de pénétration de l'onde de chaleur dans le cas des fluctuations journalières et dans celui des fluctuations annuelles. On utilisera les valeurs suivantes :

$$\lambda = 0.4 \text{ J.m}^{-1}.\text{s}^{-1}.\text{K}^{-1}, \quad C = 800 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1} \quad \text{et} \quad \rho = 3.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

#### Exercice 22 : Température de contact (cf compo 2002)

#### - Pool n°3 -

- 1. On considère un barreau semi-infini occupant le demi-espace  $x \ge 0$ , à la température initiale  $T_i$ . Il est calorifugé sur sa surface latérale. À l'instant t = 0, on place son extrémité x = 0 en contact avec un thermostat à température constante  $T_0$ , et on l'y laisse pour tout  $t \ge 0$ . Le barreau a une conductivité thermique  $\lambda$ , une chaleur spécifique massique C et une masse volumique  $\rho$ . On note D le rapport  $\lambda/\rho C$ .
- a. Trouver l'équation aux dérivées partielles vérifiée par la température dans le barreau.
- b. En utilisant un argument dimensionnel, montrer que la solution est fonction d'une variable réduite que l'on exprimera. Calculer alors la distribution de température dans le barreau.
- c. En déduire la densité de courant de chaleur. De quelle équation aux dérivées partielles est-elle solution?
- **2.** On considère maintenant deux barreaux semi-infinis caractérisés par les coefficients  $\lambda_i$ ,  $C_i$ ,  $\rho_i$  et  $D_i$  et les températures initiales  $T_i$ , avec  $i \in \{1,2\}$ . A l'instant t = 0, on met les deux barreaux en contact par leur extrémité située en x = 0.
- a. En supposant qu'à tout instant le courant de chaleur est maximal à l'interface, comment évolue la température de contact? Tracer l'allure des distributions de température et de densité de courant de chaleur à différents instants.
- b. En utilisant les résultats du \$1, déterminer la distribution de température dans les deux barreaux.
- c. Calculer la densité de courant de chaleur en x = 0 dans les deux matériaux et en déduire T(x=0).
- d. **Application numérique** : calculer la température de contact entre la main et un matériau à  $20^{\circ}$ C, dans le cas de l'eau, du bois et de l'aluminium. On assimilera le

corps humain à de l'eau à 37°C. On donne :

eau 
$$D = 1,5.10^{-7} \,\mathrm{m}^2 \,\mathrm{s}^{-1}$$
  $\lambda = 0,63 \,\mathrm{J} \,\mathrm{m}^{-1} \,\mathrm{s}^{-1} \,\mathrm{K}^{-1}$   
bois  $D = 3.10^{-7} \,\mathrm{m}^2 \,\mathrm{s}^{-1}$   $\lambda = 0,13 \,\mathrm{J} \,\mathrm{m}^{-1} \,\mathrm{s}^{-1} \,\mathrm{K}^{-1}$   
aluminium  $D = 8.10^{-5} \,\mathrm{m}^2 \,\mathrm{s}^{-1}$   $\lambda = 236 \,\mathrm{J} \,\mathrm{m}^{-1} \,\mathrm{s}^{-1} \,\mathrm{K}^{-1}$ 

#### Exercice 23: Marche aléatoire à une dimension (cf compos 2002)

#### - Pool nº4 -

On considère le mouvement à une diffusion d'une particule initialement située à l'origine et se déplaçant par pas d'égales longueurs a sur un axe (Ox) orienté de la gauche vers la droite. Ces pas sont indépendants, ils ont tous la même durée T et la particule a la même probabilité d'effectuer un pas vers la gauche ou vers la droite

- 1. Diffusion de la particule
- a. Calculer la probabilité  $P(n_d,N)$  que la particule ait fait  $n_d$  pas vers la droite en N pas.
- b. Exprimer la distance parcourue x en fonction de  $n_d$  et N. Calculer  $\langle x \rangle$  et  $\langle x^2 \rangle$  en fonction de N et a. En tirer un coefficient de diffusion D que l'on exprimera en fonction de a et T.
  - 2. Limite Gaussienne
    - a. Écrire la probabilité P'(n, N) que la particule soit en x = na après N pas.
    - b. En utilisant la formule de Stirling, dans la bonne limite, montrer que l'on a :

$$P'(n,N) \simeq \frac{A}{\sqrt{N}} \exp\left(\frac{-n^2}{2N}\right)$$

avec A une constante à déterminer.

Rappel sur la formule de Stirling :  $N! \sim \left(\frac{N}{e}\right)^N \sqrt{2\pi N}$  quand  $N \to \infty$ .

- c. Exprimer ce résultat en variables x et t en introduisant la fonction  $\mathcal{P}(x,t)$  probabilité d'être en x à l'instant t.
  - 3. Du discret au continu
- a. Exprimer la probabilité P'(n,N) en fonction des probabilités P'(k,N-1), avec les valeurs de k appropriées.
- b. En se plaçant dans la limite  $N \to \infty$ , faire un développement limité de l'équation précédente pour obtenir une équation différentielle sur  $\mathcal{P}(x,t)$ . On pourra vérifier aisément que l'expression trouvée en 2.3 est solution de cette équation.

- **4.** Lien avec la diffusion : on va faire une modélisation microscopique simplifiée. Chaque pas correspond au libre parcours de la particule jusqu'à une collision avec une autre particule du gaz. On suppose alors qu'entre chaque collision, les particules se déplacent à la vitesse quadratique moyenne  $u^*$  sur  $l^*$ , le libre parcours moyen.
- a. Exprimer le libre parcours moyen l en fonction de la densité de particules n et de la section efficace de collision  $\sigma_0$ . Donner un ordre de grandeur de l pour un gaz parfait dans les conditions usuelles de pression et de température.
- b. Réécrire le coefficient d'autodiffusion trouvé précédemment en fonction de  $u^*$  et  $l^*$ . En évaluer un ordre de grandeur. Sachant que le coefficient de diffusion dans un liquide est environ  $10^4$  fois plus faible que dans un gaz, expliquer pourquoi il est conseillé d'agiter son café quand on y verse du sucre.
- c. En déduire la dépendance du coefficient d'autodiffusion avec la température T et la pression P.
- d. Expérimentalement, pour l'autodiffusion, on obtient  $D \propto p^{-1}T^b$  avec  $1,6 \le b \le 2$ . Commenter et interpréter les différences.
- e. Dans le cas de la diffusion d'un gaz à travers un milieu poreux, ce résultat reste-t-il valable? Pourquoi?

# TRAVAUX DIRIGÉS DE THERMODYNAMIQUE POUR L'AGRÉGATION Corrigé

Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.



# TD n°I : Description des systèmes, fonctions thermodynamiques

#### Correction de l'exercice 1 : Une première question...

1. Un système thermodynamique est un système matériel de taille macroscopique défini par une surface abstraite  $\Sigma$  appelée surface de contrôle. Il est donc constitué d'un nombre N macroscopique de particules microscopiques (atomes, molécules, ions, ...). Ce peut être un corps pur ou un mélange. En général, N est de l'ordre du nombre d'Avogadro :

$$\mathcal{N}_A = 6,022 \ 140 \ 76 \times 10^{23} \ \text{mol}^{-1}$$

Nous justifierons lors des séances de physique statistique que cela permet de négliger les fluctuations des grandeurs macroscopiques et d'associer leur valeur instantanée à leur valeur moyenne. Sans attendre le cours de phy stat, cela peut être relativement bien intuité en étudiant la pression mesurée par un capteur (qui « compte les chocs ») dans deux systèmes différant par leur nombre de constituants :




FIGURE 1-A gauche le système ne contient que 6 particules. Le capteur détecte un choc de temps en temps et son amplitude dépend de la vitesse de la particule impliquée : la pression fluctue tellement qu'elle n'est même pas vraiment définie. A droite le système est thermodynamique. Il contient un grand nombre de particules (grand signifiant de l'ordre de  $\mathcal{N}_A$ ) de sorte que le nombre moyen de chocs par unité de temps et à peu près constant : la pression et définie et ses fluctuations négligeables.

**2.** Un système est dit **fermé** si aucun flux macroscopique de matière ne traverse  $\Sigma$ : la masse m et le nombre de particules N sont constants (hors réaction chimique). Au contraire il est dit **ouvert** s'il peut exister un flux macroscopique de matière à travers  $\Sigma$ . m et N sont susceptibles de varier à moins que le régime stationnaire ne soit

établi.

Enfin, le système est **isolé** si aucun flux d'énergie ne traverse  $\Sigma$  (aucun flux thermique, aucune action mécanique ou électrique). L'énergie totale E du système est constante (mais il peut y avoir des conversions internes, par exemple s'il y a réaction chimique).

# Correction de l'exercice 2 : Variables et fonctions permettant de décrire un système thermodynamique

- 1. L'énergie interne du système correspond à son énergie dans un référentiel où le système est au repos. Elle regroupe trois termes :
  - L'énergie de cohésion des atomes  $U_0^*$  (énergie intra-atomique)
  - L'énergie cinétique microscopique des constituants dans le référentiel barycentrique,
  - L'énergie potentielle inter-atomique.

Elle est extensive si l'énergie d'interaction  $E_{12}$  entre deux systèmes  $S_1$  et  $S_2$  est nulle ou négligeable devant les énergie de chacun des systèmes

$$E_{12} \ll E_1, E_2$$

Ce ne sera par exemple pas le cas si les masses de  $S_1$  et  $S_2$  sont telles que leur interaction gravitationnelle n'est pas négligeable : L'énergie de la réunion de deux trous noirs n'est pas la somme des énergies de chacun!

**Remarque :** On parle là de cas relativement pathologiques! De manière générale la réponse attendue à la question «L'énergie est-elle extensive? » est oui.

**2.** Un système isolé voit assez trivialement son volume V, son nombre de particule N (ou plus généralement sa quantité de matière  $n=N/\mathcal{N}_A$ ) et son énergie interne U systématiquement définis et constants au cours du temps.

Pourquoi s'arrêter là? Nous pourrions considérer son potentiel électrique, sa charge... Il n'existe pas de méthode infaillible pour dresser la liste exhaustive des variables primitives. Elles sont déduites de la position du problème avec le recul et l'instinct du physicien. Par exemple, la charge ou le potentiel d'une pièce métallique doivent-ils être considérés si on étudie la thermodynamique d'un cylindre en cuivre? S'il n'est pas parcouru par un courant, non. S'il l'est, ou s'il est effectivement chargé, il faudra y réfléchir.

**Remarque:** Ne voyez pas là une spécificité ou une incertitude de la thermodynamique: c'est simplement une question d'habitude! En mécanique vous ne vous demandez pas (ou plus) s'il faut prendre en compte les variables cinématique x,  $\theta$ , ... ni s'il faut travailler avec les énergies ou les forces: tous les choix sont toujours possibles mais généralement certains sont plus adaptés à la description / la résolution d'un problème en particulier. C'est pareil en thermodynamique; mais vous avez généralement l'intuition moins naturellement.

**3.** Les définitions peuvent difficilement se deviner : il faut les savoirs!

$$\left| \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,n,x}$$

$$\boxed{\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U,n,x}}$$

$$\boxed{\frac{\mu}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{U,V,x}}$$

- La température est exprimée en Kelvin K<sup>1</sup>. Le postulat impose que l'entropie croit avec l'énergie interne de sorte que la température est nécessairement positive *T* > 0.
- La pression, exprimée en Pascal Pa dans le système international d'unité, est elle aussi positive. En effet, si p < 0 l'entropie décroit lorsque le volume augmente et réciproquement lorsqu'on diminue l'entropie croît! Dès lors le principe d'entropie maximale nous inciterait à faire tendre le volume vers 0 et le système de pression négative est instable.
- Le potentiel chimique  $\mu$  est exprimé en J.mol<sup>-1</sup> et de signe quelconque.

4.

**5.** La donnée de *F* en fonction des variables naturelles

$$F = F(T, V, x, n)$$

est équivalente à la relation fondamentale. Voir commentaire sur la concavité de S dans le Diu de Thermo, p. 125. Conclusion : si on veut travailler avec un ensemble

<sup>1.</sup> Rappelons déjà que la température en degré Celsius est liée à celle en Kelvin par la relation  $T(^{\circ}C) = \theta(K) - 273.15$ . L'échelle Kelvin est une échelle absolue - **n'allez pas dire** « **degré Kelvin** » à **l'oral** où bien vous pouvez revenir l'année prochaine! - tandis que la notion de degré correspond à la donnée d'une température de référence et d'une graduation. Pour le degré Celsius la graduation correspond à 1 K et la température de référence 0°C est la température de gel de l'eau à la pression atmosphérique. Notez au passage que la complexité, pour nous, du degré Fahrenheit, réside dans le fait que sa graduation correspond à 1,8 K (la référence de 100°F correspond à la température d'un homme « en bonne santé ») de sorte que la conversion Celsius/Fahrenheit n'est pas de coefficient  $1: T(^{\circ}F) = T(^{\circ}C) \times 1,8 + 32$ 

de variables où la température T remplace sa variable conjuguée S (ou U) et garder néanmoins toute l'information contenue dans la relation fondamentale, il faut utiliser l'énergie libre F comme fonction thermodynamique.

#### Correction de l'exercice 3 : Théorie cinétique des gaz

1.

a. Un gaz parfait est un gaz dont l'équation d'état est :

$$pV - nRT = 0$$

où R est la constante des gaz parfaits et vaut R=8,314 462 618 153 24 J.mol $^{-1}$ .K $^{-1}$ . Évidemment les trois ou quatre premiers chiffres significatifs suffisent mais, si la constante avait d'abord été déterminée expérimentalement, elle possède aujour-d'hui une valeur exacte puisque  $R=\mathcal{N}_A\times k_B$  dont les valeurs sont imposées par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) depuis 2018.

Ce modèle repose sur trois hypothèses fondamentales :

- Les particules sont assimilées à des sphères dures quasi-ponctuelles;
- Les interactions sont purement locales et sans dissipation, c'est-à-dire que les particules n'interagissent que par l'intermédiaire de **chocs élastiques**.
- On suppose enfin que les vitesses de ces particules sont aléatoires à la fois en direction, sens et norme, et que la distribution des vitesses est homogène, isotrope et stationnaire. C'est l'hypothèse du **chaos moléculaire**.

Les deux premières hypothèses sont vraies dès lors que le gaz est suffisamment dilué: la taille des particules peut alors être négligée devant le libre parcours moyen et on peut *a priori* négliger les interactions électrostatiques (selon les gaz...). La troisième hypothèse demande au contraire de s'assurer que chaque particule participe d'un grand nombre de chocs atomiques entre, par exemple, deux chocs avec la paroi. Il faut ainsi que le gaz ne soit pas trop dilué non plus...


b. Historiquement la notion de gaz parfait apparaît en 1834 sous la plume d'E. Clapeyron mais son histoire commence dès 1660 avec l'observation par Boyle et Mariotte du fait qu'à T constante, le produit  $p \times V$  est conservé. Amontons précise cet énoncé en 1702 en constatant que cette loi est mieux vérifiée lorsque la pression est faible.

En 1787 Charles fait le constat qu'à V constant p est proportionnelle à T et en 1802 Gay-Lussac mène l'expérience montrant qu'à p constante V est proportionnel à T.

Enfin en 1811 Avogadro et Ampère observe qu'à *V*, *T*, *p* identiques la quantité de matière de gaz l'est forcément aussi.

Une contribution notable est aussi celle de Dalton, en 1801, qui a mené l'étude des mélanges et expliqué que du mélange de deux gaz tels que  $p_1V = n_1RT$  et  $p_2V = n_2RT$  on tire  $pV = (n_1 + n_2)RT = (p_1 + p_2)V$ .

**2.** La résolution de ce problème s'appuie, pour cette question, sur le schéma suivant :



 $\label{eq:figure 2-like} \textit{Figure 2-Interprétation microscopique de la pression dans le cas simpliste à une dimension d'espace}$ 

a. Lorsqu'une particule de vitesse  $\overrightarrow{v}=v\overrightarrow{e_x}$  rebondit de manière élastique (énergie cinétique conservée) sur la paroi droite du système orthogonale à  $\overrightarrow{u_x}$  (cf. figure), sa vitesse devient  $\overrightarrow{v}=-v\overrightarrow{e_x}$  de sorte que sa quantité de mouvement passe de  $mv\overrightarrow{e_x}$  à  $-mv\overrightarrow{e_x}$ . Un bilan de quantité de mouvement sur le système isolé { paroi + particule} montre que la variation de la quantité de mouvement de la paroi est l'opposé de celle de la particule de sorte que

$$d\overrightarrow{P} = 2mv\overrightarrow{e_x}$$

b. Dans un premier temps on ne considère qu'une seule direction de l'espace : les particules ont une vitesse  $\overrightarrow{v} = v\overrightarrow{u_x}$  et v est **quelconque** (en signe et en norme). Notons  $\mathscr{P}_{\overrightarrow{v}}$  la probabilité pour une particule du système d'avoir une vitesse  $\overrightarrow{v}$ ; elle

dépend a priori de  $\overrightarrow{v}$ , bien sûr, en norme en direction et en sens, mais aussi du temps et de l'espace dans le sens où proche des parois par exemple les particules peuvent voir leur distribution de vitesse modifiée par rapport au centre du système. Le système étant à l'équilibre, il n'est pas question de voir  $\mathscr P$  dépendre du temps, ni de l'espace puisque la distribution est supposée homogène. Ainsi,  $\mathscr P_{\overrightarrow{v}}$  ne dépend que de  $\overrightarrow{v}$  et même que de v puisque par hypothèse le système est isotrope de sorte qu'aucune direction ni sens n'est privilégié.

Il s'agit ensuite de dénombrer le nombre de particules de vitesse  $\overrightarrow{v}$  rebondissant sur la paroi entre t et  $t+\mathrm{d}t$ . Ces particules sont nécessairement dans le cylindre de base  $\mathrm{d}S$  et de hauteur  $v\mathrm{d}t$  et ce volume contient  $\frac{N}{V}\mathrm{d}Sv\mathrm{d}t$  dont  $\frac{N}{V}\mathrm{d}Sv\mathrm{d}t\mathscr{P}(v)$  ont la bonne vitesse (en direction, sens et norme!).

La variation de quantité de mouvement de la paroi due aux particules de gaz ayant une vitesse  $\overrightarrow{v}$  est ainsi exprimée correctement par

$$\delta \overrightarrow{P} = \frac{N}{V} dSv dt \mathscr{P}(v) \times 2mv \overrightarrow{e_x}$$

c. Pour prendre enfin en compte l'ensemble des particules de gaz il faut sommer sur toutes les vitesses **positives** (si  $\nu < 0$  la particule n'a aucune chance de rencontrer la paroi) de sorte que

$$\Delta \overrightarrow{P} = \sum_{v>0} \frac{N}{V} dSv dt \mathscr{P}(v) \times 2mv \overrightarrow{u_x} = 2m \frac{N}{V} dS dt \left( \sum_{v>0} v^2 \mathscr{P}(v) \right) \overrightarrow{u_x}$$

Et le terme entre parenthèses correspond à la moité de la vitesse quadratique moyenne selon l'axe x:

$$v_{xq}^2 = \sum_{\overrightarrow{v}, \overrightarrow{u_x} = -\infty}^{+\infty} v^2 \mathscr{P}(v) = 2 \times \sum_{v > 0} v^2 \mathscr{P}(v)$$

par isotropie. Finalement

$$\Delta \overrightarrow{P} = m \frac{N}{V} dS dt v_{xq}^2 \overrightarrow{u_x}$$

Reste à faire le lien avec la pression. Celui-ci est immédiat en passant par la force exercée par le système sur la paroi qui est égale à la fois à  $p_x dS\overrightarrow{u_x}$  et à  $d\overrightarrow{P}/dt$ . On obtient donc

$$p_x = m\frac{N}{V}v_{xq}^2$$

d. Si on veut enfin passer au cas 3D il suffit de remarquer que la vitesse quadratique moyenne selon l'axe  $O_x$  est le tiers de la vitesse quadratique moyenne totale  $v_a^2$ . En effet,

$$v_q^2 = \langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$$

or  $< v_x^2> = < v_y^2> = < v_z^2>$  par isotropie donc  $v_q^2=3 < v_x^2> = 3v_{xq}^2$ . Ainsi on retiendra le résultat final :

 $p = \frac{1}{3} m \frac{N}{V} v_q^2$ 

**3.** Le traitement de cette question, notamment la définition des angles, s'appuie sur la figure 3.




FIGURE 3 – Interprétation microscopique de la pression dans le cas simpliste à une dimension d'espace

a. Par isotropie on peut exprimer la distribution de vitesse dans les coordonnées sphériques à

$$f(\overrightarrow{v})d^{3}\overrightarrow{v} = g(v)v^{2}dv\sin(\theta)d\theta d\varphi$$

où v est la norme du vecteur vitesse considéré.

b. Par définition, la vitesse quadratique moyenne est la moyenne de la quantité  $v^2$  de sorte qu'on peut écrire immédiatement

$$v_q^2 = \int_0^{+\infty} v^2(g(v)v^2 4\pi dv) = (4\pi) \int_0^{+\infty} g(v)v^4 dv$$

c. L'aspect dynamique n'a pas changé : lorsqu'une particule de vitesse  $\overrightarrow{v}$  rencontre la paroi elle lui transmet une quantité de mouvement  $d\overrightarrow{P}=2mv\overrightarrow{e_x}$ . Seul change le dénombrement des particule de vitesse  $\overrightarrow{v}$  à  $d^3\overrightarrow{v}$  près percutant l'élément de surface dS entre les instants t et t+dt. On trouve par analogie avec le raisonnement précédent :

$$dN(\overrightarrow{v}) = \frac{N}{V} f(\overrightarrow{v}) d^{3} \overrightarrow{v} (dS\overrightarrow{e_{x}}). (\overrightarrow{v} dt)$$

Dès lors la quantité de mouvement transmise à la paroi selon  $\overrightarrow{e_x}$  par une particule unique rebondissant sur ladite paroi est :

$$dP = 2\frac{N}{V}mv^4g(v)\sin(\theta)\cos^2(\theta)d\theta d\varphi dS dt$$

Comme précédemment la pression totale sur la paroi s'obtient en intégrant sur l'ensemble des vitesses accessibles mais cette fois elles sont définies par trois variables : leur module, toujours, et les deux angles  $\theta$  et  $\varphi$ . Intégrons sur les angles, d'abord (attention aux bornes) :

$$dP = 2\frac{N}{V}mv^4g(v)\int_0^{\pi/2}\sin(\theta)\cos^2(\theta)d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi dSdt$$

L'intégrale sur  $\varphi$  donne immédiatement  $2\pi$ , celle sur  $\theta$  vaut 1/3 - c'est l'intégrale de  $u^{'}u$ . Il reste à intégrer sur toutes les normes (positives) de vitesse :

$$dP = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m dS dt \int_0^\infty v^2 g(v) 4\pi v^2 dv$$

où on reconnaît la vitesse quadratique moyenne et on vérifie

$$p = \frac{1}{3}mnv_q^2$$

**4.** L'énergie cinétique du gaz s'écrit :

$$\mathcal{E}_c = \sum_{\text{part.}} \frac{1}{2} m v_i^2 = \frac{1}{2} m N \left( \frac{\sum v_i^2}{N} \right) = \frac{1}{2} m N v_q^2$$
$$= \frac{3}{2} k_B T N \quad \text{par th\'eor\`eme d\'equipartition de l\'energie}$$

Sachant par ailleurs que  $p = \frac{1}{3} m \frac{N}{V} v_q^2$  on fait le lien :

$$p = \frac{1}{3}m\frac{N}{V}\frac{3k_BT}{m} = \frac{Nk_BT}{V}$$

soit

$$pV = Nk_BT = n\mathcal{N}_Ak_BT = nRT$$

avec  $R = k_B \mathcal{N}_A$  la constante des gaz parfaits déjà rencontrée à la question 1.

**5.** L'énergie interne du gaz parfait monoatomique correspond justement à son énergie cinétique comme déjà précisé de sorte que

$$U = \frac{3}{2}Nk_BT$$

Ce n'est évidemment plus le cas dès lors que des degrés internes peuvent être libérés (gaz parfait polyatomique).

6.

a. Cette distribution est la distribution de vitesse de Maxwell-Boltzmann et précisée par la physique statistique dans le cadre de l'ensemble canonique. Elle peut notamment se déduire de la loi de Boltzmann rencontrée en prépa, mais appliquée au cas d'un spectre continu d'énergie accessible.

b. Les deux constantes sont déterminées grâce à deux conditions. L'une est usuelle : c'est la normalisation de la loi de probabilité

$$\int_0^\infty f(\overrightarrow{v}) d^3 \overrightarrow{v} = 1 \Rightarrow \int_0^\infty A^3 \exp(-Bv^2) d^3 \overrightarrow{v} = 1$$

or  $d^3 \vec{v} = 4\pi v^2 dv$  dans le cas présenté ici d'une distribution isotrope de sorte qu' l'on peut utiliser la formule donnée par l'énoncé pour q = 1 et en tirer

$$4\pi A^3 \frac{\sqrt{\pi}}{4B^{3/2}} = 1$$

d'où, par exemple,

$$A = \left(\frac{B}{\pi}\right)^{1/2}$$

La seconde condition est de retrouver la « bonne » vitesse quadratique qui doit être égale, d'une part, à  $3k_BT/m$  et d'autre part (même formule de l'énoncé pour q=2) à

$$\int_0^\infty v^2 \left(\frac{B}{\pi}\right)^{3/2} \exp(-Bv^2) 4\pi v^2 dv = 4\pi \left(\frac{B}{\pi}\right)^{3/2} \frac{6\sqrt{\pi}}{16B^{5/2}} = \frac{3}{2B}$$

On déduit finalement l'expression complète de la distribution de Maxwell-Boltzmann 0

$$f(\overrightarrow{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

Le fait que dans l'exponentielle apparaisse le rapport de l'énergie cinétique et de l'énergie d'agitation thermique n'a rien de surprenant.

7. Les applications numériques sont immédiates :

$$v_{q,N_2} = 511 \text{ m.s}^{-1}$$
  $v_{q,O_2} = 478 \text{ m.s}^{-1}$   $v_{q,H_2} = 1911 \text{ m.s}^{-1}$ 

**8.** Sans hypothèse autre que la présence d'un nombre « suffisamment grand » (cf. question 1.) de particules dans tout élément de volume macroscopique, on peut écrire a priori que la probabilité d $\mathscr{P}$  de trouver, à l'instant t, une particule de vitesse  $\overrightarrow{v}$  à  $d^3\overrightarrow{v}$  près dans un volume  $d^3r$  autour du point  $\overrightarrow{r}$  s'écrit en fonction d'une fonction de distribution  $\mathscr{F}$  selon :

$$d\mathscr{P}(\overrightarrow{r}, \overrightarrow{v}, t) = \mathscr{F}(\overrightarrow{r}, \overrightarrow{v}, t)d^{3}\overrightarrow{r}d^{3}\overrightarrow{v}$$

Les hypothèses de stationnarité et d'homogénéité permettent de s'affranchir des dépendance en t et en  $\overrightarrow{r}$ . En présence d'un champ extérieur (électrique ou de pesanteur), il faudrait garder la dépendance en  $\overrightarrow{r}$ . En intégrant ensuite sur la position, on définit une fonction de distribution  $f(\overrightarrow{v})$  telle que la probabilité qu'une particule quelconque du fluide ait une vitesse  $\overrightarrow{v}$  à  $d^3\overrightarrow{v}$  près :

$$f(\overrightarrow{v} = \int \mathscr{F}(\overrightarrow{v}) d^3 \overrightarrow{r} = V \mathscr{F}(\overrightarrow{v})$$

où V est le volume total considéré. D'autre part, l'isotropie implique que  $f(\overrightarrow{v})$  ne doit dépendre que de la norme v de la vitesse, ou encore de son carré, car toutes les directions sont équivalentes, de sorte que :

$$f(\overrightarrow{v}) = g(v^2) = g(v_x^2, v_y^2, v_z^2) = h(v_x^2)h(v_y^2)h(v_z^2)$$

En effet, les trois directions  $O_x$ ,  $O_y$  et  $O_z$  étant équivalentes, les composantes correspondantes de la vitesse, ainsi que leurs carrés, sont des variables aléatoires indépendantes, ce qui permet la factorisation. De plus, les fonctions de distribution de chacun des carrés sont identiques car aucune direction n'est privilégiée.

**Remarque :** Ce raisonnement n'est plus valable à des vitesses relativistes où le facteur  $\gamma$  dépend des trois composantes de la vitesse, ce qui empêche la factorisation de la distribution de la quantité de mouvement.

Dérivons g par rapport à une composante particulière, par exemple  $v_x$ . On obtient alors :

$$\frac{\partial g}{\partial v_x} = g'(v_2) \frac{\partial v^2}{\partial v_x} = 2g'(v^2) v_x = (2v_x) h'(v_x^2) h(v_y^2) h(v_z^2)$$

On en déduit, en faisant le rapport de ces expressions avec l'équation définissant h, que :

$$\frac{g'(v^2)}{g(v^2)} = \frac{h'(v_x^2)}{h(v_x^2)} = \frac{h'(v_y^2)}{h(v_y^2)} = \frac{h'(v_z^2)}{h(v_z^2)} = -B$$

où B est une constante. En effet, l'égalité de fonctions dépendant de variables différentes implique que ces fonctions sont constantes. En intégrant, on a :

$$h(v_x^2) = A \exp(-Bv_x^2)$$
 et  $g(v^2) = A^3 \exp(-Bv^2)$ 

ce qui montre que la distribution des vitesses  $f(\vec{v})$  est une Gaussienne.

#### Correction de l'exercice 4 : Les deux lois de Joule

1.

- a. On appelle coefficient thermoélastique les quantités décrivant les relations entre la pression, la température et le volume d'un système. Tous peuvent être mesurés et permettent de déterminer l'équation d'état du système à partir de l'expérience.
- b. Ces deux coefficients, dilatation isobare et compressibilité isotherme sont définis respectivement par

$$\alpha = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p$$
 et  $\chi_T = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T$ 

c. Le coefficient  $\chi_T$  est nécessairement positif. Dans le cas contraire cela rendrait le système instable : lorsque le volume V diminuerait, la pression p diminuerait aussi et le système s'effondrerait sur lui-même (prendre par exemple un système divisé en deux par une paroi mobile : dès que la paroi se déplace de manière infinitésimale elle est inévitablement attirée vers la paroi du récipient ce qui va à l'encontre de toutes les expériences menées).

Pour ce qui de  $\alpha$  c'est un coefficient généralement positif (par exemple pour les métaux, les gaz, ...) mais peut être négatif pour certains matériaux dont le volume

diminue lorsque la température augmente comme l'eau entre 0 et 4°C ou les caoutchoucs.

2.

a. On déduit cette définition des deux expressions de  $\delta Q_{\rm rev}$  suivantes :

$$\delta Q_{\text{rev}} = C_V dT + l dV = C_p dT + k dp$$
$$= T dS$$

De sorte qu'on déduit immédiatement les deux définitions :

$$\frac{l}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$$
 et  $\frac{k}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_p$ 

b. En rappelant dF = -SdT - pdV et dG = -SdT + Vdp et en appliquant les relations de Maxwell déjà croisées à l'exercice 2 on peut écrire

$$\begin{split} \frac{\partial S}{\partial V} \bigg|_T &= \frac{\partial p}{\partial T} \bigg|_V \Rightarrow l = T \frac{\partial p}{\partial T} \bigg|_V \\ \frac{\partial S}{\partial V} \bigg|_T &= -\frac{\partial V}{\partial T} \bigg|_p \Rightarrow k = T \frac{\partial V}{\partial T} \bigg|_p \end{split}$$

c. De l'équation d'état du gaz parfait pV = nRT on déduit

$$l = \frac{TnR}{V} = p$$
 et  $k = -\frac{TnR}{p} = -V$ 

Dès lors, on peut étudier la différentielle de U:

$$dU = TdS - pdV = C_V dT + (l - p)dV = C_V dT \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial V}\Big|_{T} = 0$$

de sorte que pour le gaz parfait l'énergie interne U ne dépend que de la température.

Le même raisonnement appliqué à l'enthalpie permet d'écrire

$$dH = TdS + Vdp = C_p dT + (k + V)dp = C_p dT \Rightarrow \frac{\partial H}{\partial p}\Big|_T = 0$$

de sorte que **pour le gaz parfait l'enthalpie** *H* **ne dépend que de la température.** 

**3.** Il s'agit simplement d'intégrer les relations  $dU = C_V dT$  et  $dS = C_V \frac{dT}{T} + \frac{p}{T} dV$  de sorte qu'on obtient

$$U = C_V T + \text{cte}$$
  
$$S = C_V \ln(T) + nR \ln(V) + \text{cte'}$$

et la constante n'importe que peu puisqu'on sera généralement amené à calculer des différences  $\Delta U$  et  $\Delta S$ .

4.

5. Cette fois-ci, on suppose que l'on a

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$$
 et  $\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = 0$ 

et ces relations pour  $C_p$  et  $C_V$  via les dérivées croisées. Il s'agit de démontrer qu'un fluide vérifiant ces relations est nécessairement un gaz parfait, autrement dit on cherche à remonter à l'équation d'état caractéristique pV = nRT.

Dans ce cas, comme  $dU = TdS - PdV = C_V dT + (l_p)dV$ , on a ici l = p et de on retrouve de la même manière sur l'étude de H la relation k = -V. Pour pouvoir remonter à l'équation d'état, on va utiliser l'égalité des dérivées croisées de l'entropie :

$$\frac{1}{T} \underbrace{\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T}_{=0} = \left(\frac{\partial (p/T)}{\partial T}\right)_V \qquad \text{et} \qquad \frac{1}{T} \underbrace{\left(\frac{\partial C_p}{\partial p}\right)_T}_{=0} = -\left(\frac{\partial (V/T)}{\partial T}\right)_V$$

Donc on a p/T = f(V) et V/T = g(p) avec f et g des fonctions de régularité appropriée ne dépendant que d'une seule variable. De là on peut écrire, T = f(V)/p = g(p)/V, soit :

$$Vf(V) = pg(p) = \text{cte}$$

En effet, chaque côté de l'équation dépend de variables différentes donc doit être constant pour respecter l'égalité (on peut le comprendre aussi en dérivant). De là on en déduit par exemple :

$$\frac{p}{T} = \frac{\text{cte}}{V}$$
$$pV = \text{cte}T$$

Sachant que le volume est une variable extensive, la constante doit l'être aussi. Elle doit alors être proportionnelle au nombre de particules N - dernière variable extensive du système indépendante de P, V et T - avec un coefficient de proportionnalité A.

Ce coefficient est alors celui déterminé par l'expérience, c'est  $k_B$  la constante de Boltzmann. On peut aussi voir que cela fait coïncider les définitions des températures cinétique (cf. exercice précédent) et thermodynamique (celle dont la définition est donnée par l'identité thermodynamique, ou comme multiplicateur de Lagrange en physique statistique) qui étaient jusque là *a priori* indépendantes. Dans ce cas, on retrouve l'équation d'état des gaz parfaits, et on voit que les deux lois de Joules sont strictement équivalentes à la donnée de cette équation d'état.

On peut donc définir un gaz parfait comme un gaz vérifiant les deux lois de Joule, cette définition est la définition thermodynamique du gaz parfait.

#### Correction de l'exercice 5 : Modèle de description d'un gaz réel, le gaz de Van der Waals

1. La loi proposée ressemble à la loi des gaz parfaits corrigée par une pression et un volume effectif :

$$p_{\text{eff}}V_{\text{eff}} = RT$$

qu'il s'agit d'interpréter. Le potentiel d'interaction moléculaire est souvent décrit comme étant le potentiel de Lennard-Jones pour lequel, r étant la distance entre deux molécule, l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_p$  s'écrit :

$$\mathscr{E}_p(r) = \mathscr{E}_0 \left[ \left( \frac{r_0}{r} \right)^{12} - \left( \frac{r_0}{r} \right)^6 \right]$$

le terme à la puissance 6 provenant de l'interaction de Van der Waals et le terme en puissance 12 étant usuellement défini ainsi pour la simplicité des calculs. Ce qu'il faut surtout noter c'est que ce potentiel est fortement répulsif lorsque  $r \to 0$  et attractif lorsque  $r \to +\infty$ . De ces comportement on peut interpréter :

• Du fait que les molécules ne peuvent se rapprocher les unes des autres à moins de  $r_0$  (en gros) on peut dire que le volume effectivement accessible à une particule donnée correspond au volume de la boîte V réduit du volume occupé par les particule  $b \approx N \frac{4}{3} \pi r_0^3$  d'où

$$V_{\text{eff}} = V - b$$

• D'autre part l'interaction attractive longue distance des molécules est isotrope. De ce fait, lorsqu'une molécule approche de la paroi elle est asymétriquement attirée vers le centre (beaucoup plus de particules) de sorte qu'elle contribuera moins à la pression exercée par le gaz sur la paroi. La pression réelle mesurée à la paroi est donc plus faible que la pression réelle effectivement subie par le gaz en volume et le terme correctif est nécessairement proportionnel au nombre d'interaction qui varie en la densité du gaz au carré :

$$p_{\text{eff}} = p + a \frac{n^2}{V^2}$$

**2.** Étant donné ce qui vient d'être dit le covolume b est extensif de sorte que pour n moles de gaz on doit prendre en compte un terme nb. De plus le terme correctif de la pression étant lié aux interaction il doit être proportionnel à  $n^2$ . Enfin, le terme de gauche étant finalement produit d'un terme intensif et d'un terme extensif il est lui-même extensif et cela doit être le cas aussi du terme de droite qui se voit multiplié à son tour par n d'où, pour n moles de gaz :

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

**Remarque :** un autre moyen de retrouver ce résultat est de comprendre que le volume dans l'équation pour une mole est en fait le volume molaire de sorte qu'il doit laisser place, pour n moles, à V/n:

$$\left(p + \frac{a}{(V/n)^2}\right)\left(\frac{V}{n} - b\right) = RT \Rightarrow \left(p + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

**3.** Partant de l'équation d'état du gaz de Van der Waals, on écrit la pression comme fonction de la densité n/V:

$$p = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2} = \frac{nRT}{V} \left[ \left( 1 - b\frac{n}{V} \right)^{-1} - \frac{a}{RT} \frac{n}{V} \right]$$

On reconnaît une forme assez proche du développement du Viriel. Reste à développer, aux faibles densités, le terme en  $\left(1-b\frac{n}{V}\right)^{-1}$  de sorte que

$$pV = nRT \left[ \sum_{k \ge 0} \left( b \frac{n}{V} \right)^k - \frac{a}{RT} \frac{n}{V} \right]$$

et au premier ordre (pour obtenir  $b_1(T)$ ) on a :

$$pV = nRT \left[ 1 + b \frac{n}{V} - \frac{a}{RT} \frac{n}{V} \right]$$
 i.e.  $b_1(T) = b - \frac{a}{RT}$ 

**4.** Reprenant l'expression de P(V) de la question précédente, à température fixée, on voit que la pression d'un gaz de Van der Waals est la somme de deux termes : l'un positif en  $(V-nb)^{-1}$  et l'autre négatif en  $V^{-2}$ . Par conséquent, les isothermes de Van der Waals sont telles que  $p \to +\infty$  avec un comportement en 1/x quand  $V \to nb$ , et ce quelle que soit la température. Aux grands volumes  $V \to +\infty$ , le terme dominant est encore le premier, de sorte que  $p \sim nRT/V$ . On retrouve d'ailleurs là le fait que **le gaz parfait est la limite des gaz réels aux faibles densités**. Enfin, dans les régimes intermédiaires, selon la valeur de T, la contribution de la pression interne sera sensible ou pas. Dans le premier cas, c'est-à-dire à basse température, il apparaît une portion de courbe pour laquelle la pression augmente avec le volume. Dans le cas contraire, l'isotherme est proche de l'hyperbole des gaz parfaits - à l'effet du covolume près. Voir la figure 6.




FIGURE 4 – Isothermes de Van der Waals dans le plan (p,V)

Ledit point d'inflexion à tangente horizontale impose l'annulation des deux premières dérivées de p(V):

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T = \frac{2RT}{(V-b)^3} - \frac{6a}{V^4} = 0$$

La combinaison de ces deux équations implique

$$\frac{2}{V_c - b} = \frac{3}{V_c} \quad i.e. V_c = 3b$$

Puis en réinjectant dans chacune d'entre elles on obtient les expressions des température et pression critiques et ainsi les coordonnées dudit point d'intérêt :

$$\boxed{V_c = 3b} \qquad T_c = \frac{8a}{27Rb} \qquad p_c = \frac{a}{27b^2}$$

Quelques ordres de grandeurs: on obtient pour  $T_c$  environ 5 K pour l'hélium, quelques 130 K pour l'air et au-delà des centaines de kelvins pour la plupart des autres molécules (eau, ammoniac, benzène, ...)

**5.** On force l'apparition des variables réduites dans l'équation d'état  $p = p_r p_c$ ,  $T = T_r T_c$  et  $V = V_r V_c$ :

$$\left(p_r p_c + \frac{a}{V_r^2 V_c^2}\right) (V_r V_c - b) = R T_r T_c$$

$$\left(p_r \frac{a}{27b^2} + \frac{a}{V_r^2 (3b)^2}\right) (V_r 3b - b) = R T_r \frac{8a}{27Rb}$$

$$\frac{a}{27b^2} \left(p_r + \frac{3}{V_r^2}\right) b(3V_r - 1) = \frac{8a}{27b} T_r$$

$$\left(p_r + \frac{3}{V_r^2}\right) (3V_r - 1) = 8T_r$$

L'intérêt de cette écriture est qu'elle est universelle : **indépendante des valeurs des coefficients a et b, elle est donc indépendante du gaz.** Sous cette forme, le réseau d'isotherme est le même pour tous les gaz. Ceci rejoint l'idée du principe des états correspondants, qui est l'idée d'avoir une équation d'état unique pour l'ensemble des gaz, ce qui n'est pas le cas en réalité mais peut être vérifié dans certains régimes. En effet, ceci n'est encore qu'une approximation et l'équation de Van der Waals décrit

assez mal les gaz... Par contre, nous verrons dans le prochain TD qu'elle contient les germes d'une interprétation qualitative de la transition liquide-vapeur!

**6.** Pour un gaz de Van der Waals, l'expression de la pression p montre que

$$l = T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_{V} = T \frac{nR}{V - nb} = p + \frac{an^{2}}{V^{2}}$$

En injectant dans les différentielles de *U* et *S* on obtient

$$dU = C_V dT + an^2 \frac{dV}{V^2}$$
 et  $dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V - nh}$ 

Soit en intégrant

$$U = C_V T - \frac{an^2}{V} + \text{cte}$$
 et  $S = C_V \ln(T) + nR \ln(V - nb) + \text{cte}$ 

On peut remarquer que le covolume n'a d'influence que sur l'entropie alors que le terme a dû aux interaction impacte lui exclusivement l'énergie interne du gaz.

# TD n°II: Les principes de la thermodynamique

#### Correction de l'exercice 6 : Vers les principes de la thermodynamique

- 1. Un système est dit à l'équilibre thermodynamique lorsque tous ses paramètres d'état sont indépendants du temps **et** qu'il n'existe aucun flux macroscopique d'énergie ou de matière ni avec l'extérieur, ni au sein du système. En pratique un système fermé au repos est à l'équilibre thermodynamique si :
  - il y a équilibre mécanique, donc si et seulement si  $P = P_{ext}$  (sauf si l'enceinte est isochore);
  - il y a équilibre thermique, donc si et seulement si  $T = T_{ext}$  (sauf si l'enceinte est adiabatique);
  - il y a équilibre chimique.

**Remarque :** si à l'instant t toutes les sous-parties du système sont à l'équilibre entre elles à la pression p(t) et la température T(t) sans pour autant être à l'équilibre avec le milieu extérieur on parle d'équilibre thermodynamique interne.

2.

- a. On appelle **transformation thermodynamique** une évolution du système d'un état initial d'équilibre vers un état final d'équilibre par modification du milieu extérieur ou d'une contrainte. Entre l'état initial et l'état final le système est dit « hors équilibre » et ses paramètres d'état sont *a priori* non uniformes voire non définis.
- b. Une transformation au cours de laquelle le système se trouve constamment dans un état d'équilibre interne (paramètres d'état uniformes et variant continument de leur valeur initiale à leur valeur finale) est une transformation quasistatique.
- c. Une transformation est dite réversible lorsque la transformation inverse dans le temps est possible / expérimentalement observable. On entend par là une évolution inverse des paramètres du système, des paramètres du milieu extérieur et de tous les échanges d'énergie ou de matière entre le système et l'extérieur et au sein du système. On peut citer deux grandes causes d'irréversibilité : thermique (contact thermique entre deux corps de températures différentes) ou mécanique (mouvement brutal au sein d'un fluide accompagné de phénomènes dissipatifs) mais aussi les frottements, la diffusion de particules ou la réaction chimique.
- d. Si on gonfle lentement un ballon en poussant l'air d'un piston vers celuici, la transformation est quasi-statique et réversible. Si en revanche on laisse le ballon se dégonfler lentement dans l'air ambiant la transformation, même si elle est

quasi-statique, n'est pas réversible. Enfin, une transformation réversible est nécessairement quasi-statique : la brutalité d'une transformation est source d'irréversibilité.

3. Voir tableau suivant.

4.

- a. Le principe zéro de la thermodynamique énonce : Deux systèmes en équilibre avec un même troisième sont en équilibre thermodynamique entre eux. Ce principe avait un intérêt historique pour définir la température par comparaison avec celle de corps connu (équilibre eau liquide glace, température du corps humain, etc...) mais est tombé en désuétude depuis que celle-ci est définie via l'entropie.
- b. L'énergie interne est une fonction d'état dont la variation, au cours d'une transformation thermodynamique, s'exprimer

$$\Delta U = W + Q$$

où

- W et Q dépendent de la transformation suivie alors que  $\Delta U$  ne dépend que des états initial et final.
- *W* est le travail reçu par le système, c'est-à-dire qu'il contient tous les échanges d'énergie résultant d'une transformation pouvant se décomposé en succession d'actions mécaniques (force de pression, action de tension superficielle, travail électrique, effet Joule etc...) et, le cas échéant, l'énergie chimique.
- Q est appelé transfert thermique et défini par  $Q = \Delta U W$ . C'est, dans notre développement de la thermodynamique, l'apport du premier principe que de réduire la différence entre ces deux énergies à un unique terme.

La version infinitésimale de ce principe,

$$dU = \delta W + \delta Q$$

peut toujours être écrite, de même que l'identité dU = T dS - p dV mais il faut bien faire attention que l'identification  $\delta W = -p dV$  et  $\delta Q = T dS$  ne tient que si la transformation est réversible et sans autre action que les forces de pression.

5.

a. D'après le postulat fondamental l'entropie ne peut qu'augmenter et est maximale à l'équilibre.

Transformation	Définition et pro- priétés	Réalisation expérimentale
Isochore	V est constant au cours de la transformation	Système enfermé dans une enceinte rigide (nécessite un corps parfaitement incompressible et indilatable, ceux qui est théoriquement impossible mais toujours considéré vrai pour les enceintes solides)
Isobare	p est constante au cours de la transformation	Pression extérieure constante (celle de l'atmosphère par exemple) et équilibre mécanique - typiquement l'eau qui chauffe dans une casserole.
Monobare	$p_i = p_f = p_{\text{ext}}$ mais au cours de la trans- formation $p \neq p_{\text{ext}}$ a priori.	Pression extérieure constante mais pas d'équilibre mécanique - par exemple réaction chimique libérant du gaz dans un bêcher ouvert.
Isotherme	T est constante au cours de la transformation	Contact avec un thermostat, par exemple l'atmosphère, et équilibre thermique à tout instant (échanges thermiques rapides, parois dia- thermes).
Monotherme	$T_i = T_f = T_{\text{ext}}$ mais au cours de la trans- formation $T \neq T_{\text{ext}}$ a priori.	Température extérieure constante mais pas d'équilibre thermique. Par exemple la compression brutale d'un gaz dans un piston aux parois diathermes.
Adiabatique	Pas d'échange de chaleur au cours de la transformation $(Q = 0)$ .	Utilisation de paroi mauvaise conductrice de la chaleur de sorte que les transferts thermiques se font sur une durée caractéristique longue devant la durée de la transformation - compression d'un gaz dans un piston aux parois isolantes.

b. Considérons une transformation réversible d'un état (i) d'entropie  $S_i$  à un état (f) d'entropie  $S_f$ . D'après la question précédente il faut nécessairement pour

que cette transformation puisse avoir lieu que  $S_i \le S_f$ . Comme de plus la transformation est réversible, le passage de (f) à (i) est licite ce qui implique que  $S_f \le S_i$ . L'un dans l'autre nous écrivons

$$S_i = S_f$$
 et  $\Delta S = 0$ 

- c. La réponse était donnée en indication.
- d. La différentielle de l'entropie du réservoir donne

$$dS_r = \frac{1}{T_r} dU_r + \frac{p_r}{T_r} dV_r + \frac{X_r}{T_r} dx_r - \frac{\mu_r}{T_r} dn_r$$

Comme pour le réservoir les grandeurs  $p_r$ ,  $X_r$ ,  $\mu_r$  et  $T_r$  sont constante on peut intégrer sans problème la relation précédente pour obtenir

$$\Delta S_r = \frac{1}{T_r} \Delta U_r + \frac{p_r}{T_r} \Delta V_r + \frac{X_r}{T_r} \Delta x_r - \frac{\mu_r}{T_r} \Delta n_r$$

e. Le système { système étudié + réservoir } est isolé de sorte que  $\Delta(U+U_r)=0 \Rightarrow \Delta U=-\Delta U_r$ .

f. On a alors avec la relation de la question d. :

$$\Delta U = -T_r \Delta S_r \underbrace{p_r \Delta V_r + X_r \Delta x_r}_{W} - \underbrace{\mu_r \Delta n_r}_{Wx}$$

donc  $Q = -T_r \Delta S_r$ .

g. D'après le principe fondamental l'entropie d'un système isolé ne peut que croître (pas d'échange donc  $\Delta S = S^{\text{créée}} \geq 0$ ). C'est ici le cas de l'univers de sorte que  $\Delta(S+S_r) \geq 0$  donc

$$\Delta S \ge -\Delta S_r = \frac{Q}{T_r}$$

et égalité si la transformation est réversible.

h. La seule hypothèse qui est vraiment nécessaire est le fait que la température du milieu extérieur au contact du ssytème étudié doit être constante. Ainsi, s'il n'est pas au contact d'un thermostat mais que la transformation est monotherme on aura aussi

$$\Delta S \ge \frac{Q}{T_{\text{ext}}}$$
 et égalité si la transformation est réversible.

Si enfin la température extérieur varie, par extensivité il suffira de sommer sur chaque variation de T pour écrire enfin :

$$\Delta S \ge \int_{(i)}^{(f)} \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$$
 et égalité si la transformation est réversible.

Il est primordial de comprendre et retenir que la température qui entre en jeu dans ce principe est la température du milieu extérieur et  $\delta Q$  le transfert thermique entre l'extérieur et le système au moment ou la température a cette valeur! Ce n'est en aucun cas la température du système!!!

Bien sûr l'inégalité précédente peut s'écrire comme  $\Delta S = \int_{(i)}^{(f)} \frac{\delta Q}{T_{\rm ext}} + S_c$  avec  $S_c \geq 0$  et ce nouveau terme est bien l'entropie créée puisque par construction on avait étudié jusque là tous les échanges d'entropie entre le système et l'extérieur.

#### Correction de l'exercice 7 : Les lois de Laplace

**1.** Le gaz subit une transformation lente de sorte qu'à chaque instant il est dans un état d'équilibre thermodynamique interne et on peut écrire  $\delta W = -pdV$ . De plus, on a considéré un gaz parfait pour lequel on sait que  $dU = nC_{V,m}dT$ . Et enfin,  $\delta Q = 0$  puisque toutes les parois sont calorifugées. L'application du premier principe au gaz donne conduit à  $dU = \delta W + \delta Q$  *i.e.* 

$$nC_{V,m}dT = -pdV$$

L'équation d'état du gaz parfait permet d'ecrire  $V=\frac{nRT}{p}$  soit par différenciation logarithmique

$$\frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} - \frac{dp}{p}$$

ďoù

$$C_{V,m}\frac{dT}{T} = -R\frac{dT}{T} + R\frac{dp}{p}$$

Soit finalement, en utilisant la relation de Mayer  $C_{P,m}$  –  $C_{V,m}$  = R:

$$0 = \gamma \frac{dT}{T} + (1 - \gamma) \frac{dp}{p}$$

avec  $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = cte$ . Il vient en intégrant une première version de la loi de Laplace

$$T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{cte}$$

Remarque: noter bien les hypothèses nécessaires à l'application de cette loi:

- La transformation doit être quasi-statique de sorte que l'équilibre interne du système soit atteint à chaque instant et *T* et *p* correctement définies.
- Le gaz doit être supposé parfait
- Il subit une transformation adiabatique
- Il faut enfin que  $\gamma$  (donc  $C_{P,m}$  et  $C_{V,m}$ ) soit constant. Cette dernière hypothèse est valable à condition que l'intervalle de température « balayé » par le gaz ne soit pas trop important (quelques dizaines de kelvins).
- **2.** L'utilisation de l'équation d'état permet d'obtenir les relations  $pV^{\gamma}$  = cte et  $TV^{\gamma-1}$  = cte valables à chaque instant de l'évolution. Ainsi entre l'état final et l'état initial de la transformation on peut écrire :

•  $T_0^{\gamma} p_0^{1-\gamma} = T_1^{\gamma} p_1^{1-\gamma}$ 

 $\bullet \ p_0 V_0^{\gamma} = p_1 V_1^{\gamma}$ 

•  $T_0 V_0^{\gamma - 1} = T_1 V_1^{\gamma - 1}$ 

Ces relations – dites lois de Laplace – sont très intéressantes à utiliser. Il ne faut cependant pas perdre de vue les conditions d'application de ces lois.

3.

a. On a vu  $\delta W = -p dV$  soit en utilisant la loi de Laplace

$$\delta W = -\text{cte}\frac{\mathrm{d}V}{V^{\gamma}}$$

En intégrant il vient  $W=\frac{\text{cte}}{\gamma-1}(V_1^{1-\gamma}-V_0^{1-\gamma})$  et en injectant à nouveau les lois de Laplace

$$W = \frac{p_1 V_1 - p_0 V_0}{\gamma - 1}$$

b. Du premier principe on déduit  $\Delta U=W+Q$  or ici la transformation étant adiabatique on a directement Q=0 donc

$$W = \Delta U$$

De plus, pour un gaz parfait de capacité thermique constante on a  $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T$  donc

$$W = \Delta U = n \frac{R}{\gamma - 1} (T_1 - T_0)$$

qui est bien le même résultat que précédemment étant donnée nRT = pV.

**4.** La relation de l'énoncé découle simplement du fait qu'on travaille avec un gaz parfait dont la pression est la même ( $p_f = p_i$ ) dans l'état final, que l'on considère la transformation idéal précédente ou la transformation brutale (réelle) :

$$\frac{V_f}{V_i} = \frac{nRT_f/p_f}{nRT_i/p_i} = \frac{T_f}{T_i}$$

5. Dans le cas idéal les lois de Laplace s'appliquent et on a immédiatement

$$V_i = V_0 x^{-1/\gamma}$$
 et  $T_i = T_0 x^{-\frac{1-\gamma}{\gamma}}$ 

Pour la transformation réelle on écrit

$$nC_{V,m}(T_f - T_0) = \Delta U = W = -p_{ext}(V_f - V_0) = -p_f(V_f - V_0)$$

Comme  $C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$  et  $p_0 V_0 = nRT_0$  on déduit

$$\frac{1}{\gamma - 1} \frac{p_0 V_0}{T_0} (T_f - T_0) = -p_f (V_f - V_0)$$

L'objectif étant de faire apparaître les rapport de grandeur réelle sur idéale on écrit :

$$\frac{T_f}{T_0} - 1 = -(\gamma - 1)x \left(\frac{V_f}{V_0} - 1\right)$$

et on remplace par


$$\frac{T_f}{T_0} = \frac{T_f}{T_i} \frac{T_i}{T_0} = yx^{-\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$
 et  $\frac{V_f}{V_0} = \frac{V_f}{V_i} \frac{V_i}{V_0} = yx^{-1/\gamma}$ 

On a ainsi

$$yx^{-\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 = -(\gamma - 1)x(yx^{-1/\gamma} - 1)$$

Soit en fin de compte:

$$y = \frac{1 + (\gamma - 1)x}{\gamma} x^{\frac{1 - \gamma}{\gamma}}$$






FIGURE 5 – Courbe y = f(x) représentant le rapport des volumes et températures dans les cas idéal et réel en fonction du rapport des pressions

**6.** Pour x = 1 on obtient y = 1 ce qui est rassurant. Pour x = 0,5 il vient y = 1,045 et pour x = 2 on a y = 1,055. L'allure de la courbe est donnée sur la figure 5

Sur la même figure on constate que pour avoir y < 1,05 il faut garder 0,48 < x < 1,94. Cela signifie que pour avoir des résultats corrects à 5% près, il est possible de faire l'hypothèse que la transformation est lente tant que la pression finale est comprise entre  $p_0/2$  et  $2p_0$ .

# Correction de l'exercice 8 : Transformation polytropique et modélisation d'une compression réelle

- 1. On associe les valeurs suivantes :
- Pour une transformation isobare,  $P = \text{cte donc en particulier } pV^0 = \text{cte et } k = 0.$
- Pour une transformation isochore, V = cte et de  $pV^k = \text{cte}$  on tire  $V = \text{cte}/p^{1/k}$  donc il faut  $k = \infty$ .
- Pour une transformation isotherme d'un gaz parfait on déduit de pV = nRT que pV =cte donc k = 1.
- Pour une transformation adiabatique réversible on a la loi de Laplace  $pV^{\gamma}=$  cte donc  $k=\gamma$ .

Les coefficients *k* intermédiaires permettent de mieux rendre compte de la réalité.

- 2. Voir manuscrit.
- 3. Pour exprimer le travail c'est assez simple on intègre

$$W_{IF} = \int_{V_I}^{V_F} p dV$$
 avec  $pV^k = p_I V_I^k$  soit  $W_{IF} = -p_I V_I^k \int_{V_I}^{V_F} \frac{dV}{V^k}$ 

On résout dans le cas où  $k \neq 1$  (ce cas doit se traiter à part mais on le connaît bien puisque c'est une transformation isotherme) :

$$W_{IF} = \frac{1}{k-1} \left( \frac{P_I V_I}{V_F^{k-1}} - p_I V_I \right)$$

Comme  $p_I V_I^k = p_F V_F^k$  on peut faire apparaître les température finale et initiale :

$$W_{IF} = \frac{nR(T_F - T_I)}{k - 1}$$

La variation d'énergie interne s'exprime aussi simplement

$$\Delta U_{IF} = C_V (T_F - T_I)$$

On en déduit le transfert thermique reçu par application du premier principe :

$$Q_{IF} = \left(C_V + \frac{nR}{1 - k}\right)(T_F - T_I)$$

**4.** Sans référence à une capacité connue comme celle à volume ou à pression constant, la capacité calorifique d'une évolution polytropique est définie par la proportionnalité  $Q = C_k \Delta T$ . Ainsi on déduit de la question précédente

$$C_k = C_V + \frac{nR}{1 - k}$$

Dans le cas isobare où l=0 on retrouve  $C_k=C_V+nR=C_p$ . Elle s'annule pour une transformation adiabatique  $(k=\gamma)$  et vaut  $C_V$  lorsque k tend vers l'infini (isochore). Il est normal que cette capacité ne soit pas définie pour le cas k=1 puisque cela correspond à une transformation isotherme c'est-à-dire sans variation de T (ce qui n'empêche pas d'avoir un transfert thermique non nul **bien au contraire** 2!).

**5.** En injectant les expression du travail et de la chaleur dans la relation de proportionnalité proposée par l'énoncé nous pouvons éliminer la variation de température. Il reste

$$\left(C_V + \frac{nR}{1-k}\right) = \alpha \frac{nR}{k-1} \Rightarrow \alpha = (k-1)\frac{C_V}{nR} - 1$$

Or  $C_V/nR = 1/(\gamma - 1)$  d'où

$$\alpha = \frac{k - \gamma}{\gamma - 1}$$

6.

à

a. Pour une transformation adiabatique réversible la relation de Laplace mène

$$T_F = T_I \left(\frac{p_I}{p_F}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 376 \text{ K}$$

b. Pour une transformation isotherme, le transfert thermique reçu vaut  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) \left($ 

$$Q_{IF} = nRT_I \ln \left(\frac{V_F}{V_I}\right) = nRT_I \ln \left(\frac{p_I}{p_F}\right) = -1,64 \text{ kJ}$$

<sup>2.</sup> Au cas où cette phrase vous apparaitrait mystérieuse : si la température reste constante il faut que l'énergie interne ne varie pas. Si Q=0 alors W=0 et la transformation a peu d'intérêt, et si comme c'est généralement le cas  $W\neq 0$  vous aurez besoin d'un transfert thermique équivalent  $Q\neq 0$  pour évacuer l'énergie reçue de sorte que généralement isotherme  $\Rightarrow Q\neq 0$ 

c. On commence par ré-exprimer la relation polytropique en fonction de p et T :

$$p_I^{1-k} T_I^k = p_I^{1-k} T_I^k$$

En passant au logarithme on obtient

$$(1-k)\ln\left(\frac{p_I}{p_F}\right) = k\ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right) \Rightarrow \left(\frac{1-k}{k}\right) = \frac{\ln(T_F/T_I)}{\ln(p_I/p_F)}$$

ďoù

$$k = \frac{\ln(p_I/p_F)}{\ln(p_I/p_F)\ln(T_F/T_I)} = 1,527$$

La capacité associée est :

$$C_k = \frac{nR}{\gamma - 1} + \frac{nR}{1 - k} = -3,37 \text{ J.K}^{-1}$$

Le fait que la capacité soit négative peut paraître surprenant : l'évolution est une compression au cours de laquelle le système reçoit du travail de sorte que sa température s'élève. Du fait que C<0 on a Q<0 et le transfert thermique traduit non pas un apport d'énergie responsable de l'élévation de température mais les fuites qui en sont la conséquence.

En multipliant pas la différence de température on trouve  $Q_{IF}=-307~{\rm JOn}$  a donc affaire à une évolution intermédiaire entre une isotherme et une adiabatique. La modélisation fait intervenir un transfert de chaleur non nul mais largement inférieur à celui de l'évolution isotherme. La température finale est de fait légèrement inférieur à celle prévue par une évolution adiabatique réversible.

#### Correction de l'exercice 9 : Potentiels thermodynamiques et métastabilité

Voir composition de physique 2019 et correction associée.

# TD n°III : Les Transitions de phase

#### Correction de l'exercice 10 : Quelques questions sur les transitions de phase

- 1. Voici une liste (non exhaustive) de transitions de phase :
- Les changements d'état (vapeur/liquide/solide)
- Les transitions entre variétés allotropiques d'un même corps pur solide (par effet de pression ou de température)
- La transition ferromagnétique/paramagnétique
- La transition métal normal/supraconducteur.
- Les transitions dans les cristaux liquides (isotrope/nématique [alignement des orientations]/smectique [alignements des orientations **et** des positions]).
- 2. Malgré la diversité frappante des domaines cités précédemment on peut retrouver dans chacune de ces transitions de phases des analogies qui font de leur étude un des domaines les profonds de la physique contemporaine. A chaque fois, un corps peut, suivant les conditions qui lui sont imposées, se présenter sous diverses phases. Une transition de phase se produit lorsqu'une phase devient thermodynamiquement instable et que le système passe dans une nouvelle phase. Une transition de phase se manifeste par un changement brutal qualitatif et quantitatif des propriétés macroscopiques du système lorsqu'on varie un des ses paramètres de contrôle (température, pression, champ magnétique...).

Essentiellement une transition de phase se caractérise par une singularité dans les fonctions thermodynamiques qui décrivent le système considéré ou dans leurs dérivée (pas nécessairement les premières) : discontinuité, divergence, ou plus généralement non analycité <sup>3</sup>. Au point auquel la transition a lieu on garantit la continuité de la fonction enthalpie libre généralisée

$$G(T, p, X, \dots) = U - TS + pV + xX + \dots$$

du fait qu'elle est naturellement adaptée à la description du système en terme des variables intensives que l'on fait justement varier! Étant donné qu'au point étudié les deux phases sont stables à l'équilibre elles ont chacune même valeur d'enthalpie libre qui par conséquent est continue à la transition de phase <sup>4</sup>.

- **3.** Il existe plusieurs définition de l'ordre d'une transition :
- la classification d'Ehrenfest, aujourd'hui obsolète, consistant à dire qu'une transition de phase est d'ordre n quand une dérivée n-ième de l'énergie libre est discontinue (et aucune dérivée p-ième avec p < n).
- la classification actuelle, où l'on distingue deux catégories : les transitions du premier ordre (transition qui s'effectue avec discontinuité des fonctions d'état : énergie, entropie, ... et pour laquelle il y a une chaleur latente *i.e.* un échange d'énergie est nécessaire pour avoir un changement d'état) et les transitions du second ordre ou encore « transitions continues » (toutes les autres)
- d'autres classifications, reposant sur des propriétés de symétrie ou la notion de longueur de corrélation existent aussi mais ne seront pas développées dans ce corrigé.

Il faut privilégier la classification actuelle même si pour les transitions de phase rencontrées au cours de l'année cela devrait coïncider avec la classification d'Ehrenfest.

Une autre notion intéressante dont il faut avoir entendu parler (sans entrer dans le détail) pour caractériser les transitions de phase est celle du paramètre d'ordre. Lors d'une transition de phase, on a souvent un passage d'une phase dite « désordonnée » qui respecte de nombreuses symétries à une phase dite « ordonnée » qui en respecte moins. Par exemple, dans un liquide, les particules sont réparties de manière isotrope, la phase est désordonnée et invariante par l'ensemble des translations; dans un solide cristallin, les atomes sont ordonnés sur un réseau et seulement une petite partie des translations laisse le système invariant. On parle souvent de brisure de symétrie.

On peut définir de manière générale le paramètre d'ordre comme un paramètre physique valant 0 dans une phase (normalement la phase désordonnée) et 1 dans l'autre (la phase ordonnée). (Des définitions plus strictes comme celle de Landau font intervenir plus fortement la notion de symétrie).

Pour la transition paramagnétique/ ferromagnétique sous un champ magnétique extérieur nul, la phase paramagnétique, désordonnée, est isotrope alors que

<sup>3.</sup> Une fonction analytique est une fonction développable en série entière en tout point de son domaine de définition. Noter qu'une fonction peut être  $\mathscr{C}^{\infty}$  (*i.e.* infiniment dérivable) sans pour autant être analytique. C'est le cas de la transition BKT (voir plus loin)

<sup>4.</sup> Les dérivées de la fonction G sont justement les variables primitives de sorte que si la singularité doit arriver au premier ordre l'une d'entre elles, disons V sera discontinue (par exemple). Dès lors la fonction thermodynamique adaptée à l'ensemble des variables (T,V,X) sera elle-même singulière; en l'occurrence il s'agit de F(T,V,X,...) = G - pV.

dans la phase ferromagnétique, ordonnée, l'ensemble des spins est orienté en moyenne selon une même direction : la phase est anisotrope. On définit alors le paramètre d'ordre comme l'orientation moyenne des spins ou l'aimantation (renormalisée pour valoir 0 ou 1 dans chacune des phases). On peut définir un paramètre d'ordre de manière analogue pour la transition liquide/solide par exemple.

**Pour la transition gaz/liquide,** il n'y a pas de réelle rupture de symétrie, les deux phases sont « désordonnées » . Cependant, tant qu'on se trouve assez loin du point critique, les deux phases ont des masses volumiques différentes, ce qui permet de construire un analogue de paramètre d'ordre. Toutefois, cela n'est plus possible audelà du point critique (plus de différence). Même si ce n'est pas un paramètre d'ordre au sens strict, il y a de fortes analogies entre son comportement et le comportement de paramètres d'ordre dans d'autres transitions.

La notion de paramètre d'ordre est utile pour caractériser de nombreuses transitions de phase, néanmoins certaines transitions (par exemple la transition BKT <sup>5</sup>) n'ont pas du tout de paramètre d'ordre ni de brisure de symétrie. Pour aller plus loin dans les notions de symétrie en physique il est possible de s'intéresser au problème de 2016.

## Correction de l'exercice 11 : Transition liquide-vapeur d'un fluide de Van der Waals

1. Rien dans le modèle du gaz parfait ne permet d'expliquer la transition de phase : un gaz parfait à température ambiante le reste. Il n'y a aucune limite en pression, volume, température, à la loi PV = nRT. L'ingrédient qui manque est l'interaction entre les particules! On a expliqué dans un exercice précédent que le modèle de Van der Waals permet, même imparfaitement, de corriger le modèle du gaz parfait en y incorporant une interaction type Lennard-Jones entre les particules.

2. Rappelons déjà que les isothermes de Van der Waals ont la forme ci-après :

Dès lors, la condition  $\chi_T = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T > 0$  impose que  $\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T < 0$  c'est-à-dire que lorsque la pression augmente le volume doit diminuer, ce qui est assez intuitif. En terme de la fonction p(V) elle doit être strictement décroissante et d'aucun consta-




FIGURE 6 – Isothermes du fluide de Van der Waals pour différentes températures. La température  $T_3$  correspond à la température critique.

tera que ce n'est pas le cas sur tout le domaine de volume étudié pour les isothermes de Van der Waals de températures inférieures à la température critique : il existe une zone problématique sur laquelle p(V) croît. Sur la figure 7 cela concerne la branche QN.

**3.** De la définition G = H - TS on déduit immédiatement  $\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T$  de sorte que

$$\left. \frac{\partial G}{\partial p} \right|_T = V$$
 et  $\left. \frac{\partial^2 G}{\partial p^2} \right|_T = \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T = -V \chi_T$ 

De la première égalité on en déduit que la pente de chaque branche G(p) est donnée par le volume en chaque point de sorte que, étant donné 0 < V(PQ) < V(QN) < V(NM), la fonction G(p) est toujours strictement croissante et en tout point moins pentue sur la branche PQ que sur la branche QN et sur ces deux branches que sur la branche NM.

De la seconde égalité on déduit la concavité de chaque branche :

<sup>5.</sup> La transition BKT (pour Berezinsky-Kosterlitz-Thouless) est une transition de phase sur des réseaux planaires de spins dont la rotation est libre et l'énergie d'interaction dépend de l'angle entre spins voisins. Dans cette géométrie (dimension 2) une transition ferro/para est impossible mais il a été démontré qu'une transition de phase peut tout de même avoir lieu par apparition de vortex de spin; c'est une transition topologique qui a valu à Kosterlitz et Thouless le prix Nobel de physique en 2016.




FIGURE 7 – Isotherme du fluide de Van der Waals pour une température inférieure à la température critique et points d'intérêt. La branche PQ correspond à la phase liquide, la branche QN est instable et la branche NM correspond à la vapeur.

- Sur les branches stables PQ et NM on a  $\frac{\partial^2 G}{\partial p^2}\Big|_T < 0$  donc la fonction G(p) est concave.
- Sur la branche instable QN on a  $\frac{\partial^2 G}{\partial p^2}\Big|_T > \text{donc la fonction } G(p) \text{ est convexe.}$

Si on s'intéresse enfin en la valeur de G aux points particuliers étudiés on peut intuiter [ou faire confiance à l'**expérience**] que la vapeur est stable à faible pression et le liquide stable à haute pression de sorte que :

- $p_N = p_P$  mais G(P) < G(N)
- $p_Q = p_M$  mais G(M) < G(Q)

Le graphe de G(p) est alors extrêmement contraint et prend nécessairement la forme suivante :

- 4. Le point E est représenté sur la figure 8.
- Si  $p < p_E$  l'enthalpie est plus faible sur la branche (ME) que sur la branche (QE) de sorte que la vapeur est plus stable : le mélange devient totalement vapeur.




FIGURE 8 – Graphe représentant l'allure des variations de l'enthalpie libre avec la pression du système étant données les contraintes géométriques explicitées plus haut.

• Si  $p > p_E$  l'enthalpie est plus faible sur la branche (EP) que sur la branche (EN) de sorte que le liquide est plus stable : le mélange devient totalement liquide.

Ainsi, il n'y a qu'à la pression  $p = p_E$  que, les enthalpies des deux phases étant égales, on peut espérer les voir coexister. Cette pression est donc par définition la pression de vapeur saturante.

On considère la transformation de D à F selon l'isotherme représenté. Comme ces deux états initial et final sont à la pression  $p=p_E$  l'enthalpie et la même dans une phase ou dans l'autre et  $\Delta G=0$ . Comme de plus on a effectivement suivi l'isotherme on peut écrire  $\Delta G=V\,\mathrm{d}\,p$ . Une intégration par partie permet alors d'écrire

$$[Vp] - \int_D^F p \, \mathrm{d}V = 0$$

que l'on peut décomposer comme la somme entre D et E et entre E et F.




FIGURE 9 – Définition graphique des points D, E et F

$$\Delta G = 0 = \left( [Vp]_D^E - \int_D^E p dV \right) + \left( [Vp]_E^F - \int_E^F p dV \right)$$
$$= \left( [Vp]_D^E - \int_D^E p dV \right) - \left( -[Vp]_E^F + \int_E^F p dV \right)$$

Chaque terme s'interprète graphiquement :

- $[Vp]_D^E$  est l'aire du rectangle sous le segment DE.
- $\int_D^E p dV$  est l'aire sous l'isotherme p(V) entre D et E.
- $[Vp]_E^F$  est l'aire du rectangle sous le segment EF.
- $\int_{E}^{F} p dV$  est l'aire sous l'isotherme p(V) entre E et F.

Ainsi,  $([Vp]_D^E - \int_D^E p dV)$  est l'aire du creux DQE et  $(-[Vp]_E^F + \int_E^F p dV)$  celle de la bosse ENF. Ces deux aires doivent être égales! Cette construction est appelée construction de Maxwell.




FIGURE 10 – Construction géométrique dite « de Maxwell » pour déterminer la position de la pression  $p_E$ 

**5.** Considérons un liquide à une pression  $p > p_E$ , auquel on fait subir une détente lente. Le point représentatif de l'état du corps dans le diagramme (G,p) se déplace sur la branche (EP), en direction de E. En l'absence de perturbation, il est possible que le corps se retrouve dans le prolongement de cette branche, à savoir sur (EQ). Celle-ci n'est pas la plus stable, mais elle n'en est pas moins une succession d'états d'équilibre dits métastables. Il suffit alors d'une perturbation du milieu pour que le système tombe brutalement sur la branche stable EM. De même, si on prend un gaz qu'on comprime lentement, on peut passer de la branche (EM) à la branche (EN) métastable.

Ces deux phénomènes de retard expliquent les propriétés des chambres à brouillard, dans lesquelles une vapeur métastable est perturbée et se condense au

passage d'une particule énergétique, et des chambres à bulles, dans lesquelles c'est un liquide métastable qui se vaporise. Le retour à l'équilibre stable est local dans les deux cas, et permet de matérialiser les trajectoires des particules perturbatrices. Par ailleurs, les chaufferettes chimiques (dites aussi bouillottes magiques) contiennent une solution aqueuse saturée en acétate de sodium en surfusion permettant de fournir de la chaleur en provoquant la solidification de la solution.

Pour finir, dans le diagramme (p,V), la courbe constituée des points d'équilibre du type de F ou D est dite binodale. Celle constituée des points Q et N est dite spinodale.

### Correction de l'exercice 12 : Compression d'un mélange air - vapeur d'eau

1.

Le passage de l'état	à l'état	s'appelle :
Liquide	Solide	la <b>solidification</b>
Solide	Liquide	la <b>fusion</b>
Vapeur	Liquide	la <b>liquéfaction</b>
Liquide	Vapeur	la <b>vaporisation</b>
Vapeur	Solide	la <b>condensation</b>
Solide	Vapeur	la <b>sublimation</b>

Noter que l'ébullition correspond à la formation de bulles lors du passage violent d'un corps pur de l'état liquide à l'état gaz.

**2.** Dans l'état initial, l'air et la vapeur d'eau étant présents en même quantité, les pressions partielles respectives de l'air et de l'eau dans le mélange sont toutes deux égales à  $p_0$ . La vapeur d'eau est donc présente sous sa pression de vapeur saturante à la température ambiante et l'augmentation progressive de la pression entraîne un début de liquéfaction.

A l'état final il y a nécessairement un équilibre liquide vapeur à l'état final car la liquéfaction totale de l'eau en présence d'air demanderait au piston de supporter une pression infinie (et de même un apport infini d'énergie). En effet, tant qu'il y a présence de vapeur d'eau dans le gaz, la pression partielle en eau doit être égale à la pression de vapeur saturante qui, a la température du système (maintenue constante ici) est d'un bar. Celle-ci étant proportionnelle à la quantité de matière de vapeur d'eau et à la pression totale on conçoit que, pour maintenir une pression partielle d'un bar avec une quantité de matière tendant vers 0, la pression totale du système

doit diverger ce qui en soit n'est pas problématique si le piston est suffisamment rigide mais pose problème pour continuer à comprimer le gaz puisque le travail à fournir  $p_{\text{ext}} dV$  devient infini.

**3.** Du fait qu'on conserve tout au long de la transformation l'équilibre liquide - vapeur de l'eau, sa pression partielle reste constante :  $p_{e,1} = p_0 = 1$  bar. La pression partielle de l'air est obtenue par différence avec la pression totale :  $p_{a,1} = 3p_0 - p_{e,1} = 2$  bar.

**4.** L'air subit une compression isotherme d'où en utilisant la loi de Mariotte (l'air étant supposé parfait) on a pV = cste et

$$p_0(Sh_0) = p_{a,1}(Sh_1) \Rightarrow h_1 = h_0/2 = 10 \text{ cm}$$

**5.** On néglige le volume de liquide et on considère la vapeur d'eau comme un gaz parfait. Il vient alors, pour la vapeur,  $p_0(Sh_0) = \frac{m_0}{M}RT$  et  $p_1(Sh_1) = \frac{m_1}{M}RT$ . On en déduit  $m_1 = m_0/2$ : la moitié de la masse d'eau initiale (ou de manière équivalente de sa quantité de matière) s'est liquéfiée.

**6.** La compression est isotherme de sorte que, déjà, la variation d'énergie interne de l'air (gaz parfait) est nulle. On s'intéresse ensuite à l'eau : on peut décomposer la transformation en une compression de gaz parfait puis le changement d'état d'une partie du gaz en liquide. Sur la première partie de la transformation l'énergie interne ne varie pas et sur la seconde partie, isobare, mieux vaut travailler avec l'enthalpie :

$$\Delta H_e = -\frac{m_0}{2} \Delta_{vap} H = -\frac{Mp_0 sh_0}{RT_0 2} \Delta_{vap} H$$
$$= \Delta (U + pV) = \Delta U + p_0 \Delta V \quad \text{car pour l'eau} \quad p = p_0 = \text{cste}$$

Ainsi on a

$$\Delta U = -\frac{Mp_0 sh_0}{RT_0 2} \Delta_{vap} H - p_0 \Delta V = -1205 \text{ J}$$

### Correction de l'exercice 13 : Modèle de Landau des transitions de phase

**1.** Pour la branche où l'aimantation M est positive, sa valeur décroit depuis M(T=0) > 0 à M(T=Tc) = 0 avec une pente verticale en M=0. Pour  $T \ge T_c$ , l'aimantation est nulle.

Pour la transition liquide-vapeur, ce qui joue le rôle de l'aimantation est la densité volumique qui peut prendre deux valeurs (celle de la phase liquide et celle de la phase gaz) pour  $T \le T_c$  mais une seule pour  $T \ge T_c$  (fluide supercritique). C'est alors la différence des densités qui s'annule en  $T = T_c$ .

- **2.** La transition est du second ordre car toutes les dérivées premières du potentiel thermodynamique adéquat sont continues à la traversée de  $T_c$  y compris bien sûr l'aimantation (ou la différence de densité volumique pour la transition liquide vapeur) comme on pourra le confirmer par la suite. Un argument peut être plus convaincant dans un premier temps est de se raccrocher à l'expérience : un même cristal ne peut être à la fois ferro et paramagnétique! Si les deux phases ne peuvent coexister c'est un signe que nous avons affaire à une transition d'ordre 2.
- **3.** Pour un champ magnétique nul, l'énergie du système est bien sûr la même quelle que soit la direction de  $\overrightarrow{M}$  (symétrie par rotation du système). L'enthalpie libre ne dépend ainsi que du module de  $\overrightarrow{M}$  et pas de son orientation de sorte qu'on ne peut avoir de terme impair en aimantation.
- **4.** Revenons sur la la fonction  $\bar{G}$  introduite ici. Elle correspond, pour T et p données, à l'énergie libre qu'aurait le système si l'aimantation était fixée à une valeur M. C'est donc une fonction différente de l'enthalpie libre à l'équilibre  $G_{eq}(T,p)$  qui ne dépend que de T et p (voire aussi B, paramètre extérieur). Le second principe de la thermodynamique nous dit que  $G_{eq}(T,p)$  correspond en fait au minimum de  $\bar{G}(T,p,M)$  par rapport à M pour T, p fixées. Ainsi, en cherchant ce minimum, on en déduit l'aimantation à l'équilibre  $M_{eq}(T,p)$ . On voit alors que  $\bar{G}(T,p,M_{eq}(T,p))$  est maintenant une fonction qui ne dépend plus que de la température et la pression, correspondant bien à l'enthalpie libre du système. On dérive donc le potentiel par rapport à l'aimantation pour déterminer ses minima :

$$\frac{\partial \bar{G}}{\partial M}\Big|_{T,p} = 0$$
 pour  $M = M_{eq}$ 

On obtient l'équation :

$$2a(T)M_{\text{eq}} + 4b(T)M_{\text{eq}}^3 = 0$$

Les solutions sont  $M_1=0$  (toujours) et  $M_2=\sqrt{-\frac{a}{2b}}$  (sous réserve que a et b soient de signes opposés).

**Remarque:**  $-M_2$  est bien sûr aussi solution si  $M_2$  l'est.

Pour déterminer la stabilité de ces solutions, il faut regarder le signe de la dérivée seconde de  $\bar{G}$  :

$$\frac{\partial^2 \bar{G}}{\partial M^2}\bigg|_T = 2a(T) + 6b(T)M^2$$

On a alors:

$$\left. \frac{\partial^2 \bar{G}}{\partial M^2} \right|_T [M_1] = 2a(T) \quad \text{et} \quad \left. \frac{\partial^2 \bar{G}}{\partial M^2} \right|_T [M_2] = -4a(T)$$

Pour que le modèle corresponde à la situation réelle, il faut que la solution  $M_1$  soit stable pour  $T \geq T_c$  et que la solution  $M_2$  le soit pour  $T \leq T_c$ . Ceci est vérifié si  $a(T \leq T_c) \leq 0$  et  $a(T > T_c) > 0$ . Par continuité de  $\bar{G}$ , on a  $a(T_c) = 0$ . Ceci est en accord avec le fait que lorsqu'on se rapproche de la température critique par valeurs inférieures, la valeur de l'aimantation diminue jusqu'à la valeur nulle. Pour que la solution  $M_2$  soit bien définie pour  $T \leq T_c$ , il faut  $b(T \leq T_c) > 0$ . La solution  $M_1$  est toujours définie.

Enfin, il faut que la solution  $M_1$  soit stable en  $T=T_c$  or si on regarde la dérivée seconde de  $\bar{G}$  en  $M_1$  à  $T_c$  on trouve une valeur nulle  $(a(T_c)=0)$ . Pour que la stabilité soit assurée il faut absolument  $b(T_c)>0$  (réécrire le potentiel avec a=0 pour s'en convaincre) et donc, par continuité encore, que b(T) soit strictement positif au voisinage de la transition. On voit ainsi qu'avec b(T)>0, la fonction présente déjà des minima. Comme M reste petit au voisinage de  $T_c$ , aller plus loin est inutile.

**5.** L'énergie d'interaction entre un moment magnétique  $\mathcal{M}$  et un champ magnétique B est de la forme  $-\overrightarrow{\mathcal{M}}.\overrightarrow{B}$ . Si on suppose que  $\overline{G}$  est un potentiel par unité de volume, il suffit de lui ajouter l'énergie magnétique volumique  $-\overrightarrow{M}.\overrightarrow{B}$  (sinon on un facteur un volume V). Nous avons vu précédemment que la fonction  $\overline{G}(T,M)$  ne dépendait que du module M, ici, on comprend que l'aimantation va s'orienter selon la direction du champ pour minimiser l'énergie, et on peut abandonner la notation vectorielle. Remarquons alors qu'on ajoute B aux autres variables naturelles T et p du potentiel G. Le nouvel équilibre est tel que  $(\partial G/\partial M)|_{T,p,B}=0$  d'où :

$$2a(T)M_{eq} + 4b(T)M_{eq}^3 = 0$$

=Cela permet de définir implicitement la nouvelle aimantation d'équilibre  $M_{\rm eq}(T,p,B)$  (que l'on peut par exemple résoudre graphiquement). On définira dans la suite  $\chi$  comme la dérivée de M par rapport à B (on utilise plutôt d'habitude une dérivée par rapport à l'excitation magnétique H ce qui donnerait une susceptibilité sans dimension). En dérivant l'équation précédente par rapport à B, on trouve :

$$\chi(2a+12BM_{\text{eq}}^2)=1$$

On a donc  $\chi = 1/2a(T)$  pour  $T > T_c$  et  $\chi = 1/(-4a(T))$  pour  $T \le T_c$ .

**Remarque :** On a travaillé ici avec le champ magnétique  $\overrightarrow{B}$ . Il est normalement plus approprié d'utiliser l'excitation magnétique  $\overrightarrow{H}$  dans l'expression du potentiel, auquel cas on utilise la définition de la susceptibilité magnétique avec H. Pour plus de détails, voir le complément 5.B du DGLR de Thermodynamique.

**6.** 
$$a(T) = A \times (T - T_c)$$
.

**7.** On peut enfin écrire G(T,p) en remplaçant M par sa valeur à l'équilibre dans l'expression de G. On obtient :

pour 
$$T < T_c$$
  $G(T) = G_0(T) - \frac{A^2}{2b_c}(T_c - T)^2$   
pour  $T > T_c$   $G(T) = G_0(T)$ 

On a l'identité thermodynamique pour G(T, p): dG = -SdT + VdP. On obtient ainsi l'entropie comme dérivée première au signe près de G:

pour 
$$T < T_c$$
  $S(T) = -\frac{dG_0}{dT} - \frac{A^2}{b_c}(T_c - T)$   
pour  $T > T_c$   $S(T) = -\frac{dG_0}{dT}$ 

On voit ainsi avec ces expressions que l'entropie est continue en  $T=T_c$ , on peut en déduire la même chose pour H (puisque G=H-TS) et donc qu'il n'y a pas d'enthalpie de changement de phase dans cette transition, la transition n'est effectivement pas du premier ordre. On peut calculer la capacité thermique à pression constante :  $C_p = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_p$  (On peut utiliser la définition via l'enthalpie, les résultats seront les mêmes). On a alors :

pour 
$$T < T_c$$
  $C_p(T) = -T \frac{d^2 G_0}{dT^2} + T \frac{A^2}{b_c}$   
pour  $T > T_c$   $C_p(T) = -T \frac{d^2 G_0}{dT^2}$ 

Cette fois-ci, on voit que la capacité thermique est discontinue à la transition. Ceci est mesurable et fidèle à la réalité.

**8.** Puisque  $C_p$  est discontinue, on pose par convention  $\alpha=0$ . Les résultats des questions précédentes donnent facilement  $\beta=1/2$  et  $\gamma=1$ . Pour  $T=T_c$ , on doit avoir  $-B+4b(T=T_c)M^3=0$  et donc  $\delta=3$ .

Remarque: normalement, les trois premiers exposants critiques sont définis de part et d'autre de la température critique et ne sont pas forcément les mêmes de chaque côté. Ici on peut voir qu'ils sont les mêmes et que ce n'était pas nécessaire de faire cette distinction.

**9.** La valeur expérimentale est donc bien différente de la valeur 1/2 obtenue à la question précédente. On remarque qu'au voisinage de la température critique, le modèle de Landau n'est plus correct car les fluctuations n'y sont plus négligeables. Développer le potentiel thermodynamique en puissances de l'aimantation (ce qui suppose l'aimantation faible) n'est alors plus possible. De manière générale, toute théorie de champ moyen (dont le modèle de Landau n'est qu'un exemple particulier) aurait donné un exposant critique valant 1/2 pour le paramètre d'ordre. Ici les exposants critiques du modèle de Landau correspondent parfaitement à ceux d'une théorie de champ moyen.

### Correction de l'exercice 14 : Solidification de l'Hélium 3 liquide

1. Considérons le changement d'état d'un corps pur entre les états 1 et 2. À l'équilibre des phases à la température T, les potentiels chimiques du corps pur dans les deux phases sont égaux :

$$\mu_2(T) = \mu_1(T)$$

Si l'on modifie la température initiale de l'équilibre de dT tout en restant à l'équilibre des deux phases, la pression d'équilibre passe de  $p_{1\to 2}$  à  $p_{1\to 2}+dp_{1\to 2}$  et les potentiels chimiques passent respectivement de  $\mu_1(T)$  à  $\mu_1(T)+d\mu_1$  et de  $\mu_2(T)$  à  $\mu_2+d\mu_2$ . Les potentiels chimiques des deux phases sont toujours égaux lorsque le système atteint son nouvel équilibre. On peut écrire pour le nouvel équilibre :  $\mu_2+d\mu_2=\mu_1+d\mu_1$ d'où l'égalité des variations des deux potentiels chimiques :

$$d\mu_2 = d\mu_1$$

Or, selon la relation de Gibbs-Duhem [à savoir redémontrer] appliquée à n moles de corps pur, la variation du potentiel chimique vaut :

$$nd\mu = Vdp - SdT$$

soit en introduisant les volumes molaires  $v_{m,i}$  et entropies molaires  $s_{m,i}$  du corps pur,

$$d\mu = v_m dp - s_m dT$$

23/41

Il s'ensuit, en déclinant l'expression pour chacune des deux phases et en considérant l'égalité des variations des potentiels chimiques :

$$v_{m,2}dp_{1\to 2} - s_{m,2}dT = v_{m,1}dp_{1\to 2} - s_{m,1}dT$$

i.e.

$$(v_{m,2}-v_{m,1}) dp_{1\to 2} = (s_{m,2}-s_{m,1}) dT$$

Comme (transition de phase de premier ordre)  $v_{m,1} \neq v_{m,2}$  et  $s_{m,1} \neq s_{m,2}$ , on peut écrire :

$$\frac{\mathrm{d}P_{1\to 2}}{\mathrm{d}T} = \frac{s_{m,2} - s_{m,1}}{v_{m,2} - v_{m,1}}$$

En introduisant l'enthalpie de changement d'état  $\Delta_{1\to 2}H$  l'entropie de changement d'état du corps pur vaut

$$s_{m,2} - s_{m,1} = \frac{\Delta_{1 \to 2} H}{T}$$

En notant le volume de changement d'état  $\Delta_{1\to 2}V=v_{m,2}-v_{m,1}$  on obtient finalement la formule de Clapeyron :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{1\to2}}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_{1\to2}H}{T\Delta_{1\to2}V}}$$

**2.** En considérant une évolution réversible de changement d'état à  $T < T_0$ , on a, par mole,

$$L_f(T) = T(S_l - S_s) = RT(\alpha T - \ln(2))$$

soit

$$L_f(T) = RT\ln(2)\left(\frac{T}{T_0} - 1\right)$$

On constate qu'il faut extraire de la chaleur pour obtenir l'hélium 3 liquide et en fournir pour obtenir l'hélium 3 solide! C'est tout à fait inhabituel (effets quantiques). Le tracé attendu est le suivant :

L'extremum correspond à  $dL_f/dT=0$  i.e.  $T_m=T_0/2=0.15$  K et  $L_f(T_m)=-0.43\,\mathrm{mol}^{-1}$ .

**3.** On pense à utiliser la formule de Clapeyron (puisqu'on a demandé à la démontrer...) :

$$\frac{dP_s}{dT} = L_f T \Delta V = \frac{R \ln(2)}{\Delta V} \left( \frac{T}{T_0} - 1 \right)$$




FIGURE 11 – Chaleur latente de fusion sur la plage de température qui nous intéresse. Le fait remarquable est l'existence d'un minimum.

intégré en

$$P_s(T) = \frac{R\ln(2)}{\Delta V} \left( \frac{T^2}{2T_0} - T + C \right)$$

et la connaissance de  $P_s(T_0)$  donne la valeur de la constante C:

$$C = \frac{T_0}{2} + \Delta V \frac{P_s(T_0)}{R \ln(2)}$$

et ainsi,  $P_s(0) = 36.10^5$  Pa. L'allure de  $P_s(T)$  est la suivante :

On note l'évolution étrange de la pression en dessous de  $T_0$ , toujours liée aux effets quantiques.

**4.** À  $T_A$ ,  $S_A = \alpha R T_A$  et à  $T_B$ ,  $S_B = x R \ln(2) + (1-x)\alpha R T_B$ . Or, l'évolution est isentropique donc  $S_A = S_B$  et on tire

$$x = \frac{\alpha (T_A - T_B)}{\ln(2) - \alpha T_B} = \frac{T_A - T_B}{T_0 - T_B}$$

La représentation attendue est la suivante :

On note que par compression, x augmente et  $T_B$  diminue, ce qui n'est encore une fois pas commun!




FIGURE 12 – Pression d'équilibre de solidification de l'hélium 3 (en atmosphère) en fonction de la température (en Kelvin).




FIGURE 13 – Fraction d'hélium 3 solidifiée dans le système en fonction de la température de l'état final.

### TD n°IV: Machines thermiques

### Correction de l'exercice 15 : Généralités sur les machines thermiques

1. Un système qui revient, après contact et échanges avec le milieu extérieur, dans un état final identique à son état initial effectue une transformation cyclique. C'est le cas, par exemple, du fluide qui circule dans le serpentin d'un réfrigérateur ou encore l'eau (liquide ou vapeur) du circuit secondaire d'une centrale nucléaire.

Une machine est dite thermique si elle n'échange avec l'extérieur que du travail mécanique et du transfert thermique.

Enfin, une source de chaleur est l'équivalent dans le cadre des machines thermiques de ce que nous avons appelé depuis le début thermostat : c'est un système extérieur à la machine susceptible de lui fournir de la chaleur sans voir varier sa température. La température d'une source de Chaleur reste constante!

**2.** L'énergie interne U et l'entropie S étant des fonctions d'état leurs variations au cours d'un cycle sont nulles. Le premier principe appliqué au fluide de la machine sur un nombre quelconque mais entier de cycle donne ainsi

$$\Delta U = W + Q$$
$$= 0$$

et le second principe implique :

$$\Delta S = 0 \ge \oint \frac{dQ}{T_{\text{ext}}}$$
 et égalité pour une transformation réversible

Rappelons que  $T_{\rm ext}$  est la température du milieu extérieur au moment où la machine reçoit le transfert thermique dQ.

- **3.** Dans le cas d'une unique source de chaleur il vient simplement du premier principe Q = -W et du second  $Q \le 0$  de sorte que l'énergie reçue l'est nécessairement sous forme de travail et doit être intégralement relâchée en transfert thermique. On peut résumer : une machine thermique constituée seulement d'une seule source de chaleur ne peut fournir de travail ou encore « **il n'existe pas de moteur monotherme** » (énoncé historique du second principe).
- **4.** Supposons une asymétrie entre une source chaude de température  $T_C$  fournissant à la machine un transfert thermique  $Q_C$  et une source froide à  $T_F$  et fournissant

 $Q_F$ . Comme W = 0, le premier principe implique

$$Q_F + Q_C = 0$$

et le second

$$\frac{QC}{T_C} + \frac{QF}{T_F} \le 0$$

Du premier on a immédiatement l'opposition des signes des deux transferts thermiques  $Q_C = -Q_F$  et du second  $Q_C/T_C \le Q_F/T_F$  de sorte que l'un dans l'autre, et ayant supposé  $T_C > T_F$ , on conclut :

$$Q_C \ge 0$$
 et  $Q_F \le 0$ 

La chaleur reçue par la machine de la source chaude est intégralement transférée à la source froide. La machine n'a rien apporté de plus qu'un contact thermique direct entre les deux sources. C'est l'énoncé de Clausius : « il est impossible de réaliser un processus dont le seul résultat [*i.e.* en particulier cyclique et sans travail] serait le transfert d'une quantité de chaleur d'un corps plus froid à un corps plus chaud ».

5.

- a. Un moteur thermique est une machine susceptible de transformer la chaleur qu'elle reçoit en travail délivré à l'extérieur.
- b. Le premier principe nous informe que Q=-W or on veut bien sûr W<0 dont


$$Q = \oint \mathrm{d}Q > 0$$

Le seconde principe stipule quand à lui (la variation d'entropie sur n (entier) cycles étant nul et le terme de création positif) que

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T_{ext}} \le 0$$

Ces deux conditions ne sont pas forcément contradictoire mais rien ne garantit non plus qu'elles soient toutes deux satisfaites. On a déjà démontré à la question **3.** que cela implique entre autre qu'il ne peut exister de moteur monotherme.

- **6.** Pour plus de détail, vous pouvez consulter le DGLR de Thermodynamique, pp. 109 et suivantes.
- a. Le moteur de Carnot est constitué de deux isothermes reliées par deux adiabatiques réversibles. Les graphes sont présentés sur la figure






FIGURE 14 – Cycle de Carnot représenté dans le diagramme de Clapeyron pression / volume.

FIGURE 15 – Cycle de Carnot représenté dans le diagramme entropie / température.

b. Le rendement d'un moteur consiste à comparer le bénéfice qu'on en tire au prix qu'il a fallu fournir pour l'obtenir. De toute évidence le bénéfice qu'on en tire est le travail fourni à l'extérieur -W [ATTENTION au signe -:W est le travail reçu par la machine du fait de l'orientation systématiquement adoptée pour l'étude des machines thermiques]. Le prix à payer est le plus souvent de chauffer la source chaude mais il peut se présenter des exercices où la difficulté est de maintenir la source froide. Le plus souvent cela dit la source froide est un véritable thermostat (rivière, atmosphère, ...).

Pour le cycle de Carnot on a

$$\eta = \frac{-W}{Q_c}$$

On s'assure que le rendement soit positif en ajoutant si nécessaire un signe adéquat et on vérifie qu'il est inférieur à 1 puisque (premier pp) :  $W = -Q_f - Q_c$  donc

$$\eta = \frac{Q_f + Q_c}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{|Q_f|}{Q_c} \le 1$$

Du second principe on tire

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \le 0$$

d'où,  $T_f$  et  $Q_c$  étant positifs,

$$\frac{T_f}{T_c} + \frac{Q_f}{Q_c} \le 0 \Rightarrow \frac{Q_f}{Q_c} \le -\frac{T_f}{T_c}$$

On démontre alors le théorème : dans le cas d'un fonctionnement réversible on a égalité

$$\eta^{rev} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

et dans le cas général on vérifie

$$\eta \leq \eta^{rev}$$

**7.** Dans le cas idéal, le travail récupérable est égal à la variation d'énergie interne du système :

$$\mathcal{T} = -W = U_i - U_f$$

La valeur de  $U_i$  étant fixée, le travail récupérable sera maximal lorsque  $U_f$  sera minimale. A volume et quantité de matière fixés,  $U_f$  ne peut dépendre que de l'entropie  $S_f$  et

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{T}}{\mathrm{d}S_f} = -\frac{\partial U_f}{\partial S_f} = -T_f$$


Comme  $T_f$  est positive on tire que le travail récupérable est une fonction décroissante de l'entropie et qu'il sera maximal lorsque l'entropie finale sera la plus faible possible. Etant donné le second principe appliqué au système global (sources + fluides...) isolé, l'entropie ne peut pas diminuer et la plus faible valeur atteignable est en fait la valeur initiale et le travail maximal récupérable est obtenu pour une transformation isentropique. C'est le cas notamment si les différentes étapes sont réversibles.

### Correction de l'exercice 16 : Machine thermique à trois pseudo-sources

Remarque : Une pseudo-source est une partie de la machine thermique dont la température varie au cours du temps. Pour résoudre un problème de machine thermique lorsque la température des sources n'est pas fixe il faut appliquer les principes sur un unique cycle et écrire le premier principe au fluide, à la pseudo-source, et l'inégalité de Carnot-Clausius avant de tout combiner pour aboutir au résultat attendu.

1. L'indication de l'énonce rend la chose relativement claire : il s'agit de créer du travail (moteur) à partir de deux sources de chaleur parmi les trois puis d'utiliser ce travail pour inverser le transfert thermique entre la troisième source et une des deux premières (frigo). Reste à décider quelle source joue quel rôle. Résumons donc les transformation que chacun subit :

- La source 3 est celle à réchauffer : on n'a pas intérêt à s'en servir dans le moteur puisque celui-ci a tendance à refroidir la source chaude. La source 3 sera donc la source chaude du frigo (qu'il va encore réchauffer).
- Reste à faire fonctionner le moteur entre les sources 1 et 2. La source 1 étant par hypothèse plus froide elle va jouer le rôle de source froide du moteur
- La source 2, enfin, est à la fois la source chaude du moteur et la source froide du frigo.



**2.** La température varie au cours du temps de sorte qu'on ne peut pas appliquer comme d'habitude les principes sur une durée trop longue. On travaille donc sur la durée d'un cycle notée dt et supposée courte devant le temps caractéristique de la variations de température (ce qui revient à dire que lors de son fonctionnement la machine va suivre un grand nombre de cycles). Les premier et second principes appliqués sur cette durée au fluide constituant le moteur et la pompe à chaleur respectivement permettent d'écrire :

• pour le moteur :

$$\delta Q_1 + \delta Q_2^{'} + \delta W_m = 0$$
 et  $\frac{\delta Q_1}{T_1(t)} + \frac{\delta Q_2^{'}}{T_2(t)} = 0$ 

• pour la pompe à chaleur :

$$\delta Q_2'' + \delta Q_3 + \delta W_p = 0$$
 et  $\frac{\delta Q_2''}{T_2(t)} + \frac{\delta Q_3}{T_3(t)} = 0$ 

en tenant compte d'une part que pour une transformation cyclique, U et S étant des fonctions d'état  $\mathrm{d}U=0$  et  $\mathrm{d}S=0$  et d'autre part que  $S^{\mathrm{créée}}=0$ . En effet, on peut supposer que les transformations sont réversibles puisqu'on sait que c'est sous cette hypothèse que nous obtiendrons la température **maximale** à laquelle on peut porter la source 3.

En sommant les équations provenant d'un même principe pour chacune des machine et en notant que  $\delta Q_2 = \delta Q_2^{'} + \delta Q_2^{''}$  et que  $\delta W_m = -\delta W_p$  il vient

$$\delta Q_1 + \delta Q_2 + \delta Q_3 = 0$$
$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} + \frac{\delta Q_3}{T_3} = 0$$

**Remarque :** On aurait trouvé rigoureusement les mêmes équations si on avait orienté les flux différemment (mais c'est fortement déconseillé!) ou si on avait avait appliqué les principes, par exemple, aux sources plutôt qu'aux machines.

**3.** Pour passer des équations sur les transferts thermiques à des équations sur les températures on va appliquer le premier principe aux sources de chaleur dont le volume ne varie pas. On obtient alors immédiatement  $\delta Q_i = C \mathrm{d} T_i(t)$ . En remplaçant dans les équations précédente et en simplifiant par la capacité thermique (les trois sources étant supposées de même capacité) on obtient les équations simples suivantes :

$$dT_1(t) + dT_3(t) + dT_3(t) = 0$$

$$\frac{dT_1(t)}{T_1(t)} + \frac{dT_2(t)}{T_2(t)} + \frac{dT_3(t)}{T_3(t)} = 0$$

qui s'intègre, en notant les constantes S (pour « somme ») et P (pour « produit ») :

$$T_1 + T_2 + T_3 = S = T_{10} + T_{20} + T_{30}$$

$$\ln\left(\frac{T_1}{T_{10}}\right) + \ln\left(\frac{T_2}{T_{20}}\right) + \ln\left(\frac{T_3}{T_{20}}\right) = 0 \Rightarrow T_A T_2 T_3 = P = T_{10} T_{20} T_{30}$$

- **4.** Nous avons conçu la machine de sorte que au cours du temps  $T_1$  augmente et  $T_2$  diminue et on sait qu'au départ  $T_{10} < T_{20}$ . Il arrive ainsi fatalement un instant pour lequel  $T_1 = T_2$  et à ce moment le moteur devient monotherme et cesse de fonctionner.
  - **5.** A l'arrêt de la machine, notons  $T_3 = T_{max}$  et  $T_1 = T_2 = T_f$ . On a alors

$$S = 2T_f + T_{max}$$
$$P = T_f^2 T_{max}$$

Cela nous fournit deux équations : une sur  $T_f$  seulement et l'autre sur  $T_{max}$  uniquement :

$$P = T_f^2(S - 2T_f)$$

$$P = \left(\frac{S - T_{max}}{2}\right)^2 T_{max}$$

Pour résoudre numériquement on adimensionalise les équations en posant  $\theta = T/T_0$  et on note que, en grandeurs adimensionnalisées P = 9 et S = 7. Ainsi les résolutions successives (à la calculatrice) mènent à

$$\left(\frac{7 - \theta_{max}}{2}\right)^2 \theta_{max} = 9 \Rightarrow \theta_{max} = \begin{cases} 9\\4\\1 \end{cases}$$

Or la valeur  $\theta_{max} = 9$  est impossible car  $\theta_{max}$  doit rester inférieur à S = 7 de même que la valeur  $\theta_{max} = 1$  qui correspond à la valeur initiale de la température de la source 3 que l'on veut avoir réchauffée.

$$\theta_f^2(7 - 2\theta_f) = 9 \Rightarrow \theta_{max} = \begin{cases} 3\\1,5\\-1 \end{cases}$$

Cette fois, la valeur -1 est bien évidemment à éliminer puisque la température doit être positive, de même que  $\theta_f=3$  puisque c'est la valeur initiale de la source 2 qui doit avoir refroidi! Ainsi,

$$\theta_f = 1,5$$
 et  $\theta_{max} = 4$ 

### Correction de l'exercice 17 : Cycle d'une machine à vapeur

1. Aux points A et B le système se trouve à la limite de la zone de changement d'état et de la zone d'état liquide, sur la courbe d'ébullition. Le fluide est à l'état liquide saturant. En D, le système est sous forme gazeuse et sur la courbe de rosée : c'est une vapeur saturée. Le point E est situé dans la zone d'équilibre liquide / vapeur : le système est diphasé et sa composition est caractérisée par une fraction massique de gaz  $x_v$ .

Dès lors, la transformations BD et EA sont des changements d'état (BD est un vaporisation complète et EA une liquéfaction de la partie du système qui se trouvait à l'état gazeux en E. La détente adiabatique DE s'accompagne aussi d'une liquéfaction partielle. AB correspond au chauffage du liquide.

**2.** Lorsqu'elle se vaporise (BD) l'eau reçoit de la chaleur. Cette transformation est isobare de sorte que  $Q_{BD} = m \Delta_{vap} h(T_2)$ . La masse est connue (elle se vaporise en totalité) et l'enthalpie de changement d'état se lie sur le graphe à la température indiquée ( $T_2 = 500 \text{ K}$ ) de sorte que

$$Q_{BD} = 1.8 \text{ MJ}$$

L'eau reçoit aussi de la chaleur lors de la phase AB de chauffage et on a

$$Q_{AB} = mc\Delta T = 523 \text{ kJ}$$

**3.** Pour les changements d'état BD et EA la variation d'entropie correspond au rapport de la variations d'enthalpie sur la température à laquelle le changement d'état a lieu :

$$\Delta S_{B \to D} = \frac{m \Delta_{vap} h(T_2)}{T_2}$$
 et  $\Delta S_{E \to A} = -x_v \frac{m \Delta_{vap} h(T_1)}{T_1}$ 

Pendant la transformation AB l'eau est entièrement liquide et, assimilée à une phase condensée idéale, on a dV = 0 donc dU = mcdT = TdS et

$$\Delta S_{A \to B} = mc \int_{A}^{B} \frac{dT}{T} \Rightarrow \Delta S_{A \to B} = mn \ln \left(\frac{T_{B}}{T_{A}}\right)$$

Enfin pendant l'évolution adiabatique réversible DE l'entropie ne varie pas :

$$\Delta S_{D \to E} = 0$$

On finit de résoudre la question en remarquant que sur l'ensemble du cycle, l'entropie, fonction d'état, ne doit pas varier d'où

$$mc\ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) + \frac{m\Delta_{vap}h(T_2)}{T_2} + 0 - x_v\frac{m\Delta_{vap}h(T_1)}{T_1} = 0$$

qui mène directement à déterminer

$$x_{v} = \frac{cT_{1}}{\Delta_{vap}h(T_{1})} \ln\left(\frac{T_{B}}{T_{A}}\right) + \frac{T_{1}\Delta_{vap}h(T_{2})}{T_{2}\Delta_{vap}h(T_{1})} = 0,79$$

Cette question met en exergue le fait que le second principe est bien un principe d'évolution et nous sert à caractériser l'état final du système pendant la transformation DE!

**4.** Le transfert thermique reçu pendant DE est nulle. Pendant la liquéfaction EA on a :

$$Q_{EA} = -x_v m \Delta_{vap} h(T_2) = -1.8 \text{ MJ}$$

**5.** La quantité d'intérêt ici est le travail **fournit** par la machine -W et la quantité couteuse est la chaleur apportée soit  $Q_{AB} + Q_{BD}$  de sorte que

$$r = 1 + \frac{Q_{EA}}{Q_{AB} + Q_{BD}} = 0,23$$

qu'il faut comparer au rendement du cycle réversible de Carnot dont la valeur est

$$r_C = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 0,25$$

L'exploitation du changement d'état dans une machine présente un double intérêt : il met en jeu des transferts thermiques plus importants que les simples chauffage successifs et introduit des étapes réversibles qui rapprochent le cycle du cycle de Carnot idéal!

## Correction de l'exercice 18 : Procédé Linde-Hampson pour la liquéfaction du diazote

- **1.** La démonstration est un grand classique du bilan en écoulement. Le tout est de se ramener astucieusement à un système fermé en considérant comme système :
  - A l'instant t le système est noté  $\mathcal{S}(t)$  et contient le fluide compris dans l'enceinte ouverte  $\Sigma$  additionné de la partie de fluide  $\delta m_e$  qui va entrer dans l'enceinte entre t et  $t+\mathrm{d}t$ .
  - A l'instant  $t+\mathrm{d}t$  le système est noté  $\mathscr{S}(t+\mathrm{d}t)$  et contient le fluide compris dans l'enceinte ouverte  $\Sigma$  additionné de la partie de fluide  $\delta m_s$  qui est sortie de l'enceinte entre t et  $t+\mathrm{d}t$ .

En régime permanent, aucun paramètre ne dépend du temps de sorte que  $m_{\mathcal{S}(t)} = m_{\mathcal{S}(t+\mathrm{d}t)}$  donc  $\delta m_e = \delta m_s$  et on définit le débit massique de l'écoulement

$$D_m = \frac{\delta m}{\mathrm{d}t}$$

Le premier principe appliqué au système **fermé** considéré donne, pendant d*t* :

$$dE_{\mathcal{S}} = \delta W_{fdp} + \delta W_{machine}^{'} + \delta Q_{\Sigma} + \delta Q_{machine}^{'}$$

Or

- $dE_{\mathscr{S}} = dU_{\mathscr{S}} + d\mathscr{E}_{c,\mathscr{S}} + d\mathscr{E}_{p,\mathscr{S}} = \delta m \left( u_2 u_1 + \frac{c_2^2}{2} \frac{c_1^2}{2} + g(z_2 z_1) \right)$
- $\delta W_{fdp} = -p_2 \delta V_2 + p_1 \delta V_1 = \delta m (-p_2 v_2 + p_1 v_1)$
- $\delta W'_{machine} = P_m dt$
- $\delta Q_{\Sigma} = 0$  (parois calorifugées)
- $\delta Q'_{machine} = P_{\theta} dt$

D'où le premier principe en écoulement :

$$D_m \left( h_2 - h_1 + \frac{1}{2} (c_2^2 - c_1^2) + g(z_2 - z_1) \right) = P_m + P_{\theta}$$

Le second principe apporte de la même manière

$$s_2 - s_1 = s_{ech} + s_{cre}$$

où  $s_{ech} = S_{ech}/\delta m = q/T_{ext}$  et  $s_{cre} = S_{cre}/\delta m$  donne une idée de la réversibilité de procédé donc de son efficacité.

*Remarque*: les trois grands types de machines en écoulement sont les compresseurs  $(P_m > 0 \text{ et } | P_\theta | \ll P_m)$ , les turbines  $(P_m < 0 \text{ et } | P_\theta | \ll P_m)$  et les échangeurs  $(P_\theta \neq 0 \text{ et } P_m = 0 \text{ - pas de pièce mobile})$ .

**2.** Il faut travailler avec le diagramme (cf. figure en fin de correction) : le point 1 est à l'intersection de l'isobare p=1 bar et de l'isotherme  $T=20^{\circ}$ C; le point 2 est sur la même isotherme et sur l'isobare p=200 bar. On lit alors sur le diagramme  $h_1=508$  kJ.kg<sup>-1</sup> et  $h_2=475$  kJ.kg<sup>-1</sup>. Aussi,  $s_1=3,86$  kJ.K<sup>-1</sup>.kg<sup>-1</sup> et  $s_2=2,17$  kJ.K<sup>-1</sup>.kg<sup>-1</sup>

Le fonctionnement du compresseur étant réversible on a  $s_{cre} = 0$  et alors en appliquant le second principe en écoulement  $s_2 - s_1 = \frac{q_C}{T_{ext}}$  d'où on déduit  $q_C = -495 \text{ kJ.kg}^{-1}$ .

L'application du premier principe donne pour le fluide dans le compresseur  $h_2 - h_1 = w_{u,C} + q_C$  car on néglige les variations d'énergie cinétique et potentielle de sorte que  $w_{u,C} = 462 \text{ kJ.kg}^{-1}$ .

**3.** Le premier principe en écoulement appliqué au fluide dans le détendeur donne  $h_4 - h_3 = 0$  (le détendeur est calorifugé et sans pièce mobile). La transformation

est donc isenthalpique. Les points 3 et 4 sont ainsi sur une même verticale. Le diagramme montre alors que le point 4 tombera dans la zone d'équilibre liquide-vapeur à condition que le point 3 est à gauche du point A indiqué sur la figure. En ce point la température vaut  $T_{max} = -95$ °C. Comme le long d'une isobare la température augmente vers la droite il faut  $T_3 < T_{max}$ .

Les points 5 et 6 sont sur l'isobare p = 1 bar et sur la courbe d'ébullition et de rosée respectivement. On lit alors  $h_5 = 82 \text{ kJ.kg}^{-1}$  et  $h_6 = 281 \text{ kJ.kg}^{-1}$ .

**4.** Dans l'échangeur, le transfert thermique reçu par le fluide dans une conduite ne provient que de l'autre conduite puisque l'échangeur est parfaitement calorifugé. Ainsi (attention au sens de  $\Phi$ ),

$$q = -\frac{\Phi}{D_m}$$
 et  $q' = \frac{\Phi}{D'_m}$ 

On applique alors le premier principe pour un système ouvert aux deux portions de conduite : Pour la conduite 2-3 il n'y a pas de pièce mobile et le transfert thermique reçu est q de sorte que  $h_3 - h_2 = q$ . De même,  $h_1 - h_6 = q'$ .

En liant tout ça on sort

$$D_m(h_3 - h_2) + D'_m(h_1 - h_6) = D_m q + D'_m q' = -\Phi + \Phi = 0$$

5. L'enthalpie étant extensive on peut écrire

$$h_4 = yh_5 + (1 - y)h_6$$

Or,  $D_m' = (1-y)D_m$ . En effet, a travers une machine le débit se conserve (ce qui entre sort, en régime stationnaire) sauf dans le séparateur puisque celui-ci possède une entrée mais deux sorties! Le débit en sortie de vapeur est directement proportionnel à la quantité de vapeur dans le séparateur et au débit en entrée.

La formule de l'échangeur thermique établie dans la question précédente s'écrit :  $D_m(h_3-h_2)+D_m^{'}(h_1-h_6)=0$  d'où  $(h_3-h_2)+(1-y)(h_1-h_6)=0$ . La relation  $h_3=h_4$  s'écrit en utilisant les deux questions précédents


$$yh_5 + (1-y)h_6 = h_2 - (1-y)(h_1 - h_6) \Rightarrow y = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_5}$$

L'application numérique donne y = 0,077. Il vient ensuite  $h_3 = h_4 = 266 \text{ kJ.kg}^{-1}$  ce qui permet de placer les points 3 et 4 sur le diagramme.

6. Le travail de compression par kilogramme d'azote liquide produit est

$$w'_{u,C} = \frac{w_{u,C}}{y} = 6.0 \times 10^6 \text{ J.kg}^{-1}$$

Pour une production de 50 kg par heure soit  $1,4\times 10^{-2}$  kg par seconde il faut fournir une puissance de 83 kW.



### TD n°V: Les phénomènes de transport

# Correction de l'exercice 19 : Quelques questions sur les phénomènes de transport

1. Pour l'étude des phénomènes de transport, on ne peut pas considérer des systèmes rigoureusement à l'équilibre thermodynamique, sinon on n'étudie pas l'aspect « transport ». C'est pour cela que l'on se place dans le cadre de l'**équilibre thermodynamique local** (ETL) : tout sous-système mésoscopique du système global peut être regardé, à chaque instant, comme ayant atteint l'équilibre thermodynamique.

Alors on peut définir localement les différentes grandeurs intensives caractéristiques du système qui varient continûment : on traitera ainsi des champs scalaires  $T(\overrightarrow{r},t)$ ,  $u(\overrightarrow{r},t)$ ,  $s(\overrightarrow{r},t)$ , ... (avec u et s l'énergie interne massique et l'entropie massique respectivement).

Cela suppose des déséquilibres « faibles » : une transformation trop brutale ne pourra être étudiée dans ce cadre. Pour que l'ETL soit réalisé, il faut une condition en espace et une condition en temps :

- Les « particules » responsables de l'homogénéisation ont un libre parcours moyen  $m^*$  (distance moyenne parcourue entre deux collisions) qui doit être faible devant les dimensions mésoscopiques pour s'assurer que les collisions (responsables de l'homogénéisation) aient bien lieu au sein du sous-système. En pratique, pour les systèmes usuels,  $V \sim \mu$  m³ est satisfaisant.
- Le temps entre deux collisions  $\tau_{eq}$  doit être faible devant le temps caractéristique  $\tau_{ev}$  d'évolution du système d'étude.

2.

a. La loi de Fourier est une loi phénoménologique, elle donne la densité de flux de chaleur en fonction de la température :

$$\overrightarrow{j} = -\lambda \overrightarrow{grad}(T)$$

Avec  $\lambda$  le coefficient de conductivité thermique positif, qui varie entre des valeurs de l'ordre de quelques  $10^{-2}$  W.m $^{-1}$ .K $^{-1}$  pour les isolants thermiques usuels et peut aller jusqu'à plusieurs centaines avec environ 400 W.m $^{-1}$ .K $^{-1}$  pour le cuivre et environ 5000 W.m $^{-1}$ .K $^{-1}$  pour le graphène.

Des lois analogues existent pour la diffusion de particules (loi de Fick) et pour la diffusion de charges (loi d'Ohm locale).

b. On considère un milieu homogène quelconque indéformable de volume V et délimité par une surface S. On considère un élément de volume  $d\tau$  de ce milieu. Son énergie interne varie pendant l'intervalle de temps dt selon le premier principe de la thermodynamique,  $dU = \delta W + \delta Q$ . On suppose que le milieu est indéformable, de sorte que le travail des forces de pression est nul. Comme il n'y a a priori pas d'autres forces s'exerçant sur le système, le premier principe se réduit à  $dU = \delta Q$ .

La chaleur reçue par l'élément de volume  $d\tau$ , en l'absence de source de chaleur interne est alors exprimée en fonction du vecteur densité de courant de chaleur  $\overrightarrow{j_Q}$  par :

$$\frac{\delta Q}{dt} = -\iint \overrightarrow{j_Q}.\overrightarrow{dS}$$

l'intégration portant sur la surface délimitant le volume considéré, et le vecteur  $\overrightarrow{dS}$  étant porté par la normale externe. On en déduit, en introduisant l'énergie interne volumique u, puis la capacité calorifique massique  $c_m$  et la masse volumique  $\rho$  du milieu

$$\frac{dU}{dt} = \frac{du}{dt}d\tau = c_m \rho \frac{\partial T}{\partial t}d\tau = \frac{\delta Q}{dt} = -\iint \overrightarrow{j_Q}.\overrightarrow{dS} = -\div(\overrightarrow{j_Q})d\tau$$

où l'on a utilisé le théorème de Green-Ostrogradsky et le fait que  $d\tau$  est un volume élémentaire. La loi de Fourier permet de relier  $\overrightarrow{j_Q}$  au gradient de la température  $T(\overrightarrow{r},t)$  et on a donc :

$$c_m \rho \frac{\partial T}{\partial t} = - \div (-\lambda \overrightarrow{grad}(T)) = \lambda \Delta T$$

où  $\Delta$  est l'opérateur Laplacien.

*Remarque*: il faut aussi savoir faire cette démonstration dans le cas beaucoup plus simple à une dimension.

c. La diffusion est un phénomène qui tend à homogénéiser les différentes grandeurs intensives au sein d'un système, en ce sens elle est essentiellement irréversible. D'autre part l'équation de la chaleur n'est pas invariante par renversement du temps et de l'espace  $(t \to -t \text{ et } \overrightarrow{r} \to \overrightarrow{r})$  ce qui traduit également l'irréversibilité du phénomène.

**Bonus, calcul à méditer :** dans le cas de la diffusion thermique, on peut calculer un taux de création d'entropie volumique pour une transformation isobare. On

considère un volume V entouré d'une surface fermée  $\Sigma$  pendant dt:

$$dS = \iiint \rho d\tau \frac{\partial s}{\partial t} dt = \delta_e S + \delta_C S$$

$$\delta_e S = - \oiint \frac{\overrightarrow{j_Q} . d\Sigma}{T} dt = - \iiint di v \left( \frac{\overrightarrow{j_Q}}{T} \right) d\tau dt$$

$$\delta_c S = \iiint A d\tau dt$$

On a ici posé A le taux de création d'entropie volumique. On peut alors écrire :

$$A = \rho \frac{\partial s}{\partial t} + di \, v \left( \frac{\overrightarrow{j_Q}}{T} \right)$$

Or on a, à pression constante,  $ds = dh/T = c_p dT/T$ , ce qui permet d'écrire :

$$A = \frac{1}{T} \underbrace{\left(\rho c_{p} \frac{\partial T}{\partial t} + di v(\overrightarrow{j}_{Q})\right)}_{=0} + \overrightarrow{j}_{Q} \cdot \overrightarrow{grad}(1/T)$$

$$A = -\lambda \overrightarrow{grad}(T) \cdot \left(-\frac{1}{T^{2}}\right) \overrightarrow{grad}(T)$$

$$A = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{grad}(T)}{T}\right)^{2}$$

On a ainsi obtenu l'expression d'un taux de création d'entropie volumique, toujours positif, qui s'annule lorsque la conductivité tend vers ou quand la température est homogène dans le système (dans les deux cas, il n'y a plus de diffusion).

**3.** Pour un écoulement à température  $T_0$  autour d'une structure à température de surface uniforme  $T_S$  et de surface exposée S, l'expression du flux de chaleur en convection  $\Phi$  est donnée par la loi de Newton :

$$\Phi = hS(T_S - T_0)$$

Avec h le coefficient de transfert thermique convectif en W.m<sup>2</sup>.K<sup>-1</sup>, qui dépend de la géométrie, du fluide, du matériau, du type de convection (naturelle/forcée).

Fluide	h (W.m <sup>2</sup> .K <sup>-1</sup> )
Air en convection naturelle	5-25
Air en convection forcée	100-900
Eau en convection naturelle	10-500
Eau en convection forcée	100-15000

De manière générale, la convection forcée conduit à des transferts thermiques plus importants que la conduction.

4.

a. Un corps noir est un corps qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit, quelles que soient sa fréquence et sa direction. Il émet lui-même un rayonnement électromagnétique dont le spectre à l'équilibre thermique ne dépend que de sa température. Pour le modéliser, on peut considérer une enceinte rigide percée d'une toute petite ouverture. Ainsi, tout rayon pénétrant l'ouverture sera réfléchi sur les parois jusqu'à être absorbé par l'une d'entre elles, à condition que l'ouverture soit suffisamment petite devant la taille de l'enceinte. Attention, c'est l'ouverture de l'enceinte qui se comporte comme un corps noir. Pour qu'il y ait équilibre thermique, il faut maintenir l'enceinte à une température fixée, c'est pourquoi l'on parle généralement de four.

b. La loi de Wien permet d'obtenir la longueur d'onde  $\lambda_{max}$  correspondant au maximum en énergie du spectre radiatif d'émission d'un corps noir en fonction de sa température T :

$$\lambda_{max} T \approx 2900 \, \mu \text{m.K}$$

La loi de Stefan permet d'obtenir la puissance émise par un corps noir de surface S en fonction de sa température T:

$$\mathscr{P} = \sigma S T^4$$

Avec la constante de Stefan :  $\sigma = 5,67.10^{-8} \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$ .

c. Le soleil rayonne de façon isotrope et toute la puissance est conservée. Si on nomme  $\Phi_S$  le flux surfacique émis au niveau du soleil, on a :

$$\Phi_S(4\pi R_S^2) = \Phi_{ST}(4\pi D^2)$$

Avec la Loi de Stefan (on suppose que le soleil rayonne comme un corps noir), on en déduit :

$$T_S = \left(\frac{\Phi_S}{\sigma}\right)^{1/4} = \left(\frac{\Phi_{ST}D^2}{\sigma R_S^2}\right)^{1/4} \approx 5,78.10^3 \text{ K}$$

On a alors, avec la loi de Wien,  $\lambda_{max} \approx 500$  nm, pile au milieu du spectre visible.

d. Comme on suppose un rayonnement incident parallèle, la puissance totale absorbée par le sol terrestre est donnée par :

$$P_{abs} = \pi R \hat{\mathbf{e}} T^2 (1 - \alpha) \Phi_{ST}$$

Comme on suppose la Terre en équilibre radiatif, la puissance émise (donnée par la loi de Stefan, le rayonnement terrestre étant considéré comme un rayonnement de corps noir) est égale à la puissance reçue, on en déduit alors :

$$4\pi R_T^2 \sigma T_T^4 = \pi R_T^2 (1 - \alpha) \Phi_{ST}$$

$$T_T = \left(\frac{(1-\alpha)\Phi_{ST}}{4\sigma}\right)^{1/4} \approx 255 \text{ K}$$

On voit que la température moyenne obtenue dans ce modèle rudimentaire est très basse, il faut bien sûr prendre en compte l'atmosphère et en particulier l'effet de serre pour pouvoir évaluer la température terrestre.

**5.** On considère un système de deux surfaces isothermes de températures  $T_1$  et  $T_2$  avec un flux d'énergie thermique noté  $\Phi$  de la surface 1 vers la surface 2. On considère qu'on a atteint un état stationnaire (important, sinon la résistance thermique n'est plus forcément définie).

De manière générale, on exprime la résistance électrique via la loi d'Ohm globale *i.e.*  $R_{\text{élec}} = U/I$ . Ici, le rôle de la tension est joué par la différence de température et celui de l'intensité par le flux d'énergie thermique  $\Phi$ . On peut donc écrire :

$$R_{\text{cond}} = \frac{T_1 - T_2}{\Phi}$$

Pour des surfaces planes identiques et parallèles, l'expression se simplifie grâce à la loi de Fourier en :

$$R_{\text{cond}} = \frac{e}{\lambda S}$$

Avec e la distance entre les surfaces, S la surface et  $\lambda$  la conductivité thermique du milieu entre les surfaces. Cette expression sert à simplifier de nombreux problèmes de conduction à l'état stationnaire, comme celui du mur d'une maison ou du double-vitrage.

Pour la convection et le rayonnement, la même définition de base est applicable. On peut aussi en général simplifier les expressions dans le cas précédent à condition de vérifier si cela a bien un sens physique.

#### Correction de l'exercice 20 : Isolation d'une canalisation d'eau

**1.** La discontinuité est APPARENTE et due à l'existence d'une couche limite de fluide. Elle est décrite par la loi de Newton  $\overrightarrow{j} = h(T_f - T_s)\overrightarrow{n}$  où  $T_f$  et  $T_s$  sont les températures respectivement du fluide et du solide et extérieure et  $\overrightarrow{n}$  est le vecteur unité de surface orienté comme toujours vers l'extérieur (du solide vers le fluide dans le cas présent). Le coefficient de conducto-convection, h, est exprimé en W.K $^{-1}$ .m $^{-2}$ .

La température est continue en  $R = R_2$ .

**2.** Dans la situation étudiée, en géométrie cylindrique, lorsqu'on augmente l'épaisseur d'isolant on diminue le flux de conduction mais on favorise dans le même temps la conducto-convection. L'optimum résulte d'un équilibre entre ces deux phénomènes caractérisés par  $\lambda'$  et h de sorte que par analyse dimensionnelle le résultat doit ressembler à

$$e = \frac{\lambda'}{h}$$

(qui, d'ailleurs, est bien homogène à une longueur).

**3.** Il s'agit, à températures de l'eau et de l'air fixées, de minimiser les pertes, c'està-direle flux thermique parcourant la gaine. Celui-ci étant relié à la résistance thermique par la relation

$$\Delta T = R_{\rm th} \Phi_{\rm th}$$

nous allons cherché à **maximiser la résistance thermique**. Il faut alors exprimer les résistances de chaque morceau puis les sommer (association série) et enfin maximiser la résistance totale en fonction de  $R_3$ .

Avant toute chose, commençons par redémontrer l'expression de la résistance thermique d'un cylindre de hauteur H et compris entre les rayon  $R_1$  et  $R_2$ . Commençons par exprimer le flux thermique (en régime stationnaire et en l'absence de

source interne d'énergie celui-ci est conservé : il ne doit pas dépendre de r) :

$$\Phi_{\text{th}} = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{H} \overrightarrow{j_{\text{th}}} dS = \iint \left( -\lambda \overrightarrow{grad}(T) \right) r d\theta dz \overrightarrow{e_r}$$

$$= -\iint \lambda \frac{\partial T}{\partial r} r d\theta dz$$

$$\Phi_{\text{th}} = -2\pi \lambda r H \frac{\partial T}{\partial r}$$

Comme  $\frac{\partial T}{\partial r}$  < 0 le flux est bien orienté selon  $\overrightarrow{e_r}$  et représente bien des fuites thermiques (réciproquement on peut imaginer une canalisation d'eau froide à protéger de l'air chaud, cela fonctionne pareil, mais c'est moins commun...)

On peut alors exprimer la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur :

$$T_{a} - T_{e} = \Delta T = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \overrightarrow{grad}(T) \cdot d\overrightarrow{l} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{\partial T}{\partial r} < 0$$

$$= \int_{R_{1}}^{R_{2}} -\frac{\Phi_{th}}{2\pi\lambda r H}$$

$$= -\frac{\Phi_{th}}{2\pi\lambda H} \ln\left(\frac{R_{2}}{R_{1}}\right)$$

On conclue en remarquant que la résistance thermique est définie à partir de la différence de température  $T_c - T_f > 0$  d'où

$$R_{\text{th}} = \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\lambda H}$$

La loi de Newton de la conducto-convection  $\Phi = (T_2 - T_1)hS$  permet immédiatement de définir une résistance thermique de conducto-convection  $R_{CC}$ :

$$R_{\rm CC} = \frac{1}{2\pi r H h}$$

Enfin la résistance totale est obtenue par somme de la résistance de conductoconvection eau/métal, de la résistance de conduction dans le métal, puis de celle dans l'isolant, et enfin celle de conducto convection à l'interface isolant/air d'où

$$R_{\text{th}} = \frac{1}{2\pi H R_1 h} + \frac{1}{2\pi H \lambda} \ln \left( \frac{R_2}{R_1} \right) + \frac{1}{2\pi H \lambda'} \ln \left( \frac{R_3}{R_2} \right) + \frac{1}{2\pi H R_3 h}$$

et en dérivant par rapport à  $R_3$  on trouve le rayon optimal d'isolant :

$$\frac{1}{\lambda' R_3} = \frac{1}{R_3^2 h} \Rightarrow \boxed{R_3 = \frac{\lambda'}{h}}$$

ui traduit bien l'équilibre à trouver entre l'augmentation de la longueur d'isolant à traverser qui va dans le sens désiré de minimisation du flux mais qui nécessite une augmentation de la surface du cylindre qui, elle, nous est défavorable.

Les rayons intérieur et extérieur du tuyau d'eau chaude et les températures étant imposés il y a deux cas :

- Si  $\lambda'/h > R_2$  on met de l'isolant jusqu'au rayon  $R_3$ ; tout va bien.
- Si en revanche  $\lambda'/h < R_2$  alors il ne faut pas mettre d'isolant : celui-ci favoriserait trop la conducto convection par rapport à son efficacité conductive : l'isolant n'est pas assez bon pour répondre au problème et en mettre empirerait la situation.

### Correction de l'exercice 21 : Ondes thermiques (Effet de cave)

1. L'équation de diffusion de la chaleur dans le sol selon z est :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

L'équation aux dimensions issue de l'équation de la chaleur s'écrit

$$[T][t]^{-1} = [D][T][L]^{-2} \Rightarrow [L] = [D]^{1/2}[t]^{1/2}$$

Par conséquent, si on se donne une échelle de temps  $t_0$ , il apparaît naturellement une échelle de longueur  $z_0$  définie par  $z_0 = \sqrt{Dt_0}$ . Dans ce problème, l'échelle sera donc

$$z_0 \propto \sqrt{D/\omega}$$

**2.** Le problème posé est celui de la propagation à l'intérieur du sol d'une onde thermique imposée par l'extérieur, en z=0, par exemple par l'effet des fluctuations journalières d'éclairement. La forme la plus naturelle pour ces fluctuations est une sinusoïde de pulsation  $\omega$ , autour de la valeur moyenne  $T_0$ . Naturellement, on recherche alors la distribution de température sous la forme complexe suivante :

$$T^*(z, t) = T_0 + F(z) \exp(i\omega t)$$

où F(z) est une fonction éventuellement complexe de la profondeur z.

L'équation de la chaleur s'écrivant alors  $i\omega F(z) \exp(i\omega t) = DF^{''}(z) \exp(i\omega t)$ , la fonction F doit vérifier :

$$F^{''} - \frac{i\omega}{D}F = 0 \Rightarrow F(z) = A \exp\left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}z}\right) + B \exp\left(-(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}z}\right)$$

où A et B sont des constantes.

La température devant rester finie pour  $z \to +\infty$ , on en déduit que A=0, et par conséquent, en notant  $\Delta T$  l'amplitude des fluctuations à la surface :

$$T^*(z,t) = T_0 + \Delta T \exp\left(-(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}z}\right) \exp(i\omega t)$$

En repassant en notation réelle, on obtient la forme de la distribution de température

$$T(z,t) = T_0 + \Delta T \exp\left(-\frac{z}{z_0}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{z_0}\right)$$
 avec  $z_0 = \sqrt{\frac{2D}{\omega}}$ 

**3.** On voit que l'onde thermique se propage vers l'intérieur du sol (z>0) avec une amplitude décroissant exponentiellement, l'échelle caractéristique de l'atténuation étant  $z_0$ , qui est, au facteur numérique près, l'échelle trouvée à la première question, puisque l'échelle de temps naturelle est précisément l'inverse de la pulsation. Le nombre d'onde de la propagation est égal à  $k=1/z_0$  et la longueur d'onde est donc  $\lambda=2\pi z_0$ . La propagation se fait à la vitesse de phase  $v_\varphi=\omega/k=\omega z_0=\sqrt{2D\omega}$ 

On peut comparer ce phénomène à l'effet de peau en électromagnétisme. Il y a là aussi une pénétration limitée de l'onde de courant à l'intérieur du matériau. Cependant, dans le cas de l'effet de peau, la profondeur de pénétration diminue lorsque la conductivité électrique augmente, alors qu'elle augmente avec la conductivité thermique.

**4.** La profondeur de pénétration est donnée, en fonction de la période du forçage et des coefficients donnés relatifs au sol, est fournie par la relation suivante :

$$z_0 = \sqrt{\frac{2D}{\omega}} = \sqrt{\frac{DT}{\pi}} = \sqrt{\frac{\lambda T}{\pi \rho C}}$$

Pour les fluctuations journalières, T = 86400 s, d'où  $z_0 \approx 6.8$  cm, et pour les fluctuations annuelles ( $T \approx 3.15.10^7$  s) on a  $z_0 \approx 1.3$  m.

Ce sont ces chiffres qui justifient d'une part qu'on conserve des produits à la cave pour leur éviter les variations rapides de température qui pourraient les dégrader, et d'autre part qu'on enterre les canalisations pour éviter qu'elles éclatent en hiver.

**Remarque :** Si on considère plutôt une condition au limite en flux plutôt qu'une condition aux limites en température, la solution aura la même forme à ceci près que le retard en phase dans le cosinus sera augmenté de  $\pi/4$  (bon exercice). Ce cas est plus compliqué (plus lourd pour une leçon) mais on peut se dire qu'à la surface de la Terre, c'est bien le flux solaire qui varie périodiquement et la température qui suit ces variations, d'où ce retard supplémentaire.

### Correction de l'exercice 22 : Température de contact (cf compo 2002)

1.

a. On applique l'équation de la chaleur au barreau, en tenant en compte du fait qu'on considère une propagation à une dimension. On note la capacité calorifique massique  $c_m$ , la masse volumique  $\rho$  du barreau, et la conductivité thermique  $\lambda$ .

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad \text{avec le coefficient de diffusion} \quad D = \frac{\lambda}{\rho c_m}$$

b. On a six paramètres qui sont T(x,t),  $T_0$ , D, x, t pouvant être exprimées par trois unités indépendantes, par exemple Kelvin, mètre et seconde. On remarque alors que le seul nombre sans dimension mettant en jeu les variables x et t que l'on peut écrire est de la forme  $u=\alpha(x/\sqrt{Dt})^n$ . Même si tout choix de  $\alpha$  et n est a priori possible, les calculs seront plus simples pour  $\alpha=1/2$  et n=1 (ce qui permettra d'avoir x au dénominateur et donc de simplifier le calcul de la dérivée seconde). En écrivant  $\frac{T(x,t)}{T_0}=f\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$  on obtient l'équation

$$f'' + \frac{x}{\sqrt{Dt}}f' = 0 = f'' + 2uf' \tag{1}$$

Remarque: On constate que l'on aurait pu s'inspirer des résultats de l'exercice 1 pour proposer ce changement de variable. On peut aussi invoquer le théorème Pi si on est familier avec celui-ci.

Remarque 2 : Il faut aussi noter que ce changement de variable n'est pertinent que si

les conditions initiales et/ou aux limites peuvent s'exprimer en fonction de la variable u, sinon la méthode est stérile. Il existe d'autres méthodes de résolution pour des cas particuliers (e.g. exercice sur les ondes thermiques).

Intégrons ensuite cette l'équation :

$$\ln(f') = -u^2 + \text{cte}$$
 puis  $f = A \int_0 \hat{\mathbf{u}} e^{-v^2} dv + B$ 

Les conditions aux limites sur la température permettent de déterminer A et B. Au contact avec le thermostat,  $T(x=0,t)=T_0$ , donc B=1. L'autre condition aux limites  $T(x=+\infty,t)=T_i$  donne :

$$\frac{T_i}{T_0} = A \frac{\sqrt{\pi}}{2} + B \Rightarrow A = \frac{T_i - T_0}{T_0} \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

On obtient finalement l'expression de la température dans le barreau, en introduisant ce qu'on appelle la fonction erreur notée er f(x):

$$\frac{T(x,t)}{T_0} = 1 + \frac{T_i - T_0}{T_0} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}} e^{-v^2} dv = 1 + \frac{T_i - T_0}{T_0} erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

c. D'après la loi de Fourier à une dimension :  $j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$ . On obtient ainsi :

$$j(x,t) = -\frac{\lambda}{\sqrt{\pi Dt}} (T_i - T_0) \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

De plus, comme les dérivées partielles par rapport à t et x commutent, le courant de chaleur vérifie la même équation de diffusion que la température :

$$\frac{\partial j}{\partial t} = D \frac{\partial^2 j}{\partial x^2}$$

On obtient alors les allures suivantes pour les distributions de température et de densité de courant :

Remarque: Il est important de bien noter que même si la température et la densité de courant vérifient la même équation différentielle, des conditions aux limites différentes donnent des solutions très différentes. Ici une solution initiale en marche d'escalier donne une solution en fonction erreur (qui est une marche lissée) qui s'adoucit avec le temps (cas ici de la température). Alors qu'une condition initiale en fonction de Dirac donne comme solution une gaussienne qui s'aplatit au cours du temps (ici le




FIGURE 16 – Allure des distributions de température relative (gauche) et de densité de courant normalisée (droite) dans les barreaux.

cas de la densité de courant). Ces deux comportements peuvent être aussi être observés dans d'autres types de diffusion (particules,...).

2.

a. La relation de conservation de l'énergie s'écrit :

$$div(\overrightarrow{j}) + \rho C \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

Si on suppose qu'à chaque instant, le courant de chaleur est maximal à l'interface, le terme en divergence s'annule en x = 0. Donc la température de contact est constante. On notera  $T(x = 0, t) = T_0$ . (On peut le vérifier sur les graphes précédents).

b. Comme la température de contact est constante et vaut  $T_0$ , on peut directement appliquer les résultats du premier paragraphe en faisant attention au signe de l'argument de la fonction erreur. On obtient respectivement dans les domaines x > 0 et x < 0:

$$T_2(x) = T_0 + (T_2 - T_0)erf\left(\frac{x}{2\sqrt{D_2 t}}\right) \quad \text{et} \quad T_1(x) = T_0 + (T_1 - T_0)erf\left(\frac{x}{2\sqrt{D_1 t}}\right)$$

c. Il suffit d'appliquer le résultat de la question 1(c). On obtient les flux de chaleur respectifs reçus par les deux milieux :

$$j_{-2}(x,t) = \frac{\lambda_2}{\sqrt{\pi D_2 t}} (T_0 - T_2)$$
 et  $j_{-1}(x,t) = -\frac{\lambda_1}{\sqrt{\pi D_1 t}} (T_0 - T_1)$ 

Comme ces deux expressions de la densité de courant de chaleur sont nécessairement égales à l'interface  $j_{\rightarrow 2}(x=0,t)=j_{\rightarrow 1}(x=0,t)$ , on en déduit la température de contact :

$$T(x = 0, t) = T_0 = \frac{E_1 T_1 + E_2 T_2}{E_1 + E_2}$$
 avec  $E_i = \frac{\lambda_i}{\sqrt{D_i}} = \sqrt{\lambda_i \rho_i C_i}$ 

La température de contact est donc un barycentre des températures des deux barreaux pondérée par un coefficient  $E_i$  appelé effusivité.

### d. Application numérique On obtient :

eau  $E = 1,6.10^3 \text{ USI}$   $T_0 = 28,5^{\circ}\text{C}$ bois  $E = 2,4.10^2 \text{ USI}$   $T_0 = 35^{\circ}\text{C}$ aluminium  $E = 2.6.10^4 \text{ USI}$   $T_0 = 21^{\circ}\text{C}$ 

# Correction de l'exercice 23 : Marche aléatoire à une dimension (cf compos 2002)

1.

a. C'est une loi binomiale : il faut choisir les pas qui sont faits vers la droite et multiplier par les probabilité de chaque pas :

$$\mathscr{P}(n_d, N) = \binom{N}{n_d} \left(\frac{1}{2}\right)^{n_d} \left(\frac{1}{2}\right)^{N-n_d} = \binom{N}{n_d} \left(\frac{1}{2}\right)^N$$

b. On a immédiatement  $x = n_d a - (N - n_d) a = (2n_d - N)a$ . La valeur moyenne de x ou celle de  $x^2$  sont donc liée aux moyennes de  $n_d$  et  $n_d^2$ . On devra pour cela se servir d'un résultat bien connu sur le binôme de Newton :

$$(1+1)^{N} = 2^{N}$$

$$= \sum_{n_{d}=0}^{N} {N \choose n_{d}} 1^{n_{d}} 1^{N-n_{d}} = \sum_{n_{d}=0}^{N} {N \choose n_{d}}$$

On en déduit alors :

$$\begin{split} < n_d > &= \sum_{n_d = 0}^N n_d \mathcal{P}(n_d, N) = \sum_{n_d = 0}^N n_d \binom{N}{n_d} \left(\frac{1}{2}\right)^N \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^N \sum_{n_d = 0}^N n_d \frac{N!}{(!n_d)N - n_d!} = \left(\frac{1}{2}\right)^N N \sum_{n_d = 1}^N \frac{N - 1!}{(!n_d - 1)N - n_d!} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^N N \sum_{n_d = 1}^{N - 1} \frac{N - 1!}{(!n_d - 1)(N - 1) - n_d!} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^N N 2^{N - 1} = \frac{N}{2} \end{split}$$

Ce qui était relativement attendu... Pour la moyenne du carré on se sert de l'identité  $n_d^2 = n_d(n_d - 1) + n_d$  et le même de genre de calcul que précédemment montre que

$$< n_d(n_d - 1) > = \frac{N(N - 1)}{4}$$

D'où

$$< n_d^2 > = \frac{N(N-1)}{4} + \frac{N}{2} = \frac{N(N+1)}{4}$$

On en déduit

$$\langle x \rangle = (2 \langle n_d \rangle - N) a = 0$$
 et  $\langle x^2 \rangle = \langle (4n_d^2 - 4n_dN + N^2) \rangle a^2 = Na^2$ 

En moyenne la distance parcourue est nulle ce qui est cohérent avec le fait que la trajectoire est symétrique et équiprobable. En revanche la variance est non nulle et croît avec le nombre d'étape. Si chaque étape dure un temps  $\tau$  on a  $N=t/\tau$  et

$$\langle x^2 \rangle = \frac{a^2}{\tau}t = 2Dt$$

on reconnaît l'élargissement typique d'un phénomène de diffusion avec une dépendance de la distance en  $\sqrt{t}$ . On en tire l'expression du coefficient de diffusion

$$D = \frac{a^2}{2T}$$

2.

a. Si la position x=na peut être atteinte en N étapes, soit  $n_d$  le nombre de pas vers la droite permettant d'accéder à cette position alors avec la question précédente,  $n_d=(n+N)/2$ . On note que n et N doivent avoir la même parité pour que ce raisonnement soit valable. Enfin :

$$\mathscr{P}'(n,N) = \mathscr{P}\left(\frac{n+N}{2},N\right) = \binom{N}{\frac{n+N}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^N = \frac{N!}{\frac{n+N}{2}! \frac{N-n}{2}!} \left(\frac{1}{2}\right)^N$$

b. On applique la formule de Stirling à la limite  $n \ll N$ .

$$\mathcal{P}' \approx \left(\frac{1}{2}\right)^{N} \times \frac{\left(\frac{N}{e}\right)^{N}}{\left(\frac{(N+n)/2}{e}\right)^{(N+n)/2} \left(\frac{(N-n)/2}{e}\right)^{(N-n)/2}} \times \sqrt{\frac{2\pi N}{\pi^{2}(n+N)(N-n)}}$$

$$\approx \frac{1}{\left(1 + \frac{n}{N}\right)^{(N+n)/2} \left(1 - \frac{n}{N}\right)^{(N-n)/2}} \times \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \sqrt{\frac{1}{(1 - n^{2}/N^{2})}}$$

On développe chaque terme à l'ordre 2 et on réinjecte :

$$\left(1 + \frac{n}{N}\right)^{(N+n)/2} = \exp\left(\frac{N+n}{2}\ln\left(1 + \frac{n}{N}\right)\right) \approx \exp\left(\frac{N+n}{2}\left(\frac{n}{N} - \frac{n^2}{2N^2}\right)\right)$$
$$\approx \exp\left(\frac{n}{2} + \frac{n^2}{2N^2} - \frac{n^2}{4N}\right) \approx \exp\left(\frac{n}{2} + \frac{n^2}{4N}\right)$$
$$\left(1 - \frac{n}{N}\right)^{(N-n)/2} \approx \exp\left(\frac{-n}{2} + \frac{n^2}{4N}\right)$$

Après simplification et en ne gardant que les termes d'ordre le plus bas non nul il vient :

$$\mathscr{P}'(n,N) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \times \exp\left(-\frac{n^2}{2N}\right)$$

On obtient donc le résultat attendu : dans la limite  $n \ll N$  la probabilité d'être en une position x = na suit une loi gaussienne de largeur  $\Delta x = \sqrt{Na^2}$  identique à celle obtenue précédemment.

c. On peut aisément transformer cette probabilité de n et N en x et t en notant x = na et  $t = N\tau$  et en utilisant la conservation de la probabilité

$$\mathscr{P}(x,t)\mathrm{d}x = \mathscr{P}'(n,N)\frac{\delta n}{2}$$

le facteur 1/2 venant du fait que *n* doit être de même parité que *N*. Alors;

$$\mathscr{P}(x,t) = \frac{1}{2a} \mathscr{P}'(n,N) \sim \sqrt{\frac{1}{2\pi t a^2/\tau}} \times \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2/\tau t}\right) = \sqrt{\frac{1}{4\pi Dt}} \times \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

3.

a. Pour être en n à l'instant N il n'y a pour l'instant N-1 que deux possibilités : être en n-1 ou en n+1 et alors :

$$\mathscr{P}'(n,N) = \frac{1}{2}\mathscr{P}'(n-1,N-1) + \frac{1}{2}\mathscr{P}'(n+1,N-1)$$

b. On suppose de nouveau que  $n \ll N$  de sorte que  $a \ll x$  et  $\tau \ll t$ . On fait alors le passa au continu en notant  $\tilde{\mathscr{P}}$  la nouvelle loi de probabilité :

$$\begin{split} \tilde{\mathcal{P}}(x,t+\tau) &= \frac{1}{2}\tilde{\mathcal{P}}(x-a,t) + \frac{1}{2}\tilde{\mathcal{P}}(x+a,t) \\ &\approx \tilde{\mathcal{P}}(x,t) + \frac{a}{2} \times 0 + 2 \times \frac{a^2}{4}\frac{\partial^2 \tilde{\mathcal{P}}}{\partial x^2}(x,t) \\ &\approx \tilde{\mathcal{P}}(x,t) + \tau \frac{\partial \tilde{\mathcal{P}}}{\partial t}(x,t) \end{split}$$

D'où l'équation différentielle

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{P}}}{\partial t}(x,t) = \frac{a^2}{2\tau} \frac{\partial^2 \tilde{\mathcal{P}}}{\partial x^2}(x,t)$$

On trouve ainsi une équation de diffusion avec de nouveau le coefficient de diffusion  $D=\frac{a^2}{2\tau}$  cohérent avec les résultats précédents. On d'ailleurs déjà obtenu à la question 2.3 la solution de cette équation lorsque la condition initiale est un dirac : une gaussienne!

4.

a. En moyenne, une particule en rencontre une autre au bout d'une distance l de sorte qu'il n'y a qu'une seule molécule dans un cylindre de volume  $l\sigma_0$  d'où

$$nl\sigma_0 = 1$$

b. En remplaçant a par  $l^*$  et  $\tau$  par  $l^*/u^*$  on obtient

$$D = \frac{l^* u^*}{2}$$

Dans le cas du gaz parfait on a alors, en fonction des paramètres T et p:

$$l^* \approx \frac{1}{n\sigma_0} = \frac{k_B T}{p\sigma_0}$$
 et  $u^* \approx \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$  donc  $D \approx \sqrt{\frac{3}{4m}} \frac{(k_B T)^{3/2}}{p\sigma_0}$ 

Pour l'air dans les conditions usuelles il vient  $D \approx 0,4$  cm<sup>2</sup>; s<sup>-1</sup> si on prend d = 0,3 nm comme diamètre moléculaire et  $\sigma_0 = \pi d^2$ . Ainsi, dans un gaz, le temps nécessaire pour que  $\Delta x \approx 1$  cm est de l'ordre de quelques secondes. Dans un liquide en revanche il faudra près de  $10^4$  fois plus de temps soit quelques 7 heures.

- c. On a trouvé D variant en  $T^{3/2}p^{-1}$ .
- d. Si la dépendance en pression est la bonne la dépendance en température semble être sous évaluée dans notre modèle. En fait l'hypothèse erronée dans celuici est que  $\sigma_0$  ne dépend pas de la température ce qui n'est pas le cas expérimentalement :  $\sigma_0$  diminue lorsque T augmente.
- e. Dans un milieu poreux il faudrait prendre en compte l'interaction des molécules de gaz avec le milieu et notre modèle tombe en défaut.