# 学习内容

- ■5.1 重叠方式
- ■5.2 流水方式
- ■5.3 向量的流水处理与向量处理机
- ■5.4 指令级高度并行的超级处理机
- ■5.5 ARM流水线处理器举例



#### 5.3 向量的流水处理与向量处理机

- ■向量的特点
  - •元素之间无相关 -> 可连续流动
  - •对元素一般执行相同类型的操作 <del>></del> 单一功能,很少切换
- ■所以向量很适合于用流水处理方式



#### 5.3 向量的流水处理与向量处理机

- 一般将向量数据表示与流水处理方式结合在一起,构成向量流水处理机,也称其为向量处理机
- 向量处理机是解决数值计算问题的一种高性能 计算机结构。
- 向量处理机一般都采用流水线结构,有多条流水线并行工作。
- 向量处理机通常属大型或巨型机,也可以用微机加一台向量协处理器组成。

3

#### 5.3 向量的流水处理与向量处理机

- ■一般向量计算机中包括有一台高性能标 量处理机。
- ■必须把要解决的问题转化为向量运算, 向量处理机才能充分发挥作用。



- ■向量的处理方式
  - 只有选择合适的向量的处理方式,才能充分 发挥流水线的效能
  - ●向量的流水处理所要研究的一个问题就是向量的处理方式




- ■向量的处理方式
  - ●但向量的处理方式与计算机的系统结构紧密相连,并互相影响
  - 不同的处理方式对流水处理机的系统结构、组成提出不同的要求,而系统结构、组成不同的向量处理机也会要求采用不同的向量的处理方式
  - ●要根据向量运算的特点和向量处理机的类型 选择向量的处理方式。

- ■向量的处理方式主要有三种:
  - •水平(横向)处理方式
  - 垂直(纵向)处理方式
  - 分组(纵横)处理方式
- ■下面以D=A\*(B+C)为例说明向量的处理方式




- ■水平(横向)处理方式
  - ●即逐个求D向量元素的方法
    - ◆ 访存,取得三个操作数a<sub>i</sub>,b<sub>i</sub>,c<sub>i</sub>
    - ◆先计算 b<sub>i</sub> + c<sub>i</sub> → k<sub>i</sub>
    - ◆ 再计算  $k_i$  \*  $a_i$  →  $d_i$
  - 标量机上通常采用此方式,使用循环程序实现



标量机上通常采用此方式,使用循环程序实现。

- ■水平(横向)处理方式
  - ●2个主要问题:
    - ◆每个D向量元素至少需两个操作(切换), 使 流水线难以连续流动
    - ◆都需要用到k,两条指令之间存在相关(先写后读)→不适合流水处理

- ■垂直(纵向)处理方式
  - •以向量为单位进行计算
    - ◆ 先计算所有的元素  $b_i + c_i \rightarrow k_i$  (1 → N)
    - ◆ 再计算所有的元素  $k_i * a_i \rightarrow d_i$  (1 → N)
  - 这样元素之间无相关,切换总共只需要一次



- 只要能为流水线提供连续输入,即可获得高吞吐率。
- •需要存储器具有较高的速度。

12

- ■垂直(纵向)处理方式
  - ●问题:
    - ◆是否能为流水线连续提供输入?
    - ◆如果主存速度不足,就无法连续提供输入

采用向量指令只需要2条: VADD B, C, T VMUL A, T, D

这种处理方式适用于向量处理机 数据相关不影响流水线连续工作。 不同的运算操作只需要切换1次。




- ■垂直(纵向)处理方式
  - •解决方法:
    - ◆ 采用多体交叉存储。这是一种面向存储器—存储器型结构的流水线处理机。由于很多通道也要使用主存,要保证连续提供数据很难,因此将主存直接连在流水线输入、输出端的做法并不是最好
    - ◆ 设置向量寄存器组。这是一种面向寄存器一寄存器型结构的流水线处理机。将流水线的输入、输出端直接连到大容量向量寄存器组,向量寄存器组与主存之间成组传送

15


- ■分组(纵横)处理方式
  - 如果寄存器装得下整个向量,则采用垂直处理方式;
  - 如果向量太长,使得寄存器装不下整个向量,则将向量分组,使每组都能装入寄存器
    - ◆寄存器组内采用垂直处理方式
    - ◆寄存器组间采用水平处理方式
- ■这种处理方式称为分组处理方式

16



## 5.3.2 向量流水处理机

- 将向量数据表示与流水处理方式结合在一起,构成向量流水处理机,也称其为向量处理机。
- 向量处理机在70年代出现,经过80年代和90年代的 发展,成为超级计算机的基础。



CDC STAR -100

世界上第一台使用向量处理器的计算机







1976年,CRAY公司推出CRAY-1向 司推出CRAY-1向 量机,开始了向量 机的蓬勃发展,其 峰值速度为0.1 Gflops。





Cray 1



1985年, CRAY-2, 1G flops 1990年, SX-3, 22G flops 1991年, Cray-YMP-C90, 16Gflops




Cray 2



Cray XMP/4

## CRAY Y-MP816系统结构




- ■1991年
- ■多向量处理器
- ■时间并行+空间并行
- ■256交叉存储
- ■16MB-1GB
- ■大量使用寄存器
- ■64位浮点/定点




1983年12月,银河-I巨型计算机由国防科技大学计算机研究所研制成功。

1992年11月,银河-II并行巨型计算机由国防科技大学计算机研究所研制成功。







## 5.3.2 向量流水处理机

#### ■ 向量处理机特点:

- 具有向量处理指令,如向量运算、向量传送、向量压缩与恢复等,可以很有效的对向量进行处理;
- 一般都采用流水线结构,有多条流水线并行工作;
- 在执行向量操作时,一条指令可以同时对向量的多个元素进行运算。向量处理机是单指令流多数据流(SIMD)处理机。
- 向量处理机是解决数值计算问题的一种高性能计算机结构,是向量并行计算、以流水线结构为主的并行处理计算机。

23

## 5.3.2 向量流水处理机

- 向量处理机通常属大型或巨型机,也可以用微机加一台向量协处理器组成。
- 一般向量计算机中包括有一台高性能标量处理机。




Turing Hitachi S3600 包括一台标量处理机和一 台向量处理机



个人超级计算机

- ■向量处理机的最关键问题是存储器系统 能够满足运算部件带宽的要求。
- ■主要采用两种方法:
  - ●1. 存储器一存储器结构
  - ●2. 寄存器一寄存器结构


- ■1. 存储器一存储器结构
  - 多个独立的存储器模块并行工作。
  - 处理机结构简单,对存储系统的访问速度要求很高。
- ■2. 寄存器一寄存器结构
  - •运算通过向量寄存器进行。
  - 需要大量高速寄存器,对存储系统访问速度的要求降低。



- 为减少等待时间,存储器通常采用多体交叉器。多个独立的存储器模块并行工作。
- 向量元素存储在不同的存储器模块中,可以同时访问多个元素。

存储器 - 存储器结构的向量处理机





寄存器 - 寄存器结构的向量处理机


# 向量处理机的指令系统

- ■一般包括向量型和标量型两类指令
- ■向量型运算指令一般有以下几种:
  - ●向量V1运算得向量V2
  - ●向量V1运算得标量S
  - ●向量V1与向量V2运算得向量V3
  - ●向量V1与标量S运算得向量V2

# 向量处理机的指令系统

- ■向量指令格式一般包括:
  - •操作码
  - ●源或目的操作数地址
  - ●地址偏移量
  - ●地址增量
  - 向量长度等

#### CRAY-1



计算机体系结构

#### CRAY-1结构

- ■共有12条可并行工作的单功能流水线,可分别流水地进行地址、向量、标量的各种运算。
- ■6个单功能流水部件:进行向量运算
  - •整数加(3拍)
  - •逻辑运算(2拍)
  - 移位(4拍)
  - 浮点加(6拍)
  - 浮点乘(7拍)
  - 浮点迭代求倒数(14拍)

#### CRAY-1结构

- ■向量寄存组Ⅴ
  - ●由512个64位的寄存器组成,分成8块。
  - ●编号: V0~V7
  - 每一个块称为一个向量寄存器,可存放一个 长度(即元素个数)不超过64的向量。
  - 每个向量寄存器可以每拍向功能部件提供一个数据元素,或者每拍接收一个从功能部件来的结果元素。

#### CRAY-1结构

- ■标量寄存器S和快速暂存器T
  - ●标量寄存器有8个: S0~S7 64位
  - ●快速暂存器T用于在标量寄存器和存储器之间提供缓冲。
- ■向量屏蔽寄存器VM
  - ●64位,每一位对应于向量寄存器的一个单 元。
  - 作用:用于向量的归并、压缩、还原和测试操作、对向量某些元素的单独运算等。

计算机体系结构 34

## CRAY-1特点

- ■每个向量寄存器 Vi 都有连到 6 个向量功能部件的单独总线。
- ■每个向量功能部件也都有把运算结果送 回向量寄存器组的总线。
- ■只要不出现 Vi 冲突和功能部件冲突,各 Vi 之间和各功能部件之间都能并行工作 大大加快了向量指令的处理。

## CRAY-1特点


■ V<sub>i</sub>冲突:并行工作的各向量指令的源向量或结果向量使用了相同的V<sub>i</sub>。例如:源向量相同

$$V_3 \leftarrow V_1 + V_2$$
  
 $V_5 \leftarrow V_4 \land V_1$ 

■功能部件冲突:并行工作的各向量指令使用同一个功能部件。例如:都需使用乘法功能部件。

$$V_3 \leftarrow V_1 \times V_2$$
  
 $V_5 \leftarrow V_4 \times V_6$ 

## CRAY-1向量指令类型



# 提高向量处理机性能的方法

- ■设置多个功能部件,使它们并行工作。
- ■向量与标量性能的平衡
  - 向量平衡点(vector balance point):
    - ◆ 为了使向量硬件设备和标量硬件设备的利用率相等, 一个程序中向量代码所占的百分比。
- ■采用链接技术,加快一串向量指令的执行。
- 采用循环开采技术,加快循环的处理。
- ■采用多处理机系统,进一步提高性能。

38