QColumnView Class

QColumnView 类提供了列视图的模型/视图实现。更多的...

Header: #include < QColumnView>

CMake: find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Widgets) target_link_libraries(mytarget PRIVATE

Qt6::Widgets)

qmake: QT += widgets

Inherits: QAbstractItemView

■ 所有成员的列表,包括继承的成员

特性

• resizeGripsVisible : bool

公共职能

QColumnView(QWidget *parent = nullptr)

virtual	~QColumnView()
QList	columnWidths() const
QWidget *	previewWidget() const
bool	resizeGripsVisible() const
void	setColumnWidths(const QList &list)
void	setPreviewWidget(QWidget *widget)
void	setResizeGripsVisible(bool visible)

重新实施公共职能

virtuai	
OModelIndex	

indexAt(const QPoint &point) const override

virtual QModelIndex	indexAt(const QPoint &point) const override
virtual void	<pre>scrollTo(const QModelIndex &index, QAbstractItemView::ScrollHint hint = EnsureVisible) override</pre>
virtual void	selectAll() override
virtual void	setModel(QAbstractItemModel *model) override
virtual void	setRootIndex(const QModelIndex &index) override
virtual void	$\textbf{setSelectionModel} (QItemSelectionModel * \textit{newSelectionModel}) \ override$
virtual QSize	sizeHint() const override
virtual ORect	visualRect(const OModelIndex &index) const override

信号

void updatePreviewWidget(const QModelIndex &index)

受保护的功能

virtual QAbstractItemView *	createColumn(const QModelIndex &index)
void	initializeColumn(QAbstractItemView *column) const

重新实现受保护的功能

virtual void	${\bf current Changed (const\ QModelIndex\ \& {\it current},\ const\ QModelIndex\ \& {\it previous})\ override}$	
virtual int	horizontalOffset() const override	
virtual bool	isIndexHidden(const QModelIndex &index) const override	
virtual QModelIndex	<pre>moveCursor(QAbstractItemView::CursorAction cursorAction, Qt::KeyboardModifiers modifiers) override</pre>	
virtual void	resizeEvent(QResizeEvent *event) override	
virtual void	rowsInserted(const QModelIndex &parent, int start, int end) override	
virtual void	scrollContentsBy(int dx, int dy) override	
virtual void	setSelection(const QRect & rect, QItemSelectionModel::SelectionFlags command) override	
wirtual int	varticalOffcat() const avarrida	

详细说明

QColumnView 在多个 QListView 中显示一个模型,每个 QListView 对应树中的每个层次结构。这有时称为级联列表。

QColumnView 类是其中之一Model/View Classes是 Qt 的一部分model/view framework。

QColumnView 实现了定义的接口QAbstractItemView类,允许它显示由派生的模型提供的数据QAbstractItemModel班级。



也可以看看Model/View Programming。

属性文档

resize Grips Visible: bool

此属性保存指定列表视图是否获得调整大小夹点的方法

默认情况下, visible设置为 true

访问功能:

bool	resizeGripsVisible() const
void	setResizeGripsVisible(bool visible)

也可以看看setRootIndex()。

成员函数文档

[explicit]QColumnView::QColumnView(QWidget *parent = nullptr)

构造一个列视图parent来表示模型的数据。使用setModel()设置模型。

也可以看看QAbstractItemModel。

[virtual]QColumnView::~QColumnView()

破坏列视图。

QList QColumnView::columnWidths() const

返回此视图中所有列的宽度的列表。

也可以看看setColumnWidths()。

[virtual protected]QAbstractItemView
QColumnView::createColumn(const QModelIndex &index*)

要在选择项目时对最后一列使用自定义小部件,请重载此函数并返回小部件。*index*是将分配给视图的根索引。返回新视图。QColumnView将自动取得该小部件的所有权。

也可以看看setPreviewWidget()。

[override virtual protected]void QColumnView::currentChanged(const QModelIndex ¤t, const QModelIndex &previous)

重新实现: QAbstractItemView::currentChanged (常量 QModelIndex 和当前,常量 QModelIndex 和上一个)。

 $[override\ virtual\ protected] int\ QColumn View::horizontal Offset()\ const$

重新实现: QAbstractItemView::horizontalOffset() const.

[override virtual]QModelIndex QColumnView::indexAt(const QPoint &point) const

重新实现: QAbstractItemView::indexAt(const QPoint &point) const。

[protected]void QColumnView::initializeColumn(QAbstractItemView *column) const

复制列视图的行为和选项并将其应用到column如那个iconSize(),textElideMode () 和alternatingRowColors()。这在重新实现时很有用createColumn()。

也可以看看createColumn()。

[override virtual protected]bool QColumnView::isIndexHidden(const QModelIndex &index) const

重新实现: QAbstractItemView::isIndexHidden(const QModelIndex &index) const。

[override virtual protected]QModelIndex
QColumnView::moveCursor(QAbstractItemView::CursorAction
cursorAction, Qt::KeyboardModifiers modifiers)

重新实现: QAbstractItemView::moveCursor (QAbstractItemView::CursorAction 光标操作、Qt::KeyboardModifiers 修饰符)。

向左移动应转到父索引向右移动应转到子索引或如果没有子索引则向下移动

QWidget *QColumnView::previewWidget() const

返回预览小部件,或者nullptr如果没有则返回。

也可以看看setPreviewWidget () 和updatePreviewWidget()。

[override virtual protected]void QColumnView::resizeEvent(QResizeEvent *event)

重新实现: QAbstractItemView::resizeEvent (QResizeEvent *事件)。

[override virtual protected]void QColumnView::rowsInserted(const QModelIndex &parent, int start, int end)

重新实现: QAbstractItemView::rowsInserted(const QModelIndex &parent, int start, int end)。

[override virtual protected]void QColumnView::scrollContentsBy(int dx, int dy)

重新实现: QAbstractScrollArea::scrollContentsBy (int dx, int dy)。

[override virtual]void QColumnView::scrollTo(const QModelIndex &index, QAbstractItemView::ScrollHint hint = EnsureVisible)

重新实现: QAbstractItemView::scrollTo (const QModelIndex &index, QAbstractItemView::ScrollHint 提示)。

[override virtual]void QColumnView::selectAll()

重新实现: QAbstractItemView::selectAll()。

void QColumnView::setColumnWidths(const QList &list)

将列宽设置为中给出的值list。创建列时将保留并使用列表中的额外值。

如果列表包含的值太少,则仅其余列的宽度不会被修改。

也可以看看columnWidths () 和createColumn()。

[override virtual]void QColumnView::setModel(QAbstractItemModel *model)

重新实现: QAbstractItemView::setModel (QAbstractItemModel *模型)。

void QColumnView::setPreviewWidget(QWidget *widget)

设置预览widget。

这widget成为列视图的子视图,并且当删除列区域或设置新的小部件时将被销毁。

也可以看看previewWidget () 和updatePreviewWidget()。

[override virtual]void QColumnView::setRootIndex(const QModelIndex &index)

重新实现: QAbstractItemView::setRootIndex (常量 QModelIndex &index)。

[override virtual protected]void QColumnView::setSelection(const QRect &rect, QItemSelectionModel::SelectionFlags command)

重新实现: QAbstractItemView::setSelection (const QRect &rect, QItemSelectionModel::SelectionFlags 标志)。

[override virtual]void

QColumnView::setSelectionModel(QItemSelectionModel)

*newSelectionModel)

重新实现: QAbstractItemView::setSelectionModel(QItemSelectionModel *selectionModel)。

[override virtual] QSize QColumnView::sizeHint() const

重新实现: QAbstractScrollArea::sizeHint() const。

[signal]void QColumnView::updatePreviewWidget(const QModelIndex &index)

当预览小部件应该更新以提供有关以下内容的丰富信息时,会发出此信号*index* **也可以看看**previewWidget()。

[override virtual protected]int QColumnView::verticalOffset() const

重新实现: QAbstractItemView::verticalOffset() const。

[override virtual]QRect QColumnView::visualRect(const QModelIndex &index) const

重新实现: QAbstractItemView::visualRect(const QModelIndex &index) const。

[override virtual protected]QRegion

QColumnView::visualRegionForSelection(const QItemSelection &selection)

const

重新实现: QAbstractItemView::visualRegionForSelection(const QItemSelection &selection) const。