Linux 常用 服务器


SSH, VNC, NFS

NTP, NIS, FTP

SAMBA, CUPS ...










netstat

- \$ netstat [-alutn]
- -a : 显示所有选项
- -1 : 显示listen的服务状态
- -u : udp
- -t : tcp
- -n : 仅显示IP地址与端口(而非别名)


Isof

- \$ lsof
- list open files
- 显示正在被打开的文件,以及由哪个进程在占用


- 提供远程联机的shell服务
- 提供远程文件服务器 sftp-server
- 对网络传输进行加密,确保通信安全



- 1. 服务器建立公匙 /etc/ssh/ssh_host_*
- 2. 客户端发起连接请求
- 3. 服务器回传自己的公匙,保存在客户端~/.ssh/know_hostss



- 4. 客户端建立自己的公私钥,并上传自己的公匙
- 5. 非对称加密:客户端保存服务器公匙+自己的私匙服务端保存服务器私匙+客户端公钥,两边不一样



- 公匙用来加密,可在网络中传输
- 私匙用来解密,不可外传

- 查看服务器sshd状态
- \$ service ssh status # 注意不是sshd
- sshd服务的配置文件
- /etc/ssh/sshd_config

- \$ ssh [-p port] [account@]Hostname
- 若不指定account,则以当前的account登录
- 也可以将相关配置信息写入~/.ssh/config中
- \$ ssh -v[v[v]]
 - 在进行联机的过程中,显示不同层次的检测消息

- \$ ssh-keygen [-t rsa|dsa] [-f private-key]
- 自动生成公私两个密钥
- 私匙的权限是600,而公匙权限则是644

- 建立本地ssh配置文件,利用别名进行登录
 - \$HOME/.ssh/ssh config
 - Host classDemo2
 - Hostname 10.196.83.107
 - □ User jiamin
 - IdentityFile ~/.ssh/id_dsa

- 远程桌面: 屏幕画面分享及远程操作软件
- \$ vncserver [:n][-geometry resolution]
- :n: 表示VNC server的编号, 也对应server端
 口的取值(5901 ~ 5910 之间)
- resolution : 分辨率, 如 1024x768
- \$ vncserver -kill :n


- 首次启动时,会要求设置密码,针对当前用户下的所有VNC server
- 密码以加密形式存储在~/.vnc/passwd文件中
- \$ vncpasswd #对密码进行重置
- 不同用户启动的VNC server,若不指定编号,则按 时间先后顺序自动递增


VNC 配置文件: ~/.vnc/xstartup

```
#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
# unset SESSION_MANAGER
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
x-window-manager &
```

- 在多数主流操作系统上,都存在支持VNC的客户端
- 较多使用 Real VNC 的 VNC Viewer





VNC 配置文件: ~/.vnc/xstartup

```
#!/bin/sh
# Uncomment the following two
lines for normal desktop:
# unset SESSION_MANAGER
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] \
&& exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] \
&& xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
```

```
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator \
  -geometry 80x24+10+10 \
  -ls -title "$VNCDESKTOP
  Desktop" &
x-window-manager &
```


● VNC 配置文件: ~/.vnc/xstartup

- vnc4server
- tightvnc : 压缩传输的数据
- tigervnc-server : 显示效果好
- X11vnc : 提供SSH SSL 的加密

其它远程桌面方式


- Xdmcp (X display manager control protocol): 基于X Server的集成显示
- XRDP (X Remote Desktop Protocl): 基于
 Windows的RDP协议支持

• 透过网络, 进行文件共享



- 需要关注的两个问题:
 - 1. 在Server端,不同的文件系统功能会使用不同的端口,任意 小于1024以下的端口都可以被使用,如何能够对数据众多且 变化的端口进行管理?
 - 2. Server端与Client端的用户账号不同, Server端如何来识别来自Client端的用户?

● 多端口问题: RPC (Remote Procedure Call)



NFS daemons:


- 1. rpc.nfsd : 提供NFS的网络服务信息
- 2. rpc.mountd: 进行NFS文件系统的管理
- 3. rpc.locked : 多用户写入时的锁定
- 4. rpc.statd : 检查文件的一致性
- 5. . . .

- \$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
- 配置 /etc/exports 文件,添加:/home/jiamin/nfs1 *(rw,sync,no_root_squash)
- \$ whereis exports

- \$ sudo service rpcbind restart
- \$ sudo service nfs-kernel-server restart

- On Ubuntu:
 - \$ showmount -e 127.0.0.1
 - \$ sudo mount -t nfs 127.0.0.1:/home/jiamin/nfs1 nfs2
- On Mac OS X:
 - \$ sudo mount_nfs -o resvport
 192.168.56.101:/home/jiamin/nfs1
 ~/Downloads/test/demoNFS

● 用户识别问题: 不管



Samba

- \$ sudo apt-get install samba
- 配置 /etc/samba/smb.conf 文件
- \$ sudo service smbd restart