
# `Αρχιτεκτονική Διάλεξη 7



Γίνεται η επόμενη εντολή που δείχνει ο PC να είναι 4 θέσεις μνήμης πιο κάτω 4 και παραπάνω.


Δηλαδή να είναι PC←PC+4(5,6,...κτλπ)


Σε πολλά συστήματα στο 3ο βήμα της ανάκλησης συμβαίνει ο MDR να φορτώνεται στο IR. Το μέγεθος δλδ του MDR=IR δηλαδή μια ολόκληρη λέξη.

#### $T2:IR \leftarrow MDR(OPCODE)$

Αρα δεν θα εχουμε το πρόβλημα που είχαμε στην διαλεξη 6 να χάνονται

διευθύνσεις τύπου:





## Άσκηση:

Οι εντολές ενός συστήματος εχουν γενικά την μορφή:

OPCODE	Address 1	Address 2	Address 3	
5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	20 bit

Να εξετάσετε αν το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει: 30 εντολές 3 παραγόντων


63 εντολές 2 παραγόντων

31 εντολές 1 παραγόντων

32 εντολές 0 παραγόντων

### Λύση: Ξεκινάμε με εντολές 3 παραγόντων.

OPCODE	XXXXX	YYYYY	ZZZZZ	
00000	XXXXX	YYYYY	ZZZZZ	1η εντολή 3 παραγοντων
00001	XXXXX	YYYYY	ZZZZZ	2η εντολή 3 παραγοντων
00010	XXXXX	YYYYY	ZZZZZ	3η εντολή 3 παραγοντων
11101	XXXXX	YYYYY	ZZZZZ	30η εντολή 3 παραγοντων



Αν τα 5 πρώτα bit σχηματίσουν τους αριθμούς 0-29, τότε μια απο τις εξόδους του DEC θα είναι 1 τότε K=1 αρα έχουμε εντολή τριών παραγόντων, και οι παράγοντες θα δινονται απο τα πεδία X,Y,Z(5 bit το καθένα)


Αν K=0 και M=1, ή εντολή δεν είναι τριών παραγόντων

### ΆΡΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΈΣ 3 ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ (30) ΕΊΜΑΣΤΕ ΚΑΛΆ

#### Για 63 εντολές 2 παραγόντων ?

Από το αριστερό πεδίο 5 Bit A έχουν δεσμευτεί 30 από τους 32 συνδυασμούς για εντολές τριών παραγόντων. Περισσεύουν 2 οι οποίοι σε συνδυασμό με τους 32 συνδυασμούς του πεδίου X προσφέρουν δυνατότητα για το πολύ 2x32=64 εντολές δύο παραγόντων (Y,Z)


OPCODE	XXXXX	YYYYY	ZZZZZ	
11110	00000	YYYYY	ZZZZZ	1η εντολή 2 παραγοντων
11110	00001	YYYYY	ZZZZZ	2η εντολή 2 παραγοντων
11110	00010	YYYYY	ZZZZZ	3η εντολή 2 παραγοντων
11110	11111	YYYYY	ZZZZZ	32η εντολή 2 παραγοντων
11111	00000	YYYYY	ZZZZZ	33η εντολή 2 παραγοντων
11111	00001	YYYYY	ZZZZZ	34η εντολή 2 παραγοντων
11111	11110	YYYYY	ZZZZZ	63η εντολή 2 παραγοντων



Απο το πεδίο X περισσέυει ο συνδιασμος IIIII=31 ο οποίος με τους 32 συνδιασμους του Υ μπορεί να μου δώσει το πολύ 32 εντολές ενος παράγοντα Z.


Αρα και με 2 εντολές είμαι εντάζει

OPCODE	XXXXX	YYYYY	ZZZZZ	
11111	11111	00000	ZZZZZ	1η εντολή 1 παραγοντων
11111	11111	00001	ZZZZZ	2η εντολή 1 παραγοντων
11111	11111	00010	ZZZZZ	3η εντολή 1 παραγοντων
11111	11111	11110	ZZZZZ	31η εντολή 1 παραγοντων
11111	11111	11111	00000	1η εντολή 0 παραγοντων
11111	11111	11111	00001	2η εντολή 0 παραγοντων
11111	11111	11111	11111	32η εντολή 0 παραγοντων



Αμα βγει ενα ειναι μηδεν παραγοντες

Για Να κλιθεί η υπουρουτινα πρέπει να ανακληθεί η εντολή 4, ο PC (Ο οποίος θα δείχνει 5) να αποθηκευτεί έτσι ώστε να γνωρίζουμε που θα επιστρέψουμε όταν εκτελεστεί η return. Η αποθήκευση γίνεται στη στοίβα



StackPointer(SP): Δείχνει την τελευταια θέση που εχει χρησιμοποιηθει.

Για να γραψουμε στην στοιβα

- 1)SP=SP-1
- 2)Η τιμή τους  $SP \rightarrow MAR$
- 3) ta data  $\theta\alpha$  pane meso MDR


Έστω η τελευταία γεμάτη x+1 εχει τιμή 100

Ο SP=x+1 ο SP μειωνεται κατα 1 και

δειχνει την επομενη ελευθερη (την X). Ο MAR λαμβάνει την τιμή X  ${\rm O\;MDR\; \sigma} {\rm t\'elvel\; to\; 1000\; \sigma} {\rm tην\; θ\'es} {\rm follow} {$ 

## Άσκηση

Εναλλαγη των τιμών που βρισκονται στις θέσεις Α,Β χρησιμοποιουνται ως ενδιάμεση μνήμη την κορυφή της στοίβας.



T0: MAR $\leftarrow$ PC,Z $\leftarrow$ PC+1	$MAR \leftarrow F, Z \leftarrow F+1$	
T1: MDR←M[MAR], PC←Z	$MDR \leftarrow  OPC A B, PC \leftarrow F+1$	
T2:IR←MDR		
T3:MAR←IR[Address 1]	MAR←A	
T4:MDR←M[MAR]	MDR←100	<b>}</b> 1
T5: Z←SP-1	Z←X	
T6:SP←Z, MAR←Z	SP←X, MAR←X	<b>] \}</b> ,
T7:M[MAR]←MDR	M[X]←100	] ) '
T8:MAR←IR(Address 2)	MAR←B	
T9:MDR←M[MAR]	MDR←M[B]=200	} 3
T10 MAR←IR(Address 1)	MAR←A	
T11 M[MAR]←MDR	Μ[Α]←200 (το 200 παει τελική θέση	
T12 MAR←SR, Z←SP+1	MAR←X,Z←X+1 ο SP εχει διαυλο	
T13 SP←Z, MDR←M[MAR]	SP←X+1 μεσω εσωτερικου διαυλου ταυτοχρονα ο MDR πάιρνει τα δεδομένα MDR=100	
T14 MAR← IR[Address 2]		
T15 M[MAR]←Mdr		]