C++学习笔记9

2022年3月19日 20:57

• 动态内存和智能指针

- 智能指针
 - 为了更加容易和安全的使用智能指针,新的标准库提供了两种智能指针类型来管理 对象
 - share-ptr: 允许多个指针指向同一个对象
 - unique-ptr: 独占所指向的对象
 - weak-ptr: 这是一个伴随类,他是一个弱引用,指向share-ptr所管理的对象
 - 这三种类型的指针都定义在memory中
- o share-ptr
 - 智能指针使用方式与普通模板类似,都需要额外的类型信息 share-ptr 《string》 a (指向string的指针a)
 - share-ptr和unique-ptr支持的操作

<pre>shared_ptr<t> sp unique_ptr<t> up</t></t></pre>	空智能指针,可以指向类型为 T 的对象
p	将p用作一个条件判断, 若p指向一个对象, 则为 true
*p	解引用p,获得它指向的对象
p->mem	等价于(*p).mem
p.get()	返回 p 中保存的指针。要小心使用,若智能指针释放了其对象,返回的指针所指向的对象也就消失了
swap(p, q) p.swap(q)	交换 p 和 q 中的指针

表 12.2: shared_ptr 独有的操作		
make_shared <t>(args)</t>	返回一个 $shared_ptr$,指向一个动态分配的类型为 r 的对象。使用 $args$ 初始化此对象	
shared_ptr <t>p(q)</t>	p 是 shared_ptr q 的拷贝;此操作会递增 q 中的计数器。q 中的指针必须能转换为 $T*$ (参见 $4.11.2$ 节,第 143 页)	
p = q	p和 q 都是 shared_ptr,所保存的指针必须能相互转换。此操作会递减 p 的引用计数,递增 q 的引用计数;若 p 的引用计数变为 0,则将其管理的原内存释放	
p.unique()	若p.use_count()为1,返回true;否则返回false	
p.use_count()	返回与 p 共享对象的智能指针数量;可能很慢,主要用于调试	

- 最安全的还是使用make-shared分配空间
 - □ make-shared (int) (xx)
 - □ 也采用模板的方式,但是初始化需要用()
 - □ 当没有share-ptr指向原先用make-shared创建对象,原先创建的对象会被自动释放内存
 - 对于一个普通指针,在一个作用域内部创建,在程序结束的时候不会消除,对于智能指针会
 - □ 那个函数创建的智能指针就是那个函数的指针,在出自己函数的时候会被自己销毁,传到其他函数时候不受影响
 - □ 如果将shared-ptr存放在一个容器中,而后不需要全部元素,而只是使用其

中有一部分,要记得用erase删除不再需要的哪些元素

□ 对于有多个shared-ptr的指针,只要在最后一个指针没有销毁之前不会被释 放

○ new的使用

- 我们可以使用new分配空间。
 - new定义在new文件中
 - □ new的操作
 - ◆ int *pi=new int----》pi指向指向一个动态分配的未初始化的对象
 - ◇ 默认情况下, 动态分配的对象 (vector, string等) 是默认初始化的, 但是int等对象的值是没有定义的

◆ 初始化

- ◇ 我们可以使用原先的初始化方式和构造方式分配对象 int *p=new string (10, '9'); 。。。
 - ▶ 对于使用圆括号且圆括号只有单一的初始化器的时候可以使用auto进行推断

auto p=new string (obj);

◆ 我们直接在后面加上一个空括号表示对new的对象进行值初始化 int *pi=new int (): *pi为0

◆ const

◇ new可以分配const对象,但是必须要初始化,对于类要有隐式初始化

const int *pi=new const int (2022);

◆ 内存耗尽

- ◆ 在内存耗尽的时候,使用new分配内存会报bad-alloc,可以改变使用new的方式。
 - ▶ 在new后面更一个括号,阻止他抛出异常 int *p=new (nothrow) int//如果分配失败,new返回一 个空指针

◆ 释放动态内存

- ◇ 为了防止内存耗尽在动态内存使用完成后,必须将其归还给系统,delete表达式接受一个指针指向我们想要释放的对象delete p//p必须是一个指向动态分配的对象或是一个空指针
- ◆ 我们不能释放一块非new分配的内存,以及将一块内存同时释放 多次
- ◇ 内存释放的同时指针失效
- ♦ delete可以释放使用new分配的const对象
- ◇ 由内置指针管理的动态内存在被显示释放前一直都会存在

★ 注意

◇ 对于初始化: 出于变量初始化相同的原因, 对动态分配的对象进行初始化通常是个好主意

- ◇ 动态内存的管理非常容易出错:
 - ▶ 忘记delete内存
 - ▶ 使用已经释放掉了的对象
 - ▶ 同一块内存释放两次
 - ▶ 建议:坚持只使用智能指针,就可以避免所有这些问题
- share-ptr和new的结合使用
 - 我们可以使用new的指针直接初始化智能指针,但是不能值初始化,因为指针的构造函数时explicit
 - 出于相同的原因,使用new初始化智能指针是不行的
 - share-ptr和new混合使用的方法

表 12.3: 定义和改变 shared_ptr 的其他方法		
shared_ptr <t> p(q)</t>	p 管理内置指针 q 所指向的对象; q 必须指向 new 分配的内存 且能够转换为 T*类型	
shared_ptr <t> p(u)</t>	p从unique_ptr u那里接管了对象的所有权;将 u 置为空	
shared_ptr <t> p(q, d)</t>	p 接管了内置指针 q 所指向的对象的所有权。q 必须能转换为 T*类型(参见 4.11.2 节,第 143 页)。p 将使用可调用对象 d(多见 10.3.2 节,第 346 页) 来代替 delete	

shared_ptr <t> p(p2, d)</t>	如表 12.2 所示,p是 shared_ptr p2 的拷贝,唯一的区别是 p将用可调用对象 d 来代替 delete	
p.reset()	若 p 是唯一指向其对象的 shared_ptr, reset 会释放此对	
p.reset(q)	象。若传递了可选的参数内置指针 q, 会令 p 指向 q, 否则会	
p.reset(q, d)	将 p 置为空。若还传递了参数 d,将会调用 d 而不是 delete 来释放 q	

□ 注意

- ◆ 当一个share-ptr绑定到一个普通指针上时候,我们就将内存管理任务 交给share-ptr了,一旦这样做了,我们就不应该再使用内置指针来访 问share-ptr所指向的内存了。
- ◆ 使用一个内置指针来访问一个智能指针所负责的对象是很危险的,因为 我们无法直到对象何时被销毁
- ◆ 不要混合使用普通指针和智能指针,也不要使用get初始化另一个智能 指针或为智能指针赋值
- ◆ get用来将指针的访问权限传递给代码,你只有在确定代码不会delete 指针的情况下才能使用get。
- ◆ 永远不要用get初始化另一个智能指针或者为另一个智能指针赋值
- ◆ 不使用相同的内置指针初始化(或reset)多个指针。
- ◆ 不delete get () 返回的指针
- ◆ 不使用get () 初始化或reset另一个智能指针
- 其他的share-ptr操作

o unique-ptr

 一个unique-ptr拥有它所指向的对象,与share-ptr不同,某个时刻只能有一个 unique-ptr指向一个给定的对象

- 当unique-ptr被销毁时,他所指的对象也会被销毁
- 操作

□ .

表 12.4: unique_ptr 操作(另参见表 12.1,第 401 页)		
unique_ptr <t> u1 unique_ptr<t, d=""> u2</t,></t>	空 unique_ptr,可以指向类型为 T 的对象。u1 会使用 delete 来释放它的指针; u2 会使用一个类型为 D 的可调用对象来释放它的指针	
unique_ptr <t, d=""> u(d)</t,>	空 unique_ptr,指向类型为 T 的对象,用类型为 D 的对象 C 代替 delete	
u = nullptr	释放 u 指向的对象,将 u 置为空	
u.release()	u 放弃对指针的控制权, 返回指针, 并将 u 置为空	
u.reset()	释放u指向的对象	
u.reset(q)	如果提供了内置指针 q, 令 u 指向这个对象; 否则将 u 置为空	
u.reset(nullptr)		

- 当我们要定义一个unique-ptr时,需要将其绑定的到一个new返回的指针上。类似于shared-ptr,初始化unique-ptr必须采用直接初始化的形式unique-ptr《double》p1(new int(42))
- 对于拷贝于赋值,我们可以拷贝或者赋值一个将要被销毁的unique-ptr。
 - □ 可以从函数中返回一个unique-ptr
 - □ 还可以返回一个局部对象的拷贝
- 对于其的删除操作,与share-ptr不同
 - □ share-ptr需要在括号里面提供一个用于删除的函数 share-ptr<int> p(&c,deleter)
 - □ unique-ptr还需要再类型里面再提供一次 unique-ptr<int,decltype(deleter)*> p(&c,deleter);

weak-ptr

- weak-ptr是一种不控制所指向对象生存期的智能指针,它指向一个由一个sharedptr管理的对象。
- 将一个weak-ptr绑定到一个shared-ptr不会改变shared-ptr的引用计数
- 一旦最后一个指向对象的shared-ptr被销毁,对象就会被释放。
- 即使weak-ptr指向对象,对象也还是会被释放,因此weak-ptr的名字抓住了这种智能指针"弱"共享对象的特点
- 操作

表 12.5: weak_ptr		
weak_ptr <t> w</t>	空 weak_ptr 可以指向类型为 T 的对象	
weak_ptr <t> w(sp)</t>	与 shared_ptr sp 指向相同对象的 weak_ptr。 T 必须能转换为 sp 指向的类型	
w = p	p可以是一个 shared_ptr或一个 weak_ptr。赋值后 w 与 p 共享对象	
w.reset()	将w置为空	
w.use_count()	与w共享对象的shared_ptr的数量	
w.expired()	若w.use_count()为0,返回true,否则返回false	
w.lock()	如果 expired 为 true,返回一个空 shared_ptr; 否则返回一个指向 w 的对象的 shared_ptr	

- 创建weak-ptr
 - □ 我们需要使用一个share-ptr来初始化它 share-ptr《int》 p=make-shared《int》 () weak-ptr《int》wp (p)

- □ 本例中wp和p指向相同的对象,由于是 弱共享,创建wp不会改变p的引用计数,wp指向的对象可能被释放掉
- □ 我们不能使用weak-ptr直接访问对象,而必须调用lock
- 注意
 - 对于指针的初始化一定需要指针讲行
- 动态数组
 - o new和数组
 - 为了能让new分配一个对象数组,我们要在类型名之后跟一对方括号,在其中指明要分配的对象和数目

int *p=new int [12]

- 我们不能会分配出来的内存调用begin, end, 不能用范围for处理元素
- 动态数组不是数组类型
- 初始化分配对象的数组
 - □ 默认状态下, new分配的对象, 不管是单个分配的还是数组中的, 都是默认 初始化的。可以对数组中的元素进行值初始化。
 - ◆ 方法是在大小后面跟一对括号 int *o=new int【10】()
 - ◆ 也可以使用花括号指定 int *p=new int【10】{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}
 - □ 动态分配一个空数组是合法的, 但是不能解引用
- 删除数组
 - □ 对于一个数组,我们使用一种特殊形式,delete: delete 【】 pa
 - 数组中元素按逆序销毁,即最后一个元素首先被销毁,然后是到数第二个, 依次推类
- 指向数组的unique-ptr
 - □ 可以定义一个指向数组的unique-ptr, 定义后操作会不一样
 - ◆ 定义: unique-ptr《int【】》up
 - □ 操作

```
表 12.6: 指向数组的 unique_ptr
指向数组的 unique_ptr 不支持成员访问运算符(点和箭头运算符)。
其他 unique_ptr 操作不变。
unique_ptr<T[]> u u 可以指向一个动态分配的数组,数组元素类型为 T unique_ptr<T[]> u(p) u 指向内置指针 p 所指向的动态分配的数组。p 必须能转换为类型 T*(参见 4.11.2 节,第 143 页)
u[i] 返回 u 拥有的数组中位置 i 处的对象 u 必须指向一个数组
```

- 与unique-ptr不同, share-ptr
 - ◆ 如果要支持管理动态数组,必须同时定义一个删除器,这个删除器是一个函数
 - ◆ share-ptr不支持下标操作,必须要使用指针进行操作数组中的元素
- allocator类
 - 标准库allocator类定义在文件memory中,他帮助我们将内存分配和对象构造分离开

- 它提供一种内存感知的方法,它分配的内存是原始的、未构造的。
- allocator定义的操作
 - allocator类及其算法

表 12.7:标准库 allocator 类及其算法	
allocator <t> a</t>	定义了一个名为 a 的 allocator 对象,它可以为类型为 n的对象分配内存
a.allocate(n)	分配一段原始的、未构造的内存,保存 n 个类型为 T 的对象
a.deallocate(p, n)	释放从 T*指针 p 中地址开始的内存,这块内存保存了 n 个类型为 T 的对象; p 必须是一个先前由 allocate 返回的指针, 且 n 必须是 p 创建时所要求的大小。在调用 deallocate 之前,用户必须对每个在这块内存中创建的对象调用 destroy
a.construct(p, args)	p 必须是一个类型为 T*的指针,指向一块原始内存; arg 被 传递给类型为 T 的构造函数,用来在 p 指向的内存中构造一 个对象
a.destroy(p)	p为 T*类型的指针,此算法对 p 指向的对象执行析构函数(多见 12.1.1 节,第 402 页)

- alloctaor分配,构造,与删除
 - 使用allocator可以直接分配一段原始的内存,在需要的时候使用allocate函数对象的分配(但不初始化),返回一个指针,指向完成之后的内存的起始点

```
allocator<string> alloc; // 可以分配 string 的 allocator 对象 auto const p = alloc.allocate(n); // 分配 n 个未初始化的 string
```

- 可以使用construct构造对象
 - □ construct接受一个指针和额外的参数
 - ◆ 其中一个指针是指向原来已经分配但是没有构造对象的内存的
 - ◆ 额外参数是用来初始化构造对象的
 - ◆ 例如:我们可以从第一个已经分配好的内存开始,向里面进行初始化后 让指针移动到下一个分配的内存中

```
auto q=p; // q指向最后构造的元素之后的位置 alloc.construct(q++); // *q为空字符串 alloc.construct(q++, 10, 'c'); // *q为 ccccccccc alloc.construct(q++, "hi"); // *q为 hi!
```

- □ 对未构造对象的原始内存解引用是错误的。使用未构造的内存,结果是未定 义的
- 刪除元素
 - □ 我们使用destroy进行销毁原先构造的对象
 - □ 对于对象,destroy只能对已经构造的对象一个一个的销毁
 - □ 我们只能对真正构造了元素的对象进行destroy

```
while (q != p) alloc.destroy(--q); // 释放我们真正构造的 string
```

- 释放内存
 - □ 在元素被销毁后,我们可以重新construct(注意指针),也可以将内存归还 给系统,调用deallocate alloc.deallocate(p,n)
 - □ 其中指针不能为空必须指向由allocate分配的内存,传递的值需要和分配的 一样
- allocator定义的算法
 - allocator定义了两个伴随算法,定义在memory里
 - 算法

□ 这些算法只对allocator有用

表 12.8: allocator 算法				
这些函数在给定目的位置创建元素,而不是由系统分配内存给它们。				
uninitialized_copy(b,e,b2)	从迭代器 b 和 e 指出的输入范围中拷贝元素到迭代器 b2 指定的未构造的原始内存中。b2 指向的内存必须 足够大,能容纳输入序列中元素的拷贝			
uninitialized_copy_n(b,n,b2)	从迭代器 b 指向的元素开始,拷贝 n 个元素到 b2 开始的内存中			
uninitialized_fill(b,e,t)	在迭代器 b 和 e 指定的原始内存范围中创建对象,对象的值均为 t 的拷贝			
uninitialized_fill_n(b,n,t)	从迭代器 b 指向的内存地址开始创建 n 个对象。b 必须指向足够大的未构造的原始内存,能够容纳给定数量的对象			

■ 类似于拷贝算法,通过传入迭代器和特殊的值进行操作