Armazenamento Secundário

Estruturas de Dados II

Slides cedidos pelo Prof. Gustavo Batista (ICMC-USP) [http://www.icmc.usp.br/~gbatista/]

Arquivos

- Mecanismo de organização da informação mantida em memória secundária:
 - HD;
 - Fitas;
 - CD;
 - DVD.
- Da mesma forma que variáveis e alocação dinâmica organizam o acesso do programa à memória principal.

Arquivos

- Existem dois principais motivos para a utilização de arquivos:
 - Acesso a memória não volátil;
 - Acesso a memória em grande quantidade e baixo custo.
- Entretanto, existe um grande custo associado:
 - Grande tempo de acesso.



- Tempo de acesso:
 - HD: alguns milisegundos ~ 10ms;
 - RAM: alguns nanosegundos ~ 10ns...40ns;
 - Ordem de grandeza da diferença entre os tempos de acesso é aproximadamente 250.000 (1/4 mais lento);
 - Supondo que o acesso à RAM equivale a buscar uma informação no índice de um livro que está em suas mãos, e que essa operação consome 20 segundos, o acesso a disco seria equivalente a mandar buscar a mesma informação em uma biblioteca que levaria quase 58 dias (~ 5.000.000 segundos) para retornar a informação!!!
 - Porque? Basicamente porque discos são mecânicos e envolvem partes móveis.

Discos X Memória Principal

	RAM	Discos (HD)
Custo	Alto	Baixo
Tempo de Acesso	Baixo	Alto
Capacidade	Baixa	Alto
Princípio	Elétrico	Magnético
Persistência	Volátil	Não-volátil
Acesso	Aleatório	Aleatório
Organização	Células	Trilhas/Setores

Organização da informação no disco

- Disco: conjunto de "pratos" empilhados:
 - Dados são gravados nas superfícies desses pratos.
- Superfícies: são organizadas em trilhas.
- Trilhas: são organizadas em setores.
- Cilindro: conjunto de trilhas na mesma posição.

Organização da informação no disco





FIGURE 3.1 Schematic illustration of disk drive.



Endereços no disco

- Um setor é a menor porção endereçável do disco.
- Exemplo:
 - fread(&c,1,1,fd): lê 1 byte na posição corrente
 - S.O. determina qual a superfície, trilha e setor em que se encontra esse byte;
 - O conteúdo do setor é carregado para uma memória especial (buffer de E/S) e o byte desejado é lido do buffer para a RAM. Se o setor necessário já está no buffer, o acesso ao disco torna-se desnecessário.



 Conjunto de setores logicamente contíguos no disco.

- Um arquivo é visto pelo S.O. como um grupo de clusters distribuídos no disco:
 - Arquivos são alocados em um ou mais clusters.

Extent

- Sequência de clusters consecutivos no disco, alocados para o mesmo arquivo.
- 1 seek para recuperar 1 extent.
- A situação ideal é um arquivo ocupar 1 extent:
 - frequentemente isso não é possível, e o arquivo é espalhado em vários extents pelo disco.

Extent





FIGURE 3.6 File extents (shaded area represents space on disk used by a single file).

Fragmentação

- Perda de espaço útil decorrente da organização em setores de tamanho fixo.
 - Temos duas alternativas:
 - 1 registro por setor => fragmentação
 - Registros ocupando mais de 1 setor => acesso mais complexo
- Fragmentação também ocorre organizando os arquivos em clusters:
 - Ex: 1 cluster = 3 setores de 512 bytes, arquivo com 1 byte (quanto espaço se perdeu?)

Fragmentação

FIGURE 3.7 Alternate record organization within sectors (shaded areas represent data records, and unshaded areas represent unused space).



Capacidade do disco**

- Capacidade do setor:
 - no bytes (Ex. 512 bytes).
- Capacidade da trilha:
 - nº de setores/trilha * capacidade do setor.
- Capacidade do cilindro:
 - nº de trilhas/cilindro * capacidade da trilha.
- Capacidade do disco:
 - nº de cilindros x capacidade do cilindro.
- **Capacidade Nominal

Capacidade do disco**

Exemplo:

- Queremos armazenar 20.000 registros de tamanho fixo num disco de 300 Mbytes que contém:
 - 512 bytes/setor
 - 40 setores/trilha
 - 11 trilhas/cilindro
 - 1331 cilindros
- Quantos cilindros são necessários, se cada registro tem 256 bytes ?
 - 2 registros/setor = 10.000 setores. Se em cada cilindro há 40 x 11 = 440 setores, então o número de cilindros é aproximadamente 10.000/440 = 22.7 cilindros.
 - É provável que um disco tenha essa quantidade de cilindros disponível, mas não de forma contígua, e o arquivo pode ser espalhando em dezenas, ou centenas, de cilindros.

Custo de acesso a disco

- É uma combinação de 3 fatores:
 - Tempo de busca (seek): tempo p/ posicionar o braço de acesso na posição (trilha/setor) desejada;
 - Delay de rotação: tempo p/ o disco rodar de forma que a cabeça de L/E esteja posicionada sobre a posição desejada;
 - Tempo de transferência: tempo p/ transferir os bytes.
- Os tempos de acesso reais são afetados não só pelas características físicas do disco
 - Também pela distribuição do arquivo no disco
 - E modo de acesso (aleatório x sequencial)

Tempo de Busca (Seek)

- Movimento de posicionar a cabeça de L/E sobre a trilha/setor desejado.
- É a parte mais expressiva do tempo de acesso.
 - Depende de quanto o braço precisa se movimentar.
 - Deve ser reduzido ao mínimo.
 - O conteúdo de todo um cilindro pode ser lido com 1 único seek.
- Para cálculos, se trabalha com o tempo de busca médio (tempo de busca para 1/3 do número de cilindros).



Delay de Rotação

- Por exemplo, para um HD de 5000 rpm, o delay de rotação é de 12ms.
- Na média, considera-se o delay de rotação de meia-volta.
- Na prática, esse delay é reduzido quando é possível ler/gravar o arquivo em setores da mesma trilha e trilhas do mesmo cilindro.

Tempo de Transferência

- Tempo transferência = (nº de bytes transferidos / nº de bytes por trilha) * tempo de rotação.
- Exemplo: disco de 10.000 rpm com 170 setores por trilha:
 - Para ler 1 setor: 1/170 de rotação;
 - 10.000 rpm = 6ms por rotação;
 - Tempo de transf. para 1 setor = 0,035ms.

- Supor duas situações:
 - o arquivo está gravado sequencialmente em um disco;
 - o arquivo está espalhado pelo disco, cada cluster em uma trilha diferente.
- Objetivo:
 - Comparar os tempos de acesso e a influência do tempo de busca (seek).

- Arquivo:
 - 8.704 kbytes = 8.704.000 bytes;
 - 34.000 registros de 256 bytes.
- HD/S.O.:
 - 1 setor = 512 bytes;
 - 1 cluster = 8 setores = 4096 bytes;
 - 1 trilha = 170 setores = 87.040 bytes (= 21 clusters).
- São necessários:
 - 2125 clusters ou
 - 100 trilhas.

- Primeira situação:
 - O arquivo está disposto em 100 trilhas.
- Supor os seguintes tempos (Seagate Cheetah):
 - Tempo de busca médio: 8 ms;
 - Delay de rotação: 3 ms;
 - Tempo de leitura de 1 trilha: 6 ms;
 - Total: 17 ms.
- Tempo total = $100 \times 17 \text{ ms} = 1.7 \text{ s}$.


- Segunda situação:
 - 2125 clusters alocados dispersos pelo disco.
- Supor os seguintes tempos (Seagate Cheetah):
 - Tempo de busca médio: 8 ms;
 - Delay de rotação: 3 ms;
 - Tempo de leitura de 1 cluster: 0.28 ms;
 - Total: 11.28 ms.
- Tempo total = $2125 \times 11.28 \text{ ms} = 23.9 \text{ s}.$

Sistema de Arquivos

- A organização do disco em setores/trilhas/cilindros é uma formatação física (já vem da fábrica).
- É necessária uma formatação lógica, que "instala" o sistema de arquivos no disco:
 - Subdivide o disco em regiões endereçáveis

Sistema de Arquivos FAT – File Allocation Table

- Cada entrada na tabela dá a localização física do cluster associado a um certo arquivo lógico.
- 1 seek para localizar 1 cluster:
 - Todos os setores do cluster são lidos sem necessidade de seeks adicionais.



Sistema de Arquivos Tamanho do Cluster

- Definido pelo S.O. quando o disco é formatado.
- FAT (DOS/Windows): Determinado pelo máximo que a FAT consegue manipular e pelo tamanho do disco:
 - FAT16: pode endereçar 2¹⁶ clusters = 65.536.
- Quanto maior o cluster, maior a fragmentação!

Sistema de Arquivos

- O sistema de arquivos FAT (DOS/Windows) não endereça setores, mas grupos de setores (clusters):
 - 1 cluster = 1 unidade de alocação;
 - 1 cluster = n setores.
- Um arquivo ocupa, no mínimo, 1 cluster:
 - Unidade mínima de alocação.
- Se um programa precisa acessar um dado, cabe ao sistema de arquivos do S.O. determinar em qual cluster ele está (FAT).

Outros Sistemas de Arquivos

- FAT32 (Windows 95 e posteriores):
 - clusters de tamanho menor, endereça mais clusters, menos fragmentação.
- NTFS (New Technology File System):
 - Windows NT;
 - Mais eficiente: a menor unidade de alocação é o próprio setor de 512 bytes.
- RefS (Resilient File System)
 - Construído sobre o NTFS

Materiais Visuais e de Apoio

- Funcionamento do Disco
 - https://www.youtube.com/watch?v=XgrT22tyYXA
 - http://www.infowester.com/hd.php
- SSD
 - http://www.infowester.com/ssd.php



https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica



Notícias

- http://olhardigital.uol.com.br/noticia/ibm-efujifilm-batem-recorde-e-armazenam-220-tbem-fita-cassete/48199
- https://www.dell.com/ptbr/work/shop/solu%C3%A7%C3%B5es-paraarmazenamento-de-dados/sc/storageproducts/data-protection

Fitas Magnéticas

- Fitas: permitem acesso sequencial muito rápido, mas não permitem acesso direto
- Compactas, resistentes, fáceis de transportar, mais baratas que discos
- Usadas como memória terciária (backup, arquivo morto, ...)

Organização dos dados na fita


 Posição de um registro é dada por um deslocamento em bytes (offset) relativo ao início do arquivo

 Posição lógica de um byte no arquivo corresponde diretamente à sua posição física relativa ao início do arquivo

Superfície da fita

- A superfície pode ser "vista" como um conjunto de trilhas paralelas, cada qual sendo uma sequência de bits.
- 9 trilhas paralelas (1 frame): 1 byte + paridade (em geral, paridade ímpar, i.e., o número de bits = 1 é ímpar)
- 1 frame = 1 byte (8 bits em 8 trilhas) + paridade

Superfície da fita



Superfície da fita

- Frames são agrupados em blocos de dados de tamanhos variados, os quais são separados por intervalos (interblock gaps) sem informações
 - Um grande número de frames com 0 é usado para preencher os intervalos
- Intervalos são necessários para viabilizar parada/reinício

Medidas de comparação para drivers de fita

Densidade: bpi - bytes per inch

Ex.: 6.250 bpi

Velocidade: ips - inches per second

Ex.: 200 ips

Tamanho do "interblock gap": inches

Ex.: 0.3 inches

1 inch (polegada) ~ 2.5 cm

Estimativa do tamanho de fita necessário

- Ex.: armazenar em fita 1.000.000 de registros com 100 bytes cada. Suponha fita com 6.250 bpi, com intervalo entre blocos de 0.3 polegadas. Quanto de fita é necessário? Sejam:
- b = comprimento físico do bloco de dados (pol.)
- g = comprimento físico do intervalo (pol.)
- n = número de blocos de dados
- S = comprimento de fita necessário (espaço físico) é dado por: S=n*(b+g)




Estimativa do tamanho de fita necessário

- Supondo 1 bloco = 1 registro: S=1.000.000*(100/6.250+0.3) S=1.000.000*(0.016+0.3) S=316.000 pol ~ 7.900 m
- Supondo 1 bloco=50 registros
 - n=1.000.000/50=20.000 blocos
 - b=5000/6250 ~ 0.8 pol
 - S=20.000*(0.8+0.3)=22.000 pol ~ 550 m




Estimativa do tamanho de fita necessário

1 registro por bloco



50 registros por bloco



4

Estimativa de tempos de transmissão

 Taxa nominal de transmissão de dados=densidade (bpi)*velocidade (ips)

Ex.: Fita de 6.250 bpi e 200 ips
 taxa transmissão = 6250*200=1.250 KB/s

Jornada de um Byte

Jornada de um byte

O que acontece quando 1 programa escreve um byte p/ um arquivo em disco?

write(arq,&c,1)

Jornada de um byte

- Operações na memória
 - O comando ativa o S.O (file manager), que supervisiona a operação:
 - Verifica se o arquivo existe; se tem permissão de escrita, etc.
 - Obtém a localização do arquivo físico (drive, cilindro, cluster ou extent) correspondente ao arquivo lógico
 - Determina em que setor escrever o byte. Verifica se esse setor já está no buffer de E/S (se não estiver, carrega-o)
 - Instrui o processador de E/S (que libera a CPU de cuidar do processo de transferência) sobre a posição do byte na RAM, e onde ele deve ser colocado no disco

Jornada de um byte

- Operações fora da memória
 - Processador de E/S:
 - Formata o dado apropriadamente e decide o melhor momento de escrevê-lo no disco
 - Aguarda a disponibilidade do recurso p/ poder efetivamente disparar a escrita no disco
 - Envia o dado para o controlador de disco
 - Controlador de disco:
 - Instrui o drive p/ mover cabeça de L/E para trilha/setor corretos
 - Disco rotaciona até o setor e o novo byte é escrito

Gerenciamento de Buffer



- A transferência de dados entre a área de dados do programa e a memória secundária requer o uso de buffers* de memória
- Buffering: permite trabalhar com grandes quantidades de dados em RAM, de modo a reduzir o nº de acessos que precisam ser feitos ao dispositivo de armazenamento secundário (buffers de E/S (buffers do sistema, não dos programas))

Buffer como gargalo

- Suponha que um sistema utilize um único buffer. Em um programa que realiza, intercaladamente operações de leitura/escrita o desempenho seria muito ruim (Porque?).
- Os sistemas precisam de, no mínimo, 2 buffers: 1
 p/ leitura, 1 p/ escrita
 - Mesmo no caso de transferência em uma única direção a existência de um único buffer retarda consideravelmente as operações, porque é demorado preencher um buffer com o conteúdo de todo um setor.



- Mesmo com 2
 buffers, mover
 dados de e para o
 disco é muito lento
- Para reduzir o problema:
 - Multiple buffering
 - Double buffering

FIGURE 3.17 Double buffering: (a) The contents of system I/O buffer 1 are sent to disk while I/O buffer 2 is being filled; and (b) the contents of buffer 2 are sent lin disk while I/O buffer 1 is being filled. (t) bulfer Program data area Program data area