Estructura de Computadores

Grado de Ingeniería Informática ETSINF



Tema 8: Ejercicios Interrupciones






Ejercicios de Interrupciones

Ejercicio 6

Periférico A

DB:0xFFFFCC00 - Int3*




R=1 si A2 o A1 cambian de 0 a 1

Cancelación: Poner 1 en OK → R=0

Periférico B

DB:0xFFFFDD00 - E/S Directa



Ejercicio 6

1. Observa el programa siguiente y describe el comportamiento del sistema:

```
la $t0,0xFFFFCC00
la $t2,0xFFFFDD00
bucle1:lb $t1,0($t0)
andi $t1,$t1,4
beq $t1,$zero,bucle1
li $t1,1
sb $t1,0($t2)
```

buble2:lb \$t1,0(\$t0)

andi \$t1,\$t1.4

bne \$t1,\$zero,bucle2

sb \$zero,0(\$t2)

i bucle1

DB:0xFFFCC00 — Int3*

Estado (L) DB

A2 A1 R

2 1 0


Ordenes (E) DB

OK IE

R=1 si A2 o A1 cambian de 0 a 1

Cancelación: Poner 1 en OK → R=0


DB:0xFFFFDD00 – E/S Directa




2. Escribe un programa que, por consulta de estado del bit *R*, controle los periféricos para que el sistema tenga el comportamiento siguiente:

Al pulsar el botón *A1*, la lámpara se ha de encender (esté como esté previamente) y ha de mantenerse encendida hasta que, al pulsar el botón *A2*, la lámpara se apague. Pulsar los dos botones al mismo tiempo no ha de tener ningún efecto.

```
la $t0,0xFFFFCC00
         la $t2,0xFFFFDD00
bucle:
         lb $t1,0($t0)
         andi $t3,$t1,1 #bit R
         beq $t3,$zero,bucle1
         andi $t1,$t1,6 #110 A2 y A1
         li $t3,2 #010 A1 pulsado
         beg $t3,$t1,enciende
         li $t3,4 #100 A2 pulsado
         beg $t3,$t1,apaga
cancela: li $t1,2 #10 OK y no IE
         sb $t1,0($t0)
         b bucle
enciende: li $t1,1
         sb $t1,0($t2)
         b cancela
         sb $zero, 0 ($t2)
apaga:
         b cancela
```




DB:0xFFFFDD00 - E/S Directa




3. Considera ahora que las interrupciones están habilitadas en la interfaz de *A*. Escribe el tratamiento que, dentro del manejador de excepciones, ha de aplicarse a la interrupción *Int*3*. El comportamiento ha de ser el descrito en el apartado 2. Puedes utilizar los registros \$t0 a \$t3.

```
int3:
         la $t0,0xFFFFCC00
         la $t2,0xFFFFDD00
bucle: lb $t1,0($t0)
        andi $t3,$t1,1 #bit R
         beg $t3,$zero,bucle1
         andi $t1,$t1,6 #110 A2 y A1
         li $t3,2 #010 A1 pulsado
         beg $t3,$t1,enciende
         li $t3,4 #100 A2 pulsado
         beg $t3,$t1,apaga
cancela: li $t1,0 #10 OK y 10 IE 17
         sb $t1,0($t0)
                   6 retexc
enciende: li $t1,1
         sb $t1,0 ($t2)
        b cancela
       sb $zero,0($t2)
apaga:
        b cancela
```








4. Se ha incluido en el manejador las funciones 3297 y 3298 que pueden utilizar los programas de usuario por medio de llamada al sistema. La función 3297 permite a los programas encender y apagar la lámpara *B*. La función 3298 permite a los programas consultar el estado de la lámpara. Su especificación es la siguiente:

Función	Índice (\$v0)	Parámetros entrada	Parámetros de salida
Encender_lamp	3297	a0 = 1:encendido 0:apagado	_
Estado_lamp	3298	_	v0 = 1:encendido 0:apagado

```
# llama a la función que consulta el estado
  li $v0,3298
  syscall
# ahora tiene en $v0 el estado de la luz
# calcula el parámetro para invertir el estado
  xori $a0,$v0,1
# llama a la función que fija nuevo estado
  li $v0,3297
  syscall
```

Ejercicio 10 – Punto de venta



1. Escriba un programa de prueba del expendedor que se limite a esperar por consulta de estado que se pulse el botón de pedir turno e imprima un tiquet con el número "255".

Este programa, útil para el diagnóstico del sistema, se ejecutará en modo supervisor y podrá acceder sin restricciones a la interfaz de los periféricos

periféricos.

```
la $t0,0xFFFF0010

consulta: lb $t1,0($t0)
    andi $t1,$t1 1
    beqz $t1,consulta
    li $t1,255
    sb $t1,8($t0)
    li $t1,0x04
    sb $t1,4($t0) # bit W:escritura y cancelación
    j consulta

OxFFFF0010 Int1*
```


SU TURNO

2. Observe este tratamiento de la interrupción *Int4** dentro del manejador. Explique qué hace.

```
int4: la $t0,0xFFFF8040
    li $t1,0x14
    sb $t1,4($t0)
    li $t2,0xD
    lb $t1,0($t0)
    bne $t1,$t2,L0
    sb $zero,clientes
    sb $zero,servicio
    la $t0,0xFFFFB000
    sb $zero,0($t0)
    j retexc
L0: # aquí ampliará más adelante
    j retexc
```

Nota: el programa del enunciado tiene dos errores, el primero es que utiliza un valor 0xD que asume que el bit R está activo, cuando las instrucciones previas lo han cancelado y el segundo es que no hace un andi para poner a cero los bits indeterminados del registro de estado, asume que estos son cero. He corregido el programa, cambiando el orden entre la lectura del registro de estado y la cancelación, para que si contenga el bit R activo y por tanto sea válido el valor 0xD y he añadido el andi que faltaba:


```
int4: la $t0,0xFFFF8040
      lb $t1,0($t0)
      li $t2,0x14
      sb $t2,4($t0)
      li $t2,0xD
      andi $t1,$t1,$t2
      bne $t1,$t2,L0
      sb $zero, clientes
      sb $zero, servicio
      la $t0,0xFFFFB000
      sb $zero, 0 ($t0)
      j retexc
 LO: # aquí ampliará más adelante
      j retexc
```



3. Complete el tratamiento del apartado 2 a partir de la etiqueta L0 para que, al pulsar uno de los dos botones del terminal, se incremente o decremente la variable servicio y su valor resultante se muestre en el marcador. Ignore la posibilidad de desbordamiento, porque nunca vendrán más de 50 clientes er un día cualquiera, y por la noche se apaga el sistema.


lo que tango en \$t1 es 0000B-B+01 Luejo si estruiera B- solo Se na 00001001 0x09

```
LO: li $t2,0x9 # B-?
    beg $t1,$t2,L1
    # tratamiento de B+
    lb $t1, servicio
    addi $t1,$t1,1
    sb $t1,servicio #servicio++
    la $t0,0xffffb000
    sb $t1,0$(t0) #escribo en display
    j retexc #termino
L1: # tratamiento de B-
    lb $t1, servicio
    addi $t1,$t1,-1
    sb $t1, servicio #servicio--
    la $t0,0xffffb000
    sb $t1,0$(t0) #escribo en display
    j retexc #termino
```





0xFFFF8040 *Int4**



4. Escriba el tratamiento correspondiente a la interrupción Int1. Cuando un cliente pulse el botón del expendedor, hay que incrementar la variable clientes e imprimir en el ticket su valor.

```
int1: la $t0,0xFFFF0010
                                                                        SU
                                                                       TURNO
      lb $t1,clientes
      addi $t1,$t1,1
      sb $t1,clientes # clientes++
      sb $t1,8($t0) # datos
                       imprimogranges + int. habilitade
      li $t1,0x14
                                                                 DB+0
                                                                       Estado
      sb $t1,4($t0)
      j retxec #Termino
                                                                 DB+4 Órdenes
                                                                 DB+8
                                                                       Datos
```

0xFFFF0010 Int1*

5. Escriba el tratamiento de la función de sistema get_clients que tiene este perfil:

Servicio	Índice	Parámetros de salida
get_clients	v0 = 666	\$v0 = Número de turnos dados

Suponga que el manejador salta a la etiqueta fun666 cuando la causa de excepción es la instrucción syscall y \$v0 = 666. Sólo ha de escribir el código apropiado a partir de esta etiqueta.

