# Лабораторная работа 7 Изнанка языка С++

## Задание 1

Разберёмся как выглядят методы и поля классов. Для этого напишем класс **Porsche\_911**. Выбор такого названия естественно обусловлен тем, что перед покупкой надо разобраться в характеристиках автомобиля, а ездить на чём то хуже, мне, как физтеху, просто не позволительно.

Создадим несколько приватных переменных, конструктор, деструктор, геттер и сеттер. Деструктор будет пустым, так как нам не надо освобождать память при уничтожении экземпляра. Но для того чтобы ему не было совсем скучно, мы скажем ему напечатать одну строчку (См Рис. 1).

```
#include <iostream>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
     class Porsche 911
          const int power;
          const int max_speed;
          const int fuel consumption;
          const int acceleration_0_100;
const int fuel_capacity;
          int fuel volume;
     public:
          Porsche 911(): power(385), max speed(293),
                               fuel consumption(9.4),
                               acceleration 0 100(4.2),
                               fuel capacity(64),
                               fuel volume(0)
          {}
          void set fuel volume(int new fuel volume)
                fuel_volume = new_fuel_volume;
          int get fuel volume()
                return fuel volume;
29
30
          ~Porsche 911()
32
33
34
35
36
               printf("Destructor finished");
     };
     int main()
          Porsche 911 car1{};
          Porsche 911 car2{};
          carl.set_fuel_volume(60);
carl.get_fuel_volume();
          car2.set_fuel_volume(60);
          car2.get fuel volume();
45
```

*Рисунок 1: Программа* **ex1\_1.cpp** 

```
ZN11Porsche 911C2Ev:
14
15
     LFB1523:
          .cfi startproc
          endbr64
          pushq
                    %rbp
          .cfi def cfa offset 16
          .cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
20
21
22
          .cfi def cfa register 6
23
                    %rdi, -8(%rbp)
          movq
                    -8(%rbp), %rax
24
          movq
          movl
                    $385, (%rax)
                    -8(%rbp), %rax
$293, 4(%rax)
26
          movq
27
          movl
28
                    -8(%rbp), %rax
          mova
                    $9, 8(%rax)
-8(%rbp), %rax
          movl
          movq
                    $4, 12(%rax)
          movl
32
                    -8(%rbp), %rax
          movq
                    $64, 16(%rax)
-8(%rbp), %rax
33
          movl
34
          movq
35
                    $0, 20(%rax)
          movl
36
          nop
37
                    %rbp
          popq
38
          .cfi def cfa 7, 8
39
          ret
          .cfi endproc
```

Рисунок 3: Ф-я **\_ZN11Porsche\_911C2Ev** из файла **ex1\_1.s** 

```
ZN11Porsche 91115set fuel volumeEi:
     LFB1525:
          .cfi startproc
          endbr64
                   %rbp
          pushq
          .cfi def cfa offset 16
          .cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
                   %rdi, -8(%rbp)
         movq
                   %esi, -12(%rbp)
         movl
                   -8(%rbp), %rax
         mova
         movl
                   -12(%rbp), %edx
                   %edx, 20(%rax)
         movl
          nop
64
          popq
                   %rbp
          .cfi def cfa 7, 8
          ret
67
          .cfi endproc
```

Рисунок 2: Ф-я \_**ZN11Porsche\_91115set\_fuel\_volumeEi** из файла **ex1 1.s** 

```
ZN11Porsche 91115get fuel volumeEv:
     LFB1526:
          .cfi startproc
         endbr64
         pushq
                   %rbp
          .cfi def cfa offset 16
          .cfi offset \overline{6}, -16
                   %rsp, %rbp
         mova
82
         .cfi def cfa register 6
                   ₹rdi, -8(%rbp)
-8(%rbp), %rax
         movq
84
         movq
85
         movl
                   20(%rax), %eax
         popq
         .cfi def cfa 7, 8
         ret
         .cfi endproc
```

Рисунок 4: Ф-я \_**ZN11Porsche\_91115get\_fuel\_volumeE**v из файла **e**x1 **1.**s

```
ZN11Porsche 911D2Ev:
      LFB1528:
           .cfi startproc
           .cfi personality 0x9b, DW.ref. gxx personality v0
           .cfi lsda 0x1b,.LLSDA1528
104
           endbr64
105
           pushq
                    %rbp
           .cfi def cfa offset 16
           .cfi offset \overline{6}, -16
           movq %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
           movq
                     $16, %rsp
%rdi, -8(%rbp)
.LCO(%rip), %rdi
110
           suba
111
           movq
112
           leag
113
           movl
                     $0, %eax
114
                     printf@PLT
           call
115
116
           leave
117
           .cfi def cfa 7, 8
118
           ret
119
           .cfi endproc
```

Рисунок 5: Ф-я **ZN11Porsche 911D2Ev** из файла **ex1 1.s** 

```
138
      .LFB1530:
139
           .cfi startproc
           endbr64
           pushq
           .cfi def cfa offset 16
142
           .cfi offset 6, -16
           movq
           .cfi def cfa_register 6
                     $64, %rsp
%fs:40, %rax
           subq
           movq
                    %rax, -8(%rbp)
%eax, %eax
-64(%rbp), %rax
           movq
           xorl
150
           leag
151
           movq
                     _ZN11Porsche 911C1Ev
           call
                     -32(%rbp), %rax
           leaq
                     %rax, %rdi
_ZN11Porsche_911C1Ev
           movq
           call
                     -64(%rbp), %rax
           leaq
                    $60, %esi
%rax, %rdi
_ZN11Porsche_91115set_fuel_volumeEi
           movl
           movq
           call
           leaq
                     -64(%rbp), %rax
                    %rax, %rdi
_ZN11Porsche_91115get_fuel_volumeEv
           movq
           call
           leaq
                     -32(%rbp), %rax
                     $60, %esi
%rax, %rdi
           movl
           movq
           call
                      ZN11Porsche 91115set fuel volumeEi
           leaq
                     -32(%rbp), %rax
                     %rax, %rdi
_ZN11Porsche_91115get_fuel_volumeEv
           movq
           call
           leaq
170
                     -32(%rbp), %rax
                     %rax, %rdi
_ZN11Porsche_911D1Ev
           movq
           call
           leaq
                     -64(%rbp), %rax
                     %rax, %rdi
ZN11Porsche_911D1Ev
           movq
174
           call
                     $0, %eax
-8(%rbp), %rdx
176
           movl
           movq
           xorq
                     %fs:40, %rdx
           je .L8
           call
                       stack chk fail@PLT
```

Рисунок 6: Ф-я **main** из файла **ex1\_1.s** 

Теперь посмотрим на фрагменты ассемблерного листинга программы **ex1\_1.cpp** (См. Рис. 2-6) и подробно разберём всё представленные названия методов класса **Porsche\_911**. Мы получили следующие названия:

- Конструктор \_ZN11Porsche\_911C2Ev
- Деструктор **ZN11Porsche\_911D2Ev**
- Cettep **ZN11Porsche 91115set fuel volumeEi**
- Геттер \_ZN11Porsche\_91115get\_fuel\_volumeEv

Как можно видеть названия всех функций начинаются с **ZN** и номера **11.** Число здесь означает количество символов в названии класса. Далее идёт само название класса **Porsche\_911.** У конструктора и деструктора далее идут буквы **C** и **D**, которые означают «**construct**» и «**destruct**» соответственно. Последняя буква в названиях сеттера и геттера означает возвращаемые типы — **i** - «**int**», **v** - «**void**» соответственно.

Как мы можем видеть, в вышеприведённом коде (См. Рис. 1) мы создаём два объекта **car1** и **car2** внутри функции main(). Ассемблерный листинг функции main приведён на Рис. 6. В строках 152 и 155 происходит вызов конструкторов для соответствующих экземпляров класса с помощью команды **call**. С подобным мы уже встречались в предыдущих работах. Особый интерес здесь представляет то, что происходит на две строки выше: с помощью команды **leaq** мы извлекаем из стека некий адрес и помещаем его в регистр **rdi**.

Теперь посмотрим на саму реализацию конструктора (См. Рис. 3). Здесь мы в 23 строке извлекаем из регистра **rdi** некоторое значение и далее работаем с ним. Отсюда мы можем понять, что работа с разными экземплярами класса происходит с помощью передачи адреса на расположение этого экземпляра в памяти. А в самой функции с помощью различных сдвигов мы уже получаем доступ ко всем необходимы полям. Тогда мы можем сказать что экземпляр **car1** находится по адресу **-64(%rbp)**, а **car2** - **-32(%rbp)**. Также становится ясным, что отдельный экземпляр лежит в памяти в виде непрерывного куска данных, иначе работа функций без дополнительной информации была бы просто невозможной.

## Задание 3

При вызове функции **car1.set\_fuel\_volume(60) C++** понимает, что функция **set\_fuel\_volume()** работает с объектом **car1**. Рассмотрим детально как это всё работает.

Возьмём к примеру следующую строку:

```
car1.set_fuel_volume(60);
```

Хотя на первый взгляд кажется, что у нас здесь только один аргумент, но на самом деле их два. В время компиляции строка **car1.set\_fuel\_volume(60)** конвертируется компилятором в следующее:

```
set_fuel_volume(&car1, 60);
```

Теперь это всего лишь стандартный вызов функции, а объект **car1** (который ранее был отдельным объектом и находился перед точкой) теперь передается по адресу в качестве аргумента функции.

Но это только половина дела. Поскольку в вызове функции теперь есть два аргумента, то и метод нужно изменить соответствующим образом (чтобы он принимал два аргумента). Следовательно, следующий метод:

```
void set_fuel_volume(int new_fuel_volume)
{
    fuel_volume = new_fuel_volume;
}
Конвертируется компилятором в:
    void set_fuel_volume(Porsche_911* const this, int new_fuel_volume)
{
    this->fuel_volume = new_fuel_volume;
}
```

При компиляции обычного метода, компилятор неявно добавляет к нему параметр **\*this**. Указатель **\*this** — это скрытый константный указатель, содержащий адрес объекта, который вызывает метод класса. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что все те процедуры, которые были описаны в задании 2 связаны как раз с передачей указателя **\*this**.

## Задание 4

Теперь поговорим поподробнее о конструкторах и деструкторах и сравним то, в каком порядке они вызываются для глобальных и локальных экземпляров класса. Для этого создадим глобальную переменную **global\_car** и оставим одну из локальных переменных **car1** (См. Рис. 8).

```
global car:
           .zero
                    24
           .text
           .globl
                    main
                    main, @function
           .type
      .LFB1530:
           .cfi startproc
          endbr64
          pushq
           .cfi_def_cfa_offset 16
149
           .cfi_offset 6, -16
152
           .cfi_def_cfa_register 6
                    $32, %rsp
%fs:40, %rax
           subq
          movq
                    %rax, -8(%rbp)
%eax, %eax
155
           xorl
           leaq
                    -32(%rbp), %rax
          movq
                     ZN11Porsche 911C1Ev
           leaq
                    -32(%rbp), %rax
          movl
                    $60, %esi
          movq
call
                    %rax, %rdi
_ZN11Porsche_91115set_fuel_volumeEi
           leag
                    -32(%rbp), %rax
           movl
                    global car(%rip), %rdi
           leaq
                    global_car(%<u>rip</u>), %<u>rdi</u>
_ZN11Porsche_91115get_fuel_volumeEv
           leaq
           leaq
                    -32(%rbp), %rax
                    %rax, %rdi
          movq
                     ZN11Porsche 911D1Ev
           call
          movl
                    -8(%rbp), %rdx
%fs:40, %rdx
          movq
          xorq
               .L8
                      stack chk fail@PLT
```

Рисунок 7: Фрагмент файла **ex4\_1.s** 

Рисунок 8: Фрагмент файла **ex4\_1.cpp** 

Теперь посмотрим на ассемблерный листинг данной программы (См. Рис. 7). Здесь представлена лишь функция main, так как весь остальной код остался либо посимвольно идентичным тому, что было ранее, либо с небольшими малоинтересными корректировками.

Mы можем видеть, что для локального экземпляра класса всё осталось без изменений: последовательно вызываются конструктор, сеттер, геттер и деструктор, для каждого из них со стека извлекается дlobal\_car(%rip), %rdi для каждого из них со стека извлекается дlobal\_car(%rip), %rdi для каждого из них со стека извлекается адрес и передаётся в каждую из этих дlobal\_car(%rip), %rdi дрункций (функций в смысле ассемблера 20115get\_fuel\_volumeEv функций (функций в смысле ассемблера естественно).

Для глобальной переменной всё происходит несколько иначе. В листинге для неё появился отдельный блок, который описывает некоторые необходимые начальные параметры. Внутри функции main адрес для передачи в функцию извлекается сразу же по имени

самой переменной. Но с этим всем мы уже были знакомы. Интересным является то, что в отличие от локального экземпляра класса, для **global\_car** внутри функции main вызываются только сеттер и геттер, а конструктор и деструктор — нет.

Но так как при выполнении программы **ex4\_1.cpp** в выводе мы дважды видим сообщение «**Destructor finished**», то деструктор, очевидно, срабатывает и для глобальных переменных. Просто похоже что это происходит не так явно, как для локальных экземпляров класса. И это действительно так. Рассмотри это несколько подробнее.

```
LFB2012:
         .cfi startproc
         endbr64
230
         pushq
         .cfi_def_cfa_offset 16
231
         .cfi offset 6, -16
         movq
234
         .cfi def cfa register 6
                  $65535, %esi
235
         movl
236
         movl
                   Z41 static initialization and destruction Oii
         call
         popq
         .cfi_def_cfa 7, 8
         .cfi endproc
```

Рисунок 9: Ф-я \_GLOBAL\_\_sub\_I\_global\_car из файла ex4\_1.s

```
Z41 static initialization and destruction Oii:
      LFB2011:
           .cfi startproc
           endbr64
           pushq
                     %rbp
           .cfi_def_cfa_offset_16
194
           .cfi offset \overline{6}, -16
           movq
           .cfi def cfa register 6
           suba
                     $16, %rsp
                     %edi, -4(%rbp)
           movl
                     %esi, -8(%rbp)
           movl
                     $1, -4(%rbp)
           cmpl
           jne .L11
           cmpl
                     $65535, -8(%rbp)
           jne .L11
leaq
203
                      ZStL8 ioinit(%rip), %rdi
                      ZNSt8ios base4InitC1Ev@PLT
                      _dso_handle(%rip), %rdx
ZStL8__ioinit(%rip), %rsi
           leag
207
           leag
208
                      ZNSt8ios base4InitD1Ev@GOTPCREL(%rip), %rax
           movq
209
                     %rax, %rdi
__cxa_atexit@PLT
           movq
210
           call
                     global_car(%rip), %rdi
_ZN11Porsche_911C1Ev
211
           leaq
212
           call
213
           leag
                       _dso_handle(%rip), %rdx
                     global_car(%rip), %rsi
_ZN11Porsche_911D1Ev(%rip), %rdi
           leag
215
           leag
216
           call
                       cxa_atexit@PLT
```

Рисунок 10: Ф-я **\_Z41\_\_static\_initialization\_and\_destruction\_0ii** из файла **ex4\_1.s** 

В файле **ex4\_1.s** ниже функции **main** мы можем заметить функцию **\_GLOBAL\_\_sub\_I\_global\_car** (См. Рис. 9), в которой происходит вызов функции **\_Z41\_\_static\_initialization\_and\_destruction\_0ii** (строка 327). А уже в ней происходит вызов конструктора и деструктора для глобальной переменной **global\_car**. (См. Рис. 10, строки 212 и 215). Сам вызов происходит по той же схеме, что была рассмотрена раньше.

### Задание 5

Посмотрим на то как работает инкапсуляция. Для этого создадим новый приватный метод **get\_fuel\_of\_volume()**, а для того чтобы он появился в листинге мы изменим публичный метод **set\_fuel\_volume()** так, чтобы он использовал **get\_fuel\_of\_volume()**.

```
14
15
      ZN11Porsche 91118get fuel of volumeEv:
                                                         ZN11Porsche 91115get fuel volumeEv:
     .LFB1522:
                                                        .LFB1527:
         .cfi startproc
                                                             .cfi startproc
         endbr64
                                                             endbr64
                  %rbp
                                                            pushq
                                                                     %rbp
         pushq
         .cfi def cfa offset 16
                                                  104
                                                             .cfi def cfa offset 16
         .cfi_offset 6, -16
                                                             .cfi_offset 6, -16
21
22
23
24
                  %rsp, %rbp
                                                                      %rsp, %rbp
         .cfi def cfa register 6
                                                             .cfi def cfa register 6
                  %rdi, -8(%rbp)
                                                                     %rdi, -8(%rbp)
         movq
                                                             movq
                  -8(%rbp), %rax
                                                                     -8(%rbp), %rax
20(%rax), %eax
         movq
                                                             movq
                  20(%rax), %eax
         movl
                                                  110
                                                             movl
         popq
                                                             popq
                                                                     8rbi
         .cfi def cfa 7, 8
                                                  112
                                                             .cfi def cfa 7, 8
                                                  113
         ret
                                                             ret
                                                             .cfi_endproc
         .cfi_endproc
```

Рисунок 11: Ф-я **\_ZN11Porsche\_91118get\_fuel\_of\_volumeEv** из файла **ex5\_1.s** 

Рисунок 12: Ф-я **\_ZN11Porsche\_91115get\_fuel\_volumeEv** из файла **ex5\_1.s** 

Теперь сравним полученные ассемблерные листинги функций **get\_fuel\_of\_volume()** и **get\_fuel\_volume()** (См. Рис. 11 и 12). Как можно видеть в представленных приватной и публичной функциях ничего кроме названия не отличается, а потому мы можем заключить, что на уровне ассемблера инкапсуляции не существует. Здесь методы любого уровня доступа представляются в виде обычных функций, обращение к которым происходит с помощью меток. Тогда мы можем заключить, что возможности инкапсуляции в языке C++ предоставляются нам компилятором, который будет бить по рукам, если кто то решит обратиться к приватному полю класса непосредственно, а не через публичную функцию.

## Задание 6

Теперь поговорим про наследование. Для этого напишем два класса: родительский класс **Human** и дочерний класс **BasketballPlayer** (См. Рис. 13).

```
#include <iostream>
         std::string name;
          int age;
          Human(std::string name = "", int age = 0)
              : name(name), age(age)
11
12
13
14
15
              printf("Human constructor working\n");
         std::string getName()
              return name;
              return age;
              printf("Human destructor working\n");
27
28
29
30
31
32
33
         double game average;
          BasketballPlayer(double gameAverage = 0.0, int points = 0) МЕТОД
             : game_average(game_average), points(points)
              printf("BasketballPlayer constructor working\n");
         double get game average()
              return game_average;
              return points;
          ~BasketballPlayer()
              printf("BasketballPlayer destructor working\n");
         BasketballPlayer player1(31.2, 44);
player1.get_points();
```

Рисунок 13: Программа **ex6\_1.cpp** 

Оба класса имеют конструктор и деструктор, которые выводят сообщения о своей работе, два публичных поля и метода. Вывод данной программы следующий:

```
Human constructor working
BasketballPlayer constructor working
BasketballPlayer destructor working
Human destructor working
```

Рисунок 14: Вывод программы **ex6\_1.cpp** 

Таким образом мы понимаем, что сначала отрабатывает конструктор родительского класса, а потом дочернего. Порядок работы деструкторов обратный.

Теперь посмотрим на то, как это реализовано внутри (См. Рис. 14 19). В функции main организовано интуитивно понятым способом (См. Рис. 14). получили ровно то, чего хотели: создали экземпляр класса, вызвали всё уничтожили деструктором.

Ho если взглянуть на дочернего конструктор класса **BasketballPlayer** (См. Рис. 16), то мы можем увидеть, что внутри него происходит вызов конструктора родительского класса Human. Здесь происходит инициализация необходимых полей вывод проверочного сообщения (См. Рис 17). После поток исполнения возвращается обратно конструктору дочернего класса BasketballPlayer И происходит вывод его сообщения.

```
.LFB1538:
     .cfi_startproc
     endbr64
              %rbp
     pushq
     .cfi_def_cfa_offset_16
     .cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
     .cfi_def_cfa_register 6
     subq
               $64, %rsp
     movq
               %rax, -8(%rbp)
%eax, %eax
.LC5(%rip), %rdx
     xorl
               -64(%rbp), %rax
     leaq
               $44, %esi
%rdx, %xmmθ
%rax, %rdi
     movl
     movq
               ZN16BasketballPlayerC1Edi
-64(%rbp), %rax
     leaq
               _ZN16BasketballPlayer10get_pointsEv
-64(%rbp), %rax
     leag
                ZN16BasketballPlayerD1Ev
     movl
     xorq
     je .L20
                  _stack_chk_fail@PLT
```

Рисунок 15: Ф-я **main** из файла **ex6\_1.s** 

На рисунках 16 и 17 асссемблерный код представлен до момента печати нашего проверочного сообщения ввиду громоздкости листинга.

С деструкторами дело обстоит точно также, не считая уже оговоренного обратного порядка их работы. Но ассемблерный код, описывающий работу деструкторов в разы меньше, чем тот что описывает конструкторы. Код представлен на рисунках 18 и 19.

```
_ZN16BasketballPlayerC2Edi:
_LFB1531:
     .cfi_startproc
.cfi_personality_0x9b,DW.ref.__gxx_personality_v0
.cfi_lsda_0x1b,.LLSDA1531
     endbrou
pushq %rbp
.cfi_def_cfa_offset_16
.cfi_offset_6, -16
.cfi_ofset_6, *rbp
      endbr64
     movq %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
   movq
call
leaq
                     ZNSaIcEC1Ev@PLT
                   ZNSalceclev@PLI
-65(%rbp), %rdx
-64(%rbp), %rax
.LC2(%rip), %rsi
      lead
      leaq
                     ZNSt7 cxx1112basic stringIcSt11char traitsIcESaIcEEC1EPKcRKS3 @PLT
      leag
                    $0, %edx
%rax, %rsi
%rbx, %rdi
      movl
LEHB4
                     ZN5HumanC2ENSt7 cxx1112basic stringIcSt11char traitsIcESaIcEEEi
                    -64(%rbp), %rax
%rax, %rdi
_ZNSt7_cxxll12basic_stringIcStllchar_traitsIcESaIcEED1Ev@PLT
-65(%rbp), %rax
%rax, %rdi
      leaq
      movq
call
     leaq
                   %rax, %rdi
ZNSaIcED1Ev@PLT
     movq
call
                   ZNSalcEDIEv@PLT
-88(%rbp), %rax
40(%rax), %xmm0
-88(%rbp), %rax
%xmm0, 40(%rax)
-88(%rbp), %rax
-100(%rbp), %edx
%edx, 48(%rax)
.LC3(%rip), %rdi
      movq
movsd
      movsd
movq
movl
      movl
      leaq
                    puts@PLT
```

Рисунок 16: Ф-я **\_ZN16BasketballPlayerC2Edi** из файла **ex6\_1.s** 

```
ZN5HumanC2ENSt7 cxx1112basic stringIcSt11char traitsIcESaIcEEEi:
     .cfi_startproc
    .cfi_personality 0x9b,DW.ref.__gxx_personality_v0
.cfi_lsda 0x1b,.LLSDA1523
    endbr64
    pushq
    .cfi def cfa offset 16
    .cfi offset 6, -16
    .cfi_def_cfa_register 6
pushq %rbx
    subq
    .cfi_offset 3, -24
              %rdi, -24(%rbp)
%rsi, -32(%rbp)
%edx, -36(%rbp)
-24(%rbp), %rax
-32(%rbp), %rdx
    movq
    movq
    movl
    movq
    movq
               %rdx, %rsi
%rax, %rdi
    movq
    movq
    call
               ZNSt7 cxx1112basic stringIcSt11char traitsIcESaIcEEC1ERKS4 @PLT
.LEHE0:
    movq
    movl
               %edx, 32(%rax)
.LCO(%rip), %rdi
    movl
    leaq
    call
               puts@PLT
```

Рисунок 17: Ф-я \_**ZN5HumanC2ENSt7**\_\_cxx**1112basic\_stringIcSt11char\_traitsIcESaIcEEEi** из файла **ex6\_1.s** 

```
300
      ZN16BasketballPlayerD2Ev:
     LFB1536:
302
          .cfi startproc
303
          .cfi personality 0x9b, DW. ref. gxx personality v0
304
          .cfi_lsda 0x1b,.LLSDA1536
305
          endbr64
306
          pushq
                  %rbp
          .cfi def cfa offset 16
          .cfi offset 6, -16
309
          movq
          .cfi_def_cfa_register_6
310
311
                  $16, %rsp
          subq
312
                  %rdi, -8(%rbp)
          movq
                  .LC4(%rip), %rdi
313
          leag
314
          call
                  puts@PLT
315
                  -8(%rbp), %rax
          movq
316
          movq
317
                  ZN5HumanD2Ev
          call
318
          nop
319
          leave
          .cfi_def_cfa 7, 8
320
321
          ret
322
          .cfi endproc
```

Рисунок 18: Ф-я **\_ZN16BasketballPlayerD2Ev** из файла **ex6\_1.s** 

```
ZN5HumanD2Ev:
      LFB1528:
           .cfi startproc
           .cfi_personality 0x9b, DW.ref. gxx_personality_v0
          .cfi lsda 0x1b,.LLSDA1528
          endbr64
          pushq %rbp
           .cfi_def_cfa_offset 16
          .cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
           .cfi def_cfa_register 6
                    $16, %rsp
%rdi, -8(%rbp)
.LC1(%rip), %rdi
puts@PLT
           suba
          movq
           leaq
           call
                    -8(%rbp), %rax
%rax, %rdi
          movq
          movq
                    ZNSt7 cxx1112basic stringIcSt11char traitsIcESaIcEED1Ev@PLT
           call
119
           .cfi def cfa 7, 8
          ret
.cfi_endproc
```

Рисунок 19: Ф-я **\_ZN5HumanD2Ev** из файла **ex6\_1.s** 

Теперь скажем несколько слов о полиморфизме в С++. Целью полиморфизма, применительно к объектно-ориентированному программированию, является использование одного имени для задания общих для класса действий. Выполнение каждого конкретного действия будет определяться типом данных. В более общем смысле, концепцией полиморфизма является идея "один интерфейс, множество методов". Это означает, что можно создать общий интерфейс для группы близких по смыслу действий. Преимуществом полиморфизма является то, что он помогает понижать сложность программ, разрешая использование того же интерфейса для задания единого класса действий.

Как мы можем понять по предыдущему опыту на уровне ассемблера полиморфизма не существует. В листинге также как и раньше просто будут существовать функции, имеющие разные названия.  $\underline{\underline{B}}$ ыбор же конкретной функции, в зависимости от ситуации, будет возлагаться на компилятор.

### Задание 8

Разберёмся со статическими полями. Для этого вернёмся к нашему классу **Porsche\_911**, добавив в код некоторые изменения. Сделаем все поля публичными и добавим одно новое статическое поле:

#### static bool cabriolet

Оно будет отвечать за то, нужна ли нам машина с откидным верхом или без него. Ответ очевиден — с откидным, а значит внутри функции **main()** присвоим этому полю экземпляра **car1** значение **true**. Теперь у всех экземпляров этого класса данная переменная будет принимать такое значение (См. **ex8\_1.cpp**).

Хотя мы можете получить доступ к статическим членам через разные объекты класса, но статические члены существуют, даже если объекты класса не созданы. Подобно глобальным переменным, они создаются при запуске программы и уничтожаются, когда программа завершает свое выполнение.

Следовательно, статические члены принадлежат классу, а не объектам этого класса. Поскольку **cabriolet** существует независимо от любых объектов класса, то доступ к нему осуществляется напрямую через имя класса и оператор разрешения области видимости. В данном случае, через **Porsche\_911::cabriolet** (См. Рис. 20).

```
37  bool Porsche_911::cabriolet;
38
39  int main()
40  {
41     Porsche_911 car1{};
42     car1.set_fuel_volume(60);
43     car1.get_fuel_volume();
44     Porsche_911::cabriolet = true;
45 }
```

Рисунок 20: Фрагмент программы ех8\_1.срр

Когда мы объявляем статическую переменную внутри тела класса, то мы сообщаем компилятору о существовании статической переменной, но не о её определении (аналогией является предварительное объявление). Поскольку статические переменные не являются частью отдельных объектов класса (они обрабатываются аналогично глобальным переменным и инициализируются при запуске программы), то мы должны явно определить статический член вне тела класса — в глобальной области видимости. Теперь посмотрим на ассемблерный листинг и рассмотрим то, что же произошло внутри.

```
ZN11Porsche 9119cabrioletE:
           .zero
           .text
           .globl
                   main
                    main, @function
           .type
144
           .cfi_startproc
           endbr64
          pushq
           .cfi def cfa offset 16
           .cfi_offset 6, -16
           movq %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
          movq
           subq
          movq
154
155
          movq
xorl
                    %eax, %eax
-32(%rbp), %rax
           leag
          movq
                           %rd1
                    _ZN11Porsche 911C1Ev
           leaq
                    -32(%rbp), %rax
          movl
                           %rdi
                     ZN11Porsche 91115set fuel_volumeEi
           leaq
                     -32(%rbp), %rax
          movq
                     ZN11Porsche 91115get_fuel_volumeEv
                    $1, _ZN11Porsche_9119cabrioletE(%rip)
-32(%rbp), %rax
          movb
           leag
                    %rax, %rdi
ZN11Porsche 911D1Ev
          movq
           call
                    $0, %eax
-8(%rbp), %rdx
%fs:40, %rdx
          movl
           xorq
           je .L8
                      stack chk fail@PLT
```

Рисунок 21: Фрагмент файла **ex8\_1.s** 

Как мы можем видеть из рисунка 21, статические поля класса действительно инициализируются и обрабатываются как глобальные переменные.

У статических методов есть две интересные особенности. Во-первых, поскольку статические методы не привязаны к объекту, то они не имеют скрытого указателя \*this. В этом есть смысл, так как указатель \*this всегда указывает на объект, с которым работает метод. Статические методы могут не работать через объект, поэтому и указатель \*this им не нужен.

Во-вторых, статические методы могут напрямую обращаться к другим статическим членам (переменным или функциям), но не могут напрямую обращаться к нестатическим членам. Это связано с тем, что нестатические члены принадлежат объекту класса, а статические методы — нет.

## Задание 9

Теперь мы переопределим оператор сравнения для нашего класса **Porsche\_911**. Для этого мы напишем новый метод **bool operator**<. Сравнивать наши машины мы будем по количеству топлива в бензобаке, то есть по полю **fuel\_volume**. Весь код представлен на рисунке 22.

```
class Porsche 911
    const int power;
    const int max_speed;
const int fuel_consumption;
const int acceleration_0_100;
const int fuel_capacity;
     int fuel_volume;
     Porsche_911() : power(385), max_speed(293),
                         fuel consumption(9.4)
                         acceleration 0 100(4.2),
                        fuel_capacity(64),
fuel_volume(0)
     {}
     void set fuel volume(int new fuel volume)
          fuel_volume = new_fuel_volume;
     int get fuel volume()
          return fuel volume;
     bool operator<(const Porsche 911& other2)
          return this->fuel volume < other2.fuel volume;
     ~Porsche 911()
          printf("Destructor finished");
};
int main()
     Porsche 911 car1{};
     Porsche_911 car2{};
     car1.set_fuel_volume(50);
car2.set_fuel_volume(60);
     if (car1 < car2)
          printf("It works!!!");
```

*Рисунок 22: Программа ех9\_1.срр* 

```
ZN11Porsche 911ltERKS :
     .LFB1527:
         .cfi_startproc
         endbr64
         pushq
         .cfi def cfa offset 16
         .cfi_offset 6, -16
         .cfi_def_cfa_register 6
         movq
         movq
         movl
         movq
         movl
         cmpl
90
91
         popq
         .cfi_def_cfa 7, 8
         .cfi endproc
```

Рисунок 23: Ф-я \_**ZN11Porsche\_911ltERKS**\_ из файла **ex9\_1.s** 

Теперь посмотрим на ассемблерный листинг (См. Рис. 23 и 24). Внутри функции main (См. Рис. 24) теперь вызывается функция \_ZN11Porsche\_911ltERKS\_. Если мы посмотрим на её реализацию (См. Рис. 23), то убедимся в том, что в этой функции действительно происходит сравнение, а результат сравнения помещается в регистр, с которым после происходят взаимодействия внутри main (См. Рис. 24, строка 181).

\*rdi, -8(%rbp) в регистр, с которым после происходят взаимодействия %rsi, -16(%rbp) внутри main (См. Рис. 24, строка 181).

Исходя из представленных результатов, мы можем -16(%rbp), %rax 20(%rax), %edx отличается от листинг перегруженного оператора ничем не отличается от листинга обычной функции, а его вызов от вызова обычной функции.

```
LFB1531:
    .cfi startproc
    .cfi_personality 0x9b,DW.ref. gxx personality v0
    .cfi_lsda 0x1b,.LLSDA1531
    endbr64
    pushq
              %rbp
    .cfi def cfa offset 16
    .cfi_offset 6, -16
    .cfi_def_cfa_register 6
pushq %rbx
    subq $72, %rsp .cfi_offset 3, -24
    movq
              %rax, -24(%rbp)
%eax, %eax
    movq
    xorl
    leag
              %rax, %rdi
_ZN11Porsche_911C1Ev
-48(%rbp), %rax
    movq
    leaq
    movq
               ZN11Porsche 911C1Ev
    leaq
               -80(%rbp), %rax
              $50, %esi
%rax, %rdi
_ZN11Porsche_91115set_fuel_volumeEi
    movl
    movq
    leaq
              $60, %esi
%rax, %rdi
    movl
              _ZN11Porsche_91115set_fuel_volumeEi
-48(%rbp), %rdx
-80(%rbp), %rax
    leaq
    leaq
    movq
               %rax, %rdi
    movq
                ZN11Porsche 911ltERKS
    testb
     je .L7
    leaq
               .LC1(%rip), %rdi
```

Рисунок 24: Ф-я **main** из файла **ex9\_1.s** 

```
#include <iostream>
     template <typename T>
    T max(T a, T b)
         if(a > b)
             return a;
         else
11
         {
12
13
             return b;
14
15
16
    int main()
         printf("%d\n", max(5, 6));
         printf("%f\n", max(5.0, 6.0))
20
```

*Рисунок 25: Программа ex10\_1.cpp* 

Поговорим о шаблонах. Напишем шаблон простой функции, которая возвращает максимум из двух чисел (См. Рис. 25).

Теперь посмотрим на ассемблерный листинг. Внутри функции main (Cм. Рис. происходит обращение к двум функциям: \_Z3maxIiET\_S0\_S0\_ и \_Z3maxIdET\_S0\_S0\_. Анализируя их реализации (См. Рис. 27 и 28) мы можем понять, что их суть совершенно идентична — они просто сравнивают два числа. Но первая работает с целыми числами, а вторая с числами с плавающей запятой. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что генерация шаблонов в С++ превращается в генерацию различных функций с разными типами данных.

```
17
     main:
18
     .LFB1523:
19
          .cfi startproc
20
          endbr64
                    %rbp
          pushq
22
          .cfi def cfa offset 16
23
          .cfi_offset <del>6</del>, -16
movq   %rsp, %rbp
24
25
          .cfi def cfa register 6
                    $6, %esi
$5, %edi
          movl
          movl
28
                     Z3maxIiET S0 S0
          call
29
          movl
                    %eax, %esi
30
                    .LCO(%rip), %rdi
          leaq
                    $0, %eax
31
          movl
32
          call
                    printf@PLT
33
                    .LC1(%rip), %xmm0
.LC2(%rip), %rax
          movsd
34
          movq
                    %xmm0, %xmm1
35
          movapd
                    %rax, %xmm0
36
          movq
37
                     Z3maxIdET S0 S0
          call
38
                    .LC3(%rip), %rdi
          lead
                    $1, %eax
39
          movl
                    printf@PLT
          call
41
                    $0, %eax
%rbp
          movl
42
          popq
43
          .cfi def cfa 7, 8
44
          ret
45
          .cfi endproc
```

Рисунок 27: Ф-я **main** из файла **ex10 1.s** 

```
#include <iostream>

template <typename T>

class Porsche_911

{
private:
    T fuel_volume;
    public:
    Porsche_911() : fuel_volume(60)

{}

T get_fuel_volume()
    {
    return fuel_volume;
}

int main()

Porsche_911<int> car1{};
    Porsche_911
Porsche_911
Porsche_911
printf("%d\n", car1.get_fuel_volume());
printf("%f\n", car2.get_fuel_volume());

}
```

Рисунок 29: Программа ех10\_2.срр

```
Z3maxIiET S0 S0 :
52
53
     .LFB1760:
         .cfi startproc
54
         endbr64
55
                  %rbp
         pushq
         .cfi def cfa offset 16
56
57
         .cfi offset 6, -16
                  %rsp, %rbp
58
         mova
         .cfi def cfa register 6
59
         movl
                  %edi, -4(%rbp)
                  %esi, -8(%rbp)
61
         movl
                  -4(%rbp), %eax
62
         movl
63
                  -8(%rbp), %eax
         cmpl
64
         jle .L4
65
         movl
                  -4(%rbp), %eax
66
         jmp .L5
```

Рисунок 26: Ф-я **\_Z3maxIiET\_S0\_S0\_** из файла **ex10\_1.s** 

```
Z3maxIdET S0 S0 :
        LFB1761:
               .cfi startproc
              endbr64
82
83
              pushq
                             %rbp
               .cfi def cfa offset 16
               .cfi offset \overline{6}, -16
85
                             %rsp, %rbp
              mova
87
               .cfi def cfa register 6
                             \(\overline{8}\)xmm\(\overline{0}\), -8(\(\partial rbp\)) \(\partial xmm\(\overline{0}\), \(\partial xmm\(\overline{0}\)) \(\partial xmm\(\overline{0}\)) \(\partial xmm\(\overline{0}\))
              movsd
              movsd
90
              movsd
91
              comisd
                             -16(%rbp), %xmm0
92
               jbe .L11
93
              movsd
                             -8(%rbp), %xmm0
               jmp .L9
```

Рисунок 28: Ф-я **\_Z3maxIdET\_S0\_S0\_** из файла **ex10\_1.s** 

Теперь создадим шаблонный класс с уже родным для нас названием **Porsche\_911** (См. Рис. 29). Теперь мы можем задать количество топлива не только целым числом, но ещё и числом с плавающей точкой, что и делает конструктор.

T get\_fuel\_volume()
{
 return fuel\_volume;
}

main()

Porsche\_911<int> car1{};

printf("%d\n", car1.get\_fuel\_volume());
printf("%f\n", car2.get\_fuel\_volume());

possible fuel\_volume());

full floats fuel\_volume());

```
.LFB1524:
           .cfi startproc
           endbr64
           pushq
                     %rbp
           .cfi def cfa offset 16
           .cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
          movq %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
                     $16, %rsp
%fs:40, %rax
           subq
           movq
                     %rax, -8(%rbp)
%eax, %eax
-16(%rbp), %rax
           xorl
           leaq
           movq
call
                     %rax, %rdi
                     _ZN11Porsche_911IiEC1Ev
-12(%rbp), %rax
           leaq
           movq
                     %rax, %rdi
                     _ZN11Porsche_911IfEC1Ev
           leaq
                     %rax, %rdi
37
38
           movq
                      ZN11Porsche 911IiE15get fuel volumeEv
           call
                     %eax, %esi
.LCO(%rip), %rdi
           movl
           leaq
           movl
                     $0, %ea.
                     printf@PLT
           leaq
                     %rax, %rdi
                       ZN11Porsche 911IfE15get fuel volumeEv
                     %xmm0, %xmm0
.LC1(%rip), %rdi
           cvtss2sd
           leag
           movl
                     $1, %eax
                     printf@PLT
           call
                     $0, %eax
-8(%rbp), %rdx
%fs:40, %rdx
           movl
           movq
           xorq
           je .L3
                        stack chk fail@PLT
```

Рисунок 30: Ф-я **main** из файла **ex10\_2.s** 

```
ZN11Porsche 911IiEC2Ev:
    LFB1762:
         .cfi startproc
         endbr64
                  %rbp
         pushq
         .cfi_def_cfa_offset 16
         .cfi_offset 6, -16
                  %rsp, %rbp
         .cfi_def_cfa_register 6
                  %rdi, -8(%rbp)
-8(%rbp), %rax
         movq
         movq
                  $60, (%rax)
         movl
79
         popq
                  %rbp
         .cfi def cfa 7, 8
81
         ret
         .cfi_endproc
```

Рисунок 31: Ф-я **\_ZN11Porsche\_911IiEC2Ev** из файла **ex10\_2.s** 

Рисунок 32: Ф-я \_**ZN11Porsche\_911IfEC2Ev** из файла **ex10\_2.s** 

```
ZN11Porsche 911IiE15get fuel volumeEv:
      LFB1767:
          .cfi startproc
120
          endbr64
                   %rbp
          pushq
          .cfi def cfa offset 16
          .cfi_offset 6, -16
          movq
          .cfi def cfa register 6
                   %rdi, -8(%rbp)
-8(%rbp), %rax
          movq
          movl
          popq
                   %rbp
          .cfi def cfa 7, 8
132
          .cfi_endproc
```

Рисунок 33: Ф-я **\_ZN11Porsche\_911IiE15get\_fuel\_volumeEv** из файла **ex10\_2.s** 

```
ZN11Porsche_911IfE15get_fuel_volumeEv:
.LFB1768:
    .cfi startproc
    endbr64
    pushq
             %rbp
    .cfi def cfa offset 16
    .cfi_offset 6, -16
    .cfi def cfa register 6
             %rdi, -8(%rbp)
-8(%rbp), %rax
(%rax), %xmm0
    movq
    movq
    popq
             %rb
    .cfi def cfa 7, 8
    .cfi_endproc
```

Рисунок 34: Ф-я \_**ZN11Porsche\_911IfE15get\_fuel\_volumeEv** из файла **ex10\_2.s** 

Теперь поговорим про **enum**. Напишем небольшую программу (См. Рис. 35) где перечислим несколько вариантов автомобилей уже полюбившейся (я надеюсь) читателю марки.

```
#include <iostream>
    enum Porsche 911
         CARRERA,
         CARRERA CABRIOLET,
         CARRERA 4,
         CARRERA 4 CABRIOLET,
         CARRERA S,
         CARRERA S CABRIOLET,
11
         CARRERA 4S,
         CARRERA 4S CABRIOLET,
         Targa 4,
         Targa 4S,
         CARRERA GTS,
         CARRERA GTS CABRIOLET,
    };
    int main()
         int car1 = CARRERA;
         int car2 = CARRERA CABRIOLET;
         int car3 = CARRERA 4;
         int car4 = CARRERA 4 CABRIOLET;
25
         int car5 = CARRERA S;
         int car6 = CARRERA S CABRIOLET;
         int car7 = CARRERA 4S;
         int car8 = CARRERA 4S CABRIOLET;
         printf("%d\n", car1);
printf("%d\n", CARRERA);
```

```
Рисунок 35: Программа ех11 1.срр
```

```
15
     main:
     .LFB1522:
17
          .cfi startproc
          endbr64
19
          pusha
                   %rbp
20
          .cfi def cfa offset 16
          .cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
21
23
                   $32, %rsp
$0, -32(%rbp)
24
          suba
          movl
26
                    $1, -28(%rbp)
          movl
          movl
                    $2, -24(%rbp)
28
                    $3, -20(%rbp)
          movl
29
                    $4, -16(%rbp)
          movl
                    $5, -12(%rbp)
          movl
          movl
                    $6, -8(%rbp)
32
                    $7, -4(%rbp)
          movl
                    -32(%rbp), %eax
          movl
34
                   %eax, %esi
          movl
35
                    .LCO(%rip), %rdi
          leag
36
                    $0, %eax
          movl
                    printf@PLT
          call
          movl
                    $0, %esi
                    .LCO(%rip), %rdi
          leaq
          movl
                    $0, %eax
          call
                    printf@PLT
42
          movl
                    $0, %eax
43
          leave
          .cfi def cfa 7, 8
45
          ret
          .cfi endproc
```

Рисунок 36: Ф-я **main** из файла **ex11\_1.s** 

Посмотрим на ассемблерный листинг данной программы (См. Рис. 36). Объявление перечислений не требует выделения памяти. Только когда переменная перечисляемого типа определена, тогда выделяется память для этой переменной.

Каждому перечислителю автоматически присваивается целочисленное значение в зависимости от его позиции в списке перечисления. По умолчанию, первому перечислителю присваивается целое число 0, а каждому следующему — на единицу больше, чем предыдущему.

Перечисляемые типы считаются частью семейства целочисленных типов, и компилятор сам определяет, сколько памяти выделять для переменных типа **enum**. По стандарту **C++** размер перечисления должен быть достаточно большим, чтобы иметь возможность вместить все перечислители. Но чаще всего размеры переменных **enum** будут такими же, как и размеры обычных переменных типа **int**.