## Задание 1

Напишем программу program1a.c с функцией simple\_function(), вызываемой из main(). Данная функция создаёт целочисленную переменную с и присваивает ей значение 5. В программе program1b.c модернизируем функцию simple\_function() так, чтобы она возвращала значение с. Сравним ассемблерные листинги: program1a\_64bit.s и program1b\_64bit.s. Они отличаются лишь одной пятнадцатой строкой. В первой программе команда пор говорит процессору ничего не делать, а во второй, значение с перемещается в регистр %еах для того, чтобы вернуть его вызывающему коду (См. Рис. 1 и 2).

```
simple function:
     .LFB0:
         .cfi startproc
         endbr64
         pushq
                  %rbp
         .cfi def cfa offset 16
11
         .cfi offset 6, -16
12
         movq
13
         .cfi def cfa register 6
                  $5, -4(%rbp)
15
         nop
         popq
                  %rbp
17
         .cfi def cfa 7, 8
18
         ret
19
         .cfi endproc
```

Рисунок 1: Ф-я simple\_function() из program1a\_64bit.s

```
simple function:
     LFB0:
         .cfi startproc
         endbr64
         pushq
                  %rbp
10
         .cfi def cfa offset 16
11
         .cfi offset 6, -16
                  %rsp, %rbp
12
         movq
13
         .cfi def cfa register 6
                  $5, -4(%rbp)
         movl
15
                  -4(%rbp), %eax
         movl
         popq
                  %rbp
17
         .cfi def cfa 7, 8
18
         ret
19
         .cfi endproc
```

Рисунок 2: Ф-я simple\_function() из program1b\_64bit.s

```
24
    main:
     LFB1:
26
         .cfi startproc
27
         endbr64
28
         pusha
                  %rbp
29
         .cfi def cfa offset 16
30
         .cfi offset 6, -16
31
         movq
         .cfi def cfa register 6
32
33
                  $16, %rsp
         subq
                  $5, -4(%rbp)
34
         movl
                  -4(%rbp), %eax
35
         movl
36
                  %eax, %edi
         movl
                  simple function
         call
38
         movl
                  $0, %eax
39
         leave
40
         .cfi def cfa 7, 8
41
42
         .cfi endproc
```

Рисунок 3:  $\Phi$ -я main() из program1c\_64bit.s

В программе program1с.с значение с в simple\_function() передаётся ИЗ функции main(), а после просто возвращается обратно. Ассемблерный этой программы листинг отличается от двух предыдущих. число 5 помещается в место на стеке внутри main(), после оно перемещается в регистр %edi (См. Рис. 3, строки 34-36). А уже с ним производятся операции в simple function().

В программе program1d.c мы передаём несколько значений в simple\_function() из функции main() и возвращаем их сумму обратно. Ассемблерный листинг получается очень похожим на предыдущую программу. Теперь мы помещаем на стек три значения, а потом перемещаем их в регистры (См. Рис. 4, строки 40-47). После функция simple\_function() работает ЭТИМИ C регистрами.

Теперь будем сравнивать ассемблерный листинг, созданный на 32 битной архитектуре с тем, что мы получали ранее.

Сравнивая файлы program1a\_64bit.s и program1a\_32bit.s, program1b\_64bit.s И program1b\_32bit.s мы можем увидеть исключением некоторых системных вызовов) лишь то, что в 32 битном листинге у регистров вместо префикса «г», стоит префикс «е» (См. Рис. 5 и 6). В двух последних программах есть уже более значительные отличия (См. Рис. 4 и 7). В них мы передаём в функцию значение переменной (одной или нескольких). В 64 битной архитектуре значение каждой переменной мы просто клали в отдельный 64 битный регистр, а после, внутри функции, доставали необходимые нам значения из этих регистров. В 32 битной архитектуре мы не можем себе такого позволить, вероятно ввиду небольшого числа самих регистров, и поэтому мы передаём значения переменных в функцию работая непосредственно со стеком.

```
main:
31
     .LFB1:
32
          .cfi startproc
33
         endbr64
         pushq
                  %rbp
         .cfi def cfa offset 16
          .cfi offset 6, -16
                  %rsp, %rbp
37
         mova
          .cfi def cfa register 6
                  $16, %rsp
$5, -12(%rbp)
39
         subq
         movl
41
                  $10, -8(%rbp)
         movl
42
                  $15, -4(%rbp)
         movl
         movl
                  -4(%rbp), %edx
                  -8(%rbp), %ecx
         movl
                  -12(%rbp), %eax
         movl
                  %ecx, %esi
         movl
47
                  %eax, %edi
         movl
         call
                  simple function
49
         movl
                  $0, %eax
50
         leave
51
          .cfi def cfa 7, 8
52
         ret
53
          .cfi endproc
```

Рисунок 4:  $\Phi$ -я main() из program1d\_64bit.s

```
main:
25
    .LFB1:
26
         .cfi startproc
         endbr64
28
         pusha
                  %rbp
29
         .cfi def cfa offset 16
30
         .cfi offset 6, -16
31
                  %rsp, %rbp
         mova
32
         .cfi def cfa register 6
33
         movl
                  $0, %eax
34
                  simple function
         call
                  $0, %eax
35
         movl
36
         popq
                  %rbp
37
         .cfi def cfa 7, 8
         ret
         .cfi endproc
```

Рисунок 5:  $\Phi$ -я main() из program1a\_64bit.s

```
main:
28
    .LFB1:
         .cfi startproc
        endbr32
        pushl
                 %ebp
         .cfi def cfa offset 8
34
         .cfi offset 5, -8
                 %esp, %ebp
        movl
         .cfi def cfa register 5
                   x86.get pc thunk.ax
         call
                 $ GLOBAL OFFSET TABLE , %eax
        addl
                 simple function
                 $0, %eax
        movl
        popl
                 %ebp
         .cfi restore 5
         .cfi def cfa 4, 4
        ret
         .cfi endproc
```

Рисунок 6: Ф-я main() из program1a\_32bit.s

Задание 2

.LFB1: В первых двух программах .cfi startproc (program2a 64bit.c И 33 endbr32 program2a\_32bit.c, program2b\_64bit.c 34 pushl %ebp .cfi def cfa offset 8 program2b\_32bit.c) все отличия .cfi\_offset 5, -8 заключаются только movl %esp, %ebp вышеупомянутой замене префиксов в .cfi def cfa register 5 именах регистров. В ассемблерных 39 subl \$16, %esp x86.get pc thunk.ax call третьей программы листингах \$ GLOBAL OFFSET TABLE , %eax program2c.c мы можем заметить одну addl \$5, -12(%ebp) \$10, -8(%ebp) \$15, -4(%ebp) movl интересную особенность. В обоих movl листингах при заполнении массива 44 movl -4(%ebp) причём 45 pushl используется стек, заполнение осуществляется сверху 46 -8(%ebp) pushl pushl -12(%ebp) вниз. Но на 64 битной архитектуре 48 simple function call Рис (CM. 8 И 9) при **ЭТОМ** 49 \$12, %esp addl \$0, %eax задействуется указатель на начало 50 movl leave стека со сдвигом в отрицательную .cfi restore 5 сторону (вверх). А на 32 битной 53 .cfi def cfa 4, 4 архитектуре мы используем указатель 54 ret .cfi endproc на текущее положение на стеке.

30

main:

который мы предварительно *Pucyнок 7: Ф-я main() из program1d\_32bit.s* передвинули, со сдвигом в положительную сторону (вниз).

```
main:
                                                  .LFB0:
     .LFB0:
                                                      .cfi startproc
          .cfi startproc
                                                      endbr32
          endbr64
                                                     pushl
                                                              %ebp
         pushq
                   %rbp
                                                      .cfi def cfa offset 8
          .cfi def cfa offset 16
                                                      .cfi offset 5, -8
11
          .cfi offset 6, -16
                                                     movl
12
         mova
                                                      .cfi def cfa register 5
          .cfi def cfa register 6
                                                              $-16, %esp
13
                                                     andl
                                                     subl
                   $32, %rsp
          subq
                                                               x86.get pc thunk.ax
                                                     call
15
                   %fs:40, %rax
         movq
                                                              $ GLOBAL OFFSET TABLE , %eax
                                                     addl
                   %rax, -8(%rbp)
         movq
                                                     movl
                                                              %gs:20, %eax
                   %eax, %eax
         xorl
                                                             %eax, 28(%esp)
%eax, %eax
$1, 8(%esp)
                                                     movl
                   $1, -32(%rbp)
         movl
                                                     xorl
                   $2, -28(%rbp)
         movl
                                                     movl
                                                              $2, 12(%esp)
         movl
                   $3, -24(%rbp)
                                                     movl
                   $4, -20(%rbp)
                                                              $3, 16(%esp)
                                                     movl
         movl
                                                              $4, 20(%esp)
                                                     movl
22
         movl
                   $5, -16(%rbp)
                                                              $5, 24(%esp)
                                                     movl
                   $0, %eax
         movl
                                                              $0, %eax
                                                     movl
24
                   -8(%rbp), %rdx
         movq
                                                              28(%esp), %edx
                                                     movl
25
                   %fs:40, %rdx
         xorq
                                                     xorl
                                                              %qs:20, %edx
             .L3
          je
                                                      je .L3
          call
                     stack chk fail@PL
                                                               stack chk fail local
                                                     call
```

Рисунок 8:  $\Phi$ -я main() из program2c\_64bit.s

Рисунок 9:  $\Phi$ -я main() из program2c\_32bit.s

## Задание 3

Если просто описать структуру, то в ассемблерном листинге мы увидим лишь стандартный минимальный набор команд внутри функции main(). Но если мы инициализируем её поля (См. Program3b.c), то увидим отдельный блок в ассемблерном коде (См. Рис 10). Он будем одинаковым и на 32bit, и на 64bit, за исключением некоторых системных вызовов. Поэтому рассмотрим листинг, полученный на 64 битной архитектуре, так как он менее громоздкий.

```
struct1:
         .long
                   1
         .long
11
                   107
         .byte
12
                   3
         .zero
13
                   15
          .long
          .text
15
         .globl
                  main
         .type
                  main, @function
```

Рисунок 10: Структура struct1 из program3b\_64bit.s

Рассмотрим как поля структуры описываются в ассемблерном листинге на примере структуры struct1 из файла program3b 64bit.s (См. Рис. 10).

Эта структура содержит три поля типа int и одно поле типа char (См. Рис. 34 12). Как видно из Рис. 10, int-овые поля 35 описаны в строках 9, 10 и 13. Описание 36 поля типа char занимает две строки — 11 🛂 и 12. Значение необходимого нам символа записывается в виде ASCII кода. В данном случае, код символа "k" — 107.

```
main:
17
    LFB0:
19
         .cfi startproc
20
         endbr64
21
         pushq
                 %rbp
22
         .cfi def cfa offset 16
         .cfi offset 6, -16
         .cfi def cfa register 6
                 struct1(%rip), %eax
        movl
                 $5, %eax
         addl
                 %eax, struct1(%rip)
        movl
29
        movl
                 4+struct1(%rip), %eax
         addl
                 $2, %eax
                 %eax, 4+struct1(%rip)
        movl
32
        movb
                 $121, 8+struct1(%rip)
                 12+struct1(%rip), %eax
        movl
                 $10, %eax
         addl
                 %eax, 12+struct1(%rip)
        movl
                 $0, %eax
        movl
         popq
                 %rbp
         .cfi def cfa 7, 8
         .cfi endproc
```

Рисунок 11:  $\Phi$ -я main() из program3b\_64bit.s

```
struct example
                                               Операции
                                              структуры
                                              внутри функции main() (См.
    int a;
    int b;
                                              Рис. 11). Как мы можем
    char c:
                                              видеть
    int d;
};
struct example struct1 = \{1, 2, 'k', 15\};
```

используется как указатель на адрес на стеке. Поэтому просто присваиваем каждому полю необходимые Рисунок 12: Структура example и объявление структуры struct1 значения, прибавляя к адресу

struct1

C

полями

коде

происходят

В

из program3b.c struct1 нужное количество байт. Так как прибавляемые значения положительные, то мы можем сделать вывод о том,

что стек заполняется сверху вниз. Также в виду вышесказанного мы можем понять, что все поля структуры расположены в памяти в виде непрерывного массива данных.

Можно заметить, что прибавляемое значение всегда одно и то же, но ведь типы имеют разные размеры: int — 2 байта, char — 1 байт. Вероятно это связано с более высокой скоростью доступа к каждому четвёртому байту в памяти. Также именно этим объясняется

строка 12 на Рис. 10, в которой описывается количество нулей. Логично предположить, что это количество нулевых байтов, которые остаются при записи значения типа char.

Добавим статический массив в поля структуры struct1 (См. Рис. 14). Как и в предыдущей программе внутри main() мы поменяем некоторые значения полей, а теперь ещё и изменим несколько элементов в массиве. Листинги полученные на 32-bit и 64-bit также не имеют принципиальных отличий. Но теперь приведём в пример 32 битный листинг программы.

```
21
    main:
22
    .LFB0:
23
         .cfi startproc
24
         endbr32
25
         pushl
                 %ebp
         .cfi def cfa offset 8
         .cfi_offset 5, -8
27
28
         movl
                 %esp, %ebp
29
         .cfi def cfa register 5
30
         call
                   x86.get pc thunk.ax
                 $ GLOBAL OFFSET TABLE , %eax
31
         addl
32
                 struct1@GOTOFF(%eax), %edx
         movl
33
         addl
                 $5, %edx
                 %edx, struct1@GOTOFF(%eax)
        movl
35
                 struct1@GOTOFF(%eax), %edx
        movl
         addl
                 %edx, 4+struct1@GOTOFF(%eax)
        movl
                 $121, 8+struct1@GOTOFF(%eax)
        movb
        movl
                 $10, 20+struct1@GOTOFF(%eax)
                 $15, 28+struct1@GOTOFF(%eax)
         movl
41
                 $0, %eax
         movl
42
         popl
                 %ebp
43
         .cfi restore 5
         .cfi def cfa 4, 4
45
         ret
         .cfi endproc
```

Рисунок 13: Ф-я main() из program3c\_32bit.s

```
3  struct example
4  {
5     int a;
6     int b;
7     char c;
8     int d[5];
9  };
```

Рисунок 14: Структура example из program3c.c

Сначала разберёмся CO строчками 30, 31 (См. Рис. 13). Специальная функция x86.get\_pc\_thunk.ax загружает свой обратный адрес, который является адресом инструкции addl, которая непосредственно следует за ней в регистр %еах. Затем мы добавляем к этому адресу значение константы \_GLOBAL\_OFFSET\_TABLE\_, которая вне зависимости позиции коде представляет разницу между между адресом инструкции, использующей

\_GLOBAL\_OFFSET\_TABLE\_, и адресом глобальной таблицы смещений. Таким образом, %еах теперь указывает на глобальную таблицу смещений.

Символ @GOTOFF обращается к самой переменной относительно базы GOT (как удобный, но произвольный способ привязки). Таким образом с помощью данной команды мы по сути получаем адрес необходимой нам переменной. Однако если мы

```
      85
      movl
      %eax, 4+struct1(%rip)

      86
      movb
      $121, 8+struct1(%rip)

      87
      movl
      $10, 20+struct1(%rip)

      88
      movl
      $15, 28+struct1(%rip)
```

Pucyнок 15: Отрывок из ф-и main() из program3c\_64bit.s

посмотрим на этот же код на 64 битной архитектуре, то мы увидим что то значительно более простое (См. Рис. 15). Здесь мы вместо всех этих действий с GOT просто загружаем поля структуры struct1 с фиксированного смещения от счётчика программы. РС-относительная адресация была добавлена вместе с расширениями 64-bit в архитектуру х86.

Теперь разберёмся в принципиальных моментах. Так как доступ к определённому элементу массива, находящемуся в поле структуры осуществляется так же как и доступ к

любому другому полю, то мы можем сделать вывод о том, что массив, так же как и все остальные поля структуры ,лежит в памяти непрерывно.

Теперь в программе program3d.c мы создадим небольшую структуру с двумя полями типа int и передадим ее в качестве аргумента в функцию, где попытаемся изменить одно из её полей. Результат нам известен. В структуру передастся экземпляр структуры, и соответственно все операции в функции будут проводиться с этим экземпляром, не меняя переданную структуру. В этом мы ещё раз удостоверимся просто посмотрев на вывод (убрав комментарии в файле program3d.c). Разберёмся в причинах. Сначала посмотрим на 64 битный листинг (См. Рис. 16 и 17).

```
simple function:
15
     .LFB0:
         .cfi startproc
         endbr64
18
         pushq
                  %rbp
19
         .cfi def cfa offset 16
20
         .cfi offset 6, -16
21
                 %rsp, %rbp
         movq
22
         .cfi def cfa register 6
23
                 %rdi, -8(%rbp)
         mova
24
                  -8(%rbp), %eax
         movl
25
                  $10, %eax
         addl
                  %eax, -8(%rbp)
         movl
         nop
28
         popq
                  %rbp
29
         .cfi def cfa 7, 8
30
         ret
31
         .cfi endproc
```

Рисунок 16: Ф-я simple function() из program3d\_64bit.s

```
36
    main:
    LFB1:
38
         .cfi startproc
         endbr64
                 %rbp
         pusha
41
         .cfi def cfa offset 16
42
         .cfi offset 6, -16
43
                 %rsp, %rbp
         mova
44
         .cfi def cfa register 6
45
         mova
                 struct1(%rip), %rax
         movq
                 %rax, %rdi
47
                 simple function
         call
                 $0, %eax
         movl
49
                 %rbp
         popq
50
         .cfi def cfa 7, 8
51
         ret
52
         .cfi endproc
```

Рисунок 17: Ф-я main() из program3d 64bit.s

simple function: 15 .LFB0: .cfi startproc endbr32 %ebp .cfi def cfa offset 8 .cfi offset 5, -8 21 movl %esp, %ebp .cfi def cfa register 5 \_x86.get\_pc\_thunk.*ax* call addl 25 8(%ebp), %eax movl addl \$10, %eax %eax, 8(%ebp) movl 29 popl %ebp .cfi restore 5 .cfi def cfa 4, 4 32 33 .cfi endproc

Рисунок 18: Ф-я simple function() из program3d 32bit.s

Внутри функции main() (См. Рис. 17) мы передаём адрес структуры struct1 в регистр %rax, а после в регистр %rdi, с которым мы и будем внутри работать вызываемой функции. Внутри simple\_function() мы извлекаем из %rdi значение необходимого нам поля записываем его в стек, место для \$ GLOBAL\_OFFSET\_TABLE\_, %eax которого выделяется сразу после объявления этой функции. Таким образом записываем МЫ всю структуру целиком стек локальных переменных функции simple\_function(). После изменяем уже значение на стеке (См. Рис. 16, строки 23-26). По завершению функции стек

локальный переменных будет уничтожен и все изменения не повлияют на изначальную структуру.

Посмотрим на 32 битный main: листинг (См. Рис. 18 и 19). Здесь 39 .LFB1: всё несколько более замысловато. 40 .cfi startproc endbr32 За основу возьмём тот факт, что 411 pushl %ebp сама функция изменяет лишь свой .cfi def cfa offset 8 экземпляр структуры, но никак не .cfi offset 5, -8 переданную влияет на movl %esp, %ebp структуру. А также то, что при 46 .cfi def cfa register 5 вызове функции, она формирует 47 x86.get pc thunk.ax call \$ GLOBAL OFFSET TABLE свой стек локальных переменных. 48 , %eax addl Посмотрим на Рис. 19. В строчках 49 pushl 4+struct1@GOTOFF(%eax) pushl struct1@GOTOFF(%eax) 49 и 50 мы кладём в стек поля 50 simple function структуры. Теперь взглянем на Рис. call addl \$8, %esp Здесь, В строчках 25-27 \$0, %eax movl функции simple function(), МЫ 54 leave перекладываем какое-то значение 55 .cfi restore 5 стека В регистр %eax, 56 .cfi def cfa 4, 4 увеличиваем его значение на 10,57 этой <sup>58</sup> .cfi endproc что и прописано в коде функции, a после возвращаем

Рисунок 19: Ф-я main() из program3d\_32bit.s

значение регистра в то же место на стеке. Руководствуясь вышеупомянутыми фактами, мы можем сказать, что этот стек не тот, с которым взаимодействовала функция main(). Иначе мы бы действительно поменяли поля структуры. Отсюда я могу сделать единственный вывод, в строчках 18, 21, 23 и 24 происходит копирование структуры в стек локальных переменных функции simple\_function(). А дальнейшие операции сразу же происходят с копией нашей структуры.

Теперь добавим структуру в возвращаемые значения функции (См. Program3e.c).

```
36
    main:
     .LFB1:
38
         .cfi startproc
39
         endbr64
         pushq
                  %rbp
41
         .cfi def cfa offset 16
42
         .cfi offset 6, -16
43
                  %rsp, %rbp
         movq
44
         .cfi def cfa register 6
45
                  struct1(%rip), %rax
         movq
                  %rax, %rdi
         movq
47
                  simple function
         call
                  %rax, struct1(%rip)
         mova
49
                  $0, %eax
         movl
50
                  %rbp
         popq
51
         .cfi def cfa 7, 8
52
         ret
53
         .cfi endproc
```

Рисунок 20: Ф-я main() из program3e 64bit.s

```
simple function:
     .LFB0:
         .cfi startproc
17
         endbr64
18
         pushq
                  %rbp
19
         .cfi def cfa offset 16
20
         .cfi offset 6, -16
21
                  %rsp, %rbp
         movq
22
         .cfi def cfa register 6
23
                 %rdi, -8(%rbp)
         mova
24
         movl
                  -8(%rbp), %eax
         addl
                  $10, %eax
26
                  %eax, -8(%rbp)
         movl
27
                  -8(%rbp), %rax
         mova
28
         popq
                  %rbp
29
         .cfi def cfa 7, 8
31
         .cfi endproc
```

Рисунок 21: Ф-я simple\_function() из program3e 64bit.s

Рассмотрим 64 битный листинг. Передача структуры в функцию осуществляется точно также, как и в предыдущем примере. Как мы можем видеть, возврат значения осуществляется при помощи регистра %rax. В функции simple\_function() мы перемещаем изменённую структуру в этот регистр (См. Рис. 21, строка 27). А в функции main() мы присваиваем значение регистра структуре struct1 (См. Рис. 20, строка 48).

На 32-bit передача структуры происходит так же как и раньше, однако в отличие от 64-bit возврат значения осуществляется при помощи стека, поэлементным присвоением значений каждому полю структуры.

# Задание 4

Функция со структурой в аргументе уже была рассмотрена в предыдущем задании. Поэтому теперь рассмотрим функцию с указателем на структуру в аргументе. Сначала 64 битный листинг.

```
main:
     .LFB1:
         .cfi startproc
41
         endbr64
42
         pusha
                 %rbp
43
         .cfi def cfa offset 16
         .cfi offset 6, -16
45
                 %rsp, %rbp
         mova
         .cfi def cfa register 6
47
         leag
                  struct1(%rip), %rdi
         call
                  simple function
49
                  $0, %eax
         movl
         popq
                 %rbp
51
         .cfi def cfa 7, 8
52
53
         .cfi endproc
```

Рисунок 22: Ф-я main() из program4b\_64bit.s

Как и ранее мы используем регистр %rdi для передачи структуры в функцию (См. Рис. 22). Только теперь мы используем leaq вместо movq. Операция leaq загружает адрес struct1 в регистр %rdi (строка 47). В функции

```
simple function:
14
15
     .LFB0:
         .cfi startproc
17
         endbr64
18
         pushq
                  %rbp
19
         .cfi def cfa offset 16
         .cfi offset 6, -16
21
         mova
                  %rsp, %rbp
22
         .cfi def cfa register 6
23
                  %rdi, -8(%rbp)
         movq
24
                  -8(%rbp), %rax
         movq
         movl
                  (%rax), %eax
                  10(%rax), %edx
         leal
                  -8(%rbp), %rax
         movq
         movl
                  %edx, (%rax)
29
         nop
30
                  %rbp
         popq
         .cfi def cfa 7, 8
         .cfi endproc
```

Рисунок 23: Ф-я simple\_function() из program4b\_64bit.s

simple\_function() мы также работаем с памятью, передавая адрес в стек локальных переменных функции (строка 23). После мы присваиваем этот адрес ещё и регистру %гах (строка 24). В строке 27 (См. Рис. 23) мы прибавляем 10 в первому полю структуры, используя операцию leal и записываем адрес в регистр %edx. А в строке 28 мы меняем значение первого поля структуры, используя его адрес.

Теперь посмотрим на 32 битный листинг. Функция simple\_function() принципиально не имеет отличий, от уже приведённого примера на другой архитектуре. А в функции main() (См. Рис. 24) отличие есть. В предыдущем примере адрес в функцию передавался с помощью регистра. Здесь же мы отправляем полученный адрес на стек (строка 52). И в функции simple\_function() извлекаем его оттуда.

Сейчас рассмотрим передачу структуры в функцию по ссылке. Для этого придётся перейти на язык C++. Посмотрев на 64 битные листинги мы можем увидеть, что функции simple\_function() посимвольно идентичны в программах

program4b 64bit.s program4c\_64bit.s. В функции main() есть небольшие отличия. В последней программе (См. Рис. 25) выделяется место на стеке в строчке 44 54. А после (в строках 56-57) происходят несколько перемещений одной и той же величины. Мне является до кажется всё что ЭТО уровня 50 недостатком данного совершенно не 51 оптимизации корректной работы ДЛЯ важно программы. 32 битные листинги также не имею отличий, не считая ненужного 56 уже названного выделения памяти на стеке. Отсюда 57 мы можем сделать вывод о том, что 58 внутри 59 указатели ссылки работают совершенно одинаково в случае передачи значения В функцию.

# Задание 5

Теперь мы будем проверять 49 всё, что уже разобрали на прочность. Создадим большую 52 структуру со статическим массивом 53 среди ей полей (См. Рис. 26) и 54 передадим её в функцию 55 simple\_function() (См. program5a.c).

```
LFB1:
42
         .cfi startproc
         endbr32
         pushl
                  %ebp
         .cfi def cfa offset 8
         .cfi offset \overline{5}, -8
         movl
                  %esp, %ebp
         .cfi def cfa register 5
                    x86.get pc thunk.ax
                  $ GLOBAL OFFSET TABLE , %eax
         addl
                  struct1@GOTOFF(%eax), %eax
         leal
         pushl
                  %eax
                  simple function
         call
         addl
                  $4, %esp
         movl
                  $0, %eax
         leave
         .cfi_restore 5
         .cfi def cfa 4, 4
         ret
         .cfi endproc
```

Рисунок 24: Ф-я main() из program4b\_32bit.s

```
main:
    .LFB1523:
47
         .cfi startproc
         endbr64
         pushq
                 %rbp
         .cfi def cfa offset 16
         .cfi offset 6, -16
         movq
         .cfi def cfa register 6
                 $16, %rsp
         suba
                 structl(%rip), %rax
         leaq
                 %rax, -8(%rbp)
         movq
                 -8(%rbp), %rax
         movq
         movq
                  Z15simple functionR7example
         call
         movl
                 $0, %eax
         leave
62
         .cfi def cfa 7, 8
         ret
64
         .cfi endproc
```

Рисунок 25:  $\Phi$ -я main() из program4c\_64bit.s

```
3  struct example
4  {
5     int a;
6     int b;
7     char c;
8     int d[10];
9  };
10
11  struct example struct1 = {1, 2, 'k', {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}};
```

Рисунок 26: Структура example и объявление структуры struct1 из program5a.c

```
.LFB1:
                                                  .LFB1:
                                                      .cfi startproc
         .cfi startproc
         endbr64
                                                      endbr32
                                                      pushl
                                                               %ebp
                  %rbp
         pushq
         .cfi_def_cfa_offset_16
                                                      .cfi def cfa offset 8
                                                      .cfi_offset 5, -8
movl %esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
         .cfi offset 6, -16
                  %rsp, %rbp
         .cfi def cfa register 6
                                                                 x86.get_pc_thunk.ax
                  %rbx
         pushq
                                                               $ GLOBAL OFFSET TABLE ,
                                                      addl
         .cfi offset 3, -24
                                                      pushl
                                                               48+struct1@GOTOFF(%eax)
                  $56, %rsp
%rsp, %rax
         subq
                                                               44+struct1@G0T0FF(%eax)
                                                      pushl
         movq
                                                               40+struct1@GOTOFF(%eax)
                                                      pushl
         movq
                  struct1(%rip), %rcx
                                                               36+struct1@G0T0FF(%eax)
                                                      pushl
                  8+struct1(%rip), %rbx
         movq
                                                      pushl
                                                               32+struct1@G0T0FF(%eax)
                  %rcx, (%rax)
%rbx, 8(%rax)
         movq
                                                               28+struct1@GOTOFF(%eax)
                                                      pushl
         movq
                                                               24+struct1@GOTOFF(%eax)
                                                      pushl
                  16+struct1(%rip), %rcx
         movq
                                                               20+struct1@GOTOFF(%eax)
                                                      pushl
                  24+struct1(%rip), %rbx
         movq
                                                      pushl
                                                               16+struct1@GOTOFF(%eax)
                  %rcx, 16(%rax)
%rbx, 24(%rax)
         movq
                                                      pushl
                                                               12+struct1@G0T0FF(%eax)
67
         movq
                                                               8+struct1@G0T0FF(%eax)
                                                      pushl
                  32+struct1(%rip), %rcx
         movq
                                                               4+struct1@G0T0FF(%eax)
                                                      pushl
                  40+struct1(%rip), %rbx
         movq
                                                               struct1@GOTOFF(%eax)
                                                      pushl
70
                  %rcx, 32(%rax)
         movq
                                                      call
                                                               simple function
                  %rbx, 40(%rax)
         movq
                                                               $52, %esp
$0, %eax
                                                      addl
                  48+struct1(%rip), %edx
         movl
                                                      movl
                  %edx, 48(%rax)
         movl
                                                      leave
         call
                  simple function
                                                      .cfi_restore 5
                  $56, %rsp
         addq
                                                      .cfi def cfa 4, 4
                  $0, %eax
         movl
                  -8(%rbp), %rbx
         mova
                                                      .cfi endproc
         leave
                                                 Рисунок 28: Ф-я main() из progra5a_32bit.s
         .cfi def cfa 7, 8
                                              Теперь посмотрим на 64 битный листинг (См.
```

Рисунок 27: Ф-я main() из program5a\_64bit.s мы передавали в функцию небольшую структуру, состоящую из двух полей типа int, отличия есть. Ранее мы предавали структуру, используя регистр, из которого внутри функции и извлекали необходимые нам данные. Сейчас же мы передаём структуру используя стек. Мы последовательно загружаем каждые 8 байт структуры в регистры %гсх и %rbx, а их уже отправляем в стек. Листинг самой функции simple\_function() отличается незначительно: раньше мы сначала извлекали из переданного регистра необходимые данные, а сейчас сразу же начинаем работать со стеком.

.cfi endproc

Рис. 27). По сравнению с тем, что было, когда

Рассмотрим 32 битный листинг. Отличий с тем, что было, когда структура была небольшой практически нет, за исключением того, что теперь нам нужно передать в стек больше элементов. Но есть различие с 64 битной архитектурой. Здесь мы передаём на стек каждый четвёртый байт структуры, начиная с её конца. А в 64-bit, мы передаём на стек каждый восьмой байт. Похоже что это происходит лишь из за того, что 64-bit архитектура работает с 64 битными регистрами с префиксом г, которые в два раза вместительнее, нежели 32 битные с префиксом е.

Теперь добавим большую структуру в возвращаемые значения функции. В архитектуре 64-bit изменились как функция main(), так и функция simple\_function(). Ранее мы возвращали небольшую структуру из двух полей типа int, поэтому мы просто записывали структуру в регистр, а после извлекали из него данные. Теперь же мы не можем так поступить, а от того снова будем пользоваться стеком.

```
simple function:
     .LFB0:
         .cfi startproc
29
         endbr64
30
         pushq
                  %rbp
         .cfi def cfa offset 16
32
         .cfi offset 6, -16
                  %rsp, %rbp
33
         movq
34
         .cfi def cfa register 6
                  %rbx
         pushq
36
         .cfi offset 3, -24
                  %rdi, -16(%rbp)
16(%rbp), %eax
37
         mova
         movl
         addl
                  $10, %eax
                  %eax, 16(%rbp)
         movl
                  -16(%rbp), %rax
         movq
42
                  16(%rbp), %rcx
         movq
43
                  24(%rbp), %rbx
         movq
44
                  %rcx, (%rax)
         movq
45
                  %rbx, 8(%rax)
         mova
                  32(%rbp), %rcx
         movq
47
                  40(%rbp), %rbx
         movq
                  %rcx, 16(%rax)
         movq
                  %rbx, 24(%rax)
         movq
                  48(%rbp), %rcx
         movq
51
                  56(%rbp), %rbx
         movq
                  %rcx, 32(%rax)
         movq
53
                  %rbx, 40(%rax)
         movq
54
                  64(%rbp), %edx
         movl
                  %edx, 48(%rax)
         movl
56
         movq
                  -16(%rbp), %rax
                  %rbx
         paga
58
                  %rbp
         popq
         .cfi def cfa 7, 8
60
         ret
61
         .cfi endproc
```

Рисунок 29: Ф-я simple\_function() из program5b\_64bit.s

99	call	simple_function
100	addq	\$56, % <i>rsp</i>
101	movq	-96(%rbp), %rax
102	movq	-88(%rbp), %rdx
103	movq	%rax, struct1(%rip)
104	movq	%rdx, 8+struct1(%rip)
105	movq	-80(%rbp), %rax
106	movq	-72(%rbp), %rdx
107	movq	%rax, 16+struct1(%rip)
108	movq	%rdx, 24+struct1(%rip)
109	movq	-64(% <i>rbp</i> ), % <i>rax</i>
110	movq	-56(% <i>rbp</i> ), % <i>rdx</i>
111	movq	%rax, 32+struct1(%rip)
112	movq	%rdx, 40+struct1(%rip)
113	movl	-48(%rbp), %eax
114	movl	%eax, 48+struct1(%rip)
115	movl	\$0, % <i>eax</i>
116	movq	-24(%rbp), %rsi
117	xorq	%fs:40, %rsi
118	je .L5	
119	call	stack chk fail@PLT

Pисунок 30: Отрывок из ф-и main() из program5b\_64bit.s

Внутри функции simple\_function() мы изменяем структуру и записываем её на стек с шагом в 8 байт (См. Рис. 29). А в main() мы считываем со стека структуру и изменяем значения начальной структуры struct1 так же с шагом в 8 байт (См. Рис. 30). На 32 битной архитектуре не наблюдается принципиальных отличий, кроме уже вышеупомянутых.

Если мы поместим большую структуру в локальные переменные функции simple\_function(), то не произойдёт ничего удивительного. На обоих архитектурах поля структуры будут последовательно записываться на стек локальных переменных функции. А после

со структурой на стеке будут осуществлены необходимые операции, заданные нами.

Если же мы изменим размеры структуры, пусть в ней снова будут два поля типа int, и поместим эту структуру в локальные переменные функции simple\_function(), то результат останется таким же. Структура запишется в стек и будет нужным образом изменена.

### Задание 6

Создадим рекурсивную функцию factorial() с одним аргументом, вычисляющую факториал числа, и возвращающую значение факториала в вызывающий код. Сравним листинг, полученный на разных архитектурах. Сразу же в глаза бросается структура кода. В обоих листингах теперь используются метки внутри вызываемой функции. Основная логика идентична в обоих программах.

Как мы видим на обоих архитектурах происходит работа со стеком. Посмотрим на его размер.

```
.LFB0:
     .LFB0:
                                                  .cfi startproc
          .cfi startproc
                                                 endbr32
          endbr64
                                                 pushl
                                                          %ebp
          pushq
                   %rbp
                                                 .cfi def cfa offset 8
          .cfi_def_cfa_offset 16
                                                 .cfi offset 5, -8
                                        11
          .cfi offset 6, -16
11
                                                 movl %esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
                                                 movl
12
          movq
          .cfi_def_cfa_register 6
13
                                                 subl
                                                          $24, %esp
                                                            x86.get_pc_thunk.ax
          subq
                   $32, %rsp
                                                 call
                                                          $ GLOBAL OFFSET TABLE , %eax
                   %edi, -20(%rbp)
                                                 addl
          movl
                                                          $1, 8(%ebp)
                                                 cmpl
                   $1, -20(%rbp)
          cmpl
                                                 jne .L2
          jne .L2
                                                 movl
                                                          $1, %eax
          movl
                   $1, %eax
                                                 jmp .L3
          jmp .L3
                                        21
22
                                             .L2:
     .L2:
                                                 movl
                                                          8(%ebp), %eax
          movl
                    -20(%rbp), %eax
                                                 subl
                                                          $1, %eax
                   $1, %eax
          subl
                                                 subl
                                                          $12, %esp
                   %eax, %edi
          movl
                                                 pushl
                                                          %eax
24
                   factorial
          call
                                                 call
                                                          factorial
                                                          $16, %esp
8(%ebp), %edx
                    -20(%rbp), %edx
                                                 addl
          movl
                                                 movl
          imull
                   %edx, %eax
                                                          %edx, %eax
%eax, -12(%ebp)
                                                 imull
          movl
                   %eax, -4(%rbp)
                                                 movl
                    -4(%rbp), %eax
          movl
                                                 movl
                                                          -12(%ebp), %eax
     .L3:
          leave
                                                 leave
          .cfi_def_cfa 7, 8
                                        34
                                                  .cfi restore 5
          ret
                                                  .cfi def cfa 4, 4
          .cfi endproc
                                                 ret
                                                  .cfi endproc
     Pucyнok 31: \Phi-я factorial() из
```

Рисунок 32: Ф-я factorial() из program6\_32bit.s

Сначала для 64 битной архитектуры (См. Рис. 31). В строчке 14 мы отнимаем от регистра %rsp 32, тем самым, выделяя на стеке 32 байта. После мы лишь правильно завершаем работу со стеком, используя операцию leave в строке 30.

program6\_64bit.s

В 32-bit мы сначала выделяем 24 байта на стеке в строчке 14 (См. Рис. 32), а после аллоцируем ещё 12 байт в строке 24. Также мы освобождаем 16 байт стека в 27 строке.

Если мы посмотрим на функцию main() на обоих архитектурах, то также заметим, что память в 64-bit выделяется только один раз и больше размер стека не изменяется до конца выполнения функции. В 32-bit в main() происходит постоянное взаимодействие с регистром %esp: мы то выделяем, то освобождаем память.

Резюмируя, можно сказать, что работа со стеком устроена намного эффективнее на 64 битной архитектуре, нежели на 32 битной. Так как частое и многократное выделение и перевыделение памяти занимают очень много времени.