性能测试

简介

服务器概况及测试程序性能的方法及注意事项。

网卡

服务器两台,配置完全一致。

1spci | grep -i eth 命令查看网卡详情,如下:

```
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01) 02:00.1 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01) 02:00.2 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01) 02:00.3 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01) 12:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) 12:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) 13:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01) 13:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
```


Broadcom千兆网卡×4,其中一个用于通信,另3个闲置。

Intel x710万兆网卡×2 (备用)

Intel 82599万兆网卡×2 (用于DPDK实验)

网卡连接

每台服务器有一个网卡(eno1)用于通信,用于实验的网卡通过光纤直连。网卡连接示意图如下: (update:2019/11/09)网卡名称相同的两个卡通过光纤直连 $(ens3f0 \leftarrow \rightarrow ens3f0, ens3f1 \leftarrow \rightarrow ens3f1),$



注意: eno1仅用于通信,请避免误操作将其断开。

两台服务器的配置是完全一致的。可以以其中任意一台模拟DNS服务器,另一台模拟客户端。

在模拟DNS服务器的服务器上编译DPDK,并将上传你的程序。在模拟客户端的服务器上编译pktgen(用于发包)。

编译DPDK

主目录下有一个 dpdk-18.11.2.tar

```
tar xf dpdk-18.11.2.tar
```

cd dpdk-stable-18.11.2

make config T=x86_64-native-linuxapp-gcc

```
sed -ri 's,(PMD_PCAP=).*,\1y,' build/.config
```

make

配置DPDK

配置的过程与实验一中给出的过程类似,要注意的是,由于多用户共享了服务器资源,并且服务器是长期运行的,其中的一些步骤可以省去。一般情况下,仅需指定RTE_SDK和RTE_TARGET即可。

编译pktgen

pktgen是基于DPDK开发的一款数据包发送工具。主目录下有一个 pktgen-3.7.2.tar.gz

```
tar xf pktgen-3.7.2.tar.gz
```

cd pktgen-3.7.2

make

```
mv ../data.pcap . //移动查询数据到pktgen-3.7.2下
```

(注: data.pcap中包含了10000个packet, 相当于 dig @xx.xx.xx.xx -p 9000 foo.bar.com A 命令执行10000次)

修改代码

有多种方法可以用于统计SimpleDNS成功完成的解析数目。直接修改其源码是较为简单的一种,对于原生SimpleDNS,在sendto()函数执行后,更新并打印统计量即可。作为对比的SimpleDNS(using DPDK)也应该有相应的功能。

misc

- 远程操作,退格键不能正常使用时,使用CTRL+退格。
- 运行pktgen时。通过同一根光纤连接的另一个服务器上网卡,如果也处在DPDK驱动下,则只有当 另一台服务器上有DPDK程序运行并使用该网卡时,pktgen控制页面上的link state才会是UP状态。
- 如何将DPDK驱动的网卡切换为内核驱动?

运行DPDK的脚本 usertoo1s/dpdk-setup.sh,输入30,然后输入要切换的网卡的总线号(如0000:13:00.0),最后输入网卡对应的内核驱动(x710对应i40e,82599对应ixgbe)。

测试具体步骤

- * 测试过程中用到了新的工具——[pktgen][1],如果以下步骤中关于pktgen的命令的使用有表述不清楚不够详细的地方,请参考相关文档。
- * 以下将模拟客户端的服务器称为C,将模拟DNS服务器的服务器称为S。

完成上述配置后,接下来在同一环境下进行对比测试。首先测试原生SimpleDNS的性能:

在S上运行原生SimpleDNS。

(**update:2019/11/06**) 为使原生SimpleDNS能从指定的网卡收包,data.pcap的内容是经过定制的。当前被定制为从ens3f0上收包,所以在测试原生SimpleDNS性能时,请保持ens3f0在内核驱动下。

在C上,当前位置在 pktgen-3.7.2 文件夹下时,运行下述命令启动pktgen

```
sudo -E ./app/build/pktgen -l 0-1 -n 4 -- -m "1.0" -s 0:data.pcap

//其中, -l 0-1 表示使用了2个逻辑核, -m "1.0" 表示1号核对应0号port

//-s 0:data.pcap 表示0号port以data.pcap为发包数据源(当不指定该参数时,数据源为任意内容)//另外, 0号核被规定不用于数据发送
```

在pktgen命令行交互界面下,

stop 0 //结束发包

记录下,原生SimpleDNS成功完成的解析数目。

quit //退出pktgen

然后测试SimpleDNS(using DPDK)的性能:

替换在S上运行的程序,重复上述过程即可,记录下,SimpleDNS(using DPDK)成功完成的解析数目。

结果

SimpleDNS(using DPDK)成功完成的解析数目是否多于原生SimpleDNS?