
Introduction:

一直以来,得益于GPU的日益发展,深度学习中网络训练以及部署推理速度越来越快,在各大主流的深度学习框架,诸如Pytorch、TensorFlow、OneFlow等都有很多算子对GPU的加速支持。从网络结构角度,Pytorch虽然已经使用了NVIDIA cuDNN、Intel MKL和NNPACK这些底层来加快训练速度,但是在某些情况下,比如我们要实现一些特定算法,如果只是用Pytorch已有的算子或操作远远不够。因为Pytorch虽然在特定操作上经过了很好的优化,但是对于Pytorch已经写好的这些操作,假如我们组合起来成为一个新的算子(OP),Pytorch不会管你的算法的具体执行流程,一般Pytorch只会按照设计好的操作去使用GPU,然后GPU可能不能充分利用或者直接超负载,并且python解释器也不能对此进行优化,导致训练过程变慢很多 1。从数据流角度,深度学习一般都需要复杂的、多阶段的数据处理流程,包括数据加载、解码以及一定量的数据增强预处理操作,这些目前在CPU上执行的数据处理管道已经成为瓶颈,使得模型训练耗时很长大。对于此,NVIDIA提出了Data Loading Library (DALI) 2,通过将数据预处理交给GPU处理,缓解CPU瓶颈问题。DALI依赖于它自己的执行引擎,其构建目的是最大化输入管道的吞吐量。诸如预取、并行执行和批处理等特性都是为用户透明处理,如下图所示:



使用DALI以及配置DALI环境比较复杂,并且DALI当前的支持的函数实现也比较有限,具体使用可以看文献 ² 中的说明文档。实际开发中,对于一些复杂的特定数据增强操作,就需要自己实现。因此,本工程利用Pytorch的C++/CUDA扩展,实现GPU的数据增强,然后直接推送给网络,从而达到训练加速效果。为了指导大家系统性掌握该方面的相关知识,本工程也包含了python的C++拓展,且详细讲解了在需要依赖第三方库的情况下怎样编写setup.py文件以及相关配置,关于如何编译和测试,在后续有详细的讲解。

Project Structure:

```
1
    - 3rdparty
                     # 工程依赖的第三方库
2
       ─ opencv
           ├— linux
3
           └─ win
4
5
       └─ pybind11
   ├─ docs
                     # 说明文档及相关资料
6
   ├── requirements # python相关安装依赖
   ├── requirements.txt # python相关安装依赖项,与requirements文件夹配合
8
9
                     # 相关测试脚本
   — scripts
10
   ├─ tools
                     # 分析工具
   ├── orbbec
                     # 源码文件
11
12
       - nms
                     # 非极大值抑制
```

Compilation And Python Environment:

Compile Environment:

```
☑ GCC/G++ >= 5.5.0(Visual Studio 2017 or newer for Windows)
```

✓ CUDA(NVCC): 10.1~11.5

Python Environment(requirements.txt):

```
1 certifi==2021.5.30
2 cycler==0.11.0
3 future==0.18.2
4 kiwisolver==1.3.1
5 matplotlib==3.3.4
6 mk1-fft==1.3.0
   mkl-random==1.1.1
8 mkl-service==2.3.0
9 numpy @ file:///c:/ci/numpy_and_numpy_base_1603480701039/work
10 | olefile==0.46
11 opencv-python==3.4.0.12
12
    Pillow @ file:///C:/ci/pillow_1625663293114/work
13 pyparsing==3.0.9
14 | python-dateutil==2.8.2
15 | six @ file:///tmp/build/80754af9/six_1644875935023/work
16 terminaltables==3.1.10
17 torch==1.5.0
18 torchvision==0.6.0
19 wincertstore==0.2
```


Python Package infos:

```
python-dateutil 2.8.2
18
19
   setuptools
                59.6.0
20
                  1.10.0
   six
   terminaltables 3.1.10
21
22
   torch
                1.5.0
   torchvision 0.6.0
23
24
   wheel
                0.29.0
25
   wincertstore 0.2
```

【注】:上述环境中的Pytorch版本需要对应的CUDA版本,本工程支持的Pytorch版本:**Pytorch version: 1.5.0~latest。**

C++ And CUDA Extensions For Python/Pytorch:

C++与python或pytotch的交互,业界主流做法是采用**pybind11**,关于Pybind11的更多详细说明可以参看文献³,其核心原理如下图所示:



由于Pytorch的C++拓展与纯Python有一些区别,因为Pytorch的基础数据类型是**torch.Tensor**,该数据类型可以认为是Pytorch库对np.array进行了更高一层的封装。所以,在写拓展程序时,其接口函数所需要的数据类型以及调用的库会有些区别,下面会详细解释。

C++ Extensions For Python:

首先我们看Python代码,如下所示(scripts/test_warpaffine_opencv.py):

```
1
    import cv2
    import torch # 不能删掉, 因为需要动态加载torch的一些动态库,后面会详细说明.
2
    import numpy as np
    from orbbec.warpaffine import affine_opencv # C++ interface
4
5
   data_path = "./demo.png"
6
7
    img = cv2.imread(data_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
8
9
    # python中的numpy.array()与 pybind中的py::array_t——对应.
    src_point = np.array([[262.0, 324.0], [325.0, 323.0], [295.0, 349.0]],
10
    dtype=np.float32)
    dst_point = np.array([[38.29, 51.69], [73.53, 51.69], [56.02, 71.73]],
11
    dtype=np.float32)
12
    # python interface
    mat_trans = cv2.getAffineTransform(src_point, dst_point)
13
14
    res = cv2.warpAffine(img, mat_trans, (600,800))
    cv2.imwrite("py_img.png", res)
15
16
17
    # C++ interface
18
   warpffine_img = affine_opencv(img, src_point, dst_point)
    cv2.imwrite("cpp_img.png", warpffine_img)
```

从上述代码可以看到,python文件中调用了affine_opencv函数,而affine_opencv的C++实现在orbbec/warpaffine/src/cpu/warpaffine_opencv.cpp中,如下所示:

```
#include<vector>
2 #include<iostream>
   #include<pybind11/pybind11.h>
   #include<pybind11/numpy.h>
    #include<pybind11/stl.h>
    #include<opencv2/opencv.hpp>
6
 7
8
9
    namespace py = pybind11;
10
11
    /* Python->C++ Mat */
    cv::Mat numpy_uint8_1c_to_cv_mat(py::array_t<unsigned char>& input)
12
13
14
15
    }
16
    cv::Mat numpy_uint8_3c_to_cv_mat(py::array_t<unsigned char>& input)
17
18
19
        . . .
20 }
21
22
   /* C++ Mat ->numpy */
23
   py::array_t<unsigned char> cv_mat_uint8_1c_to_numpy(cv::Mat& input)
24
25
        . . .
26 }
27
28
    py::array_t<unsigned char> cv_mat_uint8_3c_to_numpy(cv::Mat& input)
29
    {
30
        . . .
31
    }
32
    py::array_t<unsigned char> affine_opencv(py::array_t<unsigned char>& input,
33
34
                                           py::array_t<float>& from_point,
35
                                            py::array_t<float>& to_point)
36
   {
37
38 | }
```

由于本工程同时兼容了Pytorch的C++/CUDA拓展,为了更加规范,这里在拓展接口程序 (orbbec/warpaffine/src/warpaffine_ext.cpp)中通过PYBIND11_MODULE定义好接口,如下所示:

```
1
   #include <torch/extension.h>
2
   #include<pybind11/numpy.h>
3
4
  // python的C++拓展函数申明
5
   py::array_t<unsigned char> affine_opencv(py::array_t<unsigned char>& input,
6
                                          py::array_t<float>& from_point,
7
                                          py::array_t<float>& to_point);
8
9
   // Pytorch的C++拓展函数申明(CPU)
```

```
at::Tensor affine_cpu(const at::Tensor& input, /*[B, C, H, W]*/
10
11
                         const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
12
                         const int out_h,
13
                         const int out_w);
14
15
    // Pytorch的CUDA拓展函数申明(GPU)
16
    #ifdef WITH_CUDA
    at::Tensor affine_gpu(const at::Tensor& input,
                                                        /*[B, C, H, W]*/
17
                        const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
18
19
                         const int out_h.
20
                         const int out_w);
21 #endif
22
23
    // 通过WITH_CUDA宏进一步封装Pytorch的拓展接口
    at::Tensor affine_torch(const at::Tensor& input, /*[B, C, H, W]*/
24
                           const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
25
26
                           const int out_h,
27
                           const int out_w)
28
    {
        if (input.device().is_cuda())
29
30
        {
31
    #ifdef WITH CUDA
32
       return affine_gpu(input, affine_matrix, out_h, out_w);
33 #else
34
       AT_ERROR("affine is not compiled with GPU support");
35
    #endif
36
37
        return affine_cpu(input, affine_matrix, out_h, out_w);
38
    }
39
   // 使用pybind11模块定义python/pytorch接口
40
41 PYBIND11_MODULE(TORCH_EXTENSION_NAME, m) {
    m.def("affine_opencv", &affine_opencv, "affine with c++ opencv");
42
43
     m.def("affine_torch", &affine_torch, "affine with c++ libtorch");
44 }
```


从上面代码可以看出,**python中的np.array数组与pybind11的py::array_t相互对应,也即 python接口函数中,传入的np.array数组,在C++对应的函数中用py::array_t接收,操作Numpy数组,需要引入头文件<pybind11/numpy.h>。数组本质上在底层是一块一维的连续内存区,通过 pybind11中的request()函数可以把数组解析成py::buffer_info结构体,buffer_info类型可以公开一个缓冲区视图,它提供对内部数据的快速直接访问,如下代码所示:**

```
struct buffer_info {
1
2
      void *ptr;
                                   // 指向数组(缓冲区)数据的指针
                                   // 数组元素总数
3
      py::ssize_t itemsize;
4
      std::string format;
                                   // 数组元素格式(python表示的类型)
5
                                   // 数组维度信息
      py::ssize_t ndim;
6
      std::vector<py::ssize_t> shape; // 数组形状
7
      std::vector<py::ssize_t> strides; // 每个维度相邻元素的间隔(字节数表示)
8 };
```

在写好C++源码以后,在setup.py中将相关C++源文件,以及依赖的第三方库:opencv、pybind11的路径写入对应位置(本工程已经写好,请具体看setup.py文件),然后进行编译和安装:

```
1 # 切换工作路径
2 step 1: cd F:/code/python_cpp_extension
3 # 编译
4 step 2: python setup.py develop
5 # 安装,如果没有指定--prefix,则最终编译成功的安装包(.egg)文件会安装到对应的python环境下的site-packages下.
6 step 3: python setup.py install
```

【注】:关于工程文件中的setup.py相关知识可以参考文献 ^{4 5 6} ,该三篇文献对此有详细的解释。执行step2和step3之后,如下图所示,最终源码文件会编译成.pyd二进制文件(linux系统下编译成.so文件),且会生成一个python包文件: orbbec-0.0.1-py36-win-amd64.egg,包名取决于setup.py中规定的name和version信息,该安装包会被安装在当前python环境的site-packages文件夹下。同时,在终端执行命令: pip list,会发现安装包以及对应的版本信息。安装成功后,也就意味着,在该python环境(本工程的python环境是cpp_extension)下,可以在任何一个python文件中,导入orbbec安装包中的接口函数,比如上述scripts/test_warpaffine_opencv.py文件中的语句: from orbbec.warpaffine import affine_opencv。




编译和安装成功

```
certifi
               2021.5.30
cvcler
               0.11.0
future
kiwisolver
               1.3.1
matplotlib
mkl-fft
               3.3.4
1.3.0
mkl-random
mkl-service
               1.1.1
2.3.0
               1.19.2
orbbec
            0.0.1 c:\users\zhengxinying\.conda\envs\cpp_extension\lib\site-packages\orbbec-0.0.1-py3.6-win-amd64.egg
PILLOW
pyparsing 3.0.9
python-dateutil 2.8.2
setuptools
               58.0.4
terminaltables
               3.1.10
torchvision
               0.6.0
wincertstore
```

安装成功后, packages信息

```
: win32
    sys.platform
 1
 2
    Python : 3.6.13 | Anaconda, Inc. | (default, Mar 16 2021, 11:37:27) [MSC
    v.1916 64 bit (AMD64)]
 3
    CUDA available : True
    CUDA_HOME
                    : C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.1
 4
 5
    NVCC
            : Not Available
 6
    GPU 0
            : NVIDIA GeForce GTX 1650
 7
    OpenCV : 3.4.0
8
    PyTorch : 1.5.0
9
    PyTorch compiling details
                                    : PyTorch built with:
10
      - C++ Version: 199711
11
      - MSVC 191627039
      - Intel(R) Math Kernel Library Version 2020.0.0 Product Build 20191125 for
12
    Intel(R) 64 architecture applications
      - Intel(R) MKL-DNN v0.21.1 (Git Hash
13
    7d2fd500bc78936d1d648ca713b901012f470dbc)
      - OpenMP 200203
14
15
      - CPU capability usage: AVX2
16
      - CUDA Runtime 10.1
17
      - NVCC architecture flags: -gencode;arch=compute_37,code=sm_37;-
    gencode;arch=compute_50,code=sm_50;-gencode;arch=compute_60,code=sm_60;-
    gencode;arch=compute_61,code=sm_61;-gencode;arch=compute_70,code=sm_70;-
    gencode;arch=compute_75,code=sm_75;-gencode;arch=compute_37,code=compute_37
18
      - CuDNN 7.6.4
19
      - Magma 2.5.2
20
      - Build settings: BLAS=MKL, BUILD_TYPE=Release, CXX_FLAGS=/DWIN32
    /D_WINDOWS /GR /w /EHa /bigobj -openmp -DNDEBUG -DUSE_FBGEMM,
    PERF_WITH_AVX=1, PERF_WITH_AVX2=1, PERF_WITH_AVX512=1, USE_CUDA=ON,
    USE_EXCEPTION_PTR=1, USE_GFLAGS=OFF, USE_GLOG=OFF, USE_MKL=ON,
    USE_MKLDNN=ON, USE_MPI=OFF, USE_NCCL=OFF, USE_NNPACK=OFF, USE_OPENMP=ON,
    USE_STATIC_DISPATCH=OFF,
21
    TorchVision
22
                    : 0.6.0
23
    C/C++ Compiler : MSVC 191627045
                    : 10.1
24
    CUDA Compiler
```

在运行scripts/test_warpaffine_opencv.py文件之前,由于warpaffine_opencv.cpp源码用到相关opencv库,因此,还需要配置动态库路径,windows系统配置如下:




Linux系统同样也需要配置进行配置,命令如下:

```
root@aistation:/xxx/code/python_cpp_extension# export
LD_LIBRARY_PATH=/xxx/code/python_cpp_extension/3rdparty/opencv/linux/lib
root@aistation:/xxx/code/python_cpp_extension# ldconfig
```

也可以通过修改~/.bashrc文件,加入上述 export LD_LIBRARY_PATH=/..., 然后命令: source ~/.bashrc。也可以直接修改配置文件/etc/profile,与修改.bashrc文件一样,对所有用户有效。

可以通过tools下的Dependencies_x64_Release工具(运行: DependenciesGui.exe),查看编译好的文件(.pyd)依赖的动态库是否都配置完好,如下图所示:



检查编译好的动态库依赖的动态库路径

可以发现,该工具没有找到python36.dll、c10.dll、torch_cpu.dll、torch_python.dll和c10_cuda.dll的路径,这里说明一下,python相关的dll库以及torch相关的动态库是动态加载的,也就是说,如果你在python代码中写一句: import torch,只有在程序运行时才会动态加载torch相关库。所以,Dependencies_x64_Release工具检查不到编译好的warpaffine_ext.cp36-win_amd64.pyd文件依赖完好性。这里还需要说明一下为什么warpaffine_ext.cp36-win_amd64.pyd需要依赖torch相关库,这是因为源文件orbbec/warpaffine/src/warpaffine_ext.cpp兼容了pytorch的c++拓展,所以依赖torch和cuda相关动态库文件,如果你单纯只在orbbec/warpaffine/src/warpaffine_ext.cpp实现纯粹python的c++拓展,则是不需要依赖torch和cuda相关动态库。

配置好之后,还需要将warpaffine_ext.cp36-win_amd64.pyd无法**动态加载**的动态库文件 (opencv_world453.dll)放到scripts/test_warpaffine_opencv.py同路径之下(Linux系统也一样),如下图 所示:

```
🚺 文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H)
                                         2 import torch # 不能删掉, 因为需要动态加载to
            ■ warpaffine_ext.cp36-win_amd64.pyd
                                                   3 import numpy as np
         __init__.py
                                                    4 from orbbec.warpaffine import affine_opence
       > orbbec.egg-info
                                                        data_path = "./demo.png"
      scripts
                                                    7 img = cv2.imread(data_path, cv2.IMREAD_GRAV
         benchmark.py
         collect_env.py
10 src_point = np.array([[262.0, 324.0], [325
11 dst_point = np.array([[38.29, 51.69], [73.
         cpp_img.png
         grad_check.py
         image.jpg
                                                   13 mat_trans = cv2.getAffineTransform(src_point

    opencv_world453.dll

                                                   14 res = cv2.warpAffine(img, mat_trans, (600,
         py_img.png
                                                   15 cv2.imwrite("py_img.png", res)
         test_nms.py
       test_warpaffine_opencv.py
                                                 问题 3 输出 终端 JUPYTER 调试控制台
         test_warpaffine_torch_cpu.py
                                                 Using c:\users\zhengxinying\.conda\envs\cpp_extension\lib\site-pack
         torch_affine_cpu.png
                                                 Best match: future 0.18.2
                                                 Processing future 0.18.2-py3.6.egg
future 0.18.2 is already the active version in easy-install.pth
Installing futurize-script.py script to C:\Users\zhengxinying\.con
Installing futurize.exe script to C:\Users\zhengxinying\.conda\env
          ■ Dependencies_x64_Release.7z
                                                 Installing pasteurize-script.py script to C:\Users\zhengxinying\.c
Installing pasteurize.exe script to C:\Users\zhengxinying\.conda\e
        gitignore .
      mmcv_setup.py
                                                 Using e:\code\python_cpp_extension\.eggs\future-0.18.2-py3.6.egg
Finished processing dependencies for orbbec==0.0.1
      (i) README.md
```

拷贝动态库与测试脚本同一目录

需要注意一个问题,有时候,如果在docker中进行编译和安装,其最终生成的python安装包(.egg) 文件并不会安装到当前python环境下的site-packages中。也就意味着,在python文件中执行: from orbbec.warpaffine import affine_opencv 会失败。原因是 orbbec.warpaffine 并不在其python的搜索路径中,这个时候有两种解决办法,一种是在执行: python setup.py install 时,加上--prefix='install path',但是经过本人验证,有时候不可行,另外一种办法是在python文件中,将orbbec 文件夹路径添加到python的搜索路径中,如下所示:

```
import cv2
import torch # 不能删掉, 因为需要动态加载torch的一些动态库.
import numpy as np

# 添加下述两行代码, 这里默认此python脚本所在目录的上一层目录路径包含orbbec文件夹.
_FILE_PATH = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
sys.path.insert(0, os.path.join(_FILE_PATH, "../"))

from orbbec.warpaffine import affine_opencv # C++ interface
```

C++/CUDA Extensions For Pytorch:

Pytorch的C++/CUDA拓展同样也是利用Pybind11工具,但是,由于Pytorch使用的基础数据类型是torch.Tensor类型,因此,在写拓展程序中,必须要有libtorch库中对应的数据类型与Pytorch的tensor类型对应,这样才能进行正确传参。这里需要知道Pytorch对应的C++版本libtorch中几个常用的库和命名空间:

常用的命名空间:

- ①: at(ATen)负责声明和定义Tensor运算,是最常用到的命名空间;
- ②: c10是ATen的基础,包含了PyTorch的核心抽象、Tensor和Storage数据结构的实际实现;
- ③: torch命名空间下定义的Tensor相比于ATen增加自动求导功能。

Pytorch的Aten目录下的主要构成:

- ①: ATen (ATen核心源文件); ②: TH (Torch 张量计算库);
- ③: THC (Torch CUDA张量计算库);
- ④: THCUNN (Torch CUDA神经网络库);
- ⑤: THNN(Torch神经网络库)。

C10是Caffe Tensor Library的缩写。这里存放的都是最基础的Tensor库的代码,可以运行在服务端和移动端,C10主要目的之一是为了统一Pytorch的张量计算后端代码和caffe2的张量计算后端代码。

libtorch中还有个csrc模块,主要适用于**C++和python的API之间的相互映射**,比如pytorch的nn.Conv2d对应于torch中的at:conv2d,其次是autograd和自动求导机制。了解如上内容后,首先来看python测试代码,如下所示(scripts/test_warpaffine_torch_cpu.py):

```
1
    import cv2
 2
    import torch
    import numpy as np
    from orbbec.warpaffine import affine_torch # C++ interface
 5
6
    data_path = "demo.png"
 7
8
    img = cv2.imread(data_path)
9
    # transform img(numpy.array) to tensor(torch.Tensor)
10
    # use permute
    img_tensor = torch.from_numpy(img / 255.0).permute(2, 0, 1).contiguous()
11
12
    img_tensor = img_tensor.unsqueeze(0).float()
13
    src_tensor = torch.tensor([[38.29, 51.69, 1.0], [73.53, 51.69, 1.0], [56.02,
14
    71.73, 1.0]], dtype=torch.float32).unsqueeze(0)
    dst_tensor = torch.tensor([[262.0, 324.0], [325.0, 323.0], [295.0, 349.0]],
15
    dtype=torch.float32).unsqueeze(0)
16
17
    # compute affine transform matrix
    matrix_l = torch.transpose(src_tensor, 1, 2).bmm(src_tensor)
18
19
    matrix_l = torch.inverse(matrix_l)
20
    matrix_r = torch.transpose(src_tensor, 1, 2).bmm(dst_tensor)
    affine_matrix = torch.transpose(matrix_1.bmm(matrix_r), 1, 2)
21
22
23
    warpffine_img = affine_torch(img_tensor, affine_matrix, 112, 112)
24
25
    warpffine_img = warpffine_img.squeeze(0).permute(1, 2, 0).numpy()
    cv2.imwrite("torch_affine_cpu.png", np.uint8(warpffine_img * 255.0))
```

从上述代码可以看到,python文件中调用了affine_torch函数,并且传入的参数类型是cpu类型的tensor,而affine_torch的C++实现在orbbec/warpaffine/src/warpaffine_ext.cpp中,如下所示:

```
#include <torch/extension.h>
#include<pybind11/numpy.h>

// python的C++拓展函数申明

py::array_t<unsigned char> affine_opencv(py::array_t<unsigned char>& input,

py::array_t<float>& from_point,

py::array_t<float>& to_point);

// Pytorch的C++拓展函数申明(CPU)
```

```
at::Tensor affine_cpu(const at::Tensor& input, /*[B, C, H, W]*/
10
11
                          const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
12
                          const int out_h,
13
                          const int out_w);
14
15
    // Pytorch的CUDA拓展函数申明(GPU)
16
    #ifdef WITH_CUDA
17
    at::Tensor affine_gpu(const at::Tensor& input,
                                                          /*[B, C, H, W]*/
                         const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
18
19
                          const int out_h,
                          const int out_w);
21
    #endif
22
23
    // 通过WITH_CUDA宏进一步封装Pytorch的拓展接口
    at::Tensor affine_torch(const at::Tensor& input, /*[B, C, H, W]*/
24
                            const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
25
26
                            const int out_h,
27
                            const int out_w)
28
    {
        if (input.device().is_cuda())
29
30
        {
31
    #ifdef WITH_CUDA
32
        return affine_gpu(input, affine_matrix, out_h, out_w);
33
        AT_ERROR("affine is not compiled with GPU support");
34
35
    #endif
36
37
        return affine_cpu(input, affine_matrix, out_h, out_w);
    }
38
39
    // 使用pybind11模块定义python/pytorch接口
40
41
    PYBIND11_MODULE(TORCH_EXTENSION_NAME, m) {
     m.def("affine_opencv", &affine_opencv, "affine with c++ opencv");
42
      m.def("affine_torch", &affine_torch, "affine with c++ libtorch");
43
44
   }
```

从上述代码可以看出,根据宏WITH_CUDA和tensor类型控制affine_torch最终底层执行affine_cpu还是affine_gpu函数。同时也注意到,**python中的torch.Tensor类型与libtorch库中的at::Tensor对应。**再看看affine_cpu函数的具体实现(orbbec/warpaffine/src/cpu/warpaffine_torch_v2.cpp):

```
at::Tensor affine_cpu(const at::Tensor& input,
                                                             /*[B, C, H, W]*/
1
 2
                           const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
 3
                           const int out_h,
 4
                           const int out_w)
 5
    {
6
        at::Tensor result;
 7
        // AT_DISPATCH_FLOATING_TYPES: input.scalar_type() => scalar_t
8
        AT_DISPATCH_FLOATING_TYPES(input.scalar_type(), "affine_cpu", [&] {
9
            result = affine_torch_cpu<scalar_t>(input, affine_matrix, out_h,
    out_w);
10
        });
11
        return result;
12
    }
```

```
template <typename scalar_t>
 1
 2
    at::Tensor affine_torch_cpu(const at::Tensor& input,
                                                                   /*[B, C, H,
    w]*/
 3
                                 const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
4
                                 const int out_h,
 5
                                 const int out_w)
 6
    {
 7
        AT_ASSERTM(input.device().is_cpu(),
                                                    "input must be a CPU
    tensor");
        AT_ASSERTM(affine_matrix.device().is_cpu(), "affine_matrix must be a CPU
 8
    tensor");
9
        auto matrix_ptr = affine_matrix.contiguous().data_ptr<scalar_t>();
10
        auto input_ptr = input.contiguous().data_ptr<scalar_t>();
11
        auto nimgs = input.size(0);
12
13
        auto img_c = input.size(1);
14
        auto img_h = input.size(2);
15
        auto img_w = input.size(3);
16
        auto in_img_size = img_c * img_h * img_w;
        auto out_img_size = img_c * out_h * out_w;
17
18
19
        // build dst tensor
20
        auto output_tensor = at::zeros({nimgs, img_c, out_h, out_w},
    input.options());
        auto output_ptr = output_tensor.contiguous().data_ptr<scalar_t>();
21
22
23
        for(int i = 0; i < nimgs; i++)
24
        {
            scalar_t* matrix = matrix_ptr + i * 6;
25
            scalar_t* in = input_ptr + i * in_img_size;
26
27
            scalar_t* out = output_ptr + i * out_img_size;
28
            affine_cpu_kernel<scalar_t>(img_h, img_w, img_c, img_w*img_h,
                                         out_h, out_w, out_h*out_w, out, in,
29
    matrix, 0.0f);
        }
30
31
32
        return output_tensor;
33 }
```

这里有一个非常注意的地方就是,上述代码中的**tensor的.contiguous()方法(上述代码第10、11、21行)**。可以看到,我们在获取tensor的数据指针时候(**data_ptr<scalar_t>()**),Pytorch官方示例代码和mmdtection/mmcv中的一些相关代码都推荐先做这个操作。这是因为,不管是在python还是在c++代码中,使用**permute()、transpose()、view()**等方法操作返回一个新的tensor时,其与旧的tensor是**共享数据存储**,所以他们的storage不会发生变化,只是会重新返回一个新的view,这样做的目的是减少数据拷贝,减少内存消耗,一定程度上加速网络训练或推理过程,如果在Python端对tensor做了.contiguous()操作,则在C++端就不需要再做了,因为.contiguous()是一个深拷贝操作。

```
>>> import torch
>>> x = torch.randn(2, 3)
         torch.randn(2, 3)
                                                                                                 3907112181186676
                                                                                                  1.7336488962173462
0.6378164887428284
corch.storage. TypedStorage(dtype=torch.float32, device=cpu) of size 6]
>> y = x.permute(1, 0)
  > y.storage()
.879440188407898
.6268999576568604
                                                                                                  tensor(-0.1958)
>>> y[1][0]
tensor(-0.5612)
  9068071842193604
    3907112181186676
                                                                                                                           x和y的storage虽然
 1.7336488962173462
0.6378164887428284
                                                                                                                           共享,但是访问y
torch.storage._TypedStorage(dtype=torch.float32, device=cpu) of size 6]
>>> z = y.contiguous()
>>> z.storage()
1.879440188407898
1.879440188407898
-0.3907112181186676
                                                                                                  >>>
>>>
1.6268999576568604
-1.7336488962173462
1.9068071842193604
                                      之后,内存数据重排.
                                                                                                  >>>
>>>
 0.6378164887428284
      .storage._TypedStorage(dtype=torch.float32, device=cpu) of size 6]
                                      contiguous()方法是深拷贝
                                      操作.对y进行contiguous,
    3907112181186676
   7336488962173462
6378164887428284
                                      不会改变x的storage.
  orch.storage._TypedStorage(dtype=torch.float32, device=cpu) of size 6]
```

permute操作分析

接下来,再来看pytorch的CUDA扩展,首先测试文件test_warpaffine_torch_gpu.py如下:

```
1
    import cv2
 2
    import torch
 3
    import numpy as np
    from orbbec.warpaffine import affine_torch # CUDA interface
4
 5
6
    data_path = "demo.png"
 7
8
    img = cv2.imread(data_path)
9
   # transform img(numpy.array) to tensor(torch.Tensor)
    # use permute
10
11
    img_tensor = torch.from_numpy(img / 255.0).permute(2, 0, 1).contiguous()
12
    img_tensor = img_tensor.unsqueeze(0).float()
13
    img_tensor = img_tensor.cuda() # gpu tensor
14
15
    # dst -> src
    src_tensor = torch.tensor([[38.29, 51.69, 1.0], [73.53, 51.69, 1.0], [56.02,
16
    71.73, 1.0]], dtype=torch.float32).unsqueeze(0)
17
    dst_tensor = torch.tensor([[262.0, 324.0], [325.0, 323.0], [295.0, 349.0]],
    dtype=torch.float32).unsqueeze(0)
    src_tensor = src_tensor.cuda() # gpu tensor
18
19
    dst_tensor = dst_tensor.cuda() # gpu tensor
20
21
    # compute affine transform matrix
22
    matrix_l = torch.transpose(src_tensor, 1, 2).bmm(src_tensor)
23
    matrix_1 = torch.inverse(matrix_1)
24
    matrix_r = torch.transpose(src_tensor, 1, 2).bmm(dst_tensor)
25
    affine_matrix = torch.transpose(matrix_1.bmm(matrix_r), 1, 2)
26
    affine_matrix = affine_matrix.contiguous().cuda() # gpu tensor
27
    warpffine_img = affine_torch(img_tensor, affine_matrix, 112, 112)
28
29
    warpffine_img = warpffine_img.cpu().squeeze(0).permute(1, 2, 0).numpy()
30
    cv2.imwrite("torch_affine_gpu.png", np.uint8(warpffine_img * 255.0))
```

从上述脚本代码可以看到,affine_torch接收的是GPU类型的Tensor数据,其底层会在GPU上执行相关计算。进一步分析orbbec/warpaffine/src/warpaffine_ext.cpp中的affine_torch()函数的CUDA接口,可以发现,最终调用的是affine_gpu()函数,如下代码所示:

```
at::Tensor affine_gpu(const at::Tensor& input,
                                                             /*[B, C, H, W]*/
1
 2
                          const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2, 3]*/
 3
                           const int out_h,
4
                          const int out_w)
 5
    {
 6
        CHECK_INPUT(input);
 7
        CHECK_INPUT(affine_matrix);
8
9
        // Ensure CUDA uses the input tensor device.
        at::DeviceGuard guard(input.device());
10
11
12
        return affine_cuda_forward(input, affine_matrix, out_h, out_w);
13 }
```

可以发现,最终执行的是affine_cuda_forward()函数,如下代码所示:

```
at::Tensor affine_cuda_forward(const at::Tensor& input,
                                                                       /*[B, C, H,
    W]*/
 2
                                    const at::Tensor& affine_matrix, /*[B, 2,
    3]*/
 3
                                    const int out_h,
 4
                                    const int out_w)
 5
    {
 6
        // build dst tensor
 7
        auto nimgs = input.size(0);
 8
        auto img_c = input.size(1);
 9
        auto img_h = input.size(2);
        auto img_w = input.size(3);
10
11
        const int output_size = nimgs * img_c * out_h * out_w;
        auto output_tensor = at::zeros({nimgs, img_c, out_h, out_w},
12
    input.options());
13
        AT_DISPATCH_FLOATING_TYPES(input.scalar_type(), "affine_cuda", [&] {
14
            auto matrix_ptr = affine_matrix.data_ptr<scalar_t>();
15
            auto input_ptr = input.data_ptr<scalar_t>();
16
17
            auto output_ptr = output_tensor.data_ptr<scalar_t>();
18
19
            // launch kernel function on GPU with CUDA.
20
            affine_gpu_kernel<scalar_t><<<GET_BLOCKS(output_size),
    THREADS_PER_BLOCK,
                             0, at::cuda::getCurrentCUDAStream()>>>(output_size,
21
    img_h,
22
                             img_w, img_c, out_h, out_w, output_ptr, input_ptr,
    matrix_ptr, 0.0f);
        });
23
24
25
        return output_tensor;
26
    }
```

通过配置grid_size和block_size之后,启动核函数: **affine_gpu_kernel**,关于核函数这一部分涉及很多CUDA知识,这里并不进行展开说明。最终返回gpu类型的output_tensor给python接口。

GPU-Accelerated Augmentation:

在掌握了pytorch的C++/CUDA拓展之后,我们就可以轻松做到与NVIDIA的DALI库一样的加速效果,不管多么复杂的数据增强,都可以通过上述操作进行一定程度上的加速,伪代码如下所示(假设编译和安装步骤都已完成):

```
for _, (img, local_labels) in enumerate(train_loader):
2
       global\_step += 1
3
       # 这里假设从train_loader取出的gpu类型的Tensor, 如果是cpu类型的Tensor, 则需要首
   先放到对应的编号为: local_rank的GPU上.
       # local_rank = torch.distributed.get_rank()
       # ========= add data augmentation (这里只做一个示
   6
       batch = img.shape[0] # get batchsize
7
       devive = img.device # get local_rank
       src_tensor = torch.tensor([[38.29, 51.69, 1.0], [73.53, 51.69, 1.0],
8
    [56.02, 71.73, 1.0]], dtype=torch.float32).unsqueeze(0)
       dst_tensor = torch.tensor([[42.0, 52.0], [78.0, 55.0], [58.0, 74.0]],
   dtype=torch.float32).unsqueeze(0)
       src_tensor = src_tensor.repeat(batch, 1, 1)
10
11
       dst_tensor = dst_tensor.repeat(batch, 1, 1)
12
       # compute affine transform matrix
13
       matrix_l = torch.transpose(src_tensor, 1, 2).bmm(src_tensor)
       matrix_1 = torch.inverse(matrix_1)
14
15
       matrix_r = torch.transpose(src_tensor, 1, 2).bmm(dst_tensor)
       affine_matrix = torch.transpose(matrix_1.bmm(matrix_r), 1, 2)
16
17
       affine_matrix = affine_matrix.contiguous().to(devive) # python端做
    了.contiguous()操作,则CUDA拓展底层不需要再做.
18
       img = affine_torch(img, affine_matrix, 112, 112) # 在gpu上进行数据增
   强
19
20
       local_embeddings = backbone(img)
       loss: torch.Tensor = module_partial_fc(local_embeddings, local_labels,
21
   opt)
```

【注】:本工程编译完成后,可以将orbbec文件夹直接拷贝自己的训练工程,然后在对应的需要调用拓展函数的python文件中(比如上述代码在train.py文件中),通过之前提到的方法,将orbbec文件夹所在路径加入到python环境中,就可以正常调用拓展函数了(比如:affine_torch)。

Reference:

5. https://docs.python.org/zh-cn/3/extending/building.html ←

^{6. &}lt;a href="https://zhuanlan.zhihu.com/p/276461821">https://zhuanlan.zhihu.com/p/276461821 ←