Activity与Window相关概念

- Activity只负责生命周期和事件处理
- Window只控制视图
- 一个Activity包含一个Window,如果Activity没有Window,那就相当于Service
- AMS统一调度所有应用程序的Activity
- WMS控制所有Window的显示与隐藏以及要显示的位置

Window

"Window"表明它是和窗口相关的,"窗口"是一个抽象的概念,从用户的角度来讲,它是一个"界面",从SurfaceFlinger的角度来看,它是一个Layer,承载着和界面有关的数据和属性,从WMS角度来看,它是一个WIndowState,用于管理和界面有关的状态。

- 表示一个窗口的概念,是所有View的直接管理者,任何视图都通过 Window呈现(点击事件由Window->DecorView->View; Activity的 setContentView底层通过Window完成)
- Window是一个抽象类,具体实现是PhoneWindow
- 创建Window需要通过WindowManager创建
- WindowManager是外界访问Window的入口
- Window具体实现位于WindowManagerService中
- WindowManager和WindowManagerService的交互是通过IPC完成
- 定义窗口样式和行为的抽象基类,用于作为顶层的view加到 WindowManager中,其实现类是PhoneWindow。
- 每个Window都需要指定一个Type(应用窗口、子窗口、系统窗口)。Activity对应的窗口是应用窗口; PopupWindow,ContextMenu,OptionMenu是常用的子窗口; 像Toast和系统警告提示框(如ANR)就是系窗口,还有很多应用的悬浮框也属于系统窗口类型。

WindowManager

用来在应用与window之间的管理接口,管理窗口顺序,消息等。

WindowManagerService

简称Wms, WindowManagerService管理窗口的创建、更新和删除,显示顺序等,是WindowManager这个管理接品的真正的实现类。它运行在System_server进程,作为服务端,客户端(应用程序)通过IPC调用和它进行交互。

Token

这里提到的Token主是指窗口令牌(Window Token),是一种特殊的Binder令牌,Wms用它唯一标识系统中的一个窗口。

Window的type

- 应用窗口: 层级范围是1~99
- 子窗口: 层级范围是1000~1999
- 系统窗口: 层级范围是2000~2999
- 各级别type值在WindowManager中的定义分别为:
- 应用窗口(1~99)

```
//第一个应用窗口
public static final int FIRST_APPLICATION_WINDOW = 1;
//所有程序窗口的base窗口,其他应用程序窗口都显示在它上面
public static final int TYPE_BASE_APPLICATION = 1;
//所有Activity的窗口,只能配合Activity在当前APP使用
public static final int TYPE_APPLICATION = 2;
//目标应用窗口未启动之前的那个窗口
public static final int TYPE_APPLICATION_STARTING = 3;
//最后一个应用窗口
public static final int LAST_APPLICATION_WINDOW = 99;
```

• 子窗口(1000~1999)

```
//第一个子窗口
 public static final int FIRST_SUB_WINDOW = 1000;
 // 面板窗口,显示于宿主窗口的上层,只能配合Activity在当前APP使用
 public static final int TYPE_APPLICATION_PANEL =
FIRST_SUB_WINDOW;
 // 媒体窗口(例如视频),显示于宿主窗口下层
 public static final int TYPE_APPLICATION_MEDIA =
FIRST_SUB_WINDOW+1;
 // 应用程序窗口的子面板,只能配合Activity在当前APP使用
(PopupWindow默认就是这个Type)
 public static final int TYPE_APPLICATION_SUB_PANEL =
FIRST_SUB_WINDOW+2;
 //对话框窗口,只能配合Activity在当前APP使用
 public static final int TYPE_APPLICATION_ATTACHED_DIALOG
= FIRST_SUB_WINDOW+3;
 public static final int TYPE_APPLICATION_MEDIA_OVERLAY
= FIRST_SUB_WINDOW+4;
 //最后一个子窗口
public static final int LAST_SUB_WINDOW
                                            = 1999;
```

• 系统窗口(2000~2999)

```
public static final int FIRST_SYSTEM_WINDOW
2000:
      //状态栏,只能有一个状态栏,位于屏幕顶端,其他窗口都位于它下
方
      public static final int TYPE_STATUS_BAR
FIRST_SYSTEM_WINDOW;
      //搜索栏,只能有一个搜索栏,位于屏幕上方
      public static final int TYPE_SEARCH_BAR
FIRST_SYSTEM_WINDOW+1;
      //
       //电话窗口,它用于电话交互(特别是呼入),置于所有应用程序之
上,状态栏之下,属于悬浮窗(并且给一个Activity的话按下HOME键会出现看
不到桌面上的图标异常情况)
      public static final int TYPE_PHONE
FIRST_SYSTEM_WINDOW+2;
      //系统警告提示窗口,出现在应用程序窗口之上,属于悬浮窗,但是
会被禁止
      public static final int TYPE_SYSTEM_ALERT
FIRST_SYSTEM_WINDOW+3;
      //信息窗口,用于显示Toast,不属于悬浮窗,但有悬浮窗的功能,
缺点是在Android2.3上无法接收点击事件
      public static final int TYPE_TOAST
FIRST_SYSTEM_WINDOW+5;
      public static final int TYPE_KEYGUARD
FIRST_SYSTEM_WINDOW+4;
      //锁屏窗口
      public static final int TYPE_KEYGUARD
FIRST_SYSTEM_WINDOW+4;
      //系统顶层窗口,显示在其他一切内容之上,此窗口不能获得输入焦
点, 否则影响锁屏
      public static final int TYPE_SYSTEM_OVERLAY
FIRST_SYSTEM_WINDOW+6;
      //电话优先,当锁屏时显示,此窗口不能获得输入焦点,否则影响锁
屏
      public static final int TYPE_PRIORITY_PHONE
FIRST_SYSTEM_WINDOW+7;
      //系统对话框窗口
      public static final int TYPE_SYSTEM_DIALOG
FIRST_SYSTEM_WINDOW+8;
      //锁屏时显示的对话框
      public static final int TYPE_KEYGUARD_DIALOG
FIRST_SYSTEM_WINDOW+9;
      //系统内部错误提示,显示在任何窗口之上
      public static final int TYPE_SYSTEM_ERROR
FIRST_SYSTEM_WINDOW+10;
      //内部输入法窗口,显示于普通UI之上,应用程序可重新布局以免
被此窗口覆盖
       public static final int TYPE_INPUT_METHOD
FIRST_SYSTEM_WINDOW+11;
```

```
//内部输入法对话框,显示于当前输入法窗口之上
       public static final int TYPE_INPUT_METHOD_DIALOG=
FIRST_SYSTEM_WINDOW+12;
       //墙纸窗口
       public static final int TYPE_WALLPAPER
FIRST_SYSTEM_WINDOW+13;
       //状态栏的滑动面板
       public static final int TYPE_STATUS_BAR_PANEL
FIRST_SYSTEM_WINDOW+14;
       //安全系统覆盖窗口,这些窗户必须不带输入焦点,否则会干扰键盘
       public static final int TYPE_SECURE_SYSTEM_OVERLAY
= FIRST_SYSTEM_WINDOW+15;
       //最后一个系统窗口
       public static final int LAST_SYSTEM_WINDOW
2999;
2. 窗口flags显示属性在WindowManager中也有定义:
       //窗口特征标记
       public int flags;
       //当该window对用户可见的时候,允许锁屏
       public static final int
FLAG\_ALLOW\_LOCK\_WHILE\_SCREEN\_ON = 0x00000001;
       //窗口后面的所有内容都变暗
       public static final int FLAG_DIM_BEHIND
0x00000002;
       //Flag: 窗口后面的所有内容都变模糊
       public static final int FLAG_BLUR_BEHIND
0x0000004:
       //窗口不能获得焦点
       public static final int FLAG_NOT_FOCUSABLE
0x00000008:
       //窗口不接受触摸屏事件
       public static final int FLAG_NOT_TOUCHABLE
0x0000010:
       //即使在该window在可获得焦点情况下,允许该窗口之外的点击事
件传递到当前窗口后面的的窗口去
       public static final int FLAG_NOT_TOUCH_MODAL
0x00000020;
       //当手机处于睡眠状态时,如果屏幕被按下,那么该window将第一
个收到触摸事件
       public static final int FLAG_TOUCHABLE_WHEN_WAKING
= 0x00000040;
       //当该window对用户可见时,屏幕出于常亮状态
       public static final int FLAG_KEEP_SCREEN_ON
0x00000080:
       //: 让window占满整个手机屏幕,不留任何边界
       public static final int FLAG_LAYOUT_IN_SCREEN
0x0000100;
       //允许窗口超出整个手机屏幕
       public static final int FLAG_LAYOUT_NO_LIMITS
0x00000200;
```

```
//window全屏显示
       public static final int FLAG_FULLSCREEN
0x00000400:
       //恢复window非全屏显示
       public static final int FLAG_FORCE_NOT_FULLSCREEN
 = 0x00000800;
       //开启窗口抖动
       public static final int FLAG_DITHER
0x00001000;
       //安全内容窗口,该窗口显示时不允许截屏
       public static final int FLAG_SECURE
0x00002000;
       //锁屏时显示该窗口
       public static final int FLAG_SHOW_WHEN_LOCKED =
0x00080000;
       //系统的墙纸显示在该窗口之后
       public static final int FLAG_SHOW_WALLPAPER =
0x00100000;
       //当window被显示的时候,系统将把它当做一个用户活动事件,以
点亮手机屏幕
       public static final int FLAG_TURN_SCREEN_ON =
0x00200000;
       //该窗口显示,消失键盘
       public static final int FLAG_DISMISS_KEYGUARD =
0x00400000;
       //当该window在可以接受触摸屏情况下,让因在该window之外,
而发送到后面的window的触摸屏可以支持split touch
       public static final int FLAG_SPLIT_TOUCH =
0x00800000;
       //对该window进行硬件加速,该flag必须在Activity或Dialog
的Content View之前进行设置
       public static final int FLAG_HARDWARE_ACCELERATED
= 0x01000000;
       //让window占满整个手机屏幕,不留任何边界
       public static final int FLAG_LAYOUT_IN_OVERSCAN =
0x02000000;
       //透明状态栏
       public static final int FLAG_TRANSLUCENT_STATUS =
0x04000000;
       //透明导航栏
       public static final int
FLAG_TRANSLUCENT_NAVIGATION = 0 \times 080000000;
```